

## Université Libre de Bruxelles

## Synthèse

## Physique générale

Auteur:

Nicolas Englebert

Première partie

Introduction

# A propos du document

A

# Deuxième partie Synthèse du cours

## Chapitre 1

## Thermodynamique

#### 1.1 Introduction

Une brève introduction aux degrés de libertés. Une lecture attentive suffira.

## 1.2 La pression




FIGURE 1.1 – Pression hydrostatique

Dans notre cas, le poids est la force engendrée par la colonne d'eau. Comme celle-ci est liquide, sont poids vaut  $\rho V g$ .

Par définition, de la pression :  $P \equiv \frac{Poids}{Surface}$  on peut trouver la pression hydrostatique  $^1$  :

$$P_{hydrostatique} = \rho g h \tag{1.1}$$

Les unités de la pression sont les Pascals  $\left(Pa=\frac{N}{m^2}\right)$ . Notons également que 1 bar =  $10^5~Pa$  et que 1 atm=1,013~bar.

#### 1.2.1 Le baromètre

Son but est de mesurer la pression atmosphérique. La colonne d'air au dessus de nous à une hauteur de  $100 \, \mathrm{km}$ . Si l'air était du mercure, cette colonne ferait  $76 \, \mathrm{mm}$  de hauteur.

Ici l'air n'est pas un liquide incompressible, il faut donc passer par le formalisme intégral :

$$Poids = \rho_{air}.g.s.dh (1.2)$$

Connaissant la définition de la pression, on peut calculer celle-ci

$$P = 0$$

$$\Rightarrow dh$$

$$h \approx 100 \text{ km}$$

$$P = 0$$

$$\Delta h \approx 76 \text{ cm}$$

$$P = P$$

$$\Rightarrow 0 \text{ cm}$$

Figure 1.2 – Baromètre

$$\int_0^h \frac{\rho_{air}g.S.dh}{S} = \rho_a ir.g.\Delta h \tag{1.3}$$

<sup>1.</sup> Que pour des liquides incompressibles

### 1.3 La température

#### 1.3.1 Dilatation thermique

Utilisation de la dilatation dans les thermomètres (Même si aujourd'hui on utilise de l'alcool, initialement c'était avec un gaz).

#### 1.3.2 Température absolue

A l'aide d'un thermomètre à gaz à volume constant, *Amontons* a mis en évidence une relation linéaire entre la pression et la température.



Figure 1.3 – Thermomètre à gaz à volume constant

$$P = \alpha T + P_0 \tag{1.4}$$

où  $P_0$  est la température à 0 deg.C.

En extrapolant les résultats par une série de mesure répétitive, *Amontons* a pu mettre en évidence l'existence du zéro absolu (-273,15 deg. C)




FIGURE 1.4 – Extrapolation du zéro absolu


## 1.4 Comportement des gaz

#### 1.4.1 Loi de Gay-Lussac (Amontons)

Cette loi est la même que celle découverte par Amontons. Elle dit que la pression est proportionnelle à la température à volume constant.

$$P \propto T|_{V=cste}$$
 (1.5)

#### 1.4.2 Loi de Charles



Par le placement d'un poids libre de se mouvoir, la pression est maintenue constante. Ceci permis l'étude de l'élévation du piston à pression constante et de dériver la Loi de Charles :

$$V \propto T|_{P=cste}$$
 (1.6)

FIGURE 1.5 – Loi de Charles

#### 1.4.3 Loi de Boyle et Mariotte

Ces deux scientifiques ont mis en évidence une relation entre le volume et la pression à température constante :

$$PV = cste|_{T=cste} \tag{1.7}$$

#### 1.4.4 Loi des gaz parfaites

En rassemblant les trois lois obtenues ci-dessus, on obtient :

$$PV = \alpha T \tag{1.8}$$

Si l'on devait doubler le nombre de particules de gaz, la constante  $\alpha$  serait proportionnelle au nombre de particules multiplié par une constante ( $\alpha \propto N.cste$ ).

Pour des raisons détaillée ci-dessous,  $\alpha=N.k_B$  de la sorte que

$$\overline{PV = N.k_B T} \tag{1.9}$$

#### 1.4.5 Loi d'Avogadro

Le but est de déterminer la valeur de la constante de Boltzman,  $k_B$  grâce à la loi d'Avogadro : Si la pression et la température sont constantes, la volume V occupé par N particules est le même.

Ce n'est donc pas le nombre d'atomes qui détermine le volume. En isolant V :

$$V = k_B \cdot \frac{NT}{P} \tag{1.10}$$

Or,  $\frac{NT}{P}$  donnant une valeur unique pour un gaz,  $k_B$  est une constante universelle. En posant P=1atm, T=237, 15K, V=22, 4L on trouve:

$$k_B = 1,38.10^{-23} \frac{Pa.m^3}{K} \quad \left( = \frac{N.m^3}{m^2.K} = \frac{J}{K} \right)$$
 (1.11)

#### 1.4.6 Constante universelle des gaz parfaits

Le nombre de moles étant donné par  $n=N/N_A$ , on déduit que  $N=n.N_A$ . En substituant dans la loi des gaz parfaits  $^2$ :

$$PV = n.\underbrace{N_A.k_B}_{R}T \tag{1.12}$$

$$PV = nRT (1.13)$$

où  $R = 8,314 \ J/K$ .

## 1.5 Théorie cinétique des gaz parfaits

Un gaz est un ensemble de particules en mouvement incessant (dit parfait s'il # d'interactions entres particules). Chaque particule cause un impact générant une pression.

Force d'impact : 
$$f = m \frac{dv}{dt}$$
 (1.14)

<sup>2.</sup> Valabie si P pas trop grande et T pas trop petite

#### 1.5.1 Incidence normale

Lors d'un impact, la particule s'écrase et regagne une accélération.




Figure 1.6 – Incidence normale : Position - Vitesse - Accélération

En prenant l'hypothèse que l'accélération est constante  $\ddot{x} = a = cste$  on peut trouver la vitesse par intégration :  $\dot{x} = at + C$ .

Grâce à f=ma, on peut calculer la force d'impact (on suppose  $dv/dt=\partial v/\partial t$  (hypoth. de modél.comme V=cste)) sachant que la vitesse vaut  $=v=-v_0-v_0=-2v_0$  (voir schéma ci-dessus)

$$f = m\ddot{x} = m\frac{dv}{dt} = m\frac{\partial v}{\partial t} = -m\frac{2v_0}{\partial t}$$
 (1.15)

Comme  $\overline{f_i} = -f$ , la force d'impact moyenne vaut :

$$\overline{f_i} = m \frac{2v_0}{\partial t} \vec{1_x} \tag{1.16}$$

Le signe est positif car la force se dirige vers les x > 0 (Action/réaction)

#### 1.5.2 Incidence oblique

Cela ne change rien, il suffit de considérer une vitesse vectorielle pour s'en rendre compte

$$\vec{v} = v_x \vec{1_x} + v_y \vec{1_y} + v_z \vec{1_z} \tag{1.17}$$

Comme seule la composante en x varie, nous retrouverons bien le résultat précédent

$$f_i = m \frac{2v_x}{\partial t} \tag{1.18}$$

#### 1.5.3Force d'impact périodique

On veut connaître le temps d'un aller-retour. Connaissant la formule du



MRU  $d = vt \Rightarrow t = \frac{d}{v}$ .  $\begin{cases}
d = L \\
v = v_x = v \cdot \cos \theta
\end{cases} \Rightarrow \Delta t = \frac{L}{v \cdot \cos \theta} \text{ Comme nous nous intéressons à un}$ aller/retour, il convient de considérer une longueur double :

FIGURE 1.7 – Aller/retour 
$$\Delta t = \frac{2L}{v_x}$$
 (1.19)

#### 1.5.4 Force continue

Il y a beaucoup de particules : impossible de tous les traiter individuellement. On va alors passer au concept de la force continue.

#### 1.5.5Force d'impact moyenne

Comment éliminer  $\delta t$  (le temps du choc)? On imagine qu'une particule tape périodiquement sur un piston.

- Le piston monte : (f mg)
- Le piston descend (entre impact) : (-mq)

Dans une position d'équilibre ou le poids sur le piston reste fixe, la gravité contre parfaitement la montée du piston

$$g = f_i - mg (1.20)$$

On étudiant les extrêmes, on peut trouver la vitesse moyenne nulle, c'est à dire une position

 $\begin{cases} Variation\ totale\ v = at \Rightarrow \frac{1}{M}\left(f_i - Mg\right)\delta t \\ Variation\ pensenteur\ seule \Rightarrow g(\Delta t - \delta t) \\ \text{En considérant la situation d'équilibre} \end{cases}$ 

$$\frac{1}{M}(f_i - mg)\delta t = g(\Delta t - \delta t) \tag{1.21}$$

$$(f_i - mg)\delta t = mg(\Delta t - \delta t) \tag{1.22}$$

$$f_i \Delta t - mg \delta t = -mg \delta t + mg \Delta t \tag{1.23}$$

$$f_i \delta t = Mg \Delta t \tag{1.24}$$

Cette dernière équation traduit que l'action de la force d'impact sur un temps  $\delta t$  équilibre la gravité sur le temps  $\Delta t$ .

Le piston étant à l'équilibre, on peut dire que sa force d'impact moyenne  $\overline{f_i} = Mg$ . On peut voir ceci comme la force que je dois appliquer pour lever le piston, la force moyenne à fournir. On a donc (Sur base de la dernière équation)

$$\overline{f_i} = f_i \frac{\delta t}{\Delta t} \tag{1.25}$$

où  $f_i$  est la force intermittente.

#### 1.5.6 Force totale

$$\begin{cases} f_i = m \frac{2v_x}{\delta t} \\ \overline{f_i} = fi \frac{\delta t}{\Delta t} \end{cases} \Rightarrow \overline{f_i} = m \frac{2v_x}{\delta t} \frac{\delta t}{\Delta t} \Rightarrow \overline{f_i} = m \frac{2v_x}{\Delta t}$$
nnaissant  $\Delta t = 2L/v_x$  on trouve:

Connaissant  $\Delta t = 2L/v_x$ , on trouve:

$$\overline{f_i} = \frac{mv_x^2}{L} \tag{1.26}$$

Pour N particules (On multiplie et divise par N pour faire apparaître la moyenne)

$$F_{tot} = \sum \frac{mv_x^2}{L} = \frac{Nm}{L} < v_x^2 >$$
 (1.27)

 $F_{tot}$  représente l'ensemble des force sur une période. On considérant les vitesses  $v_x, v_y$  et  $v_z$ isotropes:

$$\langle v^2 \rangle = \langle v_x^2 \rangle + \langle v_y^2 \rangle + \langle v_z^2 \rangle \qquad \Rightarrow \langle v_x^2 \rangle = \frac{1}{3} \langle v^2 \rangle$$
 (1.28)

Nous trouvons ainsi notre expression finale de la force totale

$$f_{tot} = \frac{Nm}{3M} \langle v^2 \rangle \tag{1.29}$$

#### 1.5.7 Calcul de la pression

En se basant sur la définition de la pression

$$P = \frac{Nm}{3\underbrace{SL}} \langle v^2 \rangle \qquad \Rightarrow \qquad PV = \frac{Nm \langle v^2 \rangle}{3} \tag{1.30}$$

#### 1.5.8 Théorie - expérience

En égalant l'expression obtenue ci-dessus avec  $PV = Nk_BT$ , on peut retrouver l'expression de la température

$$T = \frac{m < v^2 >}{3k_B} \tag{1.31}$$

On retrouve implicitement l'expression de l'énergie cinétique, nous permettant de ré-écrire cette expression de la sorte

$$T = \frac{2E_{cin}}{3k_B} \tag{1.32}$$

Ceci démontre de façon formelle que la température est bien proportionnelle à l'énergie cinétique des particules.

## 1.6 L'énergie thermique

On va appeler l'énergie interne d'un gaz U la somme de toutes les énergie cinétique d'un gaz. Sachant que  $T=\frac{2E_{cin}}{3k_B}$ :

$$U = N.E_{cin} = \frac{3}{2}Nk_BT$$
(1.33)

#### 1.6.1 Expérience de Joule

En faisant bouger de l'eau, on augmente son énergie cinétique causant une augmentation de la température  $\Rightarrow$  augmentation de l'énergie interne, U.

#### 1.6.2 Échauffement et chaleur

L'échauffement est un transfert collisionnel d'énergie cinétique désordonnée. La chaleur **transmise** se note Q [J].

#### 1.6.3 Équilibre thermique

La propagation par transfert collisionnel homogène du aux mouvements erratiques se nomme l'équipartition. Il conduit à une uniformisation de la température et défini le **Premier principe** de la thermodynamique

Principe zéro : équipartition de l'énergie thermique.

#### 1.6.4 Capacité calorifique

Il s'agit de la quantité de chaleur apportée Q sur la variation de température

$$\Delta T: C_V = \frac{Q}{\Delta T}|_{v=cste} = \frac{3}{2}Nk_B \tag{1.34}$$

Il faut 12.5J pour chauffer une mole de gaz **monoatomique** de 1K.

#### 1.6.5 Gaz polyatomique

Il y a plus de degré de liberté pour ce type de gaz. Il faudra dès lors plus de chaleur pour chauffer une mole de gaz car cette énergie ira à l'énergie de rotation, de vibration et de translation. En effet :

$$U \equiv N.E_{cin} + N.E_R + N.E_V \tag{1.35}$$

Pour tenir compte de ce plus grand nombre de degré de liberté, il suffit d'utiliser cette expression :

$$U = \frac{n_d}{2} N k_B T \quad \text{où} \begin{cases} n_d = 3 & (gaz \ monoatomique) \\ n_d = 7 & (gaz \ polyatomique) \end{cases}$$
 (1.36)

Compte-tenu de ce résultat, la capacité molaire à volume constant aura pour expression :

$$C_V = \frac{n_d}{2}R \tag{1.37}$$

#### 1.6.6 Capacité calorifique massique

Par définition:

$$Q \equiv c_v m \Delta T \tag{1.38}$$

où  $c_v$  est la quantité de chaleur nécessaire à l'élévation de 1K, 1kg de gaz à volume constant.

$$c_v = \frac{n_d}{2} \frac{R}{M_m} \quad \left( \left\lceil \frac{J}{kq.K} \right\rceil \right) \tag{1.39}$$

#### 1.6.7 Capacité calorifique de l'eau

Il faut 4186 J pour augmenter de 1 K un kilogramme d'eau de 14.5 à 15.5 degré celsius. On définit ainsi 1 cal = 4.186J d'où 1 kcal = 4186J.

$$c_{H_2O} = 4186 \ \frac{J}{ka.K} \tag{1.40}$$

La grande capacité de l'eau est du à sa polarité : briser ses liaisons demande une énergie plus importante (Plus une capacité est grande, plus le  $\Delta T$  sera en effet faible).

#### 1.6.8 Mécanisme de transfert de l'énergie thermique

#### La conduction

Fourrier a mis en évidence que le tranfert collisionnel est du à l'agi
<u>At</u>ation thermique. Il a créé un dispositif permettant de connaître la ca
<u>Apacité calorifique des matériaux grâce à la connaissance de celle de l'eau.</u>

Pour se faire, il a fait un **bilan énergétique** : on regarde ce qui entre et  $T_f + \Delta T_f$  ce qui sort sur un temps  $\Delta t$ . On notera H la quantité de chaleur transférée  $\Delta T_f \ll T_c - T_f T_f$  par conduction par unité de temps. On remarque expérimentalement :

FIGURE 1.8 –  $\begin{cases} H \propto \Delta T \\ H \propto S \\ H \propto \frac{1}{L} \end{cases}$ Conductivité thermique

On introduit dès lors une constante de proportionnalité,  $k_T$  comme étant la conductivité thermique.


$$H = k_T S \frac{\Delta T}{L} \tag{1.41}$$

#### 1.7 Transformations thermodynamiques

#### 1.7.1Système thermodynamique

#### Premier principe de la thermodynamique

Le premier principe de la thermodynamique se base sur la conservation de l'énergie, la quantité totale d'énergie n'est jamais modifiée.



Premier principe : 
$$\Delta U = Q - W$$

La production d'un travail épuise l'énergie interne. On ne peut avoir un travail infini car la chaleur Q ne l'est pas.


FIGURE 1.9 - Premier principe

Tout système violant ce principe portera le doux nom de machine à mouvement perpétuel de première espèce.

#### 1.7.2 État d'un système et transformation

On utilise des variables d'état pour caractériser un gaz (P, V, T, N).

#### 1.7.3La transformation isobare



Il s'agit d'une transformation à pression constante. Le volume du gaz se verra modifié suite à une modification de la température.

Le calcul du travail est simple car la pression est constante

$$W_{isobare} = F.\Delta L = P.\Delta V \tag{1.42}$$

Quel est la relation entre DeltaT et W?

FIGURE 1.10 – Isobare Quel est la relation 
$$\begin{cases} T_i = \frac{P}{Nk_B}V_i \\ T_f = \frac{P}{Nk_B}V_f \\ T_i - T_f = \Delta T \end{cases} \Rightarrow \Delta T = \frac{P}{Nk_B}\Delta V = \frac{W}{Nk_B}.$$

#### Bilan détente isobar

On sait : 
$$\begin{cases} W = P\Delta V \\ \Delta U = Q - W \\ Gaz \ parfait \ : \Delta U = \frac{n_d}{2}Nk_B\Delta T \end{cases}$$
 d'où on tire :  $Q = \frac{n_d}{2}W + W = W(\frac{n_d}{2} + 1)$  rendement vaut donc

Le rendement vaut de

$$r = \frac{W}{Q} = \frac{1}{1 + \frac{n_d}{2}} \tag{1.43}$$

#### Capacité calorifique molaire à pression constante

Par définition

$$Q \equiv C_p n \Delta T \tag{1.44}$$


Que vaut  $C_p$ ? Nous savons que  $Q = \Delta U + P\Delta V \Rightarrow \frac{Q}{\Delta T} = \frac{\Delta U}{\Delta T} + \frac{P\Delta V}{\Delta T} \equiv C_p(1)$ Or  $U = \frac{n_d}{2}RT \rightarrow \Delta U = \frac{n_d}{2}R\Delta T(2)$ .

On réinjectant (2) dans (1), nous trouvons l'expression de la capacité molaire à pression constante.

$$C_p = \frac{n_d}{2}R + R = R(\frac{n_d}{2} + 1) \tag{1.45}$$

On remarque que, pour un gaz parfait,  $C_p - C_v = R$ .  $C_p > C_v$  car il y a un travail mécanique à fournir en plus.

#### 1.7.4 La transformation isochore



Caractérisée par un volume constant :  $\Delta V = 0 \Rightarrow W = 0$ . Différence de température T pour une chaleur Q fournie? Sachant que  $Q = \Delta U + W$  où W = 0, on sait que  $Q = \frac{n_d}{2} nR\Delta T^3$ . Nous avons donc :

 $\Delta T = \frac{2Q}{n_d R n} \tag{1.46}$ 

Figure 1.11 – Isochore

#### Travail d'une transformation quelconque

L'expression du travail d'une transformation quelconque peut être vue approchée comme étant une suite d'isobare  $(W = P\Delta V)$  et d'isochore  $(W = 0): W = \sum P_n \Delta V_n$ 

En faisant tendre  $\Delta V \to 0$  on retrouve la définition de l'intégrale (intégrale de circulation de la force transmise par le gaz)

$$P = \sum_{n=1}^{N} P_n \Delta V_n$$

$$P_n = P_n \Delta V$$

$$P_n = P_n \Delta V$$

$$V = \sum_{n=1}^{N} P_n \Delta V_n$$


$$V = \sum_{n=1}^{N} P_n \Delta V_n$$

$$W = \int_{V_i}^{V_f} P(V).dV \tag{1.47}$$

FIGURE 1.12 - Transformation quelconque

#### 1.7.5 La transformation isotherme

Il s'agit d'une transformation dite *idéale*. Elle se base sur l'hypothèse de la présence d'une paroi mince et d'une transformation **lente** : le gaz à toujours la même température.






FIGURE 1.13 – Exemple de transformation isotherme (gauche) et son diagramme PV (droite)

Si l'on lève le piston de  $\Delta l$  le volume augmente et comme PV = cste, la pression va diminuer. Intuitivement, en levant le piston on *amorti* les particules causant une diminution de la pression et de la température (comme l' $E_{cin}$  diminue).

#### Bilan énergétique de la transformation isotherme

Calculons tout d'abord le travail de cette transformation à l'aide de la relation obtenue ci-dessus  $(T_r = \text{température du réservoir})$ .

$$W = \int_{V_i}^{V_f} P(V).dV \quad \text{où} \quad P = \frac{Nk_B T_r}{V}$$
 (1.48)

Après intégration, nous trouvons le travail d'une isotherme

$$W_{isoth} = Nk_B T_r \ln \left(\frac{V_f}{V_i}\right) \tag{1.49}$$

<sup>3.</sup> On travaille avec des moles (n) ici!

Il n'y a pas de différence de température ( $\Delta T=0$ ) dans cette transformation  $\Rightarrow \Delta U=\frac{n_d}{2}Nk_B\Delta T=0$ .

Dans une transformation isotherme Q=W : le rendement est dès lors maximum.

$$r = \frac{W}{Q} = 1 \tag{1.50}$$

#### 1.7.6 La transformation adiabatique

A l'inverse de la transformation isotherme, celle-ci se déroule sans échange de chaleur : Q=0. C'est  $Pierre-Simon\ Laplace$  qui a trouvé qu'il existe une relation particulière en l'absence d'échange de chaleur. Son génie est d'être passé par la décomposition infinitésimale.

$$dU = dQ - dW \quad où \quad dQ = 0 \tag{1.51}$$

$$= -dW \quad \text{où} \quad dU = \frac{n_d}{2} N k_B dt = -P dV \tag{1.52}$$

Sachant que (Loi des gaz parfaits)  $P = \frac{Nk_BT}{V}$  on peut écrire

$$\frac{n_d}{2}Nk_Bdt = -\frac{Nk_BT}{V}dV (1.53)$$

$$\frac{n_d}{2}\frac{dT}{T} = -\frac{dV}{V} \tag{1.54}$$

On intégrant de part et d'autres

$$\int_{T_i}^{T} \frac{dT}{T} = -\frac{2}{n_d} \int_{V_i}^{V} \frac{dV}{V}$$
 (1.55)

$$\ln\left(\frac{T}{T_i}\right) = -\frac{2}{n_d}\ln\left(\frac{V}{V_i}\right) \tag{1.56}$$

$$\ln\left(\frac{T}{T_i}\right) = \ln\left(\frac{V}{V_i}\right)^{-\frac{2}{n_d}} \tag{1.57}$$

$$\frac{T}{T_i} = \left(\frac{V_i}{V}\right)^{\frac{2}{n_d}} \tag{1.58}$$

$$TV^{\frac{2}{n_d}} = T_i V_i^{\frac{2}{n_d}} (1.59)$$

On en tire ce que l'on appelle la Loi de Laplace

$$TV^{\frac{2}{n_d}} = cste \tag{1.60}$$

#### Diagramme PV de la transfo adiabatique

Pour pouvoir tracer le diagramme PV, il faut ré-exprimer la loi de Laplace en fonction de P et V. Sachant que :

$$\begin{cases} TV^{\frac{2}{n_d}} = cste \\ T = \frac{PV}{Nk_B} \end{cases} \Rightarrow \frac{PV}{Nk_B}V^{\frac{2}{n_d}} = cste$$

Ce que l'on peut ré-écrire  $PV^{1+\frac{2}{n_d}}=cste$ . En posant  $(1+\frac{2}{n_d})=\gamma$  (coefficient adiabatique) :

$$PV^{\gamma} = cste \tag{1.61}$$




Figure 1.14 - Adiabatique

## 1.8 Les cycles thermodynamiques

Un cycle thermodynamique est une suite de transformations formant un cycle dans l'espace des variables d'état. Le travail d'un cycle se défini de la sorte :

$$W_{cycle} = \oint P(V).dV \tag{1.62}$$

Tout ce qui est gagné dans un cycle est perdu à un autre moment. Dès lors

 $\Delta U_{cycle} = Q_{cycle} - W_{cycle} \equiv 0$ 

#### 1.8.1 Le cycle de Carnot




FIGURE 1.16 – Machine de Carnot

Il s'agit d'une machine idéale divisée en 4 étapes :

- 1. Détente isotherme  $T_H$
- 2. Détente adiabatique
- 3. Compression isotherme  $T_B$
- 4. Compression adiabatique


### Détente isotherme

$$\begin{cases} W_{ab} = \int P(V)dV \to W_{ab} = Nk_B T_H \ln\left(\frac{V_b}{V_a}\right) \\ \Delta U = 0 \end{cases}$$

#### Détente adiabatique

On déconnecte de  $T_H$  mais ça monte encore un petit peu (comme par "inertie")

(comme par "inertie") 
$$\begin{cases} \Delta U_{bc} = \frac{n_d}{2} N k_B (T_H - T_B) \\ W_{bc} = \frac{N k_B}{\gamma - 1} (T_H - T_B) \end{cases}$$



(1.63)

FIGURE 1.17 – Cycle de Carnot

#### Compression isotherme

$$\begin{cases} W_{ab} = Nk_B T_B \ln \left(\frac{V_d}{V_c}\right) \\ \Delta U = 0 \end{cases}$$

#### Compression adiabatique

$$\begin{cases} W_{bc} = \frac{Nk_B}{\gamma - 1}(T_B - T_H) \\ \Delta U = -W_{da} \end{cases}$$

#### Bilan énergétique du moteur de Carnot

Ceci est très algébrique et se trouve dans le syllabus. Seul le résultat final est exposé ici (la démo est à connaître pour l'examen!!) :

$$W_{carnot} = Nk_B \ln\left(\frac{V_b}{V_a}\right) \cdot [T_H - T_B] \tag{1.64}$$

$$Q_B = -\frac{T_B}{T_H} Q_H \tag{1.65}$$

#### Rendement du cycle de Carnot

$$r_c = 1 - \frac{T_B}{T_H} \tag{1.66}$$

Ceci montre que si la température du réservoir froid tend vers zéro kelvin, on tend vers un rendement maximal.

#### 1.8.2 Le moteur à combustion interne

Connu sous le nom du cycle d'Otto, ce-dernier se compose de quatre étapes :

- AB Adiabatique (montée rapide du piston)
- BC Isochore (Explosion)
- CD Adiabatique (détente)
- DA Isochore (refroidissement)

Encore une fois, seule les résultats finaux sont repris ici mais le développement est à connaître pour l'examen!!




FIGURE 1.18 – Cycle d'Otto (1.67)

$$Q_B = -\left(\frac{V_b}{V_a}\right)^{\gamma - 1} Q_H$$

$$r = \frac{W}{Q_H} = 1 - \frac{|Q_B|}{Q_H} = 1 - \left(\frac{V_b}{V_a}\right)^{\gamma - 1} \tag{1.68}$$

#### 1.8.3 Le moteur à turbine à gaz (Cycle de Brayton)

Le cycle se compose de quatre étapes (encore une fois je ne fais que citer, mais la flemme de recopier tous les dev' mathématiques!)

- 1. Gaz dans un cicuit fermé mis en circuit par un compresseur
- 2. Gaz chauffé une fois compressé
- 3. Gaz détendu dans la turbine
- 4. Gaz refroidit

#### Le réfrigérateur (Cycle de Brayton inversé)

Le principe est celui du moteur à turbine à gaz si ce n'est que c'est exactement l'inverse!

- 1. Gaz comprimé adiabatiquement
- 2. Gaz comprimé chaud refroidi dans un échangeur thermique
- 3. Gaz détendu de façon adiabatique
- 4. Le gaz refroidi se réchauffe en pompant la chaleur

## 1.9 Entropie et second principe

#### 1.9.1 Analyse de Clausius avec le cycle de Carnot

Clausius s'est intéressé à la relation particulière du cycle de Carnot.

$$r_c = 1 - \frac{|Q_B|}{Q_H} = 1 - \frac{T_B}{T_H} \tag{1.69}$$

On peut en déduire la définition de l'entropie; tout ce qui rentre, sort.

$$\frac{Q_B}{T_B} = -\frac{T_B}{T_H} \equiv Entropie \tag{1.70}$$

On dira, dans ce cas, que l'entropie est conservée :

$$\boxed{\frac{Q_B}{T_B} + \frac{Q_H}{T_H} = 0} \tag{1.71}$$

### 1.9.2 Généralisation à tout cycle

Il suffit de remplacer le cycle par une suite d'isotherme et d'adiabatique afin de retrouver  $Q_B$  et  $Q_H$ .


$$\frac{\delta Q_H}{\delta T_H} + \frac{\delta Q_B}{\delta T_B} = 0 \tag{1.72}$$

En prenant la limite infinitésimale, on retrouve le résultat précédent sous sa forme intégrale

$$\Delta S = \oint \frac{dQ}{T} = 0 \tag{1.73}$$

#### 1.9.3 Définition de l'entropie

Nous allons ici montrer que l'entropie est une **fonction d'état** : elle ne dépend que des états extrêmes.



$$\oint \frac{dQ}{T} = 0 \Leftrightarrow \int_{0 \to A} \frac{dQ}{T} + \int_{A \to 0} \frac{dQ}{T} = 0$$
(1.74)

$$\int_{0 \to A} \frac{dQ}{T} = \int_{0 \to A} \frac{dQ}{T} \tag{1.75}$$

 $\begin{array}{lll} {\rm FIGURE} & 1.19 & - & {\rm Cycle} \\ {\rm thermodynamique} \end{array}$ 

Ce qui est bien le résultat recherché : celui-ci est valable pour tout cycle.

#### 1.9.4 Moteurs et entropie

L'entropie, S(A) est nulle sur un cycle (tout comme  $\Delta U$ ):

$$W = \oint dW > 0 \quad \Rightarrow \quad Q = \oint dQ > 0 \tag{1.76}$$

Il faut plus de chaleurs entrante que sortante sur le cycle d'un **moteur**. Ce n'est pas possible de ne pas rejeter Q car sinon  $\oint \frac{dQ}{T}$  ne serait pas nulle.

Si un moteur viole ceci, elle portera le nom de moteur à mouvement perpétuel de deuxième espèce.

#### 1.9.5 Illustrations

#### Transformation isotherme

$$\Delta Q = Nk_B T_r \ln \left(\frac{V_f}{V_i}\right) \qquad \Delta S_{isoth} = NK_b \ln \left(\frac{V_f}{V_i}\right)$$
(1.77)

#### Transformation adiabatique

$$\Delta Q = 0 \qquad \Delta S_{adiab} = 0 \tag{1.78}$$

#### Transformation isochore

Attention, ici la température n'est pas constante! Il faudra intégrer.

$$\Delta Q = \Delta U = \frac{n_d}{2} N k_B \Delta T$$
  $\Delta S_{isoc} = \Delta U = \frac{n_d}{2} N k_B \int \frac{dT}{T}$  (1.79)

Ce qui nous donne

$$\Delta S_{isochore} = \frac{n_d}{2} N k_B \ln \left( \frac{T_f}{T_i} \right) \tag{1.80}$$

#### Transformation isobare

Le raisonnement est le même que pour l'isochore, mais on utilisera ici  $C_p$  pour avoir le lien entre Q et  $T:dQ=nC_p\Delta T$  où  $C_p=(\frac{n_d}{2}+1)R$ 

$$\Delta S_{isobare} = \left(\frac{n_d}{2} + 1\right) R \ln \left(\frac{T_f}{T_i}\right) \tag{1.81}$$

#### Cycle d'Otto

Nous savons que l'entropie devra être nulle. Ici, il ne faut pas tenir compte des adiabatique mais juste des isochores (on les somme).

$$\Delta S_{Otto} = \frac{n_d}{2} N k_B \left( \frac{T_c T_a}{T_b T_d} \right) \tag{1.82}$$

En jouant avec la loi de Laplace des adiabatiques, on trouve que l'argument du ln vaut 1.

$$\Delta S_{Otto} = 0 \tag{1.83}$$


#### 1.9.6 Irréversibilité et entropie

#### La thermalisation

Les énergies internes (U) vont s'additionner. On obsèrve une augmentation de l'entropie : la thermalisation produit  $\Delta S$ .

Le système étant isolé, dQ = 0. Pourquoi alors l'entropie n'est-elle pas nulle? Car il s'agit d'un **processus irréversible**.

#### Isotherme



Ici  $\Delta S=0$  car l'entropie perdue dans le réservoir vaut celle gagnée dans le gaz. Il s'agit d'une situation **réversible** (car absence de déséquilibre).

#### La détente libre irréversible

On prend une boîtes à deux compartiment, un vide et un rempli de gaz. On perce un trou entre les deux. L'énergie cinétique reste inchangée car V'=2V et P'=P/2.

Cette détente est irréversible, on imagine mal les particules de gaz repasser par le trou pour retrouver la situation initiale.




Figure 1.21 – Détente libre irréversible

Cette détente est complexe, mais on ne va considérer que l'état initial et final de sorte à utiliser l'entropie d'une **isotherme équivalente**.

$$\Delta S = Nk_B \ln \left( \underbrace{\frac{V_f}{V_i}}_{2} \right) > 0 \tag{1.84}$$

#### Conclusion

On observera une production d'entropie  $\Delta S$  si :

- 1. Déséquilibre
- 2. Irréversibilité
- 3. Augmentation du désordre

Deuxième principe : L'entropie d'un système isolé ne peut que rester stable ou augmenter.

## Chapitre 2

## Électrostatique

### 2.1 Introduction

Encore une fois, une bonne lecture attentive suffit!

## 2.2 La force électrique

#### 2.2.1 La force de Coulomb

Celle-ci a été déterminée à l'aide d'une balance à torsion. Par prise de mesures successive de l'angle fait par le fil en fonction de la charge de la bille, on a pu déterminer les relations de proportionnalités suivantes :

$$F \propto \frac{1}{r^2}$$

$$F \propto q$$

$$(2.1) \qquad F \propto \frac{1}{r^2}$$

$$(2.2) \qquad r$$

Ces forces ont toujours été obtenues en considérant deux charges. Dès lors :

FIGURE 2.1 – Loi de décroissance naturelle (2.3)

Pour changer cette proportionnalité en égalité, on définit la constante de Coulomb,  $k_0 = 8,987 * 10^{-9} Nm^2C^{-2}$ .

 $F \propto \frac{q_1 q_2}{r^2}$ 

$$F = k_0 \frac{q_1 q_2}{r^2} \tag{2.4}$$

#### 2.2.2 Principe de superposition

 $\vec{q}_{2}$   $\vec{q}_{n}$   $\vec{q}_{m}$   $\vec{q}_{m}$ 

FIGURE 2.2 – Principe de superposition

La convention de signe associée à la force de Coulomb est :  $\left\{ \begin{array}{l} +; R\'{e}pulsion \\ -; Attraction \end{array} \right.$ 

Notons que la plus petite distance entre les deux charge vaut les deux rayons des charges, sinon l'on aurait une force infinie.

La présence d'autre charge n'influent pas sur le résultat : superposition :

$$\vec{F_m} = k_0 \sum_{n \neq m} \frac{q_n q_m}{r_{mn}^2} \vec{1_{r_{mn}}}$$
(2.5)

#### 2.3 Le champ électrique

Comme première approche, on peut faire une analogie entre la force électrique  $F_e$  et la force gravitationnelle:


$$\vec{F_G} = -C \frac{mm_0}{r^2} \vec{1_r} \tag{2.6}$$

Si la  $F_G$  crée un champ gravitationnel, on peut concevoir qu'il en sera de même pour  $F_e$ . La différence majeure est que  $F_e$  peut être positive ou négative.

#### 2.3.1 Champ de force

Il s'agit de l'ensemble des charges que l'on pourrait mesurer dans l'environnement de cette charge sur une deuxième charge mobile (dite "charge d'essai").

#### 2.3.2 Champ électrique



Toujours devoir utiliser deux charges (la charge  $q_1$  et la charge d'essai,  $q_2$ ) est très contraignant, c'est pourquoi on passe à la notion de champ qui va caractériser l'environnement indépendamment de la charge d'essai.

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} = k_0 \frac{q}{r^2} \vec{1_r}$$
 (2.7)

électrique

FIGURE 2.3 – Champ L'unité de E sont des  $NC^{-1}$ . Notons que la force n'a pas toujours le même sens que le champ.

#### 2.3.3 Lignes de champ

Il s'agit de courbes en tout point tangent au champ électrique. Elles ne donnent en rien la force d'interaction, elles représentent juste le champ (orientation).

Celles-ci ne se croisent jamais car un champ ne peut prendre plusieurs valeurs à la fois (car donné de façon univoque par la loi de Coulomb).




FIGURE 2.4 – Signe du champ

#### 2.3.4 Champ électrique dans les conducteurs



Figure 2.5 – Conducteur

Un conducteur est une "substance" qui conduit l'électricité. Leurs électrons (ou ions) peuvent circuler librement.

Imaginons un conducteur sphérique. Sa surface peut être vue comme une enceinte de gaz d'électrons libres de se mouvoir. Ajouter des électrons va créer une répulsion, créant un excès de charge positive. Cet excès de charge positive va augmenter jusqu'à avoir compensé exactement la charge négative en excès.

Le champ va dès lors se mettre perpendiculairement à la surface à l'équilibre, de façon à ne plus bouger. Si ce n'était pas le cas, les charges se déplacerait et créerait de la chaleur par effet Joule : violerait la conservation d'énergie.

L'intérieur d'un conducteur est toujours neutre et le champ est toujours nul.

#### 2.3.5 Distribution de charge continue

#### Charges de volume

Si l'espace est une répartition de charge ponctuelles, on va pouvoir appliquer le principe de superposition.

$$\vec{E} = k_0 \sum \frac{q_e}{r_n^2} \vec{1_{rn}} \tag{2.8}$$

Il nous faut connaître r, la distance entre la charge et le lieu ou l'on calcule le champ. On peut la trouver grâce à la norme (application de Pythagore)  $^1$ 

$$r = |\vec{x} - \vec{x_n}| = \sqrt{(x - x_n)^2 + (y - y_n)^2 + (z - z_n)^2}$$
(2.9)

Étant l'espace, on va utiliser la densité de charge pour le caractériser :  $\rho(\vec{x_n}) = \frac{\Delta q_m}{\Delta V_m}$ . On peut en tirer  $\Delta q = \rho(\vec{x_n})$ ). $\Delta V_m$ . En remplaçant dans l'expression du champ et en passant à la limite, on trouve l'expression recherchée.

$$\vec{E}(\vec{x}) = k_0 \int \frac{\rho(\vec{x})}{||\vec{x} - \vec{x'}||^2} \vec{1}_{(x-x')} dV$$
(2.10)

Pour des charges de surface  $(\sigma)$  et linéique  $(\lambda)$  le principe est le même!

#### 2.4 Loi de Gauss

#### 2.4.1 Analogie entre champ électrique et flux de particules

Une charge ponctuelle émet un flux de photons virtuels (dit "particules", pour ne pas rentrer dans la théorie quantique de l'électromagnétisme).

#### Densité de particules

Calculons le flux total à travers une sphère de rayon r.

$$\Delta V = \left(\underbrace{4\pi r^2}_{surface}\right) \cdot \underbrace{v.\Delta t}_{\text{\'e}paisseur\ cercle} \tag{2.11}$$

Le nombre de particules s'obtient de la sorte

$$\Delta N = \eta(r).\Delta V$$
 (2.12) FIGURE 2.6 – Densité de particules

En remplaçant l'un dans l'autre

$$\Delta N = \eta(r) 4\pi r^2 v \Delta t \tag{2.13}$$

Le flux est le nombre de particules par unité de temps

$$\Phi = \frac{\Delta N}{\Delta T} = \eta(r) 4\pi r^2 v \tag{2.14}$$

Comme la vitesse est constante, le flux est indépendant de r: pas d'accumulation.

Introduisons la densité de flux de particules, c'est à dire le nombre de particules traversant une surface par unité de temps :  $\vec{F} = \eta(r)\vec{v}$ . En isolant :

$$\vec{F} = \eta(r)\vec{v} = \frac{Q}{4\pi r^2}\vec{1_r}$$
 (2.15)

<sup>1.</sup> (x,y,z) sont les coordonnées du point de calcul du champ et  $(x_n,y_n,z_n)$  l'emplacement de la charge

#### Densité de flux

Insistons sur le fait qu'il s'agit d'une notion locale! Il faut donc intégrer si l'on veut pour toute la surface.

$$\vec{F} = \frac{Q}{S} \vec{1_r} \tag{2.16}$$

Le flux est constant mais pas  $\vec{F}$  qui diminue quand r augmente. On peut voir une ressemblance entre la densité de flux et la charge de Coulomb  $(1/r^2)$ :  $\begin{cases} \vec{F} = \frac{Q}{4\pi r^2} \vec{1_r} \\ \vec{E} = k_0 \frac{q}{r^2} \vec{1_r} \end{cases}$ 

#### 2.4.2 La permittivité

Pour des raisons qui apparaîtrons plus tard, posons un changement de variable :

$$k_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \tag{2.17}$$

 $\text{Recommençons la comparaison} : \left\{ \begin{array}{l} \vec{F} = \frac{q}{4\pi r^2} \vec{1_r} \\ \vec{E} = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 r^2} \vec{1_r} \end{array} \right. \Rightarrow \quad \frac{q}{\epsilon_0} \leftrightarrow \Phi.$ 

### 2.4.3 Intégrale de flux

Plutôt que de considérer une sphère, on va s'intéresser à une surface quelconque.




FIGURE 2.7 – Flux à travers d'une surface

Le nouveau volume parcouru peut être calculé simplement

$$\Delta V = hv\Delta t l\cos\theta = Sv\Delta t\cos\theta \tag{2.18}$$

Comme précédemment,  $\Delta N = \eta . \Delta V = \eta S v \Delta t \cos \theta$ . Nous avons donc comme flux

$$\Phi = \eta v \Delta S_m \cos \theta \tag{2.19}$$

En remarquant l'expression de la densité de flux de particules et la présence d'un produit scalaire, on peut ré-écrire cette expression de façon plus élégante.

$$\Phi_{\Delta_{S_m}} = \vec{F} \cdot \Delta \vec{S}_m \tag{2.20}$$

En sommant toutes ces surfaces élémentaires, on retrouve l'expression du flux à travers toute la surface.

$$\Phi^S = \oint_S \vec{F}(\vec{x}).d\vec{S} \tag{2.21}$$

#### 2.4.4 Flux du champ électrique

Le résultat obtenu est généralisable pour tout champ vectoriel, y crompsi le champ électrique.

$$\Phi_E^S = \oint_S \vec{E}(\vec{x}).d\vec{S} \tag{2.22}$$

#### Flux au travers d'une surface fermée

Voyons si ce résultat est cohérent avec l'expression de la densité de flux  $(\vec{F})^{\,2}.$ 

$$\Phi = \oint \frac{Q}{4\pi r^2} dS = \Phi \qquad \Rightarrow \quad OK! \tag{2.23}$$

Ce résultat peut être généralisé à toutes surface (si la vitesse est constante). Voyons ce que donne le calcul de cette intégrale.

$$\oint \vec{E}(\vec{x}).d\vec{S} = \frac{q}{4\pi r^2 \epsilon_0} \int dS = \frac{q}{\epsilon_0} \quad \forall \ surfaces! \tag{2.24}$$

Rappelons que cette analogie est possible grâce à la dépendance en  $\frac{1}{r^2}$ .

#### Flux dû à plusieurs charges

Simple application du principe de superposition

$$\Phi_E^S = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{1}^{N} q_n \tag{2.25}$$

#### Flux dû à des charges externes

Tout ce qui va rentrer d'un côté va forcément ressortir de l'autre. Le flux en sera nul  $(\Phi = 0)$ .

#### Charges négatives

Les charges vont "aller" dans l'autre sens, celui opposé à  $d\vec{S}$ : le signe du flux sera négatif. Mais comme la charge sera aussi de signe négatif, les deux moins vont s'annuler et cela ne charge au final rien du tout!

#### Loi de Gauss

Ces généralisations étant faites, on peut désormais dire que la Loi de Gauss est généralisée :

Loi de Gauss: 
$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_{m=1}^{N} q_m$$
 (2.26)

#### 2.4.5 Distributions de charge continue

Comme vu à la section 3.6, on peut utiliser  $\rho$ ,  $\sigma$  et  $\lambda$ .

$$\Phi_E^S = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_{V_S} \rho(\vec{x}) \cdot dV \tag{2.27}$$

#### 2.4.6 Application de la loi de Gauss : calcul de champ

Voir  $Annexe\ A$ , tout y est!

<sup>2.</sup> Notons qu'ici d $\vec{S}$  étant radial, il vaut  $dS.\vec{1_r}$ 

#### Forme locale de la Loi de Gauss 2.4.7

Il s'agit de la version différentielle de la Loi de Gauss : celle-ci appliquée en un point.

#### Champ unidirectionnel

Supposons pour commencer que le champ ne dépend que de  $x: \vec{E}(\vec{x}) =$  $\vec{E}(x,y,z) = E_x(x)1_x$ .

Le flux sera ainsi nul pour les autres surfaces. Selon le schéma ci-contre

$$\vec{E}(\vec{x})$$
 $\vec{S}_{y}$ 
 $\vec{S}_{y}$ 
 $\vec{S}_{y}$ 

$$\Phi_E^S = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{S_x} -E_x(x) ds + \int_{S_x} E_x(x + \Delta x) dS$$
 (2.28)  $z$ 

Les surfaces étant infiniment petites, on peut considérer le champ comme Figure 2.8 – Loi constant.

de gauss locale

$$-E_x(x)S_x + E_x(x + \Delta x)S_x = [E_x(x + \Delta x) - E_x(x)] . S_x$$
 (2.29)

Utilisons l'artifice mathématique consistant à multiplier et diviser par  $\Delta x$ .

$$\Phi_E^S = \left[ \frac{E_x(x + \Delta x) - E_x(x)}{\Delta x} \right] \underbrace{S_x \Delta X}_{\Delta V} \tag{2.30}$$

On retrouve ainsi l'expression de la dérivée du champ par rapport à x en faisant tendre  $\Delta x \rightarrow$  $0, \Phi_E^S = \frac{dE_x}{dx} \Delta V.$ 

Appliquons la Loi de Gauss

$$\frac{dE_x}{dx}\Delta V = \frac{1}{\epsilon_0} \int \rho(\vec{x})dV \tag{2.31}$$

$$\frac{dE_x}{dx}\Delta V = \int \rho(\vec{x})\Delta V = \frac{dE_x}{dx} = \frac{1}{\epsilon_0}\rho(\vec{x})$$
 (2.32)

Il s'agit la de la loi "locale" car le lien entre E et la densité de charge  $\rho$  est donné en un point de l'espace  $\vec{x}$ .

#### Généralisation 3D

On recommence le même raisonnement pour x et y. En mettant tous les résultats ensemble, on obtient la loi de Gauss locale.

$$\frac{\partial E_x(x,y,z)}{\partial x} + \frac{\partial E_y(x,y,z)}{\partial y} + \frac{\partial E_z(x,y,z)}{\partial z} = \frac{1}{\epsilon_0} \rho(x,y,z)$$
(2.33)

#### 2.4.8 La divergence

En définissant l'opérateur divergence,  $\vec{\nabla}$  on peut noter la loi locale de Gauss sous sa forme compacte.

$$\vec{\nabla}\vec{E} = \frac{1}{\epsilon_0}\rho(\vec{x}) \tag{2.34}$$

On appelle ceci divergence car si le vecteur diverge des élément quittent la surface et le flux en sera positif.

$$div \vec{E} = \frac{1}{\epsilon_0} \rho(\vec{x})$$
 (2.35)

La quantité div  $\vec{E}$  est le flux de particules du champ normalisée (car divisé par sa surface) par le volume défini par la surface fermée captant ce flux.

## 2.5 Le potentiel électrique

#### 2.5.1 L'énergie potentielle gravitationnelle

Par définition du travail :  $W = F_g . \vec{1_z} \Delta h \rightarrow mg \Delta h$ .

Par conservation de l'énergie, on peut retrouver la vitesse. En effet :  $\frac{1}{2}mv^2$  :  $mgh \Leftrightarrow v = \sqrt{2g\Delta h}$ .

#### 2.5.2 L'énergie potentielle électrique

Sa forme est grandement similaire :  $W_p(z) = q||\vec{E}||.z(+cste)$ . Notons que la force exercée sur la charge est l'opposée de la dérivée de l'énergie potentielle électrique.

$$F_e = -\frac{dW_p}{dz}\vec{1_z} \tag{2.36}$$

#### 2.5.3 Potentiel électrique

Par définition, le potentiel électrique est l'énergie potentielle électrique divisée par la charge.

$$V \equiv \frac{W_p}{q_0} = ||\vec{E}||.z(+cste)|$$
(2.37)

L'unité du potentiel est le Volt (V).

#### 2.5.4 Potentiels de champs non-uniformes

On décompose la trajectoire en déplacement infinitésimaux. Le travail élémentaire correpondant au déplacement nous intéressant est donné par le produit scalaire de la force  $\vec{F}_a$  (l'inverse de la force électrique que subit la charge, c'est à dire -qE) par le vecteur déplacement  $\vec{dl}$ .




Figure 2.9 – Décomposition infinitésimale de la trajectoire

Comme W=F.L, en tenant compte de l'angle (et en passant à l'infinitésimal) :  $dW=||\vec{dl}||.||\vec{F}||.\cos\theta=\vec{F}.\vec{dl}=-q\vec{E}.\vec{dl}.$  Comme  $V=\frac{W}{q}$  :

$$\Delta V = -\int_{i \to f} \vec{E} \cdot d\vec{l} \tag{2.38}$$

#### 2.5.5 Potentiel coulombien

Nous savons que :  $\left\{ \begin{array}{l} \vec{E} = \frac{q}{q\pi\epsilon_0 r^2} \vec{1_r} \\ \Delta V = -\int_{i\to f} \vec{E}.\vec{dl} \end{array} \right. .$  Injectons l'un dans l'autre :

$$\Delta V = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_{r_i}^{r_f} \frac{dr}{r^2} \tag{2.39}$$


L'idée du potentiel coulombien est de faire venir une charge de l'infini  $(r_i = \infty)$ , c'est à dire quand on ne "ressent" plus les effets de la charge. Ce qui donne, après intégration <sup>3</sup>

$$V(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \tag{2.40}$$

Il s'agit d'un champ scalaire (et non vectoriel comme  $\vec{F}$  et  $\vec{E}$ ).

Rappelons qu'on travail négatif signifie que la charge se fait attirer, c'est à dire qu'elle reçoit de l'énergie.

#### Chemin quelconque



On remarque grâce au schéma ci-contre que  $\vec{E}.\vec{dl}=||\vec{E}||.||\vec{dl}||.\cos\theta=||\vec{E}||.dr.$ 

La trajectoire est identique à celle radiale.

Le potentiel est donc indépendant du chemin suivi, ce qui implique que la force électrique est conservative.

FIGURE 2.10 – Chemin quelconque

#### 2.5.6 Potentiel dû à plusieurs charge

On applique encore et toujours le principe de superposition!

$$\Delta V = \sum_{1}^{N} \Delta V_n \tag{2.41}$$

#### Potentiel du dipôle

Les calculs se trouvent dans le syllabus, voici ici le résultat compte-tenu de l'approximation du premier-ordre.

$$V(x) \approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{xd}{r^3} \tag{2.42}$$

#### 2.5.7 Potentiel d'une distribution de charges continue

Même principe que précédemment. Par exemple, pour  $\rho$ :

$$V(x) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(x')}{||x - x'||} dV'$$
 (2.43)

#### 2.5.8 Le moment dipolaire

Par analogie au centre de masse et au moment (Cf.  $m\'{e}canique rationelle I$ ), le moment dipolaire est défini par

$$\vec{p} = \int \rho(\vec{x}).x'.dV \tag{2.44}$$

Un autre résultat (souvent utilisé en pratique) est :

$$\vec{p} = Q_{+} < x_{n}^{+} > -Q_{-} < x_{n}^{-} >$$
 (2.45)

<sup>3.</sup> Souvent utilisé en pratique : W = qV(r)

#### 2.5.9 Moment de force sur un dipôle

Un couple de force s'appliquant sur une "barre" n'a qu'un seul effet possible : causer un déplacement en rotation (du au moment de force, Cf. ConFond, Meca~I).




FIGURE 2.11 – Couple de force et bras de levier

Plus l'angle  $\theta$  est petit, plus l'effet sera faible. La composante de cette force en x vaut  $q.E\cos(\frac{\pi}{2}-\theta)=qE\sin\theta$ .

Connaissant la définition du moment de force  $\tau$  (bras de levier \* force  $\bot$ ,  $\tau = d.F_{\bot}$ ) nous avons :

$$\tau = d.q.E\sin\theta\tag{2.46}$$

En travaillant avec des demi-bras de levier  $(\frac{d}{2})$  et en les sommant, on trouve

$$\tau = qE\frac{d}{2}\sin\theta + qE\frac{d}{2}\sin\theta \tag{2.47}$$

Ce que l'on peut ré-écrire (vectoriellement ici, par propriété du produit vectoriel)

$$\vec{\tau} = qd\vec{1_p} \times \vec{E} \tag{2.48}$$

En posant  $\vec{p} = qd\vec{1_p}$  on trouve l'expression générale du moment de force sur un dipôle.

$$\boxed{\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}} \tag{2.49}$$

#### Généralisation

On retombe exactement sur le même résultat en passant par la décomposition infinitésimale  $(\tau = \int d\tau)$ .

Ce sont les dipôles qui explique l'alignement des molécules d'eau dans le même sens.

#### 2.5.10 Détermination du champ électrique à partir du potentiel

Partons de la relation bien connue donnant le potentiel en fonction du champ et dérivons la.

$$\Delta V = -\int_{i \to f} \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad \Rightarrow \quad dV = -\vec{E} \cdot d\vec{l}$$
 (2.50)

Qu'est ce que dV? Il s'agit d'un déplacement infinitésimal

$$dV = \frac{\partial V(x, y, z)}{\partial x} dx + \frac{\partial V(x, y, z)}{\partial y} dy + \frac{\partial V(x, y, z)}{\partial z} dz$$
 (2.51)

Connaissant le vecteur  $\vec{dl} = dx\vec{1_x} + dy\vec{1_y} + dz\vec{1_z}$ , on voit que l'on peut écrire dV comme le produit scalaire suivant :

$$dV = \vec{\nabla}V.\vec{dl} \tag{2.52}$$

Pour rappel:

$$\vec{\nabla} \equiv \frac{\partial}{\partial x} \vec{1_x} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{1_y} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{1_z} \Rightarrow \vec{\nabla} V \equiv \frac{\partial V}{\partial x} \vec{1_x} + \frac{\partial V}{\partial y} \vec{1_y} + \frac{\partial V}{\partial z} \vec{1_z}$$
 (2.53)

On remarque que  $\vec{\nabla}.\vec{dl}$  donne la même expression que dV

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{dl} = \frac{\partial V(x, y, z)}{\partial x} dx + \frac{\partial V(x, y, z)}{\partial y} dy + \frac{\partial V(x, y, z)}{\partial z} dz$$
 (2.54)

Dès lors, on peut dire que

$$\vec{\nabla}V.\vec{dl} = -\vec{E}.\vec{dl} \quad \Rightarrow \quad \vec{E} = -\vec{\nabla}V \tag{2.55}$$

L'opérateur  $\vec{\nabla}$  est aussi appelé gradient.

$$\vec{E} = -grad V \tag{2.56}$$

#### Interprétation du gradient

Le gradient donne la direction de la plus grande pente positive.

## 2.6 Capacité électrique

#### 2.6.1 Générateur de Van de Graff

On remarque que plus on charge la sphère, plus le champ électrique augmente. Plus celui-ci est fort, plus la force électrique est importante. Forcément, le travail nécessaire pour ajouter une nouvelle charge est plus conséquent.

On remarque ainsi un lien de proportionnalité :

$$W \propto Q \tag{2.57}$$

Rappelons que les charges se répartissent selon une densité surfacique de sorte que le champ soit chaque fois perpendiculaire à la surface.




FIGURE 2.12 – Générateur de Van de Graff

#### 2.6.2 Capacité électrique

Comme  $W \propto Q$  et que  $V = \frac{W}{q}$  on peut dire que  $V \propto Q$ . En introduisant un coefficient de proportionnalité Q, la capacité électrique, on définit l'égalité suivante :

$$Q = CV \tag{2.58}$$

#### 2.6.3 Capacité de la sphère

Grâce à la loi de Gauss, on peut trouver le champ d'une sphère

$$\Phi = 4\pi r^2 ||\vec{E}|| = \frac{q}{\epsilon_0} \quad \Rightarrow \quad E = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 r^2}$$
 (2.59)

Le potentiel associé à ce champ vaut

$$V_{sph\`ere} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \tag{2.60}$$

Or,  $Q=CV \rightarrow V=rac{Q}{C}$ . Par comparaison, on trouve que la capacité de la sphère vaut :

$$C_{sph\`ere} = 4\pi\epsilon_0 r \tag{2.61}$$

Si la capacité C augmente, le travail W diminue et plus on pourra rajouter de nouvelles charges facilement. Ainsi, plus C est grand, plus la différence de potentiel sera réduite.

#### 2.6.4 Énergie de la charge

On apporte à une sphère des petites charges infinitésimales dq. Le travail nécessaire pour apporter ces charges vaut  $V \cdot q = V(q) \cdot dq$ 

$$W = \int_0^q V(q).dq = \int_0^q \frac{q}{C}dq = \frac{q^2}{2}$$
 (2.62)

Comme Q = CV, on retrouve l'expression faisant l'objet de tous vos fantasmes :

$$W_e = \frac{CV^2}{2} \tag{2.63}$$

Notons que l'unité de la capacité électrique est le Farad, F.

#### 2.6.5 Capacité électrique et influence électrostatique




FIGURE 2.13 – Influence électrostatique

Plus on charge, par exemple, une sphère, plus le travail nécessaire augmente. Il est intéressant de pouvoir augmenter la capacité.

En approchant une deuxième sphère non chargée, celle-ci va subir la répulsion des charges négatives et l'attraction des charges positives. Il s'agit de l'**influence électrostatique**.

Les lignes de champ sont plus denses entre les deux sphères, le champ à donc obligatoirement diminué dans les zones plus éloignée de l'entredeux sphère (résultat découlant de la Loi de Gauss).

Comme il existe des endroit ou apporter des charges est plus simple, on peut dire que le potentiel à diminué et donc, la charge étant constante (C=Q/V), la capacité électrique a augmenté.

Si l'on connecte la deuxième sphère au sol, elle gagne une capacité infinie et la capacité de notre première sphère se voit encore augmentée. Notons qu'à l'équilibre, les charges seront égales mais opposée : c'est le principe du **condensateur**.

#### 2.6.6 Le condensateur électrique plan

Le principe est le même, mais la géométrie est plus simple. La justification du champ nul à l'équilibre s'obtient en prenant une surface de Gauss cylindrique contenant les deux plans de charges. Le flux est négatif mais par influence électrostatique il diminue en valeur absolue jusqu'à devenir nul.

A l'équilibre, le flux est nul et le champ extérieur l'est également : ils ne subissent plus de force de coulomb.

La condition d'équilibre est d'avoir une charge globale nulle.




FIGURE 2.14 – Condensateur plan


#### 2.6.7 Calcul de la capacité du condensateur plan

Nous avons connaissance du champ d'une plaque seule <sup>4</sup>

$$\vec{E}_{plaque} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{1}_S \tag{2.64}$$

Pour utiliser cette relation, on va considérer le plan infini pour négliger les distorsions des lignes de champs aux extrémités. **Hypothèses**: h, l >> e. <sup>5</sup>

- 4. Que si le plan est considéré comme infini et que l'on calcule le champ loin des bords
- $5. \ e$  est la distance entre les deux plaques



 ${\tt Figure}~2.15-Condensateur~plan$ 

Calculons le champ grace au principe de superposition : on considère le champ généré par chaque plaque et l'on somme les résultats.

La plaque de gauche a une charge négative, son champ sera dès lors attractif. L'autre plaque sera donc chargé positivement et aura un champ répulsif.

On remarque qu'en dehors de l'entre-deux plaques, le champ est nul (les lignes de champ se compensent).

$$E_{cond_{ext}} = 0 (2.65)$$

Par contre, entre les deux plaque, le champ est doublé et vaut

$$\vec{E}_{cond} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{1}_x \tag{2.66}$$

Notons que tant que les deux plaques ne sont pas à l'équilibres, des électrons sont poussés à l'extérieur.

Le champ du condensateur étant connu, calculons sa capacité électrique. Nous savous que  $V=-\int \vec{E}.\vec{dl}$  où  $E=\frac{\sigma}{\epsilon_0}.$ 

$$V = -\frac{\sigma}{\epsilon_0} \int_0^e dx = -\frac{\sigma e}{\epsilon_0} \stackrel{Q = -\sigma S}{=} = \frac{Qe}{\epsilon_0 S}$$
 (2.67)

Sachant que  $C = \frac{Q}{V}$  on trouve

$$C_{cond} = \frac{\epsilon_0 S}{e} \tag{2.68}$$

C'est donc l'épaisseur e qui détermine l'influence électrostatique. Plus elle est petite, plus l'influence sera grande et la capacité sera élevée.

#### 2.6.8 Milieux diélectriques et polarisation

On peut encore augmenter la capacité électrique en incorporant un milieu non-conducteur, dit *conducteur diélectrique*. **Hypothèse :** le milieu diélectrique est constitué d'une juxtaposition d'atomes identiques.




FIGURE 2.16 – Champ induit du au milieu diélectrique

Le champ électrique du condensateur va causer une légère déformation de l'atome, qui va acquérir un moment dipolaire (FIGURE 2.16.1)

On constate l'apparition d'un champ électrique induit qui s'oppose au champ extérieur (généré par les deux plaques) (FIGURE 2.16.2).

Les atomes du diélectrique ne peuvent se rapprocher à une distance inférieure à d: formation d'une pellicule chargée d'épaisseur d responsable d'une diminution du champ total (polarité inversée) (FIGURE 2.16.3).

Le champ total peut dès lors s'écrire (FIGURE 2.16.1):

$$\vec{E} = \vec{E_0} + \vec{E_i} \tag{2.69}$$

Comment calculer le champ induit  $\vec{E_i}$ ? On sait que l'épaisseur d sera proportionnelle au champ E. En introduisant la  $d\acute{e}formabilit\acute{e}$   $\alpha$ , on peut dire que  $d=\alpha E$ . Le moment dipolaire  $\vec{p}=d.\vec{F}$  vaut donc :

$$\vec{p} =: \alpha q \vec{E} \tag{2.70}$$

Connaissant  $\begin{cases} \eta = \frac{Q}{S} \\ Q = V.\rho = \eta_a q ds \end{cases}$  on peut dire que  $\sigma = \eta_a q d = \eta_a q \alpha E$  où  $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ . Le champ induit vaut donc  $\delta$ :

$$E_i = -\frac{\eta_a q \alpha E}{\epsilon_0} \tag{2.71}$$

En introduisant la susceptibilité  $\chi \Rightarrow \vec{E_i} = -\chi \vec{E}$ . Mais que vaut  $\vec{E}$ ? Sachant que  $\vec{E} = \vec{E_0} + \vec{E_i} = \vec{E_0} - \chi \vec{E} \Leftrightarrow \vec{E}(1+\chi) = \vec{E_0}$ Le champ total  $\vec{E}$  peut être calculé :

$$|\vec{E} = \frac{\vec{E_0}}{(1+\chi)}| \tag{2.72}$$

Le champ rempli d'un diélectrique est donc plus faible d'un facteur  $(1 + \chi)$ , où  $E_0$  est le champ du condensateur vide (= sans diélectrique). D'autres éléments doivent être modifier pour tenir compte du di-électrique :

$$V = \frac{V_0}{(1+\chi)} \tag{2.73}$$

$$C = (1+\chi)\frac{\epsilon_0 S}{e} \tag{2.74}$$

$$\epsilon_r = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} = 1 + \chi \tag{2.76}$$

#### 2.6.9 Le condensateur en pratique

Voir annexe A

#### 2.6.10 Énergie stockée

Même chose que précédemment (conservation d'énergie)

$$W_e = \frac{CV^2}{2} \tag{2.77}$$

<sup>6.</sup> Signe négatif car toujours opposé à  $E_0$ 

#### Densité d'énergie électrique

Le but est d'exprimer l'énergie stockée en fonction du champ sachant que

$$\begin{cases} W = \frac{CV^2}{2} \\ V = e\vec{E} \\ C = \frac{\epsilon_0 S}{e} \end{cases}$$
 (2.78)


On peu en tirer que

$$w = \frac{1}{2}\epsilon||E||^2 \tag{2.79}$$

## 2.7 Résistance électrique

#### 2.7.1 Définition du courant

Le courant est un flux de charges électriques



$$I \equiv \frac{\Delta q}{\Delta t} \tag{2.80}$$

Figure 2.17 – Courant électrique

Le nombre de particules sur un temps  $\Delta t$  vaut :  $\Delta N = \eta S v \Delta t$ . On multiplie par la charge d'une particules pour avoir la charges :  $\Delta q = \eta q_e S v \Delta t$ 

Connaissant la définition du courant I, on trouve ce-dernier.

$$I = \eta q_e v S \tag{2.81}$$

L'unité du courant électrique est l'ampère (A).

**Attention!** Le sens du courant descend le potentiel (d'où  $E = -grad\ V$ ) mais les électrons remontent le potentiel (à cause de leur signe négatif...).

#### 2.7.2 Densité de courant

On utilise souvent en pratique la notion de densité de courant. Il s'agit du courant divisé par la surface.

$$J = \frac{I}{S} = \eta e_e v \tag{2.82}$$

On écrit souvent  $\vec{J}$  sous sa force vectorielle. Son sens est toujours le même que celui du champ. Une expression très utilisée en pratique est l'expression du courant sous sa forme intégrale que voici :

$$I = \int_{S} \vec{J} \cdot d\vec{S} \tag{2.83}$$

#### 2.7.3 Source de tension continue : la pile électrique

Le champ va du  $+ \rightarrow -$ , mais les électrons font l'inverse.

#### 2.7.4 La conduction électrique

L'accélération des électrons augmente l'énergie cinétique et donc la température.

$$\vec{v_m} = -\mu \vec{E} \tag{2.84}$$

où  $\mu$  est la mobilité et  $\vec{v_m}$  la vitesse moyenne des électrons.

#### 2.7.5Forme locale de la loi d'Ohm

On part de la densité de courant  $\vec{J} = \eta q \vec{v}$  où  $\vec{v} = -\mu \vec{E}$ .

On peut ré-écrire  $\vec{J} = \eta q \mu \vec{E}$ . On pose  $\sigma = \eta q \mu$  comme étant le conductivité et l'on tombe sur la loi d'Ohm locale.

$$\boxed{\vec{J} = \sigma \vec{E}} \tag{2.85}$$

#### 2.7.6 Loi d'Ohm

$$I = ||\vec{J}||.S \text{ et } \begin{cases} I = \sigma S ||\vec{E}|| \\ ||\vec{E}|| = \frac{V}{L} \end{cases} \Rightarrow I = \frac{\sigma S V}{L} \text{ où } \frac{L}{\sigma S} \equiv R, \text{ la résistance électrique.}$$

On retrouve la loi d'Ohm, bien connue en secondaire.

$$V = RI \tag{2.86}$$

L'unité de la résistance est l'Ohm,  $\Omega$ .

#### Les résistances 2.7.7

On définit la résistivité comme étant l'inverse de la conductivité :  $\rho_e = \frac{1}{\sigma_e}$ .

$$R = \frac{L}{\sigma_e S} = \frac{\rho_e L}{S} \tag{2.87}$$


#### Le potentiomètre

Permet de diviser la tension.

#### Association de résistance

Cf. Annexe A

#### 2.7.8 Puissance dissipée : effet Joule



FIGURE

Toute la charge qui rentre vaut celle qui sort : il y a nulle  $\Delta V_{fil}=0$  car la résistance du fil est nulle (VRI). conservation de la charge. La différence de potentiel d'un fil est

Dans une résistance, la diminution de l'énergie potentielle ne se converti pas en énergie cinétique (car la vitesse est fixée,  $\vec{v_m} = -\mu \vec{E}$ ) mais en chaleur: transfert collisionnel.

L'énergie potentielle (chute de potentiel) est donc convertie en chaleur! Puissance Calculons le travail: dissipée

$$\Delta W = V.\Delta q = VI\Delta t \tag{2.88}$$

La puissance étant  $P = \frac{\Delta W}{\Delta t}$ :

2.18

$$P = IV \tag{2.89}$$

Comme V = RI, plusieurs expression de la puissance dissipée peuvent être trouvées :

$$P = RI^2 = \frac{V^2}{R} = IV (2.90)$$

Une résistance à température constante (= à régime) dissipe un débit de chaleur H = IV.

#### 2.7.9 Circuit RC

#### Décharge du condensateur

 $V_{C} = \frac{Q}{C} \begin{bmatrix} C & & & \\ & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix}^{+} WR V_{R} = RI$ 

On a tout d'abord besoin d'une résistance (comme une turbine qui diminue l' $E_C$  pour fournir un W) dite "utile"  $\to$  résistance de charge. Nous avons :

charge. Nous avons :
$$\begin{cases}
V = \frac{Q}{C} \\
V = RI \Rightarrow RI = \frac{Q}{C}.
\end{cases}$$
wit RC
$$\begin{cases}
V = \frac{Q}{C} \\
V = RI \Rightarrow RI = \frac{Q}{C}.
\end{cases}$$

$$\begin{cases}
V = \frac{dQ}{dt} \\
Description & \text{and } \frac{dQ}{dt} = -\frac{Q}{RC}
\end{cases}$$

 $FIGURE\ 2.19-Circuit\ RC$ 

passant à l'expression différentielle  $\frac{dQ}{dt} = -\frac{Q}{RC}$  (2.91)

Résolvons l'équation différentielle de premier ordre.

$$\frac{dQ}{Q} = -\frac{dt}{RC} \tag{2.92}$$


$$\ln(Q) = \frac{t}{RC} + C \tag{2.93}$$

$$Q = Q(0).e^{-\frac{t}{RC}} \tag{2.94}$$

(2.95)

Cette équation différentielle exprime la vitesse ou la charge s'écoule, proportionnellement aux charges restantes dans le condensateur. On peut également trouver le potentiel associé :

 $V(t) = V(0).e^{-\frac{t}{RC}}$ 



## Charge du condensateur

FIGURE 2.20 -

Le principe est le même, si ce n'est que l'équation différentielle n'est pas homogène.  $\frac{\text{Décharge}}{\text{du RC}}$ 

$$\frac{dQ}{dt} = -\frac{Q}{RC} + \frac{V_0}{R} \tag{2.96}$$

Le cours d' $Analyse\ I$  nous donne la S.G.E.H et la solution particulière. La Solution Générale de l'Equation Non-Homogène (S.G.E.N.H.) est la suivante ( $Cf.\ Syllabus\ +\ Analyse\ I$ )

$$V_C(t) = V_0 \left( 1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right) \tag{2.97}$$




FIGURE 2.21 – Charge du condensateur

## Table des matières

Ι	Int	roduct	tion	ii
$\mathbf{A}$	prop	os du	document	iii
ΙΙ	$\mathbf{S}\mathbf{y}$	nthès	e du cours	1
1	The	$\operatorname{rmody}$	ynamique	2
	1.1	Introd	uction	2
	1.2	La pre	ession	2
		1.2.1	Le baromètre	2
	1.3	La ten	npérature	3
		1.3.1	Dilatation thermique	3
		1.3.2	Température absolue	3
	1.4	Comp	ortement des gaz	3
		1.4.1	Loi de Gay-Lussac (Amontons)	3
		1.4.2	Loi de Charles	3
		1.4.3	Loi de Boyle et Mariotte	3
		1.4.4	Loi des gaz parfaites	4
		1.4.5	Loi d'Avogadro	4
		1.4.6	Constante universelle des gaz parfaits	4
	1.5	Théori	ie cinétique des gaz parfaits	4
		1.5.1	Incidence normale	5
		1.5.2	Incidence oblique	5
		1.5.3	Force d'impact périodique	5
		1.5.4	Force continue	5
		1.5.5	Force d'impact moyenne	6
		1.5.6	Force totale	6
		1.5.7	Calcul de la pression	7
		1.5.8	Théorie - expérience	7
	1.6	L'éner	gie thermique	7
		1.6.1	Expérience de Joule	7
		1.6.2	Échauffement et chaleur	7
		1.6.3		7
		1.6.4	Capacité calorifique	7
		1.6.5	Gaz polyatomique	8
		1.6.6	Capacité calorifique massique	8
		1.6.7	Capacité calorifique de l'eau	8
		1.6.8	Mécanisme de transfert de l'énergie thermique	8
	17		formations thermodynamiques	g

		1.7.1	Système thermodynamique	. 9
		1.7.2	État d'un système et transformation	. 9
		1.7.3	La transformation isobare	. 9
		1.7.4	La transformation isochore	. 10
		1.7.5	La transformation isotherme	. 10
		1.7.6	La transformation adiabatique	. 11
	1.8	Les cy	cles thermodynamiques	. 12
		1.8.1	Le cycle de Carnot	. 12
		1.8.2	Le moteur à combustion interne	. 13
		1.8.3	Le moteur à turbine à gaz (Cycle de Brayton)	. 13
	1.9	Entrop	pie et second principe	. 14
		1.9.1	Analyse de Clausius avec le cycle de Carnot	. 14
		1.9.2	Généralisation à tout cycle	. 14
		1.9.3	Définition de l'entropie	. 14
		1.9.4	Moteurs et entropie	. 14
		1.9.5	Illustrations	. 15
		1.9.6	Irréversibilité et entropie	. 15
<b>2</b>	Éle	${f ctrosta}$	<del>-</del>	17
	2.1		uction	
	2.2		ce électrique	
		2.2.1	La force de Coulomb	
		2.2.2	Principe de superposition	
	2.3		amp électrique	
		2.3.1	Champ de force	
		2.3.2	Champ électrique	. 18
		2.3.3	Lignes de champ	
		2.3.4	Champ électrique dans les conducteurs	
		2.3.5	Distribution de charge continue	
	2.4	Loi de	Gauss	
		2.4.1	Analogie entre champ électrique et flux de particules	
		2.4.2	La permittivité	
		2.4.3	Intégrale de flux	. 20
		2.4.4	Flux du champ électrique	
		2.4.5	Distributions de charge continue	
		2.4.6	Application de la loi de Gauss : calcul de champ	
		2.4.7	Forme locale de la Loi de Gauss	
		2.4.8	La divergence	
	2.5	Le pot	tentiel électrique	. 23
		2.5.1	L'énergie potentielle gravitationnelle	
		2.5.2	L'énergie potentielle électrique	
		2.5.3	Potentiel électrique	
		2.5.4	Potentiels de champs non-uniformes	
		2.5.5	Potentiel coulombien	
		2.5.6	Potentiel dû à plusieurs charge	
		2.5.7	Potentiel d'une distribution de charges continue	
		2.5.8	Le moment dipolaire	
		2.5.9	Moment de force sur un dipôle	
		2.5.10	Détermination du champ électrique à partir du potentiel	25

2.6	Capacité électrique					
	2.6.1	Générateur de Van de Graff				
	2.6.2	Capacité électrique				
	2.6.3	Capacité de la sphère				
	2.6.4	Énergie de la charge				
	2.6.5	Capacité électrique et influence électrostatique				
	2.6.6	Le condensateur électrique plan				
	2.6.7	Calcul de la capacité du condensateur plan				
	2.6.8	Milieux diélectriques et polarisation				
	2.6.9	Le condensateur en pratique				
	2.6.10	Énergie stockée				
2.7	Résista	ance électrique				
	2.7.1	Définition du courant				
	2.7.2	Densité de courant				
	2.7.3	Source de tension continue : la pile électrique				
	2.7.4	La conduction électrique				
	2.7.5	Forme locale de la loi d'Ohm				
	2.7.6	Loi d'Ohm				
	2.7.7	Les résistances				
	2.7.8	Puissance dissipée : effet Joule				
	2.7.9	Circuit RC 32				