

Université Libre de Bruxelles

Synthèse

Métrologie nucléaire PHYS-H-407

Auteur:

Nicolas Englebert

Professeur:
Nicolas Pauly



Appel à contribution

Synthèse Open Source



Ce document est grandement inspiré de l'excellent cours donné par Nicolas Pauly à l'EPB (École Polytechnique de Bruxelles), faculté de l'ULB (Université Libre de Bruxelles). Il est écrit par les auteurs susnommés avec l'aide de tous les autres étudiants et votre aide est la bienvenue! En effet, il y a toujours moyen de l'améliorer surtout

que si le cours change, la synthèse doit être changée en conséquence. On peut retrouver le code source à l'adresse suivante

https://github.com/nenglebert/Syntheses

Pour contribuer à cette synthèse, il vous suffira de créer un compte sur *Github.com*. De légères modifications (petites coquilles, orthographe, ...) peuvent directement être faites sur le site! Vous avez vu une petite faute? Si oui, la corriger de cette façon ne prendra que quelques secondes, une bonne raison de le faire!

Pour de plus longues modifications, il est intéressant de disposer des fichiers : il vous faudra pour cela installer LAT_EX, mais aussi *git*. Si cela pose problème, nous sommes évidemment ouverts à des contributeurs envoyant leur changement par mail ou n'importe quel autre moyen.

Le lien donné ci-dessus contient aussi un README contenant de plus amples informations, vous êtes invités à le lire si vous voulez faire avancer ce projet!

Licence Creative Commons

Le contenu de ce document est sous la licence Creative Commons : Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). Celle-ci vous autorise à l'exploiter pleinement, compte- tenu de trois choses :



- 1. Attribution; si vous utilisez/modifiez ce document vous devez signaler le(s) nom(s) de(s) auteur(s).
- 2. Non Commercial; interdiction de tirer un profit commercial de l'œuvre sans autorisation de l'auteur
- 3. Share alike; partage de l'œuvre, avec obligation de rediffuser selon la même licence ou une licence similaire

Si vous voulez en savoir plus sur cette licence :

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Merci!

Table des matières

1	Interaction des particules chargées avec la matière : considérations de base			1
	1.1	Introd	oduction	
		1.1.1	Interaction des particules chargées avec la matière	2
		1.1.2	Conclusions à propos de ces considérations de base	10
2	Interaction des ions avec la matière			11
	2.1	Modèl	le semi-classique du pouvoir d'arrêt électronique	11
		2.1.1	Vitesses intermédiaires : $v_0 \ll v \ll c$	11
		2.1.2	Grandes vitesses - Équation de Bethe-Bloch : $v_0 < v \approx c \ldots \ldots$	16
		2.1.3	Petites vitesses	19
	2.2	Pouvoir d'arrêt nucléaire (faibles vitesses)		
	2.3		ir d'arrêt massique électronique et influence de la phase	
	2.4 Parcours et courbe de Bragg		urs et courbe de Bragg	21
		2.4.1	Parcours	21
		2.4.2	Courbes de Bragg	22

Chapitre 1

Interaction des particules chargées avec la matière : considérations de base

1.1 Introduction

Il existe trois types de rayonnements ionisants (ionizing radiations)

- 1. Les particules chargées
 - Électron, positron, ions, ...
- 2. Les photons (particules neutres sans masses)
 - Les γ (origine **nucléaire**)
 - Les X (origine atomique)
- 3. Neutrons (particules neutres)

Notons que ce qui fait vraiment la différence entre un γ et un X est le mode d'émission et non pas l'énergie (conséquence).

Pour chacun de ces types de rayonnement, il existe un mécanisme d'interaction particulier avec la matière ¹.

- Les particules chargées interagissent par interactions coulombienne (noyaux et électrons), les collisions sont donc fréquentes et on peut considérer que l'énergie est perdue de façon (quasi-)continue. La particule s'arrête ainsi à distance finie dans la matière de sorte à ce qu'on puisse définir un "parcours" (range) de celle ci : de tels rayonnements sont directement ionisants
- Les particules neutres (pas d'interaction coulombienne) ont une probabilité de traverser la matière sans interactions, il n'est donc pas possible de définir un range. Elles peuvent par contre déposées de l'énergie à des particules chargées qui vont causés une ionisation : de tels rayonnements sont *indirectement* ionisants

Les interactions d'un rayonnement avec la matière peut modifier l'état du rayonnement (absorbé, dévié, ...) et aussi l'état de la matière (excités, ionisés,...).

^{1.} Assemblage d'atomes isolés sans interaction entre-eux : gaz d'atome. Il s'agit de la définition de ce cours, qui évoluera au fil des chapitres

1.1.1 Interaction des particules chargées avec la matière



FIGURE 1.1 – Trajectoire d'une particule chargée

Comme annoncé ci-dessus, les particules chargées subissent des collisions coulombiennes 2 avec :

Les noyaux (rare) : cause une importante perte d'énergie et une grande déviation angulaire

Les électrons (fréquent) : cause des excitations/ionisations se traduisant par des faibles pertes d'énergie et déviations angulaires

Chaque collision cause alors une perte d'énergie T_j , causés par un grand nombre de projectiles N qui suivent N histoires propres : le nombre de collision étant très important, les fluctuations sont faibles et il devient possible de définir des quantités moyennes.




Figure 1.2

Pour introduire ces valeurs moyennes, il faut avant tout introduire la notion de section efficace.

La section efficace est l'aire fictive que doit avoir une particule incidente pour reproduire la probabilité de collision observée avec une particule cible.




Figure 1.3

Il existe plusieurs sortes de section efficace. Pour s'en rendre compte, définissons ce qu'est une collision. Il s'agit de l'interaction entre une particule incidente et une particule cible qui implique un effet spécifique mesurable. Ainsi, la section efficace ne dépend pas que des particules incidentes/cibles et de leur vitesse mais aussi de l'effet physique!

Sur le grand nombre d'interaction existant, on peut s'intéresser à une perte d'énergie (section efficace différentielle en énergie $d\sigma/dE$) ou à une émission dans une direction donnée ((section efficace différentielle en énergie $d\sigma/d\Omega$).

Quel est le rapport avec les valeurs moyennes annoncées cidessus? Il n'est pas possible de déterminer expérimentalement les sections efficaces microscopiques en bombardant un atome avec une seule particule, il va falloir travailler avec des informations **statistiques** venant d'un bombardement (faisceau) sur la matière (milieu). Nous ferons l'hypothèse que les projectiles du faisceau n'interagissent pas entre-eux.





Figure 1.4

^{2.} Les réactions nucléaires sont laissées de côté.

La section efficace sera ainsi définie par une probabilité. Soit un faisceau de particule (densité de courant J), un milieu cible (aire S plus petites que l'aire du faisceau) et processus d'interaction A (caractérisé par σ_A). Le nombre d'interaction A induits par le faisceau par unité de temps n_A s'écrit



$$n_A = JS \times \frac{\sigma_A}{S} = J\sigma_A \tag{1.1}$$

Figure 1.5

Considérons un volume V = S.x et une densité de particule cible N

$$n_A = N \times Sx \times J\sigma_A = JS \times Nx\sigma_A \quad \Rightarrow \quad P_A = Nx\sigma_A \quad \text{pour} \quad Nx\sigma_A \ll 1$$
 (1.2)

où P_A est la probabilité pour un projectile de subir un processus A.

Dans le cas où $N.x.\sigma_A$ n'est pas petit, on peut observer une collision et, s'il n'y a pas d'absorption, la particule peut en subir une nouvelle : on parle de **collisions multiples**. Soit P_n la probabilité d'initier n événements A. Cette situation est équivalente à considérer n particules cibles dans un cylindre de volume $v = x.\sigma_A$ associé à une trajectoire. Ce problème est un classique de la théorie cinétique des gaz, on peut montrer que P_n quit une distribution de Poisson

$$P_n = \frac{(Nv)^n}{n!} e^{-Nv} \tag{1.3}$$

La valeur moyenne se définit alors comme

$$\langle n \rangle = Nv = Nx\sigma_A \tag{1.4}$$

On en tire la LOI DE LAMBERT & BEER gouvernant les phénomènes d'absorption

$$P_0 = e^{-Nx\sigma_A} \tag{1.5}$$

Il s'agit de la probabilité de ne pas se faire absorbé. Si $Nx\sigma_A\ll 1$, on peut utiliser l'approximation suivante

$$P_n \simeq \begin{cases} 1 - Nx\sigma_A & \text{pour} \quad n = 0\\ Nx\sigma_A & \text{pour} \quad n = 1\\ 0 & \text{pour} \quad n \ge 2 \end{cases}$$
 (1.6)

Cette distribution nous permet de définir aisément la distance moyenne entre deux processus de type A, soit le **libre parcours moyen** λ_A

$$\lambda_A = \frac{1}{N\sigma_A} \tag{1.7}$$

Ceci se généralise pour les processus multiples

$$\sigma_{total} = \sigma_A + \sigma_B + \sigma_C + \dots, \qquad \frac{1}{\lambda_{total}} = \frac{1}{\lambda_A} + \frac{1}{\lambda_B} + \frac{1}{\lambda_C} + \dots$$
 (1.8)

Pouvoir d'arrêt

Les pertes en énergies sont caractérisée par le **pouvoir d'arrêt** (*stopping power*) : il s'agit de la grandeur la plus importante pour une particule chargée. Il s'agit - pour une particule chargée

d'énergie cinétique E dans un matériau - de la perte d'énergie moyenne (ΔE) par unité de longueur subie par la particule le long de sa trajectoire (Δx)

$$\frac{\Delta E}{\Delta x} \qquad [J.M^{-1}] = [eV.m^{-1}] \tag{1.9}$$

Afin de l'exprimer mathématiquement, considérons une cible de petite épaisseur (par rapport à la profondeur de pénétration) Δx et un projectile d'énergie E. En considérant des pertes d'énergies discrète $T_i \ll E$:

$$\Delta E = \sum_{j} n_j T_j \tag{1.10}$$

L'énergie moyenne se calcule donc

$$\langle \Delta E \rangle = \sum_{j} \langle n_j \rangle T_j \tag{1.11}$$

où $\langle n_j \rangle = N \Delta x \sigma_j$. Nous avons alors

$$\langle \Delta E \rangle = N \Delta x \sum_{j} T_{j} \sigma_{j} \tag{1.12}$$

En définissant la section efficace d'arrêt S

$$S = \sum T_j \sigma_j \tag{1.13}$$

On définit le pouvoir d'arrêt

$$\frac{\langle \Delta E \rangle}{\Delta x} = NS = N \sum_{j} T_{j} \sigma_{j} \tag{1.14}$$

Le pouvoir d'arrêt est donc une propriété macroscopique tandis que la section efficace d'arrêt est une propriété microscopique.

Paramètres de straggling

Tant que nous sommes dans les statistiques, calculons les écarts quadratiques moyens des fluctuations en énergie

$$\Omega^2 = \overline{(\Delta E - \langle \Delta E \rangle)^2} \tag{1.15}$$

En considérant $\Delta E - \langle \Delta E \rangle = \sum_j (n_j - \langle n_j \rangle) T_j$, on obtient

$$\overline{(\Delta E - \langle \Delta E \rangle)^2} = \sum_{j,l} \overline{(n_j - \langle n_j \rangle)(n_l - \langle n_l \rangle)} T_j T_l$$
(1.16)

Deux cas sont possibles

1. j = l; on peut utiliser les propriétés de la distribution de Poisson

$$\overline{(n_j - \langle n_j \rangle)^2} = \langle n_j \rangle = N \Delta x \sigma_j \tag{1.17}$$

2. $j \neq m$; on transforme la moyenne du produit en produit des moyennes (ceci suggère l'indépendance statistiques des différents types de collisions)

$$\overline{(n_j - \langle n_j \rangle)(n_l - \langle n_l \rangle)} = \overline{(n_j - \langle n_j \rangle)} \times \overline{(n_l - \langle n_l \rangle)}$$
(1.18)

Or, comme $\overline{n_j - \langle n_j \rangle} = 0$, les termes avec $j \neq l$ sont nuls

On obtient donc

$$\Omega^2 = \sum_{j} \langle n_j \rangle T_j^2 = N \Delta x \sum_{j} T_j^2 \sigma_j = N \Delta x W$$
 (1.19)

où W est le **paramètre de straggling** qui caractérise les fluctuations en énergie et est défini comme 3

$$W = \sum_{j} T_j^2 \sigma_j \tag{1.20}$$

Notation intégrale et cible épaisse

Comme annoncé, le grand nombre de collision implique une perte d'énergie quasi-continue (et donc un spectre continu)

$$\sigma_j \to \frac{d\sigma}{dT} \Delta T_j$$
 (1.21)

Si ΔT_i est suffisamment petit, les sommes deviennent des intégrales

$$S = \int T \, d\sigma, \qquad W = \int T^2 d\sigma \tag{1.22}$$

où $d\sigma = \frac{d\sigma}{dT}dT$.

Nous avions jusqu'ici considéré Δx petit impliquant E constant, mais en général S et W dépendent de E. En considérant que les fluctuations des pertes d'énergies sont négligeables, l'énergie E est bien définie en fonction de la profondeur de pénétration x^4 . On fait alors l'approximation du ralentissement continu (Continuous Slowing Down Approximation - CSDA)

$$\frac{dE}{dx} = -NS(E) \tag{1.23}$$

où le signe négatif tient compte de la diminution d'énergie du projectile.

Le parcours (range) R d'une particule chargée d'énergie E dans un milieu est la valeur moyenne $\langle l \rangle$ de la longueur l de sa trajectoire suivie jusqu'à son arrêt (sans tenir compte du mouvement thermique). En CSDA, on trouve comme profondeur de pénétration

$$x = \int_{E(x)}^{E} \frac{dE'}{NS(E')}$$
 (1.24)

Le range en CSDA est donné pour x = l avec E(l) = 0

$$R_{CSDA} = \int_0^E \frac{dE'}{NS(E')} \tag{1.25}$$

Rappelons que cette expression valable pour un straggling en énergie négligeable, à cause de notre première hypothèse.

^{3.} Paramètre microscopique.

^{4.} $E \to E(x)$

Modèle classique du pouvoir d'arrêt

Il s'agit d'un modèle classique non-relativiste établi en 1913 par Niels BOHR qui est incroyablement correct pour une certaine plage d'énergie.




FIGURE 1.6

fert de quantité de mouvement ⁶

Soit un projectile de charge e_1 , de masse m_1 , de vitesse v et une particule cible (m_2, e_2) initialement **au repos**. Cette condition initiale implique un scattering de Coulomb avec un paramètre d'impact p^5 supposé pas trop petit (soft collision).

Supposons que la particule cible reçoit une quantité de mouvement faible tel qu'elle peut être considérée au repos durant l'interaction : on note le transfert de la quantité de mouvement (unités CGS)

$$\overrightarrow{\Delta P} = \int_{-\infty}^{+\infty} dt \, \overrightarrow{F}(t) \tag{1.26}$$

où $F(t) = \frac{e_1 e_2}{p^2 + (vt)^2}$. En décomposant la force $\overrightarrow{F} = F_{\parallel} \overrightarrow{1}_{\parallel} + F_{\perp} \overrightarrow{1}_{\perp}$, on obtient les composantes \parallel et \perp du trans-




Figure 1.7

$$\Delta P_{\parallel} = e_1 e_2 \int_{-\infty}^{+\infty} dt \frac{vt}{(p^2 + (vt)^2)^{3/2}} = 0$$
 (1.27)

$$\Delta P_{\perp} = e_1 e_2 \int_{-\infty}^{+\infty} dt \frac{p}{(p^2 + (vt)^2)^{3/2}} = \frac{2|e_1 e_2|}{pv}$$
 (1.28)

Il est possible d'estimer la durée de la collision, qui correspond au temps durant lequel le transfert d'énergie se passe

$$\Delta P_{\perp} \simeq F_{max} \tau \tag{1.29}$$

où $F_{max}=e_1e_2/p^2$, la force pour la distance minimale d'approche (p en t=0). En substituant, on trouve

$$\tau \simeq \frac{2p}{v} \tag{1.30}$$

Cette expression est cohérente avec la Figure 1.6 (p/v à gauche et à droite, d'où le facteur 2).Il ne s'agit que d'un ordre de grandeur qui nous informe que les deux particules interagissent de même façon effective sur une distance 2p le long de la trajectoire de la particule incidente.




Figure 1.8

L'énergie T transférée de 1 vers 2 s'obtient en explicitant ΔP_{\perp}^2

$$T = \frac{\Delta P_{\perp}^2}{2m_2} \simeq \frac{2e_1^2 e_2^2}{m_2 v^2 p^2} \tag{1.31}$$

Le seul paramètre (aléatoire) dont dépend T est le paramètre d'impact p. Ainsi, le nombre de collisions caractérisés par un transfert d'énergie compris entre T et T+dT

- 5. Pour rappel, il s'agit de la distance entre la trajectoire initiale de 1 et 2.
- 6. J'étais en retard...Quelqu'un à des notes? Sur le graphique surtout

est caractérisé par un paramètre d'impact entre p et p+dp. Comme nous sommes en présence d'une géométrie cylindrique, la particule incidente devra se trouver dans un anneau. La section efficace du projectile $d\sigma$ doit forcément être l'aire de cet anneau

$$d\sigma = 2\pi p dp = \left| \frac{d(\pi p^2)}{dT} \right| dT \tag{1.32}$$

En calculant la dérivée de (1.31) dans l'expression (1.32), on trouve la forme de la section efficace de Rutherford pour la diffusion (scattering) coulombienne qui sera déduite bien plus tard (exactement) par la mécanique quantique.

$$d\sigma \approx 2\pi \frac{e_1^2 e_2^2}{m_2 v^2} \frac{dT}{T^2}$$
 (1.33)

Résultats préliminaires

Cette formule nous permet d'obtenir des résultats préliminaire pour le stopping et le straggling. Sachant que $S = \int T d\sigma$ et $W = \int T^2 d\sigma$, on trouve

$$S \simeq 2\pi \frac{e_1^2 e_2^2}{m_2 v^2} \int_{T_{max}}^{T_{min}} \frac{dT}{T}, \qquad W \simeq 2\pi \frac{e_1^2 e_2^2}{m_2 v^2} \int_{T_{max}}^{T_{min}} dT \qquad (1.34)$$

Après intégration (à connaître par coeur!)

$$S \simeq 2\pi \frac{e_1^2 e_2^2}{m_2 v^2} \int_{T_{max}}^{T_{min}} \frac{dT}{T}$$
 (1.35)

$$W \simeq 2\pi \frac{e_1^2 e_2^2}{m_2 v^2} \int_{T_{max}}^{T_{min}} dT$$
 (1.36)

En utilisant le **nombre d'arrêt** ($stopping\ number$) $L=\frac{1}{2}\ln\left(\frac{T_{max}}{T_{min}}\right)$ on peut ré-écrire

$$S \simeq 4\pi \frac{e_1^2 e_2^2}{m_2 v^2} L \tag{1.37}$$

RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES POUR LE STOPPING

Soit les électrons (e) de la cible (densité NZ_2 , masse m et charge -e) et les noyaux (n) de la cible (densité N, masse M_2 et charge Z_2e). On peut calculer l'énergie moyenne en multipliant S_e par $NZ_2\Delta x$. En faisant de même pour S_n :

$$S_e = \frac{4\pi e_1^2 e^2}{mv^2} L_e \Rightarrow \langle \Delta E \rangle_e \simeq N Z_2 \Delta x \times \frac{4\pi e_1^2 e^2}{mv^2} L_e$$
 (1.38)

$$S_n = \frac{4\pi e_1^2 Z_2^2 e^2}{M_2 v^2} L_n \Rightarrow \langle \Delta E \rangle_n \simeq N \Delta x \times \frac{4\pi e_1^2 Z_2^2 e^2}{M_2 v^2} L_n$$
 (1.39)

Effectuons le rapport de ces deux dernières expressions

$$\frac{\langle \Delta E \rangle_n}{\langle \Delta E \rangle_e} \simeq \frac{m}{M_2} Z_2 \frac{L_n}{L_e} \text{ or } \frac{mZ_2}{M_2} < 10^{-3}$$
 (1.40)

En laissant pour l'instant tomber le rapport des L (straggling number), on obtient un terme inférieur à 10^{-3} : un électron incident va perdre beaucoup plus d'énergie lorsqu'il va interagir avec d'autres électrons plutôt qu'avec des neutrons.

Détermination de l'énergie transférée maximale T_{max}

Soit T_{max} , l'énergie cinétique maximale qui peut être transférée dans une collision. Celle-ci est obtenue pour p=0, soit quand la particule cible est le plus proche possible de la particule incidente. Nous ne sommes plus ici dans le cadre du précédent modèle (soft collision) mais ce n'est pas grave car seule une limite maximale est recherchée. L'image ci-contre représente le système du laboratoire.



Figure 1.9

Dans le système du centre de masse (désigné par un prim)

$$v_{CM} = \frac{m_1 v}{m_1 + m_2}, \qquad v' = v - v_{CM} \tag{1.41}$$

Considérons une collision élastique avec uniquement un transfert d'énergie cinétique. L'intérêt d'une telle collision dans le système du centre de masse est que seule la direction change : la vitesse et le module restent inchangés.

Figure 1.10

La situation correspondant à un maximum d'énergie transférée correspond à celle où la variation de la direction est la pus importante, soit quand tout change de sens. Dans le système du laboratoire, la vitesse maximale $v_{2,max}$ de la particule 2 s'écrit

$$v_{2,max} = \frac{2m_1v}{m_1 + m_2} \tag{1.42}$$

L'énergie maximale transférée vaut donc

$$T_{max} = \frac{m_2 v_{2,max}^2}{2} = \gamma E \tag{1.43}$$

où
$$\gamma = \frac{4m_1m_2}{(m_1 + m_2)^2}$$
 et $E = \frac{m_1v^2}{2}$.

Ceci mène directement à deux implications

- 1. Pour $m_1=m_2\to\gamma=1$; l'énergie transférée peut valoir toute l'énergie de la particule incidente
- 2. Pour $m_1 \ll m_2$ ou l'inverse $\rightarrow \gamma$ petit

Il en vient que

- Un grand transfert d'énergie est possible pour l'interaction e^-/e^-
- Un petit transfert d'énergie est possible pour l'interaction ion/ e^-
- Un petit transfert d'énergie est possible pour l'interaction e^-/ion
- Un petit transfert d'énergie est possible pour l'interaction ion/ion

Notons que l'on parle de transfert possible et pas de probabilité.

Détermination de l'énergie transférée minimale T_{min}

Nous allons calculer T_{min} dans le cas d'une collision avec un e^- (il s'agit du cas pratique le plus intéressant). Pour un électron isolé et libre, on trouve $T_{min} = 0$. Or, la section efficace de stopping contient le logarithme du rapport T_{max}/T_{min} , il y aura divergence. Deux façon de lever la divergence existent

- 1. Considérer que les e^- sont liés à une molécule ou à un atome
- 2. Considérer l'écrantage de l'interaction de Coulomb

La première solution sera retenue?. Le plus simple est le modèle simple de Thompson où T_{min} est l'énergie d'excitation la plus faible. Néanmoins, on s'intéressera ici au modèle de Bohr, plus proche du résultat quantique.

La vision de Bohr revient à voir la matière comme une collection d'oscillateurs harmonique classiques. En cas de choc lent $(2\pi/\omega_0 \ll \tau)$, l'oscillateur peut directement se remettre en place et le transfert d'énergie est négligeable (invariance adiabatique). L'orbite de l'électron n'est que provisoirement déformée, les états initiaux et finaux sont identiques.

Si par contre le temps d'interaction est court par rapport à la période de l'oscillateur ($\tau \ll 2\pi/\omega_0$), l'oscillateur reçoit une impulsion $F \times \tau$. C'est ce que nous considérons ici. En utilisant l'expression du temps d'interaction, on trouve un ordre pour T_{min}

$$\frac{2p}{v} \ll \frac{2\pi}{\omega_0} \Rightarrow p_{max} \sim \frac{v}{\omega_0} \Rightarrow T_{min} \sim \frac{2e_1^2 e^2 \omega_0^2}{mv^4}$$
 (1.44)

avec $T \simeq \frac{2e_1^2e_2^2}{mv^2p^2}$ et p_{max} , le rayon adiabatique de Bohr.

On peut alors, dans le modèle de Bohr (en reprenant les précedentes expressions), calculer la section efficace de stopping électronique comme il n'y a plus divergence

$$S_e = \frac{4\pi Z_2 e_1^2 e^2}{mv^2} L_e \quad \text{avec} \quad L_e = \ln \frac{Cmv^3}{|e_1 e| \omega_0} \quad \text{et} \quad C \simeq 1$$
 (1.45)

où $L = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{T_{max}}{T_{min}} \right)$ et C, une correction introduite par Bohr que nous ne prendrons pas en compte.

Déviation angulaire maximale

Soit $m_2 \leq m_1$. Soit à gauche le référentiel du laboratoire et à droite, celui du centre de masse




Figure 1.11

Dans le référentiel du centre de masse

$$v_{CM} = \frac{m_1}{m_1 + m_2} v_{1i}, v' = v - v_{CM} (1.46)$$

On en tire

$$v'_{1i} = v_{1i} - v_{CM} = \frac{m_2}{m_1 + m_2} v_{1i}$$
(1.47)

Comme nous avons une collision élastique dans le repère du centre de masse, seule la direction est modifiée (et donc $v'_{1f} = v'_{1i}$)

$$v_{1f}' = \frac{m_2}{m_1 + m_2} v_{1i} \tag{1.48}$$

L'angle maximal θ_{max} est obtenu lorsqu'un angle droit est formé au niveau de la circonférence du cercle. On choisit alors v'_{1f} (v_{CM}) étant fixé de sorte à avoir θ_{max} . Après un peu de trigonométrie

$$\sin \theta_{max} = \frac{v'_{1f}}{v_{CM}} = \frac{m_2}{m_1} \tag{1.49}$$

Si $m_2 \ge m_1$, on trouve $\theta_{max} = \pi$.




FIGURE 1.12

En conclusion

- Grandes déviations possibles ($\theta_{max} = \pi/2$) pour l'interaction e^-/e^-
- Très grandes déviations possibles $(\theta_{max} = \pi)$ pour l'interaction e^-/ion
- Petites déviations pour l'interaction ion/ e^-
- Grandes déviations possibles (dépendant de m_1 et m_2) pour l'interaction ion/ ion

1.1.2 Conclusions à propos de ces considérations de base

Pour les ions incidents

De façon générale les pertes électroniques dominent (petits transfert d'énergie et petites déviations angulaires) et les pertes nucléaires (collisions noyaux) sont rares (se produisent pour un faible nombre de projectives mais de grand transferts d'énergies sont possibles ainsi que de grandes déviations angulaires). Ils ont une trajectoire rectilignes accompagnées de pertes d'énergie faibles et continues.

Pour les électrons incidents

Les pertes électroniques dominent (mais cette fois grands transferts d'énergie et grandes déviations angulaires possibles). On retrouve aussi des pertes nucléaires (petits transferts d'énergie mais très grandes déviations angulaires possibles (possibilité de rétro-diffusion). Ils ont une trajectoire courbée accompagnée de grandes pertes d'énergie.

Chapitre 2

Interaction des ions avec la matière




FIGURE 2.1

Ci-contre, à gauche, sont représenté les trajectoires de particules α d'une énergie de 5.5 MeV. On observe que trois d'entre-elles sont rentrées en collisions avec les noyaux (déviation angulaire plus importante). A droite, considérons un proton incident sur de l'aluminium, décrit par le modèle de Bohr. Ce modèle étant clas-

sique, il ne peut pas être correct dans la zone relativiste. Lorsque la vitesse du projectile se rapproche de v_0 , la vitesse de Bohr¹, on ne peut plus considérer que la particule est au repos, le modèle n'est dès lors plus valable ²

2.1 Modèle semi-classique du pouvoir d'arrêt électronique

Un rappel sur les oscillateurs classiques et l'approximation dipolaire est faite dans les slides 5 à 12 : n'étant que des rappels/pré-requis, ils ne sont pas repris ici.

2.1.1 Vitesses intermédiaires : $v_0 \ll v \ll c$

Dans le modèle semi-classique de Bethe (1930), le noyau est traité classiquement et les électrons quantiquement, ils ne sont plus traités comme des oscillateurs classiques. On s'intéresse ici au cas ou le modèle de Borh est correct.

Considérons un atome cible avec Z_2 électrons (masse m) et les états stationnaires $|j\rangle$ d'énergie ϵ_j où j est un nombre quantique tel que j=0 dénote l'état fondamental. Les fréquences de résonance pour un atome dans son état initial sont données par

$$\hbar\omega_{j0} = \epsilon_j - \epsilon_0 \tag{2.1}$$

On dira que les électrons sont au repos durant l'interaction si $v \gg v_0$.

^{1.} On associe l'énergie à une certaine vitesse via l'énergie cinétique.

^{2.} L'hypothèse de Bohr est telle que la particule cible est au repos.

Pour une énergie Q perdue par l'ion incident, Bethe a posé

$$S = \sum_{j} \int Q d\sigma_R f_{j0}(Q) \tag{2.2}$$

où σ_R est la section efficace de COULOMB pour un transfert d'énergie Q (où R pour RUTHERFORD) et f_{j0} sont les forces d'oscillateur généralisées qui incluent tous les effets quantiques pour la section efficace d'arrêt : ils décrivent les probabilités de transition entre les états pour une énergie transférée Q donnée.

Afin de déterminer l'expression de f_{j0} , résolvons l'équation de Schrödinger dépendante du temps (celle-ci gouverne le mouvement électronique)

$$(H+V)\Psi(\overrightarrow{r},t) = i\hbar \frac{d\Psi(\overrightarrow{r},t)}{dt}$$
 (2.3)

où H est l'hamiltonien d'un atome isolé de la cible, $\Psi(t)$ la fonction d'onde d'un état lié et V le potentiel décrivant l'interaction avec le projectile donné par

$$V(\overrightarrow{r},t) = \sum_{\nu=1}^{Z_2} \frac{-e_1 e}{\overrightarrow{r}_{\nu} - \overrightarrow{R}(t)}$$
 (2.4)

où $\vec{r}=(\vec{r}_1,\dots\vec{r}_{Z_2})$ représente la trajectoire du projectile avec \vec{r}_{ν} l'opérateur position du ν^e électron et $\vec{R}=\vec{p}+\vec{v}t$. Développons $\Psi(t)$ sur la base formée des états stationnaires

$$\Psi(\overrightarrow{r},t) = \sum_{j} c_{j}(t)e^{-i\epsilon_{j}t}|j\rangle$$
(2.5)

où $|j\rangle$ sont les solutions de $H|j\rangle = \epsilon_j |j\rangle$. Dans le cadre de la méthode des perturbations au premier ordre, on peut développer les coefficients c_j en puissance du potentiel perturbatif V

$$c_j(t) = \delta_{j0} + c_j^{(1)}(t) + c_j^{(2)}(t) + \dots$$
 (2.6)

avec δ le symbole de Kronecker et

$$c_j^{(1)}(t) = \frac{1}{i\hbar} \int_{-\infty}^t dt' e^{i\omega_{j0}t'} \langle j|V(\overrightarrow{r}, t')|0\rangle \qquad (2.7)$$

$$c_{j}^{(2)}(t) = \left(\frac{1}{i\hbar}\right)^{2} \sum_{k} \int_{-\infty}^{t} dt' e^{i\omega_{jk}t'} \langle j|V(\overrightarrow{r'},t')|k\rangle \times \int_{-\infty}^{t'} dt'' e^{i\omega_{k0}t''} \langle k|V(\overrightarrow{r'},t'')|0\rangle \tag{2.8}$$

et ainsi de suite mais ici nous ne nous intéressons que aux coefficients $c_j^{(1)}(\infty)$ car seul le premier ordre nous intéresses. Ceux-ci représentent les amplitudes de transition. Substituons $c_j^{(1)}(\infty)$ dans l'expression explicite du potentiel, prenons-en la transformée de FOURIER et intégrons sur t'

$$c_j^{(1)}(\infty) = \frac{-e_1 e}{i\pi\hbar} \int \overrightarrow{dq} \frac{e^{-i\overrightarrow{q}\cdot\overrightarrow{p}}}{q^2} F_{j0}(\overrightarrow{q}) \delta(\omega_{j0} - \overrightarrow{q}\cdot\overrightarrow{v})$$
 (2.9)

où $F_{j0}(\overrightarrow{q}) = \left\langle j \left| \sum_{\nu=1}^{Z_2} e^{i \overrightarrow{q} \cdot \overrightarrow{r_{\nu}}} \right| 0 \right\rangle$. Notons $Q = \frac{\hbar^2 q^2}{2m}$. Par le Postulat IV de la mécanique quantique, les probabilités de transitions sont données par

$$P_j(p) = |\langle j|\Psi(\infty)\rangle|^2 \tag{2.10}$$

Ce qui donne dans le cadre de la méthode des perturbations au premier ordre

$$P_j(p) = \left| c_j^{(1)}(\infty) \right|^2$$
 (2.11)

Pour que $c_j^{(1)}(\infty) \neq 0$ pour $\omega_{j0} < q\nu$, il faut que (condition sur Q)

$$\omega_{i0}^2 < q^2 v^2 \Rightarrow 2mv^2 Q > (\epsilon_j - \epsilon_0)^2 \tag{2.12}$$

Approximation des collisions distantes - Approximation dipolaire

Afin d'obtenir notre expression de f_{j0} , nous allons devoir utiliser une approximation. Considérons $c_j^{(1)}(\infty)$ à grand p (collisions distantes). Par l'approximation dipolaire

$$e^{i\overrightarrow{q}.\overrightarrow{r'}} \simeq 1 + i\overrightarrow{q}.\overrightarrow{r'}$$
 (2.13)

On obtient donc

$$F_{j0}(\overrightarrow{q}) \simeq i \overrightarrow{q} \left\langle j \left| \sum_{\nu=1}^{Z_2} \overrightarrow{r_{\nu}} \right| 0 \right\rangle$$
 (2.14)

En choisissant l'axe x selon la vitesse du projectile et l'axe y selon le paramètre d'impact, on voit apparaître des fonctions de BESSEL modifiée $K_{0,1}$, d'ordre 0 et 1

$$c_j^{(1)}(\infty) = -\frac{2e_1 e \omega_{j0}}{i\hbar v^2} \left\langle j \left| \sum_{\nu}^{Z_2} \overrightarrow{r}_{\nu} \right| 0 \right\rangle \times \left(iK_0 \left(\frac{\omega_{j0} p}{v} \right), K_1 \left(\frac{\omega_{j0} p}{v} \right), 0 \right)$$
 (2.15)

Les probabilités de transitions deviennent donc (données par $|c_i|^2$)

$$P_{j}(p) = -\frac{2e_{1}^{2}e^{2}Z_{2}}{mv^{2}p^{2}\hbar\omega_{j0}}f_{j0} \times \left\{ \left[\frac{\omega_{j0}p}{v}K_{0}\left(\frac{\omega_{j0}p}{v}\right) \right]^{2} + \left[\frac{\omega_{j0}p}{v}K_{1}\left(\frac{\omega_{j0}p}{v}\right) \right]^{2} \right\}$$
(2.16)

La grandeur f_{i0} est appelée la force d'oscillateur dipolaire et a comme expression

$$f_{j0} = \frac{2m}{3\hbar^2 Z_2} (\epsilon_j - \epsilon_0) \left| \left\langle j \left| \sum_{\nu}^{Z_2} \overrightarrow{r}_{\nu} \right| 0 \right\rangle \right|^2$$
 (2.17)

Avec la règle de somme de Thomas-Reiche-Kuhn $\sum_{j} f_{j0} = 1$.

Comparaison modèle classique et semi-classique

Maintenant que nous avons la probabilité d'une transition, il nous faut l'énergie moyenne. Considérons l'énergie transférée moyenne T_{moy}

$$T_{moy}(p) = \sum_{j} P_{j}(p)\hbar\omega_{j0}$$
(2.18)

Comparons cette expression avec le résultat classique donné par

$$T = \frac{2e_1^2 e^2}{mv^2 p^2} f_{dist}(p), \qquad \text{où} \quad f_{dist}(p) = \left[\frac{\omega_0 p}{v} K_0 \left(\frac{\omega_0 p}{v}\right)\right]^2 + \left[\frac{\omega_0 p}{v} K_1 \left(\frac{\omega_0 p}{v}\right)\right]^2$$
(2.19)

Les expressions sont identiques à condition que

$$f_{dist}(p) = \sum_{j} f_{j0} \left[\frac{\omega_{j0}p}{v} K_0 \left(\frac{\omega_{j0}p}{v} \right) \right]^2 + \left[\frac{\omega_{j0}p}{v} K_1 \left(\frac{\omega_{j0}p}{v} \right) \right]^2$$
 (2.20)

Pour généraliser les fonctions f_{j0} que nous venons d'élaborer aux grandes valeurs de Q, BETHE a posé

$$f_{j0}(Q) = \frac{1}{Z_2} \frac{\epsilon_j - \epsilon_0}{Q} |F_{j0}(\overrightarrow{q})|^2$$
(2.21)

Avec cette forme la, lorsque Q est petit, on retrouve l'expression que nous venons de calculer

$$f_{j0}(Q)|_{Q \simeq 0} = f_{j0}$$
 (2.22)

Pouvoir d'arrêt : formule de Bethe

Il est nécessaire de faire la distinction entre les collisions distantes ou proche (via p), soit les collision avec une grande ou petite quantité de mouvement transférée (via q) ou encore les collisions avec une grande ou petite énergie transférée (via Q). Pour se faire, nous allons séparer l'intégrale suivante en deux parties par rapport à Q_0

$$S = \sum_{j} \int Q d\sigma_R f_{j0}(Q) \tag{2.23}$$

• Pour $Q < Q_0$, l'approximation dipolaire est valide (Q_0)

$$S_{dist} = \sum_{j} f_{j0} \int_{(\epsilon_j - \epsilon_0)^2/2mv^2}^{Q_0} Q d\sigma_R$$
 (2.24)

• Pour $Q > Q_0$, il faut déterminer la borne supérieure de l'intégrale. On considère que la masse d'un ion $m_1 \gg m$, la masse d'un électron.

$$T_{max} = \gamma E = \frac{4m_1 m}{(m_1 + m)^2} \frac{m_v^2}{2} \approx 2mv^2$$
 (2.25)

où nous avons négliger m par rapport à m_1 . On trouve alors la section efficace d'arrêt suivante

$$S_{proche} = \int_{Q_0}^{2mv^2} Q d\sigma_R \sum_{j} f_{j0}(Q)$$
 (2.26)

Bethe a démontré que

$$\sum_{j} f_{j0}(Q) = 1 \tag{2.27}$$

Nous avons alors

$$S_{proche} = \int_{Q_0}^{2mv^2} Q d\sigma_R \equiv \sum_j f_{j0} \int_{Q_0}^{2mv^2} Q d\sigma_R$$
 (2.28)

En sommant les collisions proches et distantes, on trouve finalement

$$S = S_{proche} + S_{dist} = \sum_{i} f_{j0} \int_{(\epsilon_{j} - \epsilon_{0})/2mv^{2}}^{2mv^{2}} Qd\sigma_{R}$$
(2.29)

En considérant l'expression explicite $d\sigma_R = 2\pi \frac{e_1^2 e_2^2}{m_2 v^2} \frac{dQ}{Q^2}$, on obtient

$$S = \frac{4\pi e_1^2 e^2}{mv^2} Z_2 \sum_j f_{j0} \ln \frac{2mv^2}{\epsilon_j - \epsilon_0}$$
 (2.30)

La formule du pouvoir d'arrêt de Bethe se note généralement

$$S_e = \frac{4\pi e_1^2 e^2}{mv^2} Z_2 \ln \frac{2mv^2}{I}$$
 (2.31)

où I est définie comme l'énergie moyenne d'excitation telle que $\ln I = \sum_j f_{j0} \ln (\epsilon_j - \epsilon_0)$. Ceci n'est valable que $\mathbf{si}\ m_1 \gg m, v \gg v_0 \to mv^2 \gg \hbar\omega_0$.

On peut facilement comparer le modèle de Bethe à celui de Bohr via

$$S_e = \frac{4\pi Z_2 e_1^2 e^2}{mv^2} L_e \tag{2.32}$$

où

$$L_e = \ln \frac{Cmv^3}{|e_1e|\omega_0} \tag{2.33}$$

pour le Bohr et

$$L_e = \ln \frac{2mv^2}{I} \tag{2.34}$$

pour Bethe.

Dépendances principales du pouvoir d'arrêt

Le pouvoir d'arrêt se compose lui-même de trois dépendances

À retenir:
$$-\left(\frac{dE}{dx}\right)_{elec} = NS_e = \frac{4\pi e_1^2 e^2}{mv^2} NZ_2 \ln \frac{2mv^2}{I}$$
 (2.35)

Les dépendances sont les suivantes

- 1. $\frac{4\pi e_1^2 e^2}{mv^2}$ \Rightarrow Dépendance principale dans la vitesse, plus la vitesse augmente, plus le pouvoir d'arrêt diminue.
- 2. $NZ_2 \Rightarrow$ Dépendance principale dans le matériau, plus il est grand, plus le pouvoir augmente.
- 3. l
n $\frac{2mv^2}{I}\Rightarrow$ Dépendance faible dans la vitesse et dans le matériau

Énergies moyenne d'excitation

L'énergie moyenne d'excitation I ne dépend **que** du matériau et **pas** du projectile. Il est possible de le calculer mais tout le monde s'en fiche car on peut l'obtenir expérimentalement 3 via des formules empiriques. Celui-ci varie approximativement linéairement (les irrégularités sont dues à la structure en couches de l'atome) avec Z: modèle de l'atome de Thomas-Fermi où les électrons atomiques forment un gaz.




Figure 2.2

^{3.} De plus, comme il intervient dans $\log S$ il n'est pas nécessaire de connaître sa valeur avec précision

2.1.2 Grandes vitesses - Équation de Bethe-Bloch : $v_0 < v \approx c$

Bloch a apporté de nombreuses corrections à l'équation de Bethe pour former l'équation de Bethe-Block

$$S_{e} = \frac{4\pi r_{e}^{2} mc^{2}}{\beta^{2}} Z z^{2} L(\beta)$$
où $L(\beta) = L_{0}(\beta) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{2mc^{2}\beta^{2} W_{m}}{1 - \beta^{2}} \right) - \beta^{2} - \ln I - \frac{C}{Z} - \frac{\delta}{2}.$
(2.36)

Il s'agit en réalité de la même équation mais notée différemment, toute la différence se trouve dans le $stopping\ number\ L$ qui contient donc les termes correctifs. Intéressons-nous à ceux-ci

• Corrections dues aux collisions W_m donne l'énergie maximale transférée en une collision à un électron libre ⁴

$$W_m = \frac{2mc^2\beta^2}{1-\beta^2} \left[1 + \frac{2m}{m_1(1-\beta^2)^{1/2}} + \left(\frac{m}{m_1}\right)^2 \right]^{-1}$$
 (2.37)

Pour $m_1 \gg m$, on retrouve bien $2m\gamma_1^2v^2$.

• Corrections relativistes

Si $v \approx c$, il faut apporter des corrections relativistes. Lorsque l'on travaille avec des vitesses relativistes, il faut considérer des électrons de plus en plus lointain ce qui, forcément, augmente le pouvoir d'arrêt. En effet, $p_{max} \propto \gamma_1 v/\omega_0$ ce qui montre que le paramètre d'impact augmente lorsque la vitesse fait de même. Le calcul relativiste classique du champ donne

$$\overrightarrow{E}(\omega) = -\frac{e_1 \omega}{\pi \gamma_1 v^2} \left(\frac{i}{\gamma_1} K_0 \left(\frac{\omega_{j0} p}{\gamma_1 v} \right), K_1 \left(\frac{\omega_{j0} p}{\gamma_1 v} \right), 0 \right) \tag{2.38}$$

On y voit apparaître des γ_1 et f(p) se voit modifiée par ce fameux terme

$$f_{dist}(p) = \frac{1}{\gamma_1^2} \left[\frac{\omega_0 p}{\gamma_1 v} K_0 \left(\frac{\omega_0 p}{\gamma_1 v} \right) \right]^2 + \left[\frac{\omega_0 p}{\gamma_1 v} K_1 \left(\frac{\omega_0 p}{\gamma_1 v} \right) \right]^2$$
 (2.39)

La composante principale en la vitesse se voit modifiée

$$\frac{4\pi e_1^2 e^2}{mv^2} \Rightarrow \frac{4\pi e_1^2 e^2}{m\gamma_1^2 v^2} = \frac{4\pi e_1^2 e^2}{mv^2} (1 - \beta^2)$$
 (2.40)

où le $(1-\beta^2)$ apparaissant permet de comprendre le terme correspondant dans la formule de Bethe-Bloch, il va être possible de lui donner un sens physique. Sachant que la quantité de mouvement de la particule incidente devient $m\gamma_1 v$, on en tire

$$T_{max} = 2m\gamma_1^2 v^2 \tag{2.41}$$

La composant logarithmique se modifie selon

$$\ln \frac{2mv^2}{I} \Rightarrow \ln \frac{2m\gamma_1^2v^2}{I} = \ln \frac{2mv^2}{I(1-\beta^2)}$$
 (2.42)

La combinaison de toutes ces relations implique donc que le pouvoir d'arrêt augmente lorsque la vitesse augmente, ce qui est la conséquence du traitement relativiste.

^{4.} Il s'agit d'une expression relativiste non-approchée

• Correction de densité

Le terme correspondant à ces corrections est le $-\delta/2$. La formule de Bethe est valable pour un gaz de faible densité (atomes isolés) mais pour un solide il faut tenir compte des effets collectifs d'un grand nombres d'atomes : on peut utiliser le modèle de Fermi. Une particule chargée incidente va polariser le milieu. Le champ électrique induit va alors donner un moment dipolaire électrique aux atomes et il en résultera un champ électrique opposé à celui produit par la particule chargée. Le champ électrique sera donc réduit via l'écrantage des dipôles.

A cause de cette diminution du champ (à cause de la polarisation), les atomes lointains ont un effet plus faible. L'effet de densité apparaît surtout aux grandes vitesses, en même temps que les effets relativiste (ils vont se "compenser"). S'il n'est signifiant qu'aux énergies élevées c'est à cause du facteur γ_1 présent dans p_{max} qui augmente l'erreur commise en ignorant la polarisation du milieu : si v augmente, p_{max} augmente et donc $\delta/2$ augmente causant une diminution de S.




FIGURE 2.3 – L'effet relativiste et de densité vont se stabiliser de sorte que le pouvoir d'arrêt devient constant. On parle alors de *plateau de Fermi*, constant à grande vitesse. On peut écrire la correction de densité

$$\frac{\delta}{2} = \ln \frac{\hbar \omega_p}{I} + \ln \gamma_1 \beta - \frac{1}{2} \tag{2.43}$$

avec $\omega_p = \sqrt{\frac{ne^2}{\epsilon_0 m}}$ la pulsation plasma, mais ceci est plus informatif.

• Correction shell ("en couches")

Il s'agit du terme -C/Z. Nos deux formules sont basées sur l'hypothèse que $v\gg v_0$ (permet de calculer I moyen). Lorsque que n'est plus le cas, on ne peut plus considérer que tous les électrons ont la même énergie de liaison. Le problème est que certains électrons sont plus liés que d'autres. Comme ils seront plus durs à arracher, leur contribution au pouvoir d'arrêt va diminuer et il ne faudra plus les considérer. On ajoute ainsi un terme de correction "moyen" qui réduit S de maximum 6% qui ne dépend que de la vitesse et du matériau considéré, peu importe les couches. Il existe deux méthodes pour calculer C/Z

- 1. Une basées sur les fonctions d'ondes hydrogénoïdes (HWF) ⁵
- 2. Une basée sur l'approximation en densité locale (LDA)

^{5.} Un électron interne ne peut pas être représenté par une fonction d'onde de la sorte mais comme la rigueur absolue n'est pas possible en s'en contentera car *au moins* on a un résultat, bien que moins rigoureux.




FIGURE 2.4 – A gauche la comparaison théorie/expérience (relativement bonne et comme la correction est logarithmique on s'en contentera), au centre le calcul par la méthode LDA et à droite selon HWF. L'écart entre les méthodes est plus grand pour des Z élevés mais les deux sont globalement assez bonnes.

Il est possible d'aller encore plus loin et de considérer des corrections au-delà de l'approximation de BORN au premier ordre. On va considérer des vitesses toujours plus grande que v_0 mais très proche de celle-ci de sorte que l'approximation de Born n'est plus valable ⁶.Il faut rajouter des termes correctifs à L_0 qui apparaissent lors d'un développement de L en puissance de z

$$L(\beta) = L_0(\beta) + zL_1(\beta) + z^2L_2(\beta)$$
(2.44)

Passons à nouveau en revue les différentes corrections

• Correction de Barkas-Andersen

Il s'agit du terme $zL_1(\beta)$. Il s'agit d'une proportionnalité à une puissance impaire de la charge. Si la charge est positive, cela attire le nuage d'électrons et il y aura plus d'interactions : augmentation du pouvoir d'arrêt. Si la charge est négative, les électrons sont repoussés et le pouvoir d'arrêt diminue. S diffère donc entre les particules et antiparticules.




Figure 2.5 – Protons et antiprotons incidents sur une cible de silicium : le pouvoir d'arrêt est plus important pour les protons que pour des antiprotons.

• Correction de Bloch Il s'agit du terme $z^2L_2(\beta)$, une correction pas très importante que l'on évalue généralement avec l'évaluation de BICHSEL

$$z^{2}L_{2}(y) = -y^{2}[1.202 - y^{2}(1.042 - 0.855y^{2} + 0.343y^{4})]$$
(2.45)

où $y = z\alpha/\beta$ avec $\alpha = 1/137$ le constante de structure fine.

^{6.} Il faut en effet que $v \gg v_0$ pour que L_0 soit valable

Évaluons maintenant les effets des différentes corrections. Le graphique cicontre (à gauche) concerne des protons incidents sur une cible d'aluminium. On peut y voir que la correction de BLOCH (en bas à gauche) est vraiment très faible. A droite est représenté la correction relative pour des protons incidents sur une cible d'or (L_1 concerne BARKAS et L_2 BLOCH).




Figure 2.6

2.1.3 Petites vitesses

Lorsque $v \lesssim v_0$, on ne peut plus appliquer la méthode des perturbations et il faut commencer à prendre en compte les captures électroniques par l'ion indicent (l'ion va si lentement qu'il peut capturer un (ou plusieurs) électron) modifiant la charge z^* de celui-ci. Par la théorie de Thomas-Fermi

$$z^* = z \left(1 - e^{-v/(z^{2/3}v_0)} \right) \tag{2.46}$$

Une technique consiste à considérer un état de charge moyen même si ce n'est pas vrai en tout point.


2.2 Pouvoir d'arrêt nucléaire (faibles vitesses)

Les effets étant tellement négligeable que nous ne rentrerons pas dans les détails ici. Comme vu au premier chapitre, les collisions nucléaire pour des ions incidents sont rares et contribuent peu au pouvoir d'arrêt total. Elle se produise presque exclusivement pour des ions incidents de faible vitesse et même alors leur contribution est faible. Cependant, elle peuvent avoir des effets à postériori et causer des dégâts radiatifs.

Plaçons-nous dans le système du centre de masses pour observer la diffusion par un angle θ due à un potentiel central V(r). Reprenons la formule générale pour la section efficace d'arrêt

$$S_n = \int T d\sigma = \int T 2\pi p dp = 2\pi \gamma E \int \sin^2(\theta/2) p dp \quad (2.47)$$

où $\gamma = \frac{4m_1m_2}{(m_1+m_2)^2}$. Pour le calculer, il est nécessaire de connaître θ ce qui peut se faire avec le schéma avec une particule incidente et cible représenté cicontre.



Pour évaluer θ , on utilise l'équation de la variation angulaire en coordonnée sphérique tout en introduisant le potentiel.

$$\frac{m_0}{2} \left[\left(\frac{dr}{dt} \right)^2 + r^2 \left(\frac{d\varphi}{dt} \right)^2 \right] + V(r) = \frac{m_0}{2} v^2 \equiv E_r$$

$$m_0 r^2 \frac{d\varphi}{dt} = -m_0 p v$$

On en tire

$$\theta = \pi - 2 \int_{r_m}^{\infty} dr \frac{p}{r^2} \left(1 - \frac{V(r)}{E_r} - \frac{p^2}{r^2} \right)^{-1/2}$$
 (2.48)

Il faut maintenant spécifier le potentiel. Le plus logique serait d'utiliser celui de COULOMB mais sa variation en 1/r cause une divergence du paramètre d'impact à cause de la portée infinie. Comme il y a toujours interaction, on va préférer considérer un effet d'écrantage par les électrons atomiques qui diminue la portée du potentiel. Pour se faire, on va simplement introduire une exponentielle décroissante $\exp(-r/r_s)$.

Pour un modèle plus précis, on peut insérer une fonction $F_s(r/r_s)$. Le potentiel d'interaction devient alors

$$V(r) = \frac{z_1 Z_2 e^2}{r} F_s(\frac{r}{r_s}) \tag{2.49}$$

Il s'agit de la fonction d'écrantage universelle, obtenue par ajustement aux résultats expérimentaux.

Mettons maintenant ces effets ensemble en considérant des protons incidents sur une cible d'aluminium comme représenté ci-contre. Nous avons $S = S_{elec} + S_{nucl} \approx S_{elec} = S_{coll}$. On voit que l'effet du pouvoir d'arrêt nucléaire est très faible, on retrouve le plateau de Fermi à grande vitesse et une pente ou la formule de Bohr est valable.




Figure 2.8

2.3 Pouvoir d'arrêt massique électronique et influence de la phase

Par définition, le pouvoir d'arrêt massique d'un matériau est le rapport du pouvoir d'arrêt linéique et de lamasse volumique ρ de ce matériau (unités usuelle : MeV.cm².g⁻¹.

$$\frac{NS(E)}{\rho} = -\frac{1}{\rho} \frac{dE}{dx} \tag{2.50}$$

Comme $\rho = M_A N/N_A$ où $M_A = AM_u$, en divisant des deux côtés par cette même quantité on trouve

$$-\frac{1}{\rho} \frac{dE_{elec}}{dx} = 4\pi r_e^2 mc^2 \frac{N_A}{M_u} \frac{Z}{A} \frac{z^2}{\beta^2} L(\beta)$$
 (2.51)

Passons en revue les quatre facteurs du pouvoir d'arrêt massique électronique

- 1. Le facteur constant $4\pi r_e^2 mc^2 N_A/M_u = 0.307$ MeV.cm².g⁻¹ qui donne l'ordre de grandeur de ce pouvoir
- 2. Le facteur Z/A compris entre 0.4 et 0.5 pour tout les isotopes stable (sauf H). Comme c'est le terme principal de dépendance du matériau et que celui-ci est \pm constant la dépendance du matériau est faible : c'est l'intérêt de cette formule
- 3. Le facteur β^{-2} est une fonction monotone décroissante de la vitesse de l'ion qui tend vers 1 pour les grandes énergies. Ce-dernier explique la diminution du pouvoir d'arrêt avec l'énergie.

4. Le nombre d'arrêt $L(\beta)$ est une fonction monotone croissante (lente) de la vitesse et de Z.

Influence de la phase

Aux grandes énergies, la correction de densité influe impliquant une grande correction de phase dans les solides et faible dans les gaz. Aux faibles énergies il faut tenir compte de l'influence des liaisons chimiques et intermoléculaires ce qui se traduit par une modification de la valeur de I.

2.4 Parcours et courbe de Bragg

2.4.1 Parcours

Lorsque les particules **chargées** perdent leur énergie dans la matière, elles parcourent une certaine distance dans la matière mais celle-ci peut être variable a cause des pertes d'énergies et des déviations aléatoires (*starggling*). Il faut alors définir plusieurs parcours

- Le parcours R d'une particule chargée d'énergie E dans un milieu et la valeur moyenne $\langle l \rangle$ de la longueur m de sa trajectoire suivie jusqu'à son arrêt (en négligeant le mouvement thermique)
- Le parcours projeté R_p d'une particule chargée d'énergie E dans un milieu. Celui-ci correspond à la valeur moyenne de sa profondeur de pénétration $\langle d \rangle$ dans la direction initiale de la particule.

A cause du caractère sinueux des trajectoires, $R_r < R$. On défini alors le **facteur de détour** $R_p/R_{CSDA} < 1$.

Dans l'approximation CSDA

$$R_{CSDA} = \int_0^E \frac{dE'}{NS(E')} \tag{2.52}$$

En remplaçant S par l'expression de Bethe (non-relativiste, avec dE = Mvdv)

$$R_{CSDA} \propto \int_0^v \frac{v^3 dv}{L(v)} \tag{2.53}$$

En négligeant la dépendance en la vitesse du nombre d'arrêt

$$R_{CSDA} \propto v^4 \propto E^2 \tag{2.54}$$

En réalité, l'équation de Bethe (ou Bethe-Bloch) n'est pas valable à faibles vitesses et il faut nécessairement passer par de faibles vitesses pour s'arrêter. On utilisera alors la formule empirique suivante

$$\rho R_{CSDA} = \frac{E^{1.77}}{415} + \frac{1}{670} \tag{2.55}$$

Considérations sur le parcours

Reprenons l'approximation $NS(E) \propto 1/E$. Soit une particule incidente de masse M_i et de charge z_i

$$NS(E) = -\frac{dE}{dx} \Rightarrow -\frac{M_i}{z_i^2} \frac{dv^2}{dx} \propto \frac{1}{v^2}$$
 (2.56)

Pour deux particules incidentes (M_1, z_1) et (M_2, z_2) de même vitesse initiale

$$\frac{R_{CSDA}^1}{R_{CSDA}^2} = \frac{M_1 z_2^2}{M_2 z_1^2} \tag{2.57}$$

Il s'agit d'une petite formule utile pour estimer l'ordre de grandeur qui nous informe que le range pour des protons et des α de même vitesse est similaire.

2.4.2 Courbes de Bragg

Soit un milieu semi-infini et un faisceau parallèles de particules chargées identiques et de même énergie : toutes les particules vont forcément s'arrêter, après une distance R_{CSDA} . La courbe de BRAGG donne la **dose** (énergie moyenne déposée par unité de masse de la cible) déposée par la particule chargée en fonction de la profondeur.

A une profondeur x, la particule doit encore parcourir $d=R_{CSDA}-x$. Comme l'énergie déposée $D \propto S \propto 1/v^2$, cela implique que $R_{CSDA} \propto v^4$. Dès lors

$$D \propto \frac{1}{\sqrt{d}} = \frac{1}{\sqrt{R_{CSDA} - x}} \tag{2.58}$$

Ceci a des applications en protonthérapie (ou hadronthérapie). Lorsque l'on a une tumeur, il faut la soumettre à un rayonnement pour l'éliminer. On pourrait envoyer des électrons, mais entre la tumeur et la peau il y a pas mal de choses qu'il ne vaut mieux pas endommager et le problème est que les électrons vont déposer pas mal d'énergie entre les deux. Avec la protonthérapie, la zone dans laquelle il ne faut pas déposer l'énergie sera faible et le maximum d'énergie sera déposé la ou la tumeur se situe.




FIGURE 2.9 – Protons de 700 MeV dans de l'eau

Interactions nucléaires fortes



Lorsqu'un ion s'approche très près d'un noyau, une interaction nucléaire forte est possible et le noyau peut être brisé. Par exemple, en fragmentant le plomb on aura un excès de neutron. Ce processus de production de neutrons est nomme *spallation*. Le projet *Myrrha* se base la dessus. L'idée est de faire un réacteur avec un accélérateur en envoyant des protons sur du Pb pour

produire des neutrons et après se trouve un réacteur classique : pour l'arrêter, il suffit de couper l'accélérateur.