



SOMMAIRE:

- 1. Présentation de la procédure
- 2. Prérequis
- 3. Configuration du switch 1/2
- 4. Paramétrage sur la console
- 5. Configuration du switch 2/2
- 6. Vérification
- 7. Annexe

Présentation de la procédure

Cette procédure a pour but, de permettre la configuration d'une borne wifi Sophos

Prérequis

- -Borne wifi Sophos
- -Accès via putty en SSH au switch de l'atelier (ou autre switch POE)
- -Accès à la console WebAdmin Sophos

Configuration du switch 1/2

- -Tout d'abord il faut repérer visuellement sur le switch un port de libre lci le port libre sera le 7/43
- -Se connecter au switch en SSH

@ip du switch de l'atelier : 10.2.0.213

Identifiant exemple: tech.przywara + mot de passe

-Mettre le port en configuration par défaut pour avoir une configuration propre :

Taper les commandes suivantes :

C4507-AtelierAPEI#configure terminal

C4507-AtelierAPEI(config)#default interface gigabitEthernet 7/43

-Puis, attribuer le VLAN 45 à ce même port :

Taper les commandes suivantes :

C4507-AtelierAPEI(config)#interface gigabitEthernet 7/43

C4507-AtelierAPEI (config-if)#switchport access vlan 45

-Connecter la borne sur le switch

Paramétrage sur la console WebAdmin Sophos

-Se connecter à la console depuis https://192.168.213.6:4444/

Utiliser son compte AD pour se connecter exemple : daniel.przywara + mot de passe

-Cliquer sur : Wireless Protection, puis Access Points

Descendre la page jusqu'à voir apparaitre **Pending Access Points**

-Vérifier sur borne l'@ MAC, elle doit correspondre avec la borne qui est dans **Pending Access Points**

Cliquer sur Accept

- -Dans le champ *Label*: renseigner le nom de la borne pour qu'il soit compréhensible et qu'il suive la nomenclature établie exemple : *Etage 2 Salle réunion 2_AP-003*
- -Dans le champ Group: choisir GRP WIFI APEI
- -Cliquer sur le signe + à côté d'**Advanced**, puis cocher la case **VLAN tagging** et dans le champ **AP VLAN ID** écrire **45**
- -Cliquer sur Save

La borne passe dans *Inactive Access Points*

Configuration du switch 2/2

Retourner sur le switch et taper la commande suivante (copier/coller) sur le port 7/43 la configuration suivante :

C4507-AtelierAPEI(config-if)# description WIFI SOPHOS

switchport access vlan 45
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 41,45,700
switchport mode trunk
spanning-tree portfast

Puis sortir du mode configuration et sauvegarder :

C4507-AtelierAPEI(config-if)#end

C4507-AtelierAPEI#wr

Verification

- -Se reconnecter sur la console WebAdmin Sophos
- -Cliquer sur: Wireless Protection, puis Access Points

Descendre jusqu'à voir la borne apparaître dans Active Access Points

La borne est configuré et émet le SSID WIFI-APEI et MG-WIFI-DATA

-Coller une étiquette avec le numéro de borne exemple : AP-003

Annexe

Dans certain(hors switch de l'atelier) cas la configuration sur le port du switch peut-être la suivante :

description SOPHOS

switchport access vlan 45

switchport trunk allowed vlan 41,45,700

switchport trunk encapsulation dot1qsrr-queue bandwidth share 1 30 35 5

switchport mode trunk

priority-queue out

spanning-tree portfast

end