# 分布式计算框架(DC4C)

厉华

## 版本修订

版本	日期	修订人	内容
0.1.0	2015-05-28	厉华	创建文档
			编写 第四章 开发接口
			编写 附录 A 任务调度引擎 数据库表结构
0.2.0	2015-05-30	厉华	编写 第二章 工作原理
			编写 第三章 安装部署
			编写 第六章 应用案例

## 目录索引

1	概述	Ì		5
	1.1	简	介!	5
	1.2	体	系结构!	5
	1.3	功能	能和优势	7
	1.4	与	Hadoop 比较	8
2	工作	原理		0
	2.1	基础	础平台架构10	0
		2.1.1	注册节点	0
		2.1.2	计算节点	2
		2.1.3	用户节点	3
	2.2	任金	务调度引擎1	7
		2.2.1	DAG 任务调度引擎1	7
3	安装	部署		8
	3.1	单相	机部署18	8
		3.1.1	安装	8
		3.1.2	部署19	9
		3.1.3	测试	0
	3.2	集	群部署 <b>2</b> 2	1
		3.2.1	部署2	1
		3.2.2	扩大集群	3
		3.2.3	缩小集群	4
4	开发	接口		5
	4.1	用力	户节点接口29	5
		4.1.1	环境类2	5
		4.1.2	同步发起任务类2	7
		4.1.3	异步发起任务类28	8
		4.1.4	获取执行反馈类30	0
		4.1.5	低层函数类33	1

		4.1.6	其它类3	3
	4.2	l. <b>2</b> 计算节点接口		
		4.2.1	日志操作类3	34
		4.2.2	反馈信息类3	34
	4.3	任约	务调度引擎接口3	35
		4.3.1	高层函数	35
		4.3.2	低层函数	8
	4.4	代码	马示例4	ŀ2
		4.4.1	单任务4	ŀ2
		4.4.2	批量任务4	ŀ3
		4.4.3	多批量任务4	ŀ7
		4.4.4	DAG 调度多批量任务(从配置文件载入配置)5	51
		4.4.5	DAG 调度多批量任务(从数据载入配置)5	;3
5	内部	字现…	5	57
6	应用	案例	5	8
	6.1	计红	算圆周率5	8
	6.2	互具	联网数据挖掘平台6	53
7	附件	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6	5
	7.1	附有	件 A.任务调度引擎 数据库表结构6	5
		7.1.1	计划表6	5
		7.1.2	批量表6	5
		7.1.3	批量依赖关系表6	6
		7.1.4	批量任务表6	6

## 1 概述

## 1.1 简介

DC4C 是一个通用的分布式计算框架,研发初衷来自于 2015 年初我开发互联 网数据挖掘平台的任务调度的技术需求。经过 2015 年 4 月一个月的研发,发布 第一版原型,而后不断优化完善,扩展功能,目前最新版本为 v1.1.4。


DC4C 借鉴了 Hadoop、Fourinone 等分布式产品的设计,加入自有特色,充分考虑高可靠性、高伸缩性,也是业界首先实现有向无环图任务调度引擎的分布式计算框架之一,特别适合批量任务流处理的分布式架构。

DC4C 核心完全用 C 编写,手工代码约 1 万行。此外大量使用代码自动化生成技术(如 json 报文的打包解包),大幅减小了开发量、提高了开发效率、减轻了底层细节编码压力。用户 API 包和计算节点也可以用其它语言实现以支持不同语言开发的应用。

## 1.2 体系结构

DC4C 体系结构包含基础平台架构、用户 API 包和基于有向无环图(下面简称 DAG)的任务调度引擎。

基础平台架构包含三类节点: 注册节点、计算节点和用户节点。



**注册节点(守护进程):** 负责接受计算节点注册、状态变更、注销;接受用户节点查询空闲计算节点;接受 telnet 连接在线查询和管理。

**计算节点(守护进程)**:负责向注册节点注册;接受用户节点分派任务并反馈执行结果:随时向注册节点报告状态。

用户节点(可以是守护进程、命令行进程或其它任何类型的用户自己控制的进程):用户程序调用用户 API,向注册节点查询当前空闲的计算节点,分派任务给计算节点并监督执行。

**注册节点**进程框架为父子进程监控进程异常,可以同时起多对保持计算节点 注册信息冗余,提高可靠性。

**计算节点**进程框架为父进程+子进程组(计算节点组)监控进程异常。


**计算节点向注册节点**注册后保持长连接,并互相心跳。

用户节点通过分派任务 API 发送执行命令行和执行程序 MD5 给**计算节点**, **计算节点**校验执行程序 MD5,如果不匹配,联动请求用户节点分发新版程序, 然后再执行命令。

用户 API 包供用户节点和计算节点应用调用,实现用户节点的任务分派、计

算节点应用控制等功能。

**有向无环图(DAG)任务调度引擎**封装了基础平台架构提供的基本任务分派功能,实现了有向无环图数据结构的任务流的执行控制,便于用户直接搭建复杂任务依赖关系调度平台。



## 1.3 功能和优势

- \* 对于应用开发人员,无需编写任何并发控制细节代码(如 fork、wait)就可轻松实现本地或集群的并发管理,以及本地风格(wait 子进程退出值 status)的执行反馈。计算节点用户应用本身就是可执行程序,便于本地调试。
- \* 对于系统运维人员,随时根据当前系统负载随时伸缩(扩大或减小)集群规模,而不影响系统的功能性,更无需应用开发人员参与。集群伸缩无需重启等影响当前正在处理的动作,没有配置文件,大大减少运维复杂度,实现高伸缩性。
  - \* 通过网络连接心跳、父子进程监控、数据冗余等实现高可用性。
- \* 用户 API 包提供了单任务分派、批量任务分派、多批量任务分派等高层封装 API, 也提供了低层 API 供用户自己封装适应自己应用场景的任务分派器。用户 API 包也提供了同步、异步任务分派,支持用户程序的多路复用结构。
- \* 实现了一个 DAG 任务调度引擎,是业界最早实现该数据结构任务调度引擎的分布式计算框架之一。

- \* 用户应用程序自动检查应用版本和自动分发部署。
- \* 支持 telnet 直接查询和管理集群状态。
- \* 所有类型节点可自由部署在任意台机器内;支持最多 8 个注册节点和(理论上)10 万个计算节点。


# 1.4 与 Hadoop 比较

	Hadoop	DC4C
开发语言	Java	С
体积	71MB	676KB
软件包依赖	约 12 个 jar 包	仅依赖开源库 fasterjson
概念	JobTraker NameNode TaskTraker/DataNode	UserNode(用户节点) RegisterNode(注册节点) ComputingNode(计算节点)
分布式部件	分布式计算、分布式存储、分布式协调	目前仅实现了分布式计算
中心节点	单点	最多8个多活、信息冗余
基础平台配置	较多配置文件和复杂配置	无配置文件
集群搭建	需要创建专用用户组、用户;需要配置 ssh 等复杂环境;需要安装 JVM 和设置 JVM 环境	任意系统用户中启动节点守护进程即可
分布式模式	基于分布式文件系统的分布式计算	通用的分布式计算

并发模式	M*(1N), M 台机器,每台机器部署 1 个 JVM 实例,较少部署多个。主要多线程并发	M*N, M 台机器,每台机器最多可部署 N 个计算节点组,完全的自由部署。支持多进程或多线程并发
内存资源耗 用	单 JVM 实例模式/进程最多 只能使用 2GB 内存; Java 耗 内存	计算节点组/进程组可完全利用所有内存; C 自主可控内存
计算资源耗 用	多线程充分利用多核 CPU	多进程或多线程充分利用多核 CPU;支持计算节点绑定独占 CPU 核,提高计算性能
进程监控	无	注册节点父子进程监控重启、计算 节点父子进程组监控重启
自动部署	通过分布式缓存统一分发	任务分发时智能自动部署
任务调度模型	基于 MapReduce 的手工代 码控制	基于有向无环图(DAG)的任务调度 引擎+配置(配置文件或数据库)
操作系统支持	JVM 支持的所有操作系统; 官方不建议把 WINDOWS 用 作生产环境	目前注册节点和计算节点只能运行在 Linux 上,用户节点可运行在 Linux/UNIX、WINDOWS

# 2 工作原理

## 2.1 基础平台架构



## 2.1.1 注册节点

注册节点由分布在一台或若干台主机内的父子进程对(守护进程)组成。

注册节点父进程启动后转换为守护进程,然后创建子进程对外提供服务,父进程则监控子进程异常(如崩溃后自动重启)。

注册节点子进程通过对外 TCP 端口接受计算节点和用户节点的连接,接收请求并返回响应。接收用户节点空闲计算节点查询并响应。接收计算节点心跳并响应。


该端口还用于接受直接连接(如 telnet),接收命令行并返回命令执行响应,命令主要包含查询已注册计算节点信息。

注册节点与计算节点之间保持长连接,并定时互相心跳以监测长连接健康

性。

注册节点内部通过多路复用实现同时为所有连接方服务。

## 2.1.1.1注册节点维护计算节点信息策略



#### 用户节点向注册节点查询空闲计算节点时,分配策略目标:

保证分配的计算节点尽量均分到所有主机上。

#### 计算节点新注册策略:

- \* 新注册 PORT 块上浮到顶。
- \* IP 块上浮到合适的位置, IP 块按空闲计算节点数量、工作计算节点数量从上(最大)到下(最小)冒泡。

#### 用户节点请求分配 worker 策略:

- \* 操作系统、主版本号、位数必须匹配。
- \* 优先分配空闲计算节点数量多的 IP 块。
- \*每个IP,PORT分配完后,IP块下降到合适的位置,按空闲计算节点数量、工作计算节点数量从上(最大)到下(最小)冒泡。

#### 计算节点状态通知调整策略:

\* 设置完状态后, IP 块上浮到合适的位置, 按空闲计算节点数量、工作计算节点数量从上(最大)到下(最小)冒泡。

#### 计算节点注销调整策略:

- \* 直接删除
- \* 如果下层链表为空,则递归向上删除

## 2.1.2 计算节点

计算节点由分布在若干台主机内的父进程-子进程组(守护进程)组成。

计算节点父进程启动后转换为守护进程,创建子进程组对外提供服务,父进程则监控子进程组异常(如崩溃后自动重启)。

计算节点子进程组中的进程通过父进程传递的 TCP 基端口和进程序号(从 0 开始)偏移计算出独有端口号,向注册节点注册自己,唯一标识为"IP:PORT",然后互作心跳以监测长连接健康性。

计算节点端口还接受用户节点连接,接收执行程序请求,对比程序 MD5 是

否与本地程序 MD5 一致,如不一致则请求用户节点发送新版程序。计算节点子进程创建孙子进程并覆盖映像为执行程序,然后子进程监控程序执行,直到执行结束或中断,最后把错误码(子进程处理过程中的错误信息)和孙子进程返回码响应回用户节点。

计算节点内部通过多路复用实现同时为所有连接方服务。

## 2.1.3 用户节点

用户节点由分布在任意主机内的用户进程组成。

用户节点进程由用户自己控制,可以是守护进程,也可以是命令行进程或其它任何类型的用户自己控制的进程,DC4C不假设其生命周期和进程模型。

用户程序调用用户节点 API 包实现用户节点角色,主要提供任务分派功能。


用户程序在使用用户节点 API 包的其它函数前应调用初始化任务环境函数 DC4CInitEnv 构建句柄,在结束任务处理后应调用清理任务环境函数 DC4CCleanEnv 清理和销毁句柄。

用户节点 API 包主要提供了单任务分派、批量任务分派、多批量任务分派等任务分派功能,获取任务执行结束反馈信息,也提供了同步分派、异步分派等任务控制功能。

用户节点 API 包还提供了高层函数和低层函数,高层函数封装了低层函数集合,方便用户简单、直接使用,低层函数提供给用户自己封装。

用户节点对外连接用完后立即断开, 即短连接。

#### 2.1.3.1单任务分派



用户节点里的用户程序在初始化任务环境后,调用 DC4CDoTask 向注册节点询问当前空闲计算节点信息、分派任务给该计算节点、等待计算节点执行完成、或超时,如果要查询执行反馈可调用 DC4CGetTask\*

如果计算节点发现任务包里的执行程序 MD5 与本地的不一致,请求用户节点的用户程序发送新版执行程序过来,然后再执行。

用户程序里涉及调用 API 及流程:

DC4CInitEnv - 初始化任务环境

DC4CDoTask - 分派单任务,并等待结束

DC4CCleanEnv - 清理任务环境


可能调用的其它 API:

DC4CSetTimeout - 设置全局超时时间

DC4CSetOptions - 设置公共选项

DC4CGetTask\* - 得到执行反馈

#### 2.1.3.2批量任务分派



用户节点里的用户程序在初始化任务环境后,构造 struct Dc4cBatchTask tasks\_array[]数组,填充任务集合,接着调用 DC4CDoBatchTask 向注册节点询问当前空闲计算节点信息集合、分派任务集合给计算节点集合(当空闲节点少于任务集合时分批次分派任务)、等待计算节点执行完成、或超时,如果要查询执行反馈可调用 DC4CGetBatchTasks\*。


用户程序里涉及调用 API 及流程:

DC4CInitEnv - 初始化任务环境
DC4CDoBatchTasks - 分派批量任务,并等待结束
DC4CCleanEnv - 清理任务环境

可能调用的其它 API:

DC4CSetTimeout - 设置全局超时时间 DC4CSetOptions - 设置公共选项 DC4CGetBatchTasks\* - 得到执行反馈

#### 2.1.3.3多批量任务分派



用户节点里的用户程序在初始化任务环境集合后,构造每个任务环境中的 struct Dc4cBatchTask tasks\_array[]数组,填充任务集合,并开始分派批量任务,接 着调用 DC4CPerformMultiBatchTasks 分派各个任务环境中的任务集合给计算节点集合(当空闲节点少于任务集合时分批次分派任务)、等待计算节点执行完成、或超时,当有批量任务完成时会抛出对应任务环境(如果要查询执行反馈可调用 DC4CGetBatchTasks\*),直到所有批量任务都结束。

用户程序里涉及调用 API 及流程:


DC4CInitEnv - 初始化任务环境
DC4CBeginBatchTasks - 开始批量任务
DC4CPerformMultiBatchTasks -当有批量任务完成时会抛出对应任务环境,直到所有批量任务都结束
DC4CCleanEnv - 清理任务环境

可能调用的其它 API:

DC4CSetTimeout - 设置全局超时时间
DC4CSetOptions - 设置公共选项
DC4CGetBatchTasks\* - 得到执行反馈

## 2.2 任务调度引擎

## 2.2.1 DAG 任务调度引擎



任务调度引擎是用户节点用户程序的任务流控制的函数接口,替代手工编写代码控制,实现根据任务依赖关系,自动、快速调度任务的功能。

任务调度引擎封装了原生的同步发起多批量任务函数接口,读入外部配置文件或数据库中的配置,按序执行线性、树形等多批量任务。

目前实现有向无环图(DAG)数据结构的任务流模型,几乎可以配置出任意流程的任务树。

# 3 安装部署

## 3.1 单机部署

## 3.1.1 安装

新建系统用户 dc4c 或在已有用户里,展开二进制安装包

```
[dc4c@rhel54 /home/dc4c] tar xvzf dc4c-Linux-bin-v1.1.4.tar.gz
bin/dc4c_rserver
bin/dc4c_wserver
bin/dc4c_test_master
bin/dc4c_test_batch_master
bin/dc4c_test_multi_batch_master
bin/dc4c_test_tfc_dag_master
bin/dc4c_test_tfc_dag_master
bin/dc4c_test_worker_pi
bin/dc4c_test_worker_sleep
lib/libdc4c_util.so
lib/libdc4c_proto.so
lib/libdc4c_api.so
lib/libdc4c_tfc_dag.so
lib/libfasterjson.so
shbin/dc4c.do
```

建立日志目录

#### [dc4c@rhel54 /home/dc4c] mkdir log

如果作为用户节点,推荐设置环境变量 DC4C\_RSERVERS\_IP\_PORT,调用函数 DC4CInitEnv 时 rservers\_ip\_port(置为 NULL)取环境变量。

DC4C 安装完成

### 3.1.2 部署

我们这样规划单机架构:

注册节点	1*1对	127.0.0.1:12001
计算节点	1*5 个	127.0.0.1:13001~13004
用户节点	-	127.0.0.1

按照此规划,分别启动注册节点和计算节点

```
[dc4c@rhel54 /home/dc4c] dc4c_rserver -r 127.0.0.1:12001
[dc4c@rhel54 /home/dc4c] dc4c_wserver -r 127.0.0.1:12001 -w 127.0.0.1:13001 -c 5
```

#### 查看进程

```
[dc4c@rhel54 /home/dc4c] ps -ef | grep dc4c
                                      00:00:00 -bash
dc4c
        31213 31212 0 07:08 pts/2
dc4c
        31331 31330 0 07:18 pts/3
                                      00:00:00 -bash
dc4c
        31368
                  1 0 07:19 ?
                                     00:00:00 dc4c_rserver -r 127.0.0.1:12001
dc4c
        31369 31368 0 07:19 ?
                                      00:00:00 dc4c_rserver -r 127.0.0.1:12001
dc4c
        31373
                  1 0 07:19 ?
                                     00:00:00 dc4c_wserver -r 127.0.0.1:12001 -w 127.0.0.1:13001 -c 5
                                      00:00:00 dc4c_wserver -r 127.0.0.1:12001 -w 127.0.0.1:13001 -c 5
dc4c
        31374 31373 0 07:19 ?
dc4c
        31375 31373 0 07:19 ?
                                      00:00:00 dc4c_wserver -r 127.0.0.1:12001 -w 127.0.0.1:13001 -c 5
dc4c
        31376 31373 0 07:19 ?
                                      00:00:00 dc4c_wserver -r 127.0.0.1:12001 -w 127.0.0.1:13001 -c 5
dc4c
        31377 31373 0 07:19 ?
                                      00:00:00 dc4c_wserver -r 127.0.0.1:12001 -w 127.0.0.1:13001 -c 5
dc4c
        31378 31373 0 07:19 ?
                                      00:00:00 dc4c_wserver -r 127.0.0.1:12001 -w 127.0.0.1:13001 -c 5
dc4c
        31379 31213 0 07:20 pts/2
                                      00:00:00 ps -ef
dc4c
        31380 31213 0 07:20 pts/2
                                      00:00:00 grep dc4c
```

#### 检查是否有错误等级的日志

```
[dc4c@rhel54 /home/dc4c] cd log
[dc4c@rhel54 /home/dc4c/log] ls -l
total 32
-rwxrwxrwx 1 dc4c dc4c 2881 Apr 20 07:20 dc4c_rserver_1_127.0.0.1:12001.log
-rwxrwxr-x 1 dc4c dc4c 174 Apr 20 07:19 dc4c_rserver_m_127.0.0.1:12001.log
-rwxrwxrwx 1 dc4c dc4c 1032 Apr 20 07:20 dc4c_wserver_1_127.0.0.1:13001.log
-rwxrwxrwx 1 dc4c dc4c 1032 Apr 20 07:20 dc4c_wserver_2_127.0.0.1:13002.log
-rwxrwxrwx 1 dc4c dc4c 1032 Apr 20 07:20 dc4c_wserver_3_127.0.0.1:13003.log
-rwxrwxrwx 1 dc4c dc4c 1032 Apr 20 07:20 dc4c_wserver_4_127.0.0.1:13004.log
-rwxrwxrwx 1 dc4c dc4c 1032 Apr 20 07:20 dc4c_wserver_5_127.0.0.1:13005.log
-rwxrwxrwx 1 dc4c dc4c 601 Apr 20 07:19 dc4c_wserver_m_127.0.0.1:13001.log
[dc4c@rhel54 /home/dc4c/log] grep ERROR *.log
[dc4c@rhel54 /home/dc4c/log]
```

连接注册节点端口, 直接用命令查询已注册的计算节点信息

[dc4c@rhel54 /home/dc4c/log] telnet 127.0.0.1 12001

```
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.localdomain (127.0.0.1).
Escape character is '^]'.
list workers
Linux 2.6.18-164.el5 32
                          127.0.0.1
                                          13005 0
Linux 2.6.18-164.el5 32
                           127.0.0.1
                                         13003 0
Linux 2.6.18-164.el5 32
                           127.0.0.1
                                          13004 0
Linux 2.6.18-164.el5 32
                           127.0.0.1
                                         13002 0
Linux 2.6.18-164.el5 32
                          127.0.0.1
                                          13001 0
list hosts
Linux 2.6.18-164.el5 32
                           127.0.0.1
list os
Linux 2.6.18-164.el5 32
quit
Connection closed by foreign host.
```

这里的命令可以采用缩写,如"list"可以缩写成"lis"或"li"甚至"l",只要左面一段匹配上就可以了,上面输入的 4 条命令可以缩写为:

```
Iw
Ih
Io
q
```

"list worker"输出最后一列为该计算节点是否空闲,"0"表示空闲状态,"1"表示工作状态。

"list hosts"输出最后两列为该主机空闲计算节点数量和工作计算节点数量。 这里显示的可以看出,集群启动成功,可以在用户节点测试了。

## 3.1.3 测试

用安装包自带的"hello world"测试

```
[dc4c@rhel54 /home/dc4c/log] dc4c_test_master 127.0.0.1:12001 "dc4c_test_worker_hello world"

DC4CInitEnv ok

DC4CDoTask ok

Task-[127.0.0.1][13002]-[1429486448000025446][dc4c_test_worker_hello world][60][0]-[0][0][hello world]

DC4CCleanEnv ok
```

发送"world",某个计算节点执行程序"dc4c\_test\_worker"命令行参数"world", 反馈"hello world"回用户节点。

#### 测试成功!

## 3.2 集群部署

## 3.2.1 部署

我们这样规划集群架构:

注册节点	2*1 对	192.168.6.91:12001,192.168.6.92:12001
计算节点	5*10 个	192.168.6.101:13001~13009
		192.168.6.102:13001~13009
		192.168.6.103:13001~13009
		192.168.6.104:13001~13009
		192.168.6.105:13001~13009
用户节点	-	192.168.6.81

在所有注册节点和计算节点主机里展开 DC4C 安装包,然后依次启动注册节点和计算节点

[dc4c@rhel91 /home/dc4c] dc4c\_rserver -r 192.168.6.9112001

[dc4c@rhel92 /home/dc4c] dc4c\_rserver -r 192.168.6.92:12001

[dc4c@rhel101 /home/dc4c] dc4c\_wserver -r 192.168.6.90:12001,192.168.6.91:12001 -w 192.168.6.101:13001 -c 10

[dc4c@rhel102 /home/dc4c] dc4c\_wserver -r 192.168.6.90:12001,192.168.6.91:12001 -w 192.168.6.102:13001 -c 10

[dc4c@rhel103 /home/dc4c] dc4c\_wserver -r 192.168.6.90:12001,192.168.6.91:12001 -w 192.168.6.103:13001 -c 10

[dc4c@rhel104 /home/dc4c] dc4c\_wserver -r 192.168.6.90:12001,192.168.6.91:12001 -w 192.168.6.104:13001 -c 10

[dc4c@rhel105 /home/dc4c] dc4c\_wserver -r 192.168.6.90:12001,192.168.6.91:12001 -w

#### 连接注册节点端口, 直接用命令查询已注册的计算节点信息

```
[dc4c@rhel54 /home/dc4c/log] telnet 192.168.6.91 12001
Trying 192.168.6.91...
Connected to localhost.localdomain (192.168.6.91).
Escape character is '^]'.
l w
Linux
       2.6.18-164.el5 32
                              192.168.6.101
                                                 13005
                                                         0
Linux
       2.6.18-164.el5 32
                              192.168.6.101
                                                 13003
Linux
       2.6.18-164.el5 32
                              192.168.6.101
                                                 13004
Linux
      2.6.18-164.el5 32
                              192.168.6.101
                                                 13002
                                                         0
Linux
       2.6.18-164.el5 32
                              192.168.6.101
                                                 13001
                                                         0
Linux
       2.6.18-164.el5 32
                              192.168.6.102
                                                 13005
Linux
       2.6.18-164.el5 32
                              192.168.6.102
                                                 13003
                                                         0
Linux
       2.6.18-164.el5 32
                              192.168.6.102
                                                 13004
                                                         0
Linux
       2.6.18-164.el5 32
                              192.168.6.102
                                                 13002
       2.6.18-164.el5 32
Linux
                              192.168.6.102
                                                 13001
                                                         0
Linux
       2.6.18-164.el5 32
                              192.168.6.103
                                                 13005
                                                         0
Linux
       2.6.18-164.el5 32
                              192.168.6.103
                                                 13003
                                                         0
       2.6.18-164.el5 32
                              192.168.6.103
Linux
                                                 13004
                                                         0
Linux
       2.6.18-164.el5 32
                              192.168.6.103
                                                 13002
                                                         0
Linux
       2.6.18-164.el5 32
                              192.168.6.103
                                                 13001
                                                         0
Linux
       2.6.18-164.el5 32
                              192.168.6.104
                                                 13005
                                                         0
       2.6.18-164.el5 32
Linux
                              192.168.6.104
                                                 13003
                                                         0
Linux
       2.6.18-164.el5 32
                              192.168.6.104
                                                 13004
                                                         0
Linux
       2.6.18-164.el5 32
                              192.168.6.104
                                                 13002
                                                         0
Linux
       2.6.18-164.el5 32
                              192.168.6.104
                                                 13001
                                                         0
Linux
       2.6.18-164.el5 32
                              192.168.6.105
                                                 13005
                                                         0
Linux
       2.6.18-164.el5 32
                              192.168.6.105
                                                 13003
                                                         0
Linux
       2.6.18-164.el5 32
                              192.168.6.105
                                                 13004
Linux
       2.6.18-164.el5 32
                              192.168.6.105
                                                 13002
                                                         0
Linux
       2.6.18-164.el5 32
                              192.168.6.105
                                                 13001
l h
       2.6.18-164.el5 32
                              192.168.6.101
                                                        0
Linux
Linux
       2.6.18-164.el5 32
                              192.168.6.102
                                                        0
Linux
       2.6.18-164.el5 32
                              192.168.6.103
                                                        0
Linux
       2.6.18-164.el5 32
                              192.168.6.104
                                                        0
Linux
       2.6.18-164.el5 32
                              192.168.6.105
                                                        0
Ιo
Linux
       2.6.18-164.el5 32
Connection closed by foreign host.
```

集群可以工作了!

## 3.2.2 扩大集群

当集群负载过大时,可考虑新增计算节点

新增计算节点 1\*10 个 192.168.6.106:13001~13009

在新增计算节点主机里展开 DC4C 安装包, 然后启动计算节点

[dc4c@rhel106 /home/dc4c] dc4c\_wserver -r 192.168.6.90:12001,192.168.6.91:12001 -w 192.168.6.106:13001 -c 10

连接注册节点端口,直接用命令查询到新增已注册的计算节点信息

```
[dc4c@rhel54 /home/dc4c/log] telnet 192.168.6.91 12001
Trying 192.168.6.91...
Connected to localhost.localdomain (192.168.6.91).
Escape character is '^]'.
w
Linux 2.6.18-164.el5 32
                           192.168.6.106
                                              13005 0
Linux 2.6.18-164.el5 32
                           192.168.6.106
                                              13003 0
Linux 2.6.18-164.el5 32
                           192.168.6.106
                                              13004
Linux 2.6.18-164.el5 32
                           192.168.6.106
                                              13002 0
Linux 2.6.18-164.el5 32
                           192.168.6.106
                                              13001 0
l h
      2.6.18-164.el5 32
                           192.168.6.106
     2.6.18-164.el5 32
Connection closed by foreign host.
```

注册节点接受了新增计算节点组注册,下次用户节点再来查询空闲计算节点信息时就会被优先查询到。

新增计算节点组可以工作了!

# 3.2.3 缩小集群

当集群负载过小时,可考虑减少计算节点 直接在要移除的计算节点主机里杀死计算节点进程组即可。 目标计算节点组脱离集群了!

# 4 开发接口

## 4.1 用户节点接口

## 4.1.1 环境类

#### 4.1.1.1DC4CInitEnv

函数原型: int DC4CInitEnv( struct Dc4cApiEnv \*\*ppenv , char \*rservers ip port );

函数描述: 初始化批量任务环境

函数说明: 申请 Dc4cApiEnv 任务环境结构所需内存,并初始化,让(\*ppenv)指

向该结构。

解析注册节点地址信息,保存到环境结构中。注册节点地址信息可以是"ip:port"格式,也可以带多个地址"ip1:port1,ip2:port2,..."。如果该参数为 NULL,尝试取系统环境变量"DC4C\_RSERVERS\_IP\_PORT"。

函数返回值为0表示成功,非0表示失败。

代码示例: struct Dc4cApiEnv \*penv = NULL;

...
nret = DC4CInitEnv( & penv , "127.0.0.1:12001" ) ;

#### 4.1.1.2DC4CCleanEnv

函数原型: void DC4CCleanEnv( struct Dc4cApiEnv \*\*ppenv );

函数描述: 清理任务环境

**函数说明:** 清理并释放 Dc4cApiEnv 环境结构所需内存。

代码示例: struct Dc4cApiEnv \*penv = NULL;

nret = DC4CInitEnv( & penv , "127.0.0.1:12001" );

DC4CCleanEnv( & penv );

#### 4.1.1.3DC4CSetTimeout

函数原型: void DC4CSetTimeout( struct Dc4cApiEnv \*penv , int timeout );

函数描述: 设置公共超时时间

函数说明: struct Dc4cApiEnv \*penv 任务环境结构指针

int timeout 公共超时时间(单位: 秒)。实际任务超时时间取公共超

时时间与配置任务时间较大值

#### 4.1.1.4DC4CGetTimeout

函数原型: int DC4CGetTimeout( struct Dc4cApiEnv \*penv );

函数描述: 得到公共超时时间

**函数说明:** struct Dc4cApiEnv \*penv 批量任务环境结构指针

返回公共超时时间

## 4.1.1.5DC4CSetOptions

函数原型: void DC4CSetOptions( struct Dc4cApiEnv \*penv , unsigned long

options);

函数描述: 设置公共选项

**函数说明:** struct Dc4cApiEnv \*penv 任务环境结构指针

unsigned long options 公共选项

备 注: 选项由如下宏组合而成

DC4C OPTIONS INTERRUPT BY APP 允许应用返回 status 非 0 时中断

后续任务执行,缺省为不中断

DC4C OPTIONS BIND CPU 尝试在任务程序开始执行前绑定 CPU

代码示例: DC4CSetOptions( penv , DC4C\_OPTIONS\_INTERRUPT\_BY\_APP |

DC4C\_OPTIONS\_BIND\_CPU );

#### 4.1.1.6DC4CGetOptions

函数原型: unsigned long DC4CGetOptions( struct Dc4cApiEnv \*penv );

函数描述: 得到公共选项

**函数说明:** struct Dc4cApiEnv \*penv 任务环境结构指针

返回公共选项

## 4.1.2 同步发起任务类

#### 4.1.2.1DC4CDoTask

函数原型: int DC4CDoTask( struct Dc4cApiEnv \*penv , char

\*program and params, int timeout);

函数描述: 分发单任务,同步等待结束

**函数说明:** struct Dc4cApiEnv \*penv 任务环境结构指针

char \*program and params 执行命令行

int timeout 配置超时时间(单位: 秒)

函数返回值为0表示成功,非0表示失败

#### 代码示例:

```
struct Dc4cApiEnv *penv = NULL;
...
nret = DC4CInitEnv( & penv , "127.0.0.1:12001" );
...
nret = DC4CDoTask( penv , "dc4c_test_worker_sleep 5" , 60 );
...
DC4CCleanEnv( & penv );
```

#### 4.1.2.2DC4CDoBatchTasks

函数原型: int DC4CDoBatchTasks( struct Dc4cApiEnv \*penv , int workers count ,

struct Dc4cBatchTask \*a\_tasks , int tasks count );

**函数描述:** 分发批量任务,同步等待全部结束

**函数说明:** struct Dc4cApiEnv \*penv 任务环境结构指针 int workers\_count 并发数量。当为-1 时尽可能大并发 struct Dc4cBatchTask \*a\_tasks 任务集合,每个任务包含执行命令行 和配置超时时间

int tasks\_count 任务数量

函数返回值为0表示成功,非0表示失败

#### 代码示例:

```
struct Dc4cApiEnv *penv = NULL;
struct Dc4cBatchTask *tasks_array = NULL;
...
nret = DC4CInitEnv( & penv , "127.0.0.1:12001" );
...
tasks_array = (struct Dc4cBatchTask *)malloc( sizeof(struct Dc4cBatchTask) *
tasks_count );
for( i = 0 , p_task = tasks_array; i < tasks_count; i++ , p_task++ )
{
    strcpy( p_task->program_and_params , "dc4c_test_worker_sleep -5" );
    p_task->timeout = DC4CGetTimeout(penv);
}
...
nret = DC4CDoBatchTasks( penv , workers_count , tasks_array , tasks_count );
...
free( tasks_array );
...
DC4CCleanEnv( & penv );
```

## 4.1.3 异步发起任务类

## 4.1.3.1DC4CBeginBatchTasks

函数原型: int DC4CBeginBatchTasks( struct Dc4cApiEnv \*penv , int

workers\_count , struct Dc4cBatchTask \*a\_tasks , int tasks\_count );

函数描述: 开始批量任务

**函数说明:** (同同步发起批量任务 DC4CDoBatchTasks)

函数返回值为0表示成功,非0表示失败

#### 4.1.3.2DC4CPerformMultiBatchTasks

代码示例:

表示失败

```
struct Dc4cApiEnv
                    **ppenvs = NULL;
struct Dc4cBatchTask *tasks_array = NULL;
ppenvs = (struct Dc4cApiEnv**)malloc( sizeof(struct Dc4cApiEnv*) * envs_count );
for( i= 0 ; i < envs_count ; i++ )
    nret = DC4CInitEnv( & (ppenvs[i]) , NULL );
   tasks_array = (struct Dc4cBatchTask *)malloc( sizeof(struct Dc4cBatchTask) *
tasks_count);
   for( j = 0 , p_task = tasks_array ; j < tasks_count ; j++ , p_task++ )</pre>
       strcpy( p_task->program_and_params , "dc4c_test_worker_sleep -5" );
       p_task->timeout = DC4CGetTimeout(penv);
    nret = DC4CBeginBatchTasks( ppenvs[i] , workers_count , tasks_array , tasks_count ) ;
    free( tasks_array );
while(1)
    nret = DC4CPerformMultiBatchTasks( ppenvs , envs_count , & penv , &
remain_envs_count);
    if( nret == DC4C_INFO_NO_UNFINISHED_ENVS )
```

## 4.1.4 获取执行反馈类

#### 4.1.4.1DC4CGetTask\*

函数原型: int DC4CGetTask\*( struct Dc4cApiEnv \*penv , ... );

函数描述: 得到单任务反馈信息

**函数说明:** struct Dc4cApiEnv \*penv 任务环境结构指针

Ip 计算节点 IP

Port 计算节点 PORT

Tid 任务 ID

ProgramAndParams 执行命令行

Timeout 配置的超时时间(单位: 秒)

Elapse 实际执行时间(单位: 秒)

Error 分发和反馈任务中发生的错误, 0 为没有错误

Status 程序执行返回状态,即 waitpid 得到的 status

Info 应用返回信息,最长 1024 字节

函数返回值为0表示成功,非0表示失败

#### 代码示例:

```
char
               *ip = NULL;
long
               port;
char
               *tid = NULL;
               *program_and_params = NULL;
char
               timeout;
int
int
               elapse;
int
               error;
int
               status;
char
               *info = NULL;
```

```
DC4CGetTaskIp( penv , & ip );

DC4CGetTaskPort( penv , & port );

DC4CGetTaskTid( penv , & tid );

DC4CGetTaskProgramAndParams( penv , & program_and_params );

DC4CGetTaskTimeout( penv , & timeout );

DC4CGetTaskElapse( penv , & elapse );

DC4CGetTaskError( penv , & error );

DC4CGetTaskStatus( penv , & status );

DC4CGetTaskInfo( penv , & info );

printf( "Task-[%s][%d]-[%s][%d][%d]-[%d][%d][%s]\n" , ip , port , tid ,

program_and_params , timeout , elapse , error , WEXITSTATUS(status) , info );
```

#### 4.1.4.2DC4CGetBatchTasks\*

函数原型: int DC4CGetBatchTasks\*( struct Dc4cApiEnv \*penv , int index , ... );

函数描述: 得到批量任务反馈信息

**函数说明:** struct Dc4cApiEnv \*penv 任务环境结构指针集合

int index 任务索引,从0开始

(其它同 DC4CGetTask\*)

函数返回值为0表示成功,非0表示失败

## 4.1.5 低层函数类

## 4.1.5.1DC4CQueryWorkers

函数原型: int DC4CQueryWorkers( struct Dc4cApiEnv \*penv );

函数描述: 向注册节点查询空闲计算节点信息

**函数说明:** struct Dc4cApiEnv \*penv 任务环境结构指针

函数返回值为0表示成功,非0表示失败

#### 4.1.5.2DC4CSetBatchTasksFds

函数原型: int DC4CSetBatchTasksFds( struct Dc4cApiEnv \*penv , fd set

\*read\_fds , fd\_set \*write\_fds , fd\_set \*expect\_fds , int \*p\_max\_fd );

函数描述: 从已连接计算节点会话和连接空闲计算节点中会话(发送执行命令

请求),设置描述字集合

函数说明: struct Dc4cApiEnv \*penv 任务环境结构指针

fd set \*read fds 可读事件描述字集合

fd set \*write fds (目前未用)

fd\_set \*expect\_fds (目前未用)

int \*p max fd 可读事件描述字集合中的最大描述字值

函数返回值为0表示成功,非0表示失败

#### 4.1.5.3DC4CSelectBatchTasksFds

函数原型: int DC4CSelectBatchTasksFds(fd\_set \*p\_read\_fds, fd\_set \*write\_fds,

fd set \*expect fds, int \*p max fd, int select timeout);

函数描述: 多路复用等待可读描述字集合事件

**函数说明:** struct Dc4cApiEnv \*penv 任务环境结构指针

fd set \*read fds 可读事件描述字集合

fd set \*write fds (目前未用)

fd set \*expect fds (目前未用)

int \*p max fd 可读事件描述字集合中的最大描述字值

int select timeout 等待事件最长时间

函数返回值为0表示成功,非0表示失败

#### 4.1.5.4DC4CProcessBatchTasks

函数原型: int DC4CProcessBatchTasks( struct Dc4cApiEnv \*penv , fd set

\*p read fds, fd set \*write fds, fd set \*expect fds);

函数描述: 处理可读描述字集合事件,接收执行命令响应、接收分发程序请求

和发送响应

**函数说明:** struct Dc4cApiEnv \*penv 任务环境结构指针

fd set \*read fds 可读事件描述字集合

fd\_set \*write\_fds (目前未用)

fd\_set \*expect\_fds (目前未用)

函数返回值为0表示成功,非0表示失败

## 4.1.6 其它类

#### 4.1.6.1DC4CResetFinishedTasksWithError

函数原型: void DC4CResetFinishedTasksWithError( struct Dc4cApiEnv \*penv );

函数描述: 重置批量任务中程序执行返回失败的任务为待处理

函数说明: struct Dc4cApiEnv \*penv 任务环境结构指针

#### 4.1.6.2DC4CGetUnusedWorkersCount

函数原型: int DC4CGetUnusedWorkersCount( struct Dc4cApiEnv \*penv );

函数描述: 得到上次向注册节点查询空闲计算节点还未使用信息

**函数说明:** struct Dc4cApiEnv \*penv 批量任务环境

## 4.2 计算节点接口

用户节点分发过来到计算节点的应用调用的函数接口,主要信息处理完后的设置反馈信息等功能。

## 4.2.1 日志操作类

#### 4.2.1.1DC4CSetAppLogFile

函数原型: void DC4CSetAppLogFile(char\*program);

函数描述: 如果计算节点应用使用 DC4C 日志函数库,可以调用该函数重定向

日志文件

函数说明: char\*program 应用名

备 注: 重定向后的日志文件名格式为"dc4c wserver (序号) (IP:PORT).(应

用名).log"

## 4.2.2 反馈信息类

## ${\bf 4.2.2.1DC4C} Format ReplyInfo$

函数原型: int DC4CFormatReplyInfo( char \*format , ... );

函数描述: 用于计算节点应用反馈信息给用户节点,类型为字符串,最长 1024

字符

函数说明: char \*format 格式化串

备 注: (同 snprintf)

## 4.2.2.2DC4CSetReplyInfo

函数原型: int DC4CSetReplyInfo( char \*str );

**函数描述:** 用于计算节点应用反馈信息给用户节点,类型为字符串,最长 1024字符

函数说明: (同上,非格式化串直接复制版本)

#### 4.2.2.3DC4CSetReplyInfoEx

函数原型: int DC4CSetReplyInfoEx( char \*buf , int len );

函数描述: 用于计算节点应用反馈信息给用户节点,类型为字符串,最长 1024

字符

函数说明: (同上,非格式化串带长度版本)

## 4.3 任务调度引擎接口

## 4.3.1 高层函数

## 4.3.1.1DC4CLoadDagScheduleFromFile

函数原型: int DC4CLoadDagScheduleFromFile( struct Dc4cDagSchedule

\*\*pp\_sched , char \*pathfilename , int options );

函数描述: 从外部配置文件中载入 DAG 流程模型的任务树配置

**函数说明:** 申请 Dc4cDagScheduleDAG 流程模型环境结构所需内存,并初始化,

从配置文件载入 DAG 流程模型任务数配置,让(\*pp\_sched)指向该结

构。

char \*pathfilename 带路径的外部配置文件名

int options 传递给用户节点接口的 DC4CSetOptions 用于设置全局选

项

函数返回值为0表示成功,非0表示失败

备 注: 最多配置 1000 个批量任务, 1000 个批量任务关系, 每个批量任务

#### 最多配置 1000 个任务

# 代码示例: \*p\_sched = NULL; nret = DC4CLoadDagScheduleFromFile(&p\_sched, "/home/calvin/etc/test.dag\_schedule", DC4C\_OPTIONS\_INTERRUPT\_BY\_APP); ... DC4CUnloadDagSchedule(&p\_sched);

#### 4.3.1.2DC4CLoadDagScheduleFromDatabase

函数原型: int DC4CLoadDagScheduleFromDatabase( struct Dc4cDagSchedule

\*\*pp\_sched , char \*schedule\_name , int options );

**函数描述:** 从数据库中载入 DAG 流程模型的任务树配置

**函数说明:** 申请 Dc4cDagSchedule DAG 流程模型环境结构所需内存,并初始化,

从数据库载入 DAG 流程模型任务数配置,让(\*pp\_sched)指向该结

构。

char \*schedule name 计划名

int options 传递给用户节点接口的 DC4CSetOptions 用于设置全局选

项

函数返回值为0表示成功,非0表示失败

备 注: (数据库配置表详见附件 A)

```
A和示例。 struct Dc4cDagSchedule *p_sched = NULL;
```

```
代码示例:

struct Dc4cDagSchedule *p_sched = NULL;

nret = DC4CLoadDagScheduleFromDatabase( & p_sched , "test_dag_schedule",

DC4C_OPTIONS_INTERRUPT_BY_APP);

...

DC4CUnloadDagSchedule( & p_sched );
```

## 4.3.1.3DC4CExecuteDagSchedule

函数原型: int DC4CExecuteDagSchedule( struct Dc4cDagSchedule \*p\_sched , char \*rservers\_ip\_port );

函数描述: 执行 DAG 流程模型的任务树

**函数说明:** struct Dc4cDagSchedule \*p sched DAG 流程模型环境结构指针

char \*rservers\_ip\_port 注册服务器地址

函数返回值为0表示成功,非0表示失败

代码示例:

```
struct Dc4cDagSchedule *p_sched = NULL;
...
nret = DC4CLoadDagScheduleFromDatabase( & p_sched , "test_dag_schedule" ,
DC4C_OPTIONS_INTERRUPT_BY_APP );
...
nret = DC4CExecuteDagSchedule( p_sched , NULL );
...
DC4CUnloadDagSchedule( & p_sched );
```

#### 4.3.1.4DC4CUnloadDagSchedule

函数原型: void DC4CUnloadDagSchedule( struct Dc4cDagSchedule \*\*pp\_sched );

**函数描述:** 从数据库中载入 DAG 流程模型的任务树配置

**函数说明:** struct Dc4cDagSchedule \*\*pp sched DAG 流程模型环境结构指针的

地址

### 4.3.1.5DC4CLogDagSchedule

函数原型: void DC4CLogDagSchedule( struct Dc4cDagSchedule \*p\_sched );

**函数描述:** 把 DAG 流程模型的任务树配置输出到日志

**函数说明:** struct Dc4cDagSchedule \*p sched DAG 流程模型环境结构指针

# 4.3.2 低层函数

### 4.3.2.1DC4CLoadDagScheduleFromStruct

函数原型: int DC4CLoadDagScheduleFromStruct( struct Dc4cDagSchedule

\*\*pp\_sched , dag\_schedule\_configfile \*p\_config , int options );

**函数描述:** 从大配置结构体载入 DAG 流程模型的任务树配置

**函数说明:** 申请 Dc4cDagScheduleDAG 流程模型环境结构所需内存,并初始化,

从大配置结构体载入 DAG 流程模型任务数配置,让(\*pp\_sched)指向

该结构。

int options 传递给用户节点接口的 DC4CSetOptions 用于设置全局选

项

函数返回值为0表示成功,非0表示失败

备注: 此 函 数 被 DC4CLoadDagScheduleFromFile 、

DC4CLoadDagScheduleFromDatabase 调用,实现载入配置。

### 4.3.2.2DC4CInitDagSchedule

函数原型: int DC4CInitDagSchedule( struct Dc4cDagSchedule \*p\_sched , char

\*schedule name, char \*schedule desc);

**函数描述:** 初始化 DAG 流程模型任务树

**函数说明:** struct Dc4cDagSchedule \*p sched DAG 流程模型结构指针

char \*schedule name 计划名

char\*schedule desc 计划描述

函数返回值为0表示成功,非0表示失败

#### 4.3.2.3DC4CCleanDagSchedule

函数原型: void DC4CCleanDagSchedule( struct Dc4cDagSchedule \*p\_sched );

**函数描述:** 清理 DAG 流程模型任务树

函数说明: struct Dc4cDagSchedule \*p sched DAG 流程模型结构指针

#### 4.3.2.4DC4CAllocDagBatch

函数原型: struct Dc4cDagBatch \*DC4CAllocDagBatch( struct Dc4cDagSchedule

\*p sched, char \*batch name, char \*batch desc, int view pos x, int

view\_pos\_y );

**函数描述:** 创建一个 DAG 批量树节点,并初始化

**函数说明:** struct Dc4cDagSchedule \*p sched DAG 流程模型结构指针

char \*batch name 批量名

char \*batch\_desc 批量描述

int view pos x 批量节点图形配置坐标 X

int view pos y 批量节点图形配置坐标 Y

### 4.3.2.5DC4CFreeDagBatch

函数原型: BOOL DC4CFreeDagBatch(void \*pv);

**函数描述:** 清理一个 DAG 批量树节点,并释放之

函数说明: void \*pv DAG 流程模型结构指针

### 4.3.2.6DC4CLinkDagBatch

函数原型: int DC4CLinkDagBatch( struct Dc4cDagSchedule \*p\_sched , struct

Dc4cDagBatch \*p parent batch , struct Dc4cDagBatch \*p batch );

函数描述: 挂接一个批量节点到 DAG 流程模型树上

**函数说明:** struct Dc4cDagSchedule \*p\_sched DAG 流程模型结构指针

struct Dc4cDagBatch \*p\_parent\_batch 父级批量节点

struct Dc4cDagBatch\*p batch 要挂接的批量节点

#### 4.3.2.7DC4CSetDagBatchTasks

函数原型: void DC4CSetDagBatchTasks( struct Dc4cDagBatch \*p\_batch , struct

Dc4cBatchTask \*a\_tasks , int tasks\_count );

函数描述: 设置批量任务集合到批量节点上

**函数说明:** struct Dc4cDagBatch \*p batch 要挂接的批量节点

struct Dc4cBatchTask\*a tasks 批量任务集合

int tasks count 批量任务数量

### 4.3.2.8DC4CGetDagBatchApiEnvPPtr

函数原型: struct Dc4cApiEnv \*\*DC4CGetDagBatchApiEnvPPtr( struct

Dc4cDagBatch \*p\_batch );

函数描述: 返回批量节点里的批量任务环境结构指针的地址

**函数说明:** struct Dc4cDagBatch \*p batch 要挂接的批量节点

### 4.3.2.9DC4CGetDagBatchBeginDatetimeStamp

函数原型: void DC4CGetDagBatchBeginDatetimeStamp ( struct Dc4cDagBatch

\*p batch , char begin datetime[19+1] , long

\*p\_begin\_datetime\_stamp);

函数描述: 返回批量节点里的批量开始日期时间戳

**函数说明:** struct Dc4cDagBatch \*p batch 批量节点

char begin\_datetime[19+1] 存放返回的日期时间字符串 long \*p\_begin\_datetime\_stamp 存放返回的日期时间戳的地址

#### 4.3.2.10 DC4CGetDagBatchEndDatetimeStamp

函数原型: void DC4CGetDagBatchEndDatetimeStamp( struct Dc4cDagBatch

\*p\_batch , char end\_datetime[19+1] , long \*p\_end\_datetime\_stamp );

函数描述: 返回批量节点里的批量结束日期时间戳

**函数说明:** struct Dc4cDagBatch \*p\_batch 批量节点

char end datetime[19+1] 存放返回的日期时间字符串

long \*p\_begin\_datetime\_stamp 存放返回的日期时间戳的地址

#### 4.3.2.11 DC4CGetDagBatchProgress

函数原型: void DC4CGetDagBatchProgress( struct Dc4cDagBatch \*p\_batch , int

\*p progress);

函数描述: 返回批量节点里的进度

**函数说明:** struct Dc4cDagBatch \*p\_batch 批量节点

int \*p progress 存放返回的进度的地址

### 4.3.2.12 DC4CGetDagBatchResult

函数原型: void DC4CGetDagBatchResult( struct Dc4cDagBatch \*p\_batch , int

\*p\_result );

函数描述: 返回批量节点里的结果

**函数说明:** struct Dc4cDagBatch \*p batch 批量节点

int \*p progress 存放返回的结果的地址

# 4.4 代码示例

# 4.4.1 单任务

```
#include "dc4c_api.h"
/* for testing
time ./dc4c_test_master 192.168.6.54:12001,192.168.6.54:12002 "dc4c_test_worker_sleep 3"
int main( int argc , char *argv[] )
     struct Dc4cApiEnv
                          *penv = NULL;
                     *ip = NULL;
     char
     long
                     port;
     char
                     *tid = NULL;
                     *program_and_params = NULL;
     char
     int
                     timeout;
                     elapse;
     int
                    error;
     int
                     status;
     char
                     *info = NULL;
                    nret = 0;
     DC4CSetAppLogFile( "dc4c_test_master" );
     SetLogLevel( LOGLEVEL_DEBUG );
     if( argc == 1 + 2 )
          nret = DC4CInitEnv( & penv , argv[1] );
          if( nret )
               printf( "DC4CInitEnv failed[%d]\n" , nret );
               return 1;
          else
               printf( "DC4CInitEnv ok\n" );
```

```
DC4CSetTimeout( penv , 60 );
          DC4CSetOptions( penv , DC4C_OPTIONS_INTERRUPT_BY_APP );
          nret = DC4CDoTask( penv , argv[2] , DC4CGetTimeout(penv) ) ;
          if( nret )
               printf(\ "DC4CDoTask\ failed[\%d]\n"\ ,\ nret\ );
          else
               printf( "DC4CDoTask ok\n" );
          DC4CGetTaskIp( penv , & ip );
          DC4CGetTaskPort( penv , & port );
          DC4CGetTaskTid( penv , & tid );
          DC4CGetTaskProgramAndParams( penv , & program_and_params );
          DC4CGetTaskTimeout( penv , & timeout );
          DC4CGetTaskElapse( penv , & elapse );
          DC4CGetTaskError( penv , & error );
          DC4CGetTaskStatus( penv , & status );
          DC4CGetTaskInfo( penv , & info );
          printf(\ "Task-[\%s][\%ld]-[\%s][\%s][\%d][\%d]-[\%d][\%s] \setminus n"\ ,\ ip\ ,\ port\ ,\ tid\ ,
program_and_params , timeout , elapse , error , WEXITSTATUS(status) , info );
          DC4CCleanEnv( & penv );
          printf( "DC4CCleanEnv ok\n" );
     else
          printf( "USAGE : dc4c_test_master rserver_ip:rserver_port program_and_params\n" );
          exit(7);
     return 0;
```

# 4.4.2 批量任务

```
#include "dc4c_api.h"
```

```
/* for testing
time ./dc4c_test_batch_master 192.168.6.54:12001,192.168.6.54:12002 2 3 "dc4c_test_worker_sleep 1"
"dc4c_test_worker_sleep 2" "dc4c_test_worker_sleep 3"
time ./dc4c_test_batch_master 192.168.6.54:12001,192.168.6.54:12002 4 -10 "dc4c_test_worker_sleep 10"
time ./dc4c_test_batch_master 192.168.6.54:12001,192.168.6.54:12002 -1 -100 "dc4c_test_worker_sleep
-10"
int main( int argc , char *argv[] )
                          *penv = NULL;
     struct Dc4cApiEnv
     struct Dc4cBatchTask *tasks_array = NULL;
     struct Dc4cBatchTask *p_task = NULL;
     int
                    tasks_count;
                     workers_count;
     int
     int
                    repeat_task_flag ;
     char
                     *ip = NULL;
                     port;
     long
                     *tid = NULL;
     char
     char
                     *program_and_params = NULL;
     int
                    timeout;
     int
                    elapse;
     int
                    error;
                    status;
                     *info = NULL;
     char
     int
                     nret = 0;
     DC4CSetAppLogFile( "dc4c_test_batch_master" );
     SetLogLevel( LOGLEVEL_DEBUG );
     if( argc >= 1 + 3)
          nret = DC4CInitEnv( & penv , argv[1] );
          if( nret )
               printf( "DC4CInitEnv failed[%d]\n" , nret );
               return 1;
          else
```

```
printf( "DC4CInitEnv ok\n" );
DC4CSetTimeout( penv , 60 );
DC4CSetOptions( penv , DC4C_OPTIONS_INTERRUPT_BY_APP );
workers_count = atoi(argv[2]);
tasks_count = atoi(argv[3]);
if( tasks_count < 0 )</pre>
     repeat_task_flag = 1;
     tasks_count = -tasks_count;
else
     repeat_task_flag = 0;
if( workers_count < 0 )</pre>
     workers_count = tasks_count ;
tasks_array = (struct Dc4cBatchTask *)malloc( sizeof(struct Dc4cBatchTask) * tasks_count );
if( tasks_array == NULL )
     printf( "alloc failed , errno[%d]\n" , errno );
     return 1;
memset( tasks_array , 0x00 , sizeof(struct Dc4cBatchTask) * tasks_count );
for( i = 0, p_{task} = tasks_{array}; i < tasks_{count}; i++, p_{task}++)
     if( repeat_task_flag == 1 )
          strcpy( p_task->program_and_params , argv[4] );
     else
           strcpy( p_task->program_and_params , argv[4+i] );
     p_task->timeout = DC4CGetTimeout(penv);
nret = DC4CDoBatchTasks( penv , workers_count , tasks_array , tasks_count );
free( tasks_array );
if( nret )
```

```
printf( "DC4CDoBatchTasks failed[%d]\n" , nret );
         else
             printf( "DC4CDoBatchTasks ok\n" );
         printf( "tasks_count[%d] worker_count[%d] - prepare_count[%d] running_count[%d]
DC4CGetPrepareTasksCount(penv), DC4CGetRunningTasksCount(penv),
DC4CGetFinishedTasksCount(penv) );
         tasks_count = DC4CGetTasksCount( penv );
         for( i = 0 ; i < tasks_count ; i++ )</pre>
             DC4CGetBatchTasksIp( penv , i , & ip );
             DC4CGetBatchTasksPort( penv , i , & port );
             DC4CGetBatchTasksTid( penv , i , & tid );
              DC4CGetBatchTasksProgramAndParams( penv , i , & program_and_params );
             DC4CGetBatchTasksTimeout( penv , i , & timeout );
             DC4CGetBatchTasksElapse( penv , i , & elapse );
             DC4CGetBatchTasksError( penv , i , & error );
             DC4CGetBatchTasksStatus( penv , i , & status );
              DC4CGetBatchTasksInfo( penv , i , & info );
             program_and_params , timeout , elapse , error , WEXITSTATUS(status) , info );
         DC4CCleanEnv( & penv );
         printf( "DC4CCleanEnv ok\n" );
    else
         printf(\ "USAGE: dc4c\_test\_batch\_master\ rserver\_ip: rserver\_port, ...\ workers\_count\ task\_count
program_and_params_1 ...\n" );
         exit(7);
    return 0;
```

# 4.4.3 多批量任务

```
#include "dc4c_api.h"
/* for testing
time ./dc4c_test_multi_batch_master 192.168.6.54:12001,192.168.6.54:12002 -1 -100
"dc4c_test_worker_sleep -10"
int main( int argc , char *argv[] )
     struct Dc4cApiEnv
                          **ppenvs = NULL;
    int
                    envs_count;
     struct Dc4cApiEnv
                          *penv = NULL;
                    remain_envs_count;
     struct Dc4cBatchTask task;
     struct Dc4cBatchTask *tasks_array = NULL;
     struct Dc4cBatchTask *p_task = NULL;
    int
                    tasks_count;
    int
                    workers_count;
                    repeat_task_flag ;
    int
    int
     char
                    *ip = NULL;
     long
                    port;
                    *tid = NULL;
     char
     char
                    *program_and_params = NULL;
     int
                    timeout;
    int
                    elapse;
     int
                    error;
                    status;
                    *info = NULL;
     char
     int
                    nret = 0;
     DC4CSetAppLogFile( "dc4c_test_multi_batch_master" );
     SetLogLevel( LOGLEVEL_DEBUG );
     if( argc >= 1 + 3)
          envs_count = 2;
          ppenvs = (struct Dc4cApiEnv**)malloc( sizeof(struct Dc4cApiEnv*) * envs_count );
```

```
if( ppenvs == NULL )
     printf( "malloc failed[%d] , errno[%d]\n" , nret , errno );
     return 1;
memset( ppenvs , 0x00 , sizeof(struct Dc4cApiEnv*) * envs_count );
nret = DC4CInitEnv( & (ppenvs[0]) , argv[1] );
if( nret )
     printf( "DC4CInitEnv failed[%d]\n" , nret );
     return 1;
else
     printf( "DC4CInitEnv ok\n" );
DC4CSetOptions( ppenvs[0] , DC4C_OPTIONS_INTERRUPT_BY_APP );
nret = DC4CInitEnv( & (ppenvs[1]) , argv[1] );
if( nret )
     printf( "DC4CInitEnv failed[%d]\n" , nret );
     return 1;
else
     printf( "DC4CInitEnv ok\n" );
DC4CSetOptions( ppenvs[1] , DC4C_OPTIONS_INTERRUPT_BY_APP );
workers_count = atoi(argv[2]);
tasks_count = atoi(argv[3]);
if( tasks_count < 0 )</pre>
     repeat_task_flag = 1;
     tasks_count = -tasks_count;
else
     repeat_task_flag = 0;
```

```
if( workers_count < 0 )</pre>
     workers_count = tasks_count ;
strcpy( task.program_and_params , "dc4c_test_worker_sleep 3" );
task.timeout = 0;
nret = DC4CBeginBatchTasks( ppenvs[0] , workers_count , & task , 1 );
if( nret )
     printf( "DC4CBeginBatchTasks failed[%d] , errno[%d]\n" , nret , errno );
     return 1;
tasks_array = (struct Dc4cBatchTask *)malloc( sizeof(struct Dc4cBatchTask) * tasks_count );
if( tasks_array == NULL )
     printf( "alloc failed , errno[%d]\n" , errno );
     return 1;
memset( tasks_array , 0x00 , sizeof(struct Dc4cBatchTask) * tasks_count );
for( i = 0, p_{task} = tasks_{array}; i < tasks_{count}; i++, p_{task}++)
     if( repeat_task_flag == 1 )
          strcpy( p_task->program_and_params , argv[4] );
     else
          strcpy( p_task->program_and_params , argv[4+i] );
     p_task->timeout = 0;
nret = DC4CBeginBatchTasks( ppenvs[1] , workers_count , tasks_array , tasks_count ) ;
free( tasks_array );
if( nret )
     printf( "DC4CBeginBatchTasks failed[%d] , errno[%d]\n" , nret , errno );
     return 1;
while(1)
```

```
nret = DC4CPerformMultiBatchTasks( ppenvs , envs_count , & penv , & remain_envs_count );
                if( nret == DC4C_INFO_NO_UNFINISHED_ENVS )
                     printf( "DC4CPerformMultiBatchTasks ok , all is done\n" );
                     break;
                else if( nret )
                     printf(\ "DC4CPerformMultiBatchTasks\ failed[\%d]\n"\ ,\ nret\ );
                else
                     printf( "DC4CPerformMultiBatchTasks ok\n" );
                tasks_count = DC4CGetTasksCount( penv );
                for( i = 0 ; i < tasks_count ; i++ )</pre>
                     DC4CGetBatchTasksIp( penv , i , & ip );
                     DC4CGetBatchTasksPort( penv , i , & port );
                     DC4CGetBatchTasksTid( penv , i , & tid );
                     DC4CGetBatchTasksProgramAndParams( penv , i , & program_and_params );
                     DC4CGetBatchTasksTimeout( penv , i , & timeout );
                     DC4CGetBatchTasksElapse( penv , i , & elapse );
                     DC4CGetBatchTasksError( penv , i , & error );
                     DC4CGetBatchTasksStatus( penv , i , & status );
                     DC4CGetBatchTasksInfo( penv , i , & info );
                     printf( "Task[%d]-[%s][%s][%s][%d]-[%d][%d][%s]\n", i, ip, port,
tid , program_and_params , timeout , elapse , error , WEXITSTATUS(status) , info );
                if( nret == DC4C_ERROR_APP )
                     DC4CResetFinishedTasksWithError( penv );
                else if( nret )
                     break;
          DC4CCleanEnv( & (ppenvs[0]) );
          DC4CCleanEnv( & (ppenvs[1]) );
          free( ppenvs );
          printf( "DC4CCleanEnv ok\n" );
```

```
else
{
     printf( "USAGE : dc4c_test_multi_batch_master rserver_ip:rserver_port,... workers_count
task_count program_and_params_1 ...\n" );
     exit(7);
}
return 0;
}
```

### 4.4.4 DAG 调度多批量任务(从配置文件载入配置)

#### 配置文件

```
BEGIN
                    BATCH_A1
                                                                BATCH_B1
           "dc4c_test_worker_sleep 1"
                                                       "dc4c_test_worker_sleep 3"
        BATCH_A21
                                BATCH_A22
                                                                    BATCH_B2
"dc4c_test_worker_sleep 4" "dc4c_test_worker_sleep 5"
                                                         "dc4c_test_worker_sleep 6"
                    BATCH_A3
            "dc4c_test_worker_sleep 2"
            "dc4c_test_worker_sleep 1"
                                       _END_
   "schedule" : {
        "schedule_name": "test_schedule_name",
       "schedule_desc" : "test_schedule_desc"
  "batches" : {
        "batches_info" : [
             { "batch_name": "BATCH_A1", "batch_desc": "", "view_pos_x":0, "view_pos_y":0, "tasks": [
                  { "program_and_params":"dc4c_test_worker_sleep 1", "timeout":60" }
             1},
             { "batch_name":"BATCH_A21", "batch_desc":"", "view_pos_x":0, "view_pos_y":0, "tasks": [
                  { "program_and_params":"dc4c_test_worker_sleep 4", "timeout":60" }
             1},
             { "batch_name":"BATCH_A22", "batch_desc":"", "view_pos_x":0, "view_pos_y":0, "tasks": [
```

```
{ "program_and_params":"dc4c_test_worker_sleep 5", "timeout":60" }
     1},
     { "batch_name":"BATCH_A3", "batch_desc":"", "view_pos_x":0, "view_pos_y":0, "tasks": [
          { "program_and_params":"dc4c_test_worker_sleep 2", "timeout":60" },
          { "program_and_params":"dc4c_test_worker_sleep 1", "timeout":60" }
     1},
     { "batch_name": "BATCH_B1", "batch_desc": "", "view_pos_x":0, "view_pos_y":0, "tasks": [
          { "program_and_params":"dc4c_test_worker_sleep 3", "timeout":60" }
     1},
     { "batch_name":"BATCH_B2", "batch_desc":"", "view_pos_x":0, "view_pos_y":0, "tasks": [
          { "program_and_params":"dc4c_test_worker_sleep 6", "timeout":60" }
     1}
"batches_direction" : [
     { "from_batch":"", "to_batch":"BATCH_A1" } ,
     { "from_batch":"", "to_batch":"BATCH_B1" },
     { "from_batch":"BATCH_A1", "to_batch":"BATCH_A21" } ,
     { "from_batch":"BATCH_A1", "to_batch":"BATCH_A22" },
     { "from_batch":"BATCH_A21", "to_batch":"BATCH_A3" },
     { "from_batch":"BATCH_A22", "to_batch":"BATCH_A3" },
     { "from_batch":"BATCH_B1", "to_batch":"BATCH_B2" } ,
     { "from_batch":"BATCH_A3", "to_batch":"" } ,
    { "from_batch":"BATCH_B2", "to_batch":"" }
```

```
nret = DC4CLoadDagScheduleFromFile( & p_sched , argv[2] ,
DC4C_OPTIONS_INTERRUPT_BY_APP );
          if( nret )
                printf(\ "DC4CLoadDagScheduleFromFile\ failed[\%d]\ \ n"\ ,\ nret\ );
          else
                printf( "DC4CLoadDagScheduleFromFile ok\n" );
          DC4CLogDagSchedule( p_sched );
          nret = DC4CExecuteDagSchedule( p_sched , argv[1] );
          if( nret )
                printf( "DC4CExecuteDagSchedule failed[%d]\n" , nret );
                return 1;
          else
                printf( "DC4CExecuteDagSchedule ok\n" );
          DC4CUnloadDagSchedule( & p_sched );
          printf( "DC4CCleanEnv ok\n" );
     else
          printf( "USAGE : dc4c_test_tfc_dag_master rservers_ip_port .dag_schedule\n" );
          exit(7);
     return 0;
```

# 4.4.5 DAG 调度多批量任务(从数据载入配置)

数据库配置

```
truncate table dag_schedule;
```

```
truncate table dag_batches_info;
truncate table dag batches tasks;
truncate table dag_batches_direction;
INSERT INTO dag_schedule VALUES ( 1 , 'test_schedule_name' , 'test_schedule_desc' );
INSERT INTO dag_batches_info VALUES ( 'test_schedule_name', 'BATCH_A1', ", 0, 0);
INSERT INTO dag_batches_info VALUES ( 'test_schedule_name', 'BATCH_B1', ", 0, 0);
INSERT INTO dag_batches_info VALUES ( 'test_schedule_name' , 'BATCH_A21' , " , 0 , 0 );
INSERT INTO dag_batches_info VALUES ( 'test_schedule_name', 'BATCH_A22', ", 0, 0);
INSERT INTO dag_batches_info VALUES ( 'test_schedule_name', 'BATCH_A3', ", 0, 0);
INSERT INTO dag_batches_info VALUES ( 'test_schedule_name' , 'BATCH_B2' , '' , 0 , 0 );
INSERT INTO dag_batches_tasks VALUES ( 'test_schedule_name' , 'BATCH_A1' , 'dc4c_test_worker_sleep 1' ,
60);
INSERT INTO dag_batches_tasks VALUES ( 'test_schedule_name' , 'BATCH_A21' , 'dc4c_test_worker_sleep 4'
INSERT INTO dag_batches_tasks VALUES ( 'test_schedule_name' , 'BATCH_A22' , 'dc4c_test_worker_sleep 5' ,
60);
INSERT INTO dag_batches_tasks VALUES ( 'test_schedule_name' , 'BATCH_A3' , 'dc4c_test_worker_sleep 2' ,
INSERT INTO dag_batches_tasks VALUES ( 'test_schedule_name' , 'BATCH_A3' , 'dc4c_test_worker_sleep 1' ,
60 );
INSERT INTO dag_batches_tasks VALUES ( 'test_schedule_name' , 'BATCH_B1' , 'dc4c_test_worker_sleep 3' ,
60);
INSERT INTO dag_batches_tasks VALUES ( 'test_schedule_name' , 'BATCH_B2' , 'dc4c_test_worker_sleep 6' ,
60);
INSERT INTO dag_batches_direction VALUES ( 'test_schedule_name', ", 'BATCH_A1');
INSERT INTO dag_batches_direction VALUES ( 'test_schedule_name', ", 'BATCH_B1');
INSERT INTO dag_batches_direction VALUES ( 'test_schedule_name' , 'BATCH_A1' , 'BATCH_A21' );
INSERT INTO dag_batches_direction VALUES ( 'test_schedule_name' , 'BATCH_A1' , 'BATCH_A22' );
INSERT INTO dag_batches_direction VALUES ( 'test_schedule_name', 'BATCH_A21', 'BATCH_A3');
INSERT INTO dag_batches_direction VALUES ( 'test_schedule_name' , 'BATCH_A22' , 'BATCH_A3' );
INSERT INTO dag_batches_direction VALUES ( 'test_schedule_name' , 'BATCH_B1' , 'BATCH_B2' );
INSERT INTO dag_batches_direction VALUES ( 'test_schedule_name', 'BATCH_A3', " );
INSERT INTO dag_batches_direction VALUES ( 'test_schedule_name', 'BATCH_B2', " );
```

```
#include "dc4c_api.h"

#include "dc4c_tfc_dag.h"

#include "IDL_dag_schedule.dsc.ESQL.eh"

/* for testing

time ./dc4c_test_tfc_dag_master rservers_ip_port *.dag_schedule"
```

```
int main( int argc , char *argv[] )
     struct Dc4cDagSchedule *p_sched = NULL;
                    nret = 0;
     int
     DSCDBCONN( "0.0.0.0", 18432, "calvin", "calvin", "calvin");
     if( SQLCODE )
          printf( "DSCDBCONN failed , SQLCODE[%d][%s][%s]\n" , SQLCODE , SQLSTATE , SQLDESC );
          return 1;
     else
          printf( "DSCDBCONN ok\n" );
     DC4CSetAppLogFile( "dc4c_test_tfc_dag_master" );
     SetLogLevel( LOGLEVEL_DEBUG );
     if( argc == 1 + 2 )
          nret = DC4CLoadDagScheduleFromDatabase( & p_sched , argv[2] ,
DC4C_OPTIONS_INTERRUPT_BY_APP );
          if( nret )
               printf(\ "DC4CLoadDagScheduleFromDatabase\ failed[\%d]\ \ n"\ ,\ nret\ );
               return 1;
          else
               printf(\ "DC4CLoadDagScheduleFromDatabase\ ok\n"\ );
          DC4CLogDagSchedule( p_sched );
          nret = DC4CExecuteDagSchedule( p_sched , argv[1] );
          if( nret )
               printf( "DC4CExecuteDagSchedule failed[%d]\n" , nret );
               return 1;
```

```
else
{
          printf( "DC4CExecuteDagSchedule ok\n" );
}

DC4CUnloadDagSchedule( & p_sched );
printf( "DC4CCleanEnv ok\n" );
}
else
{
          printf( "USAGE : dc4c_test_tfc_dag_master rservers_ip_port .dag_schedule\n" );
          exit(7);
}

DSCDBDISCONN();
printf( "DSCDBDISCONN ok\n" );
return 0;
}
```

# 5 内部实现

(待写)

# 6 应用案例

### 6.1 计算圆周率

```
#include "dc4c_api.h"
#include "gmp.h"
int pi_master( char *rservers_ip_port , unsigned long max_x , int tasks_count )
    struct Dc4cApiEnv
                         *penv = NULL;
    struct Dc4cBatchTask *tasks_array = NULL;
                    workers_count;
    unsigned long
                         dd_x;
    unsigned long
                         start_x , end_x ;
    int
    struct Dc4cBatchTask *p_task = NULL;
                    *ip = NULL;
    long
                    port;
     char
                    *tid = NULL;
                    *program_and_params = NULL;
     char
     int
                    timeout;
    int
                    elapse;
                    error;
    int
                    status;
    char
                    *info = NULL;
    mpf_t
                         pi_incr;
    mpf_t
                         pi;
     char
                    output[ 1024 + 1 ];
    int
                    nret = 0;
     DC4CSetAppLogFile( "pi_master" );
     SetLogLevel( LOGLEVEL_DEBUG );
     InfoLog( __FILE__ , __LINE__ , "pi_master" );
```


```
nret = DC4CInitEnv( & penv , rservers_ip_port ) ;
    if( nret )
         ErrorLog( __FILE__ , __LINE__ , "DC4CInitEnv failed[%d]" , nret );
         return -1;
    else
         InfoLog( __FILE__ , __LINE__ , "DC4CInitEnv ok" );
    DC4CSetTimeout( penv , 600 );
    DC4CSetOptions( penv , DC4C_OPTIONS_BIND_CPU );
    tasks_array = (struct Dc4cBatchTask *)malloc( sizeof(struct Dc4cBatchTask) * tasks_count );
    if( tasks_array == NULL )
         ErrorLog( __FILE__ , __LINE__ , "alloc failed , errno[%d]" , errno );
         return -1;
    memset( tasks_array , 0x00 , sizeof(struct Dc4cBatchTask) * tasks_count );
    dd_x = ( max_x - tasks_count ) / tasks_count ;
    start_x = 1;
    for( i = 0 , p_task = tasks_array ; i < tasks_count ; i++ , p_task++ )</pre>
         end_x = start_x + dd_x;
         snprintf( p_task->program_and_params , sizeof(p_task->program_and_params) ,
'dc4c_test_worker_pi %lu %lu" , start_x , end_x );
         p_task->timeout = DC4CGetTimeout(penv);
         start_x = end_x + 2;
    workers_count = tasks_count ;
    nret = DC4CDoBatchTasks( penv , workers_count , tasks_array , tasks_count );
    free( tasks_array );
    if( nret )
         ErrorLog( __FILE__ , __LINE__ , "DC4CDoBatchTasks failed[%d]" , nret );
         return -1;
    else
         InfoLog( __FILE__ , __LINE__ , "DC4CDoBatchTasks ok" );
```

```
mpf_init( pi_incr );
    mpf_init_set_d( pi , 0.00 );
    for( i = 0 ; i < tasks_count ; i++ )</pre>
          DC4CGetBatchTasksIp( penv , i , & ip );
          DC4CGetBatchTasksPort( penv , i , & port );
         DC4CGetBatchTasksTid( penv , i , & tid );
          DC4CGetBatchTasksProgramAndParams( penv , i , & program_and_params );
          DC4CGetBatchTasksTimeout( penv , i , & timeout );
         DC4CGetBatchTasksElapse( penv , i , & elapse );
          DC4CGetBatchTasksError( penv , i , & error );
          DC4CGetBatchTasksStatus( penv , i , & status );
          DC4CGetBatchTasksInfo( penv , i , & info );
          , ip , port , tid , program_and_params , timeout , elapse , error , WEXITSTATUS(status) , info );
         mpf_set_str( pi_incr , info , 10 );
          mpf_add( pi , pi , pi_incr );
     memset( output , 0x00 , sizeof(output) );
     gmp_snprintf( output , sizeof(output)-1 , "%.Ff" , pi );
     InfoLog( __FILE__ , __LINE__ , "pi_master() - max_x[%u] tasks_count[%d] - PI[%s]" , max_x ,
tasks_count , output );
    mpf_clear( pi_incr );
     mpf_clear( pi );
    DC4CCleanEnv( & penv );
     InfoLog( __FILE__ , __LINE__ , "DC4CCleanEnv ok" );
    return 0;
int pi_worker( unsigned long start_x , unsigned long end_x )
    mpf_t
    unsigned long x;
    int
               flag;
    mpf_t
                    pi_incr;
    mpf_t
```

```
char
          output[ 1024 + 1 ];
DC4CSetAppLogFile( "pi_worker" );
SetLogLevel( LOGLEVEL_DEBUG );
InfoLog( __FILE__ , __LINE__ , "pi_worker" );
if( start_x % 2 == 0 )
     start_x++;
if( end_x % 2 == 0 )
     end_x++;
if( start_x < 1 )
     start_x = 1;
if( end_x < start_x )</pre>
     end_x = start_x;
mpf_init_set_d( _4 , 4.00 );
mpf_init( pi_incr );
mpf_init( pi );
                                          0
                                          123456789012345678901234567890
     PI = 4 * ( _ - _ + _ - _ + _ ... ) = 3.1415926535897932384626433832795
                          4 100000000 3.14159265158640477943 14.962s
                            1000000000 3.14159265557624002834 56.315s
                           4 100000000 3.14159263358945602263 1.460s
                             100000000 3.14159267358843756024 5.888s
                              10000000 3.14159285358961767296 0.621s
                               1000000 3.14159465358577968703 0.091s
                               100000 3.14161265318979787768 0.011s
                                10000 3.14179261359579270235 0.003s
mpf_set_d( pi , 0.00 );
flag = ((start_x/2)%2)?'-':'';
for( x = start_x; x <= end_x; x += 2)
     mpf_div_ui( pi_incr , _4 , x );
     if( flag == '-' )
         mpf_neg( pi_incr , pi_incr );
```

```
mpf_add( pi , pi , pi_incr );
           flag = '-' + ' ' - flag ;
     memset( output , 0x00 , sizeof(output) );
     gmp_snprintf( output , sizeof(output)-1 , "%.Ff" , pi );
     InfoLog(\ \_FILE\_\ ,\ \_LINE\_\ ,\ "pi\_worker()\ -\ start\_x[\%lu]\ end\_x[\%lu]\ -\ PI[\%s]"\ ,\ start\_x\ ,\ end\_x\ ,
output );
     DC4CSetReplyInfo( output );
     mpf_clear( _4 );
     mpf_clear( pi_incr );
     mpf_clear( pi );
     return 0;
int main( int argc , char *argv[] )
     if( argc == 1 + 3)
           return pi_master( argv[1] , atol(argv[2]) , atoi(argv[3]) );
     else if( argc == 1 + 2)
           return pi_worker( (unsigned long)atol(argv[1]) , (unsigned long)atol(argv[2]) );
     else
           printf( "USAGE : dc4c_test_worker_pi max_x worker_count\n" );
           printf( "
                                               start_x end_x\n" );
           exit(7);
```

# 6.2 互联网数据挖掘平台




分布式计算框架 DC4C 基于网络和操作系统实例组建计算集群。

DAG 任务调度引擎封装了原生的 DC4C 同步任务控制接口,实现了树状任务流调度。

互联网数据挖掘平台批量平台负责向下对接任务调度引擎,向上作为批量任 务用户程序容器。

开发各种各样的批量应用, 部署在批量平台容器内供执行调度。



高耗网络带宽 IO 批次任务和高耗存储 IO 批次任务并行执行,充分利用系统资源,提高整体性能。

# 7 附件

# 7.1 附件 A.任务调度引擎 数据库表结构

# 7.1.1 计划表

TABLE NAME		dag_schedule	
TYPE	LENGTH	NAME	NOT NULL
INT	4	order_index	NOT NULL
STRING	64	schedule_name	NOT NULL
STRING	256	schedule_desc	

UNIQUE INDEX1 : order\_index

UNIQUE INDEX2 : schedule\_name

# 7.1.2 批量表

TABLE NAME		dag_batches_info	
TYPE	LENGTH	NAME	NOT NULL
STRING	64	schedule_name	NOT NULL
STRING	64	batch_name	NOT NULL
STRING	256	batch_desc	
INT	4	view_pos_x	
INT	4	view_pos_y	

UNIQUE INDEX1 : schedule\_name , batch\_name

# 7.1.3 批量依赖关系表

TABLE NAME		dag_batches_direction			
TYPE	LENGTH	NAME	NOT NULL		
STRING	64	schedule_name	NOT NULL		
STRING	64	from_batch	NOT NULL		
STRING	64	to_batch			
<pre>INDEX1 : schedule_name , from_batch</pre>					

# 7.1.4 批量任务表

TABLE NAME		dag_batches_tasks		
TYPE	LENGTH	NAME	NOT NULL	
STRING	64	schedule_name	NOT NULL	
STRING	64	batch_name	NOT NULL	
INT	4	order_index	NOT NULL	
STRING	256	program_and_params	NOT NULL	
INT	4	timeout	NOT NULL	
UNIQUE INDEX1 : schedule_name , batch_name , order_index				