

=

vsftpd安装以及配置FTP虚拟用户实践

By wsgzao

② 发表于 2015-08-24

前言

正如vsftpd官方宣传中所说

文章目录

- 1. 前言
- 2. 更新历史
- 3. 安装vsftpd
- 4. 基于虚拟用户的配置
 - 4.1. 修改配置文件
 - 4.2. 进行认证
 - 4.3. 设置FTP根目录权限
 - 4.4. 配置PASV模式 (可选)
 - 4.5. Selinux和防火墙
- 5. 常见问题

Probably the most secure and fastest FTP server for UNIX-like

我相信这是大多数人选择vsftpd来搭建Linux的FTP服务器的原因,当然 ProFTPD用的人应该也不在少数。文章将以清晰直观的方式介绍安装 vsftpd以及配置FTP虚拟用户的过程,希望对大家有帮助。

首选的FTP服务器搭建方式

更新历史

2015年08月24日 - 初稿

阅读原文 - http://wsgzao.github.io/post/vsftpd/

扩展阅读

CentOS 6.4 下安装vsftpd - http://www.cnblogs.com/xiongpq/p/3384759.html

ProFTPD - http://www.proftpd.org/ vsftpd - http://vsftpd.beasts.org



安装vsftpd

#豊看当前系统版本 cat / ctc/redhot-release : (centOS release 6.6 (Final) : #豊看是已烃安装vsftpd : ppm -cal [grep vsftpd : #如果没有,就安装,并设置开机启动 yum -y install vsftpd chkconfig vsftpd on

基于虚拟用户的配置

所谓虚拟用户就是没有使用真实的帐户,只是通过映射到真实帐户和设置权限的目的。虚拟用户不能登录CentOS系统。

修改配置文件

讲行认证

```
#安裝Berkeley DBI具,很多人找不到也。load的问题就是没有安装这个包yminstall dbd dbd-utills
#创建用户密码文本,注意寄行是用户名,偶厅是密码vi/etc/vsftpd/vuser_passwd.txt

test
123456
#生成虚拟用户认证的db文件
db_load -T -t hash -f /etc/vsftpd/vuser_passwd.txt /etc/vsftpd/vuser_passwd.db
#編輯认证文件,全部注释规则来语句,再增加以下两句
vi /etc/pam.d/vsftpd

auth required pam_userdb.so db-/etc/vsftpd/vuser_passwd
account required pam_userdb.so db-/etc/vsftpd/vuser_passwd
#创建虚拟用户配置文件
mkdtr /etc/vsftpd/vuser_conf/
#文文名号不少user_conf/
#文文名号不少user_passwd.tx性面的账户名,否则下面设置无效
vi /etc/vsftpd/vuser_conf/test

#虚拟用户根目录,根据实际情况修改
local_root-/data/ftp
write_enble-wFS
anon_world_readoble_only=NO
anon_upload_enable_WFS
anon_morld_readoble_only=NO
anon_upload_enable_WFS
anon_morld_rewite_enable_WFS
anon_other_write_enable=YES
anon_other_write_enable=YES
anon_other_write_enable=YES
```



设置FTP根目录权限

```
#最前的vsftpd要求对主目录不能有写的权限所以ftp为755, 主目录下面的子目录再设置777权限mkdir/data/ftp
chmod -R 755 /data
chmod -R 777 /data/ftp
#建立限制用户访问目录的空文件
touch /etc/vsftpd/chroot_list
#如果启用vsftpdl志需手动建立日志文件
touch /var/log/xferlog
touch /var/log/xferlog
```

配置PASV模式(可选)

vsftpd默认没有开启PASV模式,现在FTP只能通过PORT模式连接,要 开启PASV默认需要通过下面的配置

```
打开/etc/vsftpd/vsftpd.conf, 在末尾添加
#用EPASV模式
posv_enable=YES
##W·端口号
posv_min_port=40000
##試证问号
posv_max_port=40880
posv_promiscuous=YES
## 在防火塘配置內开启40009到40080端口
- A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p -dport 40000:40080 -j ACCEPT
## 是自ptabls和vsftpd
service iptables restart
service vsftpd restart
现在可以使用PASV模式连移像的FTP服务器了-
```

Selinux和防火墙

该关闭的关闭,该放行的放行

service vsftpd start

常见问题

如果登录时出现

500 OOPS: priv_sock_get_result. Connection closed by remote host.

这样的错误,需要升级pam

yum update pam





上一篇:

◀ Mac新手入门以及常用软件推荐

下一篇:

▶ phpMyAdmin无需填写IP管理多个MySQL实践



Hello, I'm OX. This is my blog on GitHub. Try to do better.



Powered by hexo and Theme by Jacman @ 2015 wsqzao

