## **ADVERTENCIAS:**

- Para el desarrollo de esta práctica se necesitan los contenidos teóricos aportados en el tema 1.
- Usar Enterprise Manager (conectado con usuario SYS como SYSDBA) para todos los pasos descritos, mientras no se mencione **explícitamente** otra aplicación o conexión.

## PRÁCTICA 2

## EL TAMAÑO DE BLOQUE.

- 1) Crear un tablespace permanente denominado PRUEBA, con:
  - gestión automática del espacio del segmento,
  - gestión local de las extensiones y
  - asignación automática de las mismas.
  - Asignarle un único archivo de datos de tamaño fijo de 100M, llamado PRUEBA.

Comprobar que no puede variar su tamaño de bloque (ni durante la creación ni mediante alteración).

- 2) Eliminar el tablespace 'PRUEBA' y su archivo de datos.
- 3) Abrir los parámetros de inicialización y seleccionar los de la categoría MEMORIA.

Observar el parámetro de inicialización **DB\_BLOCK\_SIZE** y su valor (8k); se establece en la creación de la base de datos y no es modificable.

Sin embargo, se dispone de 5 posibles tamaños alternativos para el bloque de datos (2k, 4k, 8k, 16k y 32k). Elegir un tamaño alternativo (por ejemplo 4k).

Para activar este tamaño alternativo basta con indicar una cantidad de memoria caché distinta de 0 reservada para los bloques de 4k, por ejemplo 48M.

Buscar el parámetro **DB\_4K\_CACHE\_SIZE** y darle un valor de 48M.

Inspeccionar la sentencia SQL correspondiente y aplicar los cambios.

Pregunta: ¿Cuál es la instrucción SQL exacta que va a ejecutar?

Este es un parámetro **dinámico**, lo cual quiere decir que puede modificarse con la base de datos abierta, aunque es conveniente aguardar un poco hasta que Oracle lleva a efecto las modificaciones.

4) Volver a crear el tablespace PRUEBA con las mismas especificaciones que en el paso 1) y un tamaño de bloque de 4k (inspeccionar DDL).

Pregunta: ¿Cuál es la instrucción SQL exacta que va a ejecutar?

Una vez creado, el tamaño de bloque de un tablespace no es modificable.

- 5) Desconectarse de Enterprise Manager y reiniciar la máquina virtual del servidor Oracle.
- 6) Una vez comprobado que los servicios se reinician, volver a usar Enterprise Manager (conectado con usuario SYS como SYSDBA) y revisar los tablespaces existentes.

Si hay algún error, leerlo detenidamente.

7) Abrir nuevamente los parámetros de inicialización y seleccionar los de la categoría MEMORIA.

Aprender la diferencia entre los parámetros que la base de datos tiene durante la ejecución y los que lee del fichero de parámetros del servidor (**SPFILE**) durante el arranque.

Restablecer DB\_4K\_CACHE\_SIZE en 48M como parámetro actual e indicarle que **transfiera** el valor al correspondiente parámetro del fichero SPFILE.

Inspeccionar la sentencia SQL correspondiente y aplicar los cambios. De esta forma, cada vez que arranque la base de datos, tendrá activado un tamaño de bloque alternativo de 4k.

Pregunta: ¿Cuál es la instrucción SQL exacta que va a ejecutar?

- 8) Volver a revisar los tablespaces existentes.
- 9) Desde el ISQLPlus conectado como SYSTEM, comprobar si se puede reusar un archivo de datos variando su tamaño de bloque; al fin y al cabo el nuevo tablespace que lo reúsa sobrescribe sus antiguos contenidos.

**Pregunta**: Indique la sentencias SQL que ha ejecutado para realizar la comprobación.

- 10) Eliminar el tablespace 'PRUEBA' y su archivo de datos.
- 11) Desactivar el tamaño de bloque alternativo de 4k, poniendo a 0 el valor de DB\_4K\_CACHE\_SIZE en los parámetros actuales y transferir el cambio al fichero SPFILE.