# بسم الله الرحمن الرحيم

# Routing



إعداد

E. yahia

Email: yahia2mee@yahoo.com



إهــــداء

إلى أمي وأبي ...

اللذان وهباني الحياة والأمل والنشأة على شغف الإطلاع والمعرفة وإلى أخواني وأخواتي

ثم إلى كل من علمني حرفا أصبح سنا برقه يضيء الطريق أمامي ...

أهدي هذا العمل المتواضع راجيا من المولى عز وجل أن يجد القبول والنجاح

CISCO



## مقدمة

الحمدشه الذي بنعمته تتم الصالحات، أقدم لكم كتابي المتواضع هذا آملاً أن أغطي على مقرر الـ ccna الموديول الثاني أي الـ Routing، آملاً أن ينال على إعجابكم وأستطيع من خلاله إيصال المعلومات اللازمة والضرورية لكي يستطيع الجميع من خلاله أن يبرمج الراوترات.

في البداية: برمجة الراوترات Routers Programming، ليست بتلك الصعوبة التي أنا شخصياً كنت أحسبها، ولكنها فقط بحاجة إلى دقة وتفكير، التفكير هنا تستطيعون أن تقولوا أنه يشبه إلى حد كبير لغات البرمجة: أنك تريد أن تصل إلى نقطة معينة فتفكر كيف ستصل لها. مع العلم أنها أسهل بكثير.

ملاحظة: هذا العمل خالص لوجه الله تعالى وأنا أعطي الجميع حرية نقله إلى منتديات أخرى، ما دامت فيه منفعة للآخرين مع الحفاظ على حقوق الكاتب.

ملاحظة: حاولت الكتابة بلغة سهلة تتماشى مع الجميع وحاولت بقدر المستطاع الإيجاز وأي تقصير مني أعذروني وأنا على استعداد لتنقيحه مرة أخرى والإجابة عن أي استفسار.

أطلت عليكم في الحديث ولنبدأ



# Router



في البداية يجب التعرف على ماهية الموجه Router و ما هي وظيفته?

الموجه هو جماز يستخدم للربط بين الشبكات , وظيفته الأساسية تحديد مسار اتجاه البيانات المتنقلة بين هذه الشبكات التي يربط بينها , بمعنى أنه يحقق الاختيار الأفضل لانتقال هذه البيانات عبر أجمزة الربط , و ليست هذه الوظيفة هي الوحيدة لمنها الوظيفة الأساسية.

هذه مجموعة من الموجمات الخاصة بشركة CISCO باختلاف إصداراتها و اختلاف أنواعها و أحجامها بما يتناسب و المتطلبات:






الميزة الرائعة في , Cisco Router أنه مما اختلف نوع أو حجم الموجه فإنه يمتلك نفس المكونات الداخلية الموجودة في أي موجه آخر , و يقوم أيضًا بنفس عملية الإقلاع متشابهًا بذلك مع أنظمة تشغيل مايكروسوفت الني مما اختلفت إصداراتها فهي تتميز بطابع وحيد و متشابه في عملية الإقلاع ضمن الحاسب و هو ما يماثل نظام التشغيل الخاص بموجمات Cisco و التي تنهج الطريقة ذاتها مع اختلاف أنواع الموجمات و إصدارتها و إصدارات أنظمة التشغيل الخاصة بها.

الراوتر في تركيبه يشبه جماز الكمبيوتر العادي ف ي مكوناته الداخلية , فهو لديه Processor و لديه أيضًا ذاكرة مؤقتة , RAM لكن الذاكرة في الموجه تنقسم إلى 4 أجزاء تمثل أهم مكونات الموجه و يبين هذا الشكل مكونات الموجه الداخلية .





# المكونات:

RAM ذاكرة مؤقتة تحمل الإعدادات التي تم إدخالها للموجه و التي لم تحفظ بعد , و هي تشبه عمل الجهاز الذاكرة في الجهاز العادي بمعنى أنه في حالة إغلاق النظام فإن ماكان في محتواها قد ضاع إذا لم يحفظ في مكان آخر .


ROM تحمل في داخلها Boot Strap و التي تحمل في داخلها ا كثر من حاله يقلع منها الموجه,و من أحد هذه الحالات حالة Password Recovery التي تستخدم للدخول للموجه من دون إدخال كلمة سرحتى و إن كانت مثبته عليه.

Flash Memory و التي تشبه في عملها عمل القرص الصلب Hard Disk في الحاسوب العادي, وهذه الذاكرة تحمل نسخة أو ا كثر من نظام الإعداد IOS الخاص بالموجه و الذي يستخدم لإدخال البيانات إلى الموجه لإعداده للاستخدام.

Non Volatile Ram أي الذاكرة الغير متطايرة ( الثابتة ) و فيها يتم حفظ Startup Configuration Fie أي الملف المستخدم لإقلاع الموجه , و هذا الملف لا



يتواجد إلا بعد إعداد الموجه باستخدام الأوامر و حفظها بعد الإعداد , أي أن هذا الملف لا يتواجد إلا بعد عملية الإعداد ثم حفظها .



و يبين الشكل التالي التركيب الداخلي الخاص ب Cisco Router من فئة 2600. Series





و هذه هي المكونات الأربع للذاكرة في الموجه و التي تمثل المكونات الرئيسية له و سوف يتم التطرق إلى شرح كيفية إقلاع هذا الموجه حتى يتم تهيئته للعمل في بيئة ناجحة .

# عملية الإقلاع ( Boot Process ) عملية

يمكن تلخيص عملية الإقلاع في ست مراحل:

1 و هي مرحلة تشغيل الموجه و تبدأ بعمل ما يسمى ب ( POST ( Power On Self Test و هي مرحلة تشغيل الموجه و تبدأ بعمل ما يسمى ب الذاكرة والطاقة و غيرها بحالة جيدة حتى يتا كد من أن كل شيء يعمل بصورة وظيفية صحيحة.



هذه الحالات لاحقًا .

3 يتم فيها البحث عن نسخة من نظام الإعداد IOS تعمل بصورة صحيحة , و هي عبارة عن ملف صغير مساحته تقع ما بين 7 و 12 ميغا أو قد تزيد في أنواع مختلفة من الموجمات .


4 يتم تحميل النسخة الناجحة من الذاكرة Flash إلى الذاكرة المؤقتة. RAM

5 يتم البحث عن ملف Startup Config صحيح و جاهز للإقلاع من الذاكرة , NVRam و هناك حالتان إما أن يتواجد هذا الملف أو لا , و هذا ينقلنا إلى المرحلة التالية .



6 إذا تواجد هذا الملف و الذي هو عبارة عن ملف مجهز و معد مسبقًا للعمل على هذا الموجه , فإنه يتم تشغيله و تكون عملية الإقلاع ناجحة , أما إذا لم يتواجد فمعنى ذلك أن الموجه يتم تهيئته لأول مرة أو أن هذا الملف قد تم إلغاؤه بواسطة المستخدم , و في هذه الحالة يتم الدخول إلى حالة التهيئة Setup أن هذا الملف يتم برمجة الراوتر حتى يكون صالح للعمل.

الآلية التي يبدأ بها الراوتر عند التشغيل عن طريق الرسم



عندما يشتغل الراوتر فإن أنه في حالة عدم توفر الOS فإنه سيدخل في مرحلة ال-OS فإنه سيدخل في مرحلة ال-Setup-mode في حالة دخول الراوتر للSetup-mode فإنه ببساطة يستدعي إعدادات بسيطة كي يقوم بتحميلها لتتمكن من برمجة الراوتر بصورة مبدئية تساعدك على التعامل المبدئي معه. أما في حالة وجود الـ OS فإنه سيدخل الى حالة الـ User modeوهناك عدة حالات للراوتر نوضحها في الصورة التالية:



## الحالات التي يمكن أن يكون فيها الراوتر

## **Router Modes**

#### User EXEC Mode

Limited examination of router. Remote access.

Router>

#### Privileged EXEC Mode

Detailed examination of router.
Debugging and testing. File
manipulation. Remote Access.

Router#

#### **SETUP Mode**

Prompted dialog used to establish an initial configuration.

#### **Global Configuration Mode**

Simple configuration commands.

Router (config) #

#### Other Configuration Modes

Complex and multiple-line configurations.

Router(config - mode)#


#### **RXBOOT Mode**

Recovery from a catastrophe in the case of a lost password or the operating system being accidentally erased from Flash.

المقصود بكل حالة هنا هو أن كل واحدة منهم لها تخصص.

عند وصل الراوتر على الشبكة فإنه يجب أن يكون موجود مودم على الطرفين، يكون من جانب

الاتصلات واحد والآخر يكون من جانب الشبكة المحلية التي عندك



هذه الرسمة توضح كيفية الربط بين الراوترات حيث

CSU\DSU: Channel Service Unit\Digital Service Unit

وظيفتها: تحويل الموجة إلى موجة رقمية Digital ك



DCE: Data-Circuit Termination Equipment (Service)

الخدمة التي تعطيك إمكانية الاتصال من الطرف الآخر، وتكون نهاية الشبكة العريضة

DTE: Data-Terminal Equipment

التي تربط شبكتك المحلية مع الشبكة العريضة

# الراوتر



وظيفة الراوترات:هي وصل الشبكات المحلية مع بعضها البعض

وصل الشبكات العريضة عن طريق ال Serial

Serial: عبارة عن منافذ للبيانات تكون موجودة خلف الراوتر وظيفتها استقبال وإخراج البيانات،


وهناك Serial0, Serial1, Ethernet، والفرق بينهم هو أن:

E0 Ethernet : وصل الشبكة المحلية التي عندك مع الراوترات

So Serial0: وصل الراوتر الذي عندك مع الراوترات الأخرى

S1 Serial1: وصل الراوتر مع جمة الاتصال مع مزود الإنترنت، وأيضًا في حالة انشغال ال.Serial0





في هذه الرسمة E0: موصولة على Switch في شبكتك الداخلية S0: موصولة مع S1

الراوتر وكيفية طرق برمجته

تتم برمجة الروتر باستخدام أحد الطرق، وممكن الاستعانة با كثر من طريقة مع بعض:

1-Console port (used to initially configure the router)

وصلة من الجهاز عن طريق Com1 أو Com2 إلى الراوتر

2-WAN/LAN links (attach through hub or switch using a patch cable)

توصيلات الشبكة وهنا نحتاج إلى Switch أو Hub إذا كنا نريد من منطقة بعيدة

3-Auxiliary port (needs a modem)

هذا إذا كنا نريد برمجته من مكان بعيد فنستخدم الموديم

4-TFTP server installed on the network



خدمة وتسمى Trivial File Transfer Protocol نتزلها على الجهاز

أسهل طريقة من الطرق السابقة وهي برمجته باستخدام الConsole

ويتم عن طريق توصيل كيبل من نوع rollover متوافق من نقطة 8-1 مع الطرف المقابل له نفسه من

نقطة 8-1 من Com1 أو Com2 مع الراوتر

وبعدها نفتح برنامج الHyper Terminal وهو موجود في كل جماز كمبيوتر

Start->All-Program->Accessories-> Communications->Hyper Terminal

تفتحه وتسمى أي اسم تريد، والاتصال تحدده باستخدام Com1 والسرعة تضعها 9600.على فكرة هذا

البرنامج يستخدم لبرمجة الريسيفرات ولكن السرعة تكون 11600.

التنقل بين حالات الراوتر:

اتفقنا أنه عندما يفتح الراوتر يكون في حالة الـ User mode:

Router>

للدخول الى الحالة الثانية نكتب الأمر التالي:

Router>enable

حالة الـ privileged

Router#

للدخول الى الحالة الثانية نكتب الأمر التالى:

Router#conf t

حالة الـ global

Router(config)#

للعودة الى الحالة السابقة نكتب الأمر

exit



### Password set to Privilege mode:

**Text Password** 

Router>enable

**Router#configuration terminal** 

Router(config)#enable password \*\*\*\*\*

**Secret Password** 

Router>enable

Router#configuration terminal

Router(config)#enable secret \*\*\*\*\*

خطوات استعادة كلمة السر Password recovery steps

فتح الراوتر وعند تحميله للبرنامج

Control+Break اضغط

Rommon 1 >confreg 0X2142 (أكتب هذا الأمر)

Rommon 2 >reset

سيفتح الراوتر هذه المرة دون ان يحمل الملفات الموجودة في الـ startup

**Router#show running configuration** 

**Router#show startup configuration** 

هل ترى كلمة السر ... نعم!!! اكتبها وتمم بقية الخطوات

no enable bassword لا!!! الغيها بكتابة الامر

Router#config t

Router(config)#config-register 0X2102

Router(config)#exit

Router#reload

No

**Configure IP address to LAN port** 

Router>enable

**Router#configuration terminal** 



Router(config)#interface Fastethernet 0/0

Router(config-if)#ip address \*\*\*.\*\*\*.\*\*\*. \*\*\*. \*\*\*.\*\*\*

Router(config-if)#no shutdown

## أنواع التوجيه ROUTING TYPES

- 1. Static Routing التوجيه الثابت
- 2. Default Routing التوجيه الافتراضي
- 3. Dynamic Routing البرتوكولات البرتوكولات



Configuration Static Routing:

Router(config)#ip route Destinationnetwork Mask Next-Hop
Router(config)#ip route Destination\_network Mask Exit interface


ip route هو الامر الذي يستخدم لعمل الـ Static routing هو رقم الشبكة الهدف او المسموح لها بالوصول destination\_network هو رقم الشبكة الهدف subnet mask المستخدم في الشبكة الهدف




## next-hop\_address هو رقم ال ip للراوتر المجاور له

## next-hop هو الـ Exitinterface هو الـ Exitinterface


## تحديد اسم الواجمة







# تكوين المسارات الثابتة (مثال)




Hoboken (config) **#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.2.1**Sterling (LAN) يشير هذا الأمر إلى الشبكة المحلية Hoboken (config) **#ip route 172 16 5 0 255 255 255 0 172 16 4 2** 

Hoboken (config) **#ip route 172.16.5.0 255.255.255.0 172.16.4.2**Waycross (LAN) يشير هذا الأمر إلى الشبكة المحلية





# **Static Routing Configuration LAB**



### 1700A

Router>enable

Router#configuration terminal

Router(config)#hostname 1700A

1700A(config)#interface Fast Ethernet 0/0

1700A(config-if)#ip address **10.0.0.1 255.0.0.0** 

1700A(config-if)#no shutdown

1700A(config)#interface Serial 0/0

1700A(config-if)#ip address 20.0.0.1. 255.0.0.0

1700A(config-if)#no shutdown

1700A(config-if)#exit

1700A(config)#ip route 30.0.0.0 255.0.0.0 20.0.0.2 or S0/0 exit interface

1700A(config)#ip route 40.0.0.0 255.0.0.0 20.0.0.2 or S0/0 (exit interface)

1700A(config)#ip route 50.0.0.0 255.0.0.0 20.0.0.2 or S0/0 (exit interface)

1700A(config)#exit

1700A#show ip interface brief

1700A# show ip protocol



### 3600A

Router>enable

Router#configuration terminal

Router(config)#hostname 3600A

3600A(config)#interface \$3/0

3600A(config-if)#ip address 20.0.0.2 255.0.0.0

3600A(config-if)#no shutdown

3600A#show controllers S3/0 (to see a DCE end or DTE end)

3600A(config-if)#clock rate 64000

3600A(config)#interface Serial 3/1

3600A(config-if)#ip address 30.0.0.1. 255.0.0.0

3600A(config-if)#no shutdown

3600A(config-if)#clock rate 64000

3600A(config-if)#exit

3600A(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 20.0.0.1 or 20.0.0.2

3600A(config)#ip route 50.0.0.0 255.0.0.0 40.0.0.2 or 40.0.0.1

3600A(config)#exit

3600A#show ip interface brief

3600A# show ip protocol

#### 1700B

Router>enable

Router#configuration terminal

Router(config)#hostname 1700B

1700B(config)#interface Fast Ethernet 0/0

1700B(config-if)#ip address 40.0.0.1 255.0.0.0

1700B(config-if)#no shutdown

1700B(config)#interface Serial 0/0

1700B(config-if)#ip address 30.0.0.2 255.0.0.0

1700B(config-if)#no shutdown

1700B(config-if)#exit

1700B(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 40.0.0.1 or 40.0.0.2



1700B(config)#ip route **20.0.0.0 255.0.0.0 40.0.0.1** or **40.0.0.2** 

1700B(config)#ip route 30.0.0.0 255.0.0.0 40.0.0.1 or 40.0.0.2(exit interface) S0/0

1700B(config)#exit

1700B#show ip interface brief

1700B#show ip route

1700B#show ip protocol

1700B#ping 10.0.0.1

## التوجيه الافتراضي Default Routing:


### Configuration Default Routing

Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Next-Hop\_Address

Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Exit interface

Router(config)#ip default-network?





Sterling (config) **#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 S0** يشير هذا الأمر إلى كافة الشبكات غير المتصلة اتصالاً مباشراً

72.16.2.2


Waycross (config) #ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 S1 يشيرهنا الأمر إلى كافة الشبكات غير المتصلة التصالاً مباشراً

172.16.4.1



### **Default Routing Configuration**

### **LAB**



#### 1700A

Router>enable

Router#configuration terminal

Router(config)#hostname 1700A

1700A(config)#interface Fast Ethernet 0/0

1700A(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

1700A(config-if)#no shutdown

1700A(config)#interface Serial 0/0

1700A(config-if)#ip address 20.0.0.1. 255.0.0.0

1700A(config-if)#no shutdown

1700A(config-if)#exit

1700A(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 20.0.0.2

or

1700A(config)#ip route **0.0.0.0 0.0.0.0 S0/0** 

or

1700A(config)#ip default-network **0.0.0.0 0.0.0.0 20.0.0.0** 

1700A(config)#exit

1700A#show ip interface brief

1700A#show ip protocol

### 3600A

Router>enable

Router#configuration terminal



Router(config)#hostname 3600A

3600A(config)#interface S3/0

3600A(config-if)#ip address **20.0.0.2 255.0.0.0** 

3600A(config-if)#no shutdown

3600A#show controllers \$3/0 (to see a DCE or DTE)

3600A(config-if)#clock rate 64000

3600A(config)#interface Serial 3/1

3600A(config-if)#ip address 30.0.0.1. 255.0.0.0

3600A(config-if)#no shutdown

3600A(config-if)#clock rate 64000

1700A(config)#exit

3600A(config)#ip route **0.0.0.0 0.0.0.0 30.0.0.2** 

or

3600A(config)#ip route **0.0.0.0 0.0.0.0 S3/1** 

or

3600A(config)#ip default-network 30.0.0.0

3600A(config)#ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 20.0.0.1 or S3/0(static routing)

3600A(config)#exit

3600A#show ip interface brief

3600A#show ip protocol

#### 1700B

Router>enable

Router#configuration terminal

Router(config)#hostname 1700B

1700B(config)#interface Fast Ethernet 0/0

1700B(config-if)#ip address 40.0.0.1 255.0.0.0

1700B(config-if)#no shutdown

1700B(config)#interface Serial 0/0

1700B(config-if)#ip address 30.0.0.2 255.0.0.0

1700B(config-if)#no shutdown

1700A(config)#exit



1700B(config)#ip route **0.0.0.0 0.0.0.0 30.0.0.1** 

or

1700B(config)#ip route **0.0.0.0 0.0.0.0 S0/0** 

or

1700B(config)#ip default-network 30.0.0.0

1700B(config)#exit

1700B#show ip interface brief

1700B#show ip route

1700B#show ip protocol

1700B#ping 10.0.0.1

# **Dynamic Route**

في هذا النمط من طرق التوجيه، يتوثى الراوتر نفسه محمة إيجاد المسارات المؤدية إلى الشبكات المختلفة مستعينًا ببروتوكولات التوجيه...

مهمة مدير الشبكة هنا هي فقط تفعيل بروتوكول التوجيه المناسب وتعريف الشبكات ومن ثم ترك الباقي لعمل الراوتر.

من البديهي أن Dynamic Routing يناسب العمل فيالشبكات الممتدة والا كثر تعقيداً. عندما تتعدد الشبكات وتتعدد المسارات فيما بينها. تصبح محمة الراوتر هنا ليس فقط إيجاد جميع المسارات بين أي شبكتين بل كذلك تحديد أفضل مسار ينبغي إرسال حزم البيانات خلاله.

عبارة أفضل مسار ذات معنى نسبي هنا، تعتمد على بروتوكول التوجيه العامل في الشبكة. حيث لكل منها خوارزمياته واعتباراته الخاصة في إيجاد المسارات وتحديد المسار الأفضل.



من بروتوكولات التوجيه:

RIP: Route Information Protocol v.1, v.2

IGRP: Interior Gateway Routing Protocol

EIGRP: Enhanced Interior Gateway Routing Protocol

OSPF: Open Shortest Path First

بشكل عام، لتفعيل Dynamic Routing على الراوتر هناك خطوتين أساسيتين:

أقول "بشكل عام" لأن كل بروتوكول توجيه لديه المزيد من الأوامر والقيم التي من المفترض

تحديدها... لكن هذا ليس مجال تفصيله في هذه التدوينة.

تفعيل أحد بروتوكولات التوجيه.


router# config t

router (config)# router protocol name

تعريف الشبكات المرتبطة مباشرة بالراوتر.

router (config-router)# network network\_id






مما سبق يتضح لنا أن بروتوكول التوجيه يسمح لأجمزة التوجيه بمشاركة المعلومات حول الشبكات ومدى قرب بعضها من بعض. تستخدم أجمزة التوجيه هذه المعلومات في بناء وصيانة جداول التوجيه.

منها OSPF,EIGRP ,IGRP ,RIP منها








مجموعة من الشبكات تحت إدارة مشتركة تشترك في استراتيجية توجيه واحدة مشتركة. وبالنسبة للعالم الخارجي، يظهر AS كوحدة واحدة. يقوم مكتب التسجيل الأمريكي لأرقام الإنترنت (ARIN) بتعيين رقم تعريف من 16بتـًا لكل AS.

## الغرض من بروتوكول التوجيه والأنظمة الذاتية




يتعرف بروتوكول التوجيه على كل المسارات المتاحة، ويضع أفضل المسارات في جدول التوجيه، ويزيل المسارات التي لم تعد صالحة تعد خوارزمية التوجيه أمرًا أساسيًا بالنسبة للتوجيه الديناميكي , والتقارب السريع أمر مرغوب فيه حيث يقلل من الفترة الزمنية التي تستمر أجهزة التوجيه خلالها في اتخاذ قرارات توجيه غير صحيحة.

تقم الأنظمة الذاتية بتقسيم الشبكة البينية العامة إلى شبكات أصغر وا كثر قابلية للإدارة.




# التعرف على فئات بروتوكولات التوجيه (خوارزميات التوجيه)



لا تتضمن معلومات هيكل الشبكة أية معارف عن أجمزة التوجيه البعيدة




## اكتشاف هيكل الشبكة بواسطة Distance Vector



تحدث تحديثات جدول التوجيه المحلي عندما تتغير حالة الهيكل، إن تحديثات تغييرات الهيكل تتقدم يخطوة بخطوة من جماز توجيه إلى جماز توجيه آخر




## مقاييس التوجيه Distance Vector



تتضمن جداول التوجيه معلومات حول إجهالي تكلفة المسار وفق ًا لما هو معرّف في القياس الخاص بها والعنوان المنطقي لجهاز التوجيه الأول على المسار إلى كل شبكة يحتوي الجدول عليها.


# خوارزمية "حالة الارتباط " Link state




تقوم أجهزة التوجيه (router) بإرسال بإعلانات LSA (إعلانات حالة الارتباط) إلى الأجهزة المجاورة لها. يتم استخدام إعلانات LSA (إعلانات حالة الارتباط) لبناء قاعدة بيانات هيكلية. ويتم استخدام خوارزمية SPF (أقصر مسار أولا) لحساب شجرة أقصر مسار أولاً التي يكون فيها الجذر جهاز التوجيه (router) الفردي. ثم يتم بعد ذلك إنشاء جدول توجيه.



## اكتشاف هيكل الشبكة بواسطة Link State




# اكتشاف تغييرات هيكل الشبكة بواسطة Link State





# خصائص خوارزمية "حالة الارتباط" Link state




- تتزايد متطلبات المعالجة والذاكرة لتوجيه حالة الارتباط.
- يتم استهلاك عرض النطاق الترددي أثناء غمر حالة الارتباط الأولية بإعلانات LSA (إعلانات حالة الارتباط)

CISCO



# عرض عام لبروتوكولات التوجيه

## تحديد المسار




router(config)#router rip

router(config-router)#network 172.16.0.0



بالنسبة إلى RIP و IGRP، تستند أرقام الشبكة إلى عناوين فئة الشبكة، وليس عناوين الشبكة النسبة إلى عناوين الشبكة الفرعية ولا عناوين المضيف الفردي. وتقتصر عناوين الشبكة الرئيسية على أرقام الشبكات من الفئة A


# أمثلة عن بروتوكولات التوجيه الديناميكي



متجه المسافات	حالة الارتباط	بروتوكول التوجيه
	√	OSPF
✓		EIGRP
✓		RIP
✓		IGRP




# بروتوكولات التوجيه الداخلية والخارجية





# وهذه أمثلة على برتكولات التوجيه

# RIP (Routing Information Protocol) Configuration <u>LAB</u>



### 1700A

Router>enable

Router#configuration terminal

Router(config)#hostname 1700A

1700A(config)#interface Fast Ethernet 0/0

1700A(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

1700A(config-if)#no shutdown

1700A(config)#interface Serial 0/0

1700A(config-if)#ip address 20.0.0.1. 255.0.0.0

1700A(config-if)#no shutdown

1700A(config)#interface Serial 0/1

1700A(config-if)#ip address 30.0.0.1. 255.0.0.0

1700A(config-if)#no shutdown

1700A(config)#interface Serial 1/0

1700A(config-if)#ip address 40.0.0.1. 255.0.0.0

1700A(config-if)#no shutdown

1700A(config-if)#control Z

1700A#show ip route



1700A#show ip interface brief

1700A#configuration terminal

1700A(config)#router rip

1700A(config-router)#network 10.0.0.0

1700A(config-router)#network 20.0.0.0

1700A(config-router)#network **30.0.0.0** 

1700A(config-router)#network 40.0.0.0

1700A(config-router)#control Z

1700A#show ip route

1700A#show ip interface brief

1700A#show ip protocol

#### 3600A

Router>enable

Router#configuration terminal

Router(config)#hostname 3600A

3600A(config)#interface S3/0

3600A(config-if)#ip address 20.0.0.2 255.0.0.0

3600A(config-if)#no shutdown

3600A(config-if)#clock rate 64000

3600A(config)#interface Serial 3/1

3600A(config-if)#ip address 50.0.0.1. 255.0.0.0

3600A(config-if)#no shutdown

3600A(config-if)#clock rate 64000

3600A(config-if)#exit

3600A(config)#router rip

3600A(config-router)#network 20.0.0.0

3600A(config-router)#network 50.0.0.0

3600A(config-router)#control Z

3600A#show ip route

3600A#show ip interface brief

3600A# show ip protocol

#### 3600B

Router>enable

Router#configuration terminal

Router(config)#hostname 3600B

3600B(config)#interface S1/0

3600B(config-if)#ip address 30.0.0.2 255.0.0.0

3600B(config-if)#no shutdown

3600B(config-if)#clock rate 64000

3600B(config)#interface Serial 1/1

3600B(config-if)#ip address 60.0.0.1. 255.0.0.0

3600B(config-if)#no shutdown

3600B(config-if)#clock rate 64000

3600B(config-if)#exit

3600B(config)#router rip

3600B(config-router)#network 30.0.0.0



3600B(config-router)#network 60.0.0.0
3600A(config-router)#control Z
3600B#show ip route
3600B#show ip interface brief

3600B# show ip protocol

#### 3600C

Router>enable

Router#configuration terminal

Router(config)#hostname 3600C

3600C(config)#interface S0/0

3600C(config-if)#ip address 40.0.0.2 255.0.0.0

3600C(config-if)#no shutdown

3600C(config-if)#clock rate 64000

3600C(config)#interface Serial 0/1

3600C(config-if)#ip address 70.0.0.1. 255.0.0.0

3600C(config-if)#no shutdown

3600C(config-if)#clock rate 64000

3600C(config-if)#exit

3600C(config)#router rip

3600C(config-router)#network 40.0.0.0

3600C(config-router)#network 70.0.0.0

3600C(config-router)#control Z

3600C#show ip route

3600C#show ip interface brief

#### 1700B

Router>enable

Router#configuration terminal

Router(config)#hostname 1700B

1700B(config)#interface Fast Ethernet 0/0

1700B(config-if)#ip address **80.0.0.1 255.0.0.0** 

1700B(config-if)#no shutdown

1700B(config)#interface Serial 0/0

1700B(config-if)#ip address 50.0.0.2 255.0.0.0

1700B(config-if)#no shutdown

1700B(config)#interface Serial 1/0

1700B(config-if)#ip address 60.0.0.2 255.0.0.0

1700B(config-if)#no shutdown

1700B(config)#interface Serial 1/1

1700B(config-if)#ip address 70.0.0.2 255.0.0.0

1700B(config-if)#no shutdown

1700B(config-if)#control Z

1700B#show ip route

1700B#show ip interface brief

1700B#show ip protocol

1700B#configuration terminal



1700B(config)#router rip

1700B(config-router)#network 50.0.0.0

1700B(config-router)#network **60.0.0.0** 

1700B(config-router)#network 70.0.0.0


1700B(config-router)#network 80.0.0.0

1700B(config-router)#control Z

1700B#show ip interface brief

1700B#show ip protocol

# IGRP (Interior Gateway Routing Protocol) Configuration LAB



### <u>1700A</u>

Router>enable

Router#configuration terminal

Router(config)#hostname 1700A

1700A(config)#interface Fast Ethernet 0/0

1700A(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

1700A(config-if)#no shutdown

1700A(config)#interface Serial 0/0

1700A(config-if)#ip address 20.0.0.1. 255.0.0.0

1700A(config-if)#no shutdown

1700A(config-if)#exit

1700A(config)#router igrp 100 (autonomous system number)

1700A(config-router)#network 10.0.0.0

1700A(config-router)#network 20.0.0.0

1700A(config-router)#control Z

1700A#show ip interface brief

1700A# show ip protocol

### 3600A

Router>enable

Router#configuration terminal

Router(config)#hostname 3600A



3600A(config)#interface \$3/0

3600A(config-if)#ip address 20.0.0.2 255.0.0.0

3600A(config-if)#no shutdown

3600A(config-if)#clock rate 64000

3600A(config-if)#interface Serial 3/1

3600A(config-if)#ip address 30.0.0.1. 255.0.0.0

3600A(config-if)#no shutdown

3600A(config-if)#clock rate 64000

3600A(config-if)#exit

3600A(config)# router igrp 100 (autonomous system number)

3600A(config-router)#network 20.0.0.0

3600A(config-router)#network 30.0.0.0

3600A(config-router)#control Z

3600A#show ip interface brief

3600A# show ip protocol

#### 1700B

Router>enable

Router#configuration terminal

Router(config)#hostname 1700B

1700B(config)#interface Fast Ethernet 0/0

1700B(config-if)#ip address 40.0.0.1 255.0.0.0

1700B(config-if)#no shutdown

1700B(config)#interface Serial 0/0

1700B(config-if)#ip address 30.0.0.2 255.0.0.0

1700B(config-if)#no shutdown

1700B(config-if)#exit

1700B(config)#router igrp 100 (autonomous system number)

1700B(config-router)#network 10.0.0.0

1700B(config-router)#network 20.0.0.0

1700B(config-router)#control Z

1700B#show ip interface brief


1700B#show ip route

1700B#show ip protocol

1700B#ping 10.0.0.1



# EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) Configuration <u>LAB</u>



#### 1700A

Router>enable

Router#configuration terminal

Router(config)#hostname 1700A

1700A(config)#interface Fast Ethernet 0/0

1700A(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

1700A(config-if)#no shutdown

1700A(config)#interface S0/0

1700A(config-if)#ip address 20.0.0.1. 255.0.0.0

1700A(config-if)#no shutdown

1700A(config-if)#bandwidth 512

1700A(config)#interface Serial 0/1

1700A(config-if)#ip address 30.0.0.1. 255.0.0.0

1700A(config-if)#no shutdown

1700A(config-if)#bandwidth 256

1700A(config)#interface \$1/0

1700A(config-if)#ip address 40.0.0.1. 255.0.0.0



```
1700A(config-if)#no shutdown
1700A(config-if)#bandwidth 128
1700A(config-if)#exit
1700A(config)#router EIGRP 500 (autonomous no: 0 – 65565)
1700A(config-router)#network 10.0.0.0
1700A(config-router)#network 20.0.0.0
1700A(config-router)#network 30.0.0.0
1700A(config-router)#network 40.0.0.0
1700A(config-router)#control Z
1700A#show ip route
1700A#show ip interface brief
1700A#show ip EIGRP topology
1700A#show ip EIGRP neighbors
      If we want to stop Fast Ethernet Port to advertise,
type following command:
1700A(config)#router EIGRP 500
1700A(config-router)#passive-interface F0/0
                                               (enable command)
1700A(config-router)#no passive-interface F0/0
                                               (disable command)
3600A
Router>enable
Router#configuration terminal
Router(config)#hostname 3600A
3600A(config)#interface S3/0
3600A(config-if)#ip address 20.0.0.2 255.0.0.0
3600A(config-if)#no shutdown
3600A(config-if)#clock rate 64000
3600A(config-if)#bandwidth 512
3600A(config-if)#interface $3/1
3600A(config-if)#ip address 50.0.0.1. 255.0.0.0
3600A(config-if)#no shutdown
3600A(config-if)#clock rate 64000
3600A(config-if)#bandwidth 128
3600A(config-if)#exit
3600A(config)#router EIGRP 500
3600A(config-router)#network 20.0.0.0
3600A(config-router)#network 50.0.0.0
3600A(config-router)#control Z
3600A#show ip route
3600A#show ip interface brief
3600A#show ip EIGRP topology
3600A#show ip EIGRP neighbors
```



#### 3600B

Router>enable

Router#configuration terminal

Router(config)#hostname 3600B

3600B(config)#interface S1/0

3600B(config-if)#ip address 30.0.0.2 255.0.0.0

3600B(config-if)#no shutdown

3600B(config-if)#clock rate 64000

3600B(config-if)#bandwidth 256

3600B(config)#interface \$1/1

3600B(config-if)#ip address 60.0.0.1. 255.0.0.0

3600B(config-if)#no shutdown

3600B(config-if)#clock rate 64000

3600B(config-if)#bandwidth 256

3600B(config-if)#exit

3600B(config)#router EIGRP 500

3600B(config-router)#network 30.0.0.0

3600B(config-router)#network 60.0.0.0

3600B(config-router)#control Z

3600B#show ip route

3600B#show ip interface brief

3600B#show ip **EIGRP** topology

3600B#show ip EIGRP neighbor

#### 3600C

Router>enable

Router#configuration terminal

Router(config)#hostname 3600C

3600C(config)#interface \$0/0

3600C(config-if)#ip address 40.0.0.2 255.0.0.0

3600C(config-if)#no shutdown

3600C(config-if)#clock rate 64000

3600C(config if)#bandwidth 128

3600C(config)#interface S0/1

3600C(config-if)#ip address 70.0.0.1. 255.0.0.0

3600C(config-if)#no shutdown

3600C(config-if)#clock rate 64000

3600C(config if)#bandwidth 512

3600C(config-if)#exit

3600C(config)#router EIGRP 500

3600C(config-router)#network 40.0.0.0

3600C(config-router)#network 70.0.0.0

3600C(config-router)#control Z

3600C#show ip route

3600C#show ip interface brief

3600C#show ip **EIGRP** topology

3600C#show ip **EIGRP** neighbor



### 1700B

Router>enable

Router#configuration terminal

Router(config)#hostname 1700B

1700B(config)#interface Fast Ethernet 0/0

1700B(config-if)#ip address **80.0.0.1 255.0.0.0** 

1700B(config-if)#no shutdown

1700B(config)#interface S0/0

1700B(config-if)#ip address 50.0.0.2 255.0.0.0

1700B(config-if)#no shutdown

1700B(config-if)#bandwidth 128

1700B(config)#interface S1/0

1700B(config-if)#ip address 60.0.0.2 255.0.0.0

1700B(config-if)#no shutdown

1700B(config-if)#bandwidth 256

1700B(config)#interface \$1/1

1700B(config-if)#ip address 70.0.0.2 255.0.0.0

1700B(config-if)#no shutdown

1700B(config-if)#bandwidth 512

1700B(config-if)#exit

1700B(config)#router EIGRP 500

1700B(config-router)#network 50.0.0.0

1700B(config-router)#network 60.0.0.0

1700B(config-router)#network **70.0.0.0** 

1700B(config-router)#network 80.0.0.0

1700B(config-router)#control Z


1700B#show ip interface brief

1700B#show ip **EIGRP** topology

1700B#show ip **EIGRP** neighbor



# OSPF (Open Shortest Path First) Single Area Configuration LAB



#### 1700A

Router>enable

Router#configuration terminal

Router(config)#hostname 1700A

1700A(config)#interface fast Ethernet 0/0

1700A(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

1700A(config-if)#no shutdown

1700A(config-if)#interface S0/0

1700A(config-if)#ip address 20.0.0.1 255.0.0.0

1700A(config-if)#no shutdown

1700A(config-if)#exit

1700A(config)#router OSPF 1 (Process ID 1 - 65535)

1700A(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0

1700A(config-router)#network 20.0.0.0 0.255.255.255 area 0

1700A(config-router)#control Z

1700A#show ip route

1700A#show ip **OSPF** interface

1700A#show ip OSPF neighbors

1700A#show ip **OSPF** database

#### 3600A

Router>en

Router#configuration terminal

Router(config)#hostname 3600A

3600A(config)#interface \$3/0

3600A(config-if)#ip address 20.0.0.2 255.0.0.0

3600A(config-if)#no shutdown

3600A(config-if)#interface \$3/1

3600A(config-if)#clock rate 64000

3600A(config-if)#ip address 30.0.0.1 255.0.0.0

3600A(config-if)#no shutdown

3600A(config-if)#clock rate 64000

3600A(config-if)#exit

3600A(config)#router OSPF 2 (Process ID 1 - 65535)

3600A(config-router)#network 20.0.0.0 0.255.255.255 area 0



3600A(config-router)#network 30.0.0.0 0.255.255.255 area 0 3600A(config-router)#control Z 3600A#show ip route 3600A#show ip OSPF interface 3600A#show ip OSPF neighbors 3600A#show ip OSPF database

#### 1700B

Router>en

Router#configuration terminal

Router(config)#hostname 1700B

1700B(config)#interface fast Ethernet 0/0

1700B(config-if)#ip address 40.0.0.1 255.0.0.0

1700B(config-if)#no shutdown

1700B(config-if)#interface S0/0

1700B(config-if)#ip address **30.0.0.1 255.0.0.0** 

1700B(config-if)#no shutdown

1700B(config-if)#exit

1700B(config)#router OSPF 1 (Process ID 1 - 65535)

1700B(config-router)#network 30.0.0.0 0.255.255.255 area 0

1700B(config-router)#network 40.0.0.0 0.255.255.255 area 0

1700B(config-router)#control Z

1700B#show ip route

1700B#show ip OSPF interface

1700B#show ip **OSPF** neighbors

1700B#show ip **OSPF** database



#### **CISCO DEFINATIONS**

ADSP - AppleTalk Data Stream Protocol

AEP - AppleTalk Echo Protocol

AFP - AppleTalk Filling Protocol

AFP - AppleTalk Filling Protocol

APPN - Advanced Peer-to-Peer Net-working

ARB - Area Border router.

ARIS - Aggregate Route-Based Switching.

ARLL - Advanced Run-Length Limited

ARP - Address Resolution Protocol

ASP - AppleTalk Session Protocol

ATM - Asynchronous Transfer Mode

BGP - Border Gateway Protocol

BOOTP - Bootable Protocol

BPDU - Bridge Protocol Data Unit

CIDR - Classes Inter-Domain Routing

CIR - Committed Information Rate

CPE - Customer Permises Equipment

DARPA - Defense Advanced Research Projects Agency

DEMARC - Demarcation

DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol

DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol

DSAP - Destination Service Access Point

EIT/TIA - Electronics Industry Association /

Telecommunications Industry Association

EGP - Exterior Gateway Protocol

EBGP - External Border Gateway Protocol

EIGRP - Enhanced Interior Gateway Routing Protocol

FCS - Frame Check Sequence

FDM - Fequency- Division Multiplexing

FTP - File Transfer Protocol



GPS - Global Positioning Services

HDLC - High-level Data Link Control

HTTP - Hypertext Transfer Protocol

HTTPS - Hypertext Transfer Protocol Secure

ICMP - Internet Control Message Protocol

ICS - Internet Connection Sharing

IGMP - Internet Group Management Protocol

IGRP - Interior Gateway Routing Protocol

- Internet Message Access Protocol, Version 4

INARP - Inverse ARP

IOS - Internetwork Operating System

ISDN - Integrated Services Digital Network

IP - Internet Protocol

LCP - Link Control Protocol

LDAP - Lightweight Directory Access Protocol

LMI - Local Management Interface

LPD - Line Printer Daemon

LPR - Line Printer Remote

MMDS - Multipoint Microwave Distribution System

NBP - Name Binding Protocol

NCP - NetWare Core Protocol

NDS - NetWare Directory Service

NNTP - Network News Transfer Protocol

NTP - Network Time Protocol

NVRAM - Nonvolatile RAM

OSPF - Open Shortest Path First

OUI - Organizationally Unique Identifier

PAP - Printer Access Protocol

POP - Point Of Presence (Post Office Protocol)

PPP - Point-to-Point Protocol

PPPoA - Point-to-Point Protocol over ATM

PPPoE - Point-to-Point Protocol Ethernet



PPTP - Point-to-Point Tunneling Protocol

PVC - Permanent Virtual Circuit

Proxy ARP - Proxy Address Resolution Protocol

RAID - Redundant Array of Inexpensive (Independent) Disks

RARP - Reverse Address Resolution Protocol

RAS - Windows Remote Access Service

RDP - Remote Desktop Protocol

RIP - Routing Information Protocol

RTMP - Routing Table Maintenance Protocol

SAP - Service Advertising Protocol

SCP - Secure Copy Protocol

SFTP - Secure File Transfer Protocol

SLIP - Serial Line Internet Protocol

SMB - Server Message Block

STP - Spanning Tree Protocol

SMTP - Simple Mail Transfer Protocol

SNAP - Sub-Network Access Protocol

SNMP - Simple Network Management Protocol

SSAP - Source Service Access Point

SSH - Secure Shell

STP - Spanning Tree Protocol

SVC - Switched Virtual Circuit

TDM - Time Division Multiplexed

TDM - Time-Division Multiplexing

TELNET - Terminal Emulation

TFTP - Trivial File Transfer Protocol

UDP - User Datagram Protocol

VLANs - Virtual LANs

VLSM - Variable Length Subnet Masking

WLAN - Wireless LAN

ZIP - Zone Information Protocol

IETF - Internet Engineering Task Force



VPN - Virtual private networks

NAS - Network Access server

LNS - L2TP Network Server

PPP - Point-to-Point Protocol

ISAKMP - Internet Security Association and Key Management Protocol

PPTP - point-to-point tunneling protocol

L2TP - Layer 2 Tunnelling Protocol

L2TPv3 - Layer 2 Tunnelling Protocol version 3

MPLS - Multi-protocol label switching

L2F - Layer 2 Forwarding

VPDN - virtual private dial-up network

PPTP - Point-to-Point Tunneling Protocol

كل من أراد أن يضيف لهذا الكتاب ارجو ان يراسلني وسيتم وضع اسمه وله حق المؤلف

لكل انسان الحق في نشر هذا الكتاب مع الاحتفاظ بحق صاحبه

ارجو مراسلتي على البريد yahia2mee@yahoo.com لأي استفسار

لا اطلب منكم سوى دعوة صادقة من القلب لي ولوالدي وجزاكم الله خيرا



## اقتبست بعض الشروحات من الاخوان:

ابراهيم الشريف www.arabteam2000.com منتدى الشبكات www.arabteam2000.com

وأخيراً.... لا اجد غير ان اشكر كل من وقف قربي فالشكر لكم ....

لا اطلب منكم سوى دعوة صادقة من القلب لي ولوالدي وجزاكم الله خيرا