Struct & Union

Motivasyon

- Bir objenin birden fazla özelliği olabilir.
- Biz bu özellikleri saklamak istediğimizde birden fazla değişken kullanmamız gerekiyor.
- Örneğin, bir öğrencinin özelliklerini tanımlamamız için 5 adet farklı değişkene ihtiyacımız var.

```
char name[41];
long int id;
char department[16];
short int class;
float GPA;
```

Yapılar, kodunuzu daha iyi organize etmenize yardımcı olur

Motivasyon

- Yapılar (Structures)
 - Bir isimle ilgili değişkenlerin koleksiyonları
 - Farklı veri tiplerinde değişkenler içerebilir
 - Yaygın olarak dosyalarda depolanacak kayıtları tanımlamak için kullanılır
 - İşaretçilerle birlikte, bağlantılı listeler, yığınlar, kuyruklar ve ağaçlar oluşturabilir
 - Türetilmiş veri türleridir; başka türdeki nesneler kullanılarak oluşturulmuştur.

Struct

Bu yapının kullanımı:

```
struct TipAdı{
    tip deg_ismi;
    tip deg_ismi;
    ...
}degisken_list;
```

- struct structure yapısının anahtar kelimesi
- TipAdı bir tanımlayıcıdır ve yapı tipinin değişkenlerini bildirmek için struct anahtar sözcüğüyle kullanılır.
- degisken_list opsiyoneldir.

Örnek

- İki öğrencinin tüm bilgilerini struct yapısını kullanarak topladık.
- •stu1 ve stu2 değişken isimlerini kullandık.

```
struct stu_info {
   char name[41];
   long int id;
   char dept[16];
   short int class;
   float gpa;
} stu1, stu2;
```

struct Kullanımı

- Struct kullanıcılar tarafından tanımlanan veri türleridir.
- stu_info bu türün ismi, stu1 ise bu türden bir değişkenin adıdır.
 - stu_info int gibi bir türün adı
 - stu1 bu tipteki bir değişkenin adı.

Geçerli Operatörler

- Aynı türden bir yapıya yapı atama
- Bir yapının adresini (&) almak
- Bir yapının üyelerine erişim
- Bir yapının boyutunu belirlemek için sizeof operatörünü kullanma

Struct yapısının öğelerine ulaşmak

- Yapı elemanlarına erişmek için iki operatör kullanılır:
 - yapı elemanı operatörü (.) ayrıca nokta operatörü denir
 - Yapı işaretçisi operatörü (->) ok operatörü de denir
- Bir yapının alanına aşağıdaki gibi bir nokta (.) kullanarak erişebilirsiniz:


```
structure_variable_name.field_name
```

 Sadece alan adını kullanamazsınız. Bir alan adı sadece bir yapı değişkeni bağlamında anlamlıdır

```
yani,
id = 123; yanlış (kimlik tanımlanmamış)
stu1.id = 123; doğru
```

Struct yapısının öğelerini değiştirme

• stu1 ve stu2



- strcpy(stu1.name, "Ahmet"); stu1.id=123;
- strcpy(stu2.name, "Ayse"); stu2.id=456;

	name	id	dept	class	gpa
stu1	"Ahmet"	123			
	name	id	dept	class	gpa
stu2	"Ayse"	456			

struct Değişkenleri Tanımlama

• İki farklı yolu vardır:

```
struct {
   char name[21];
   int credit;
}cse1142;

/*Define both type
and variables*/

struct course_type {
      char name[21];
      int credit;
};
/*Define only the type*/

struct course_type cse1142;
/*Define variables*/
```

struct içinde struct

- Yapı türü alanına sahip bir yapınız olabilir.
- •Örnek:

```
struct A_type {
   int m, n;
};
struct B_type {
   int f;
   struct A_type g;
} t;
```

• t iki alana sahiptir: f ve g. f tipi int, g ise struct A_type tipinde. t aşağıdaki alanlara ve alt alanlara sahiptir:

```
t.f
t.g
t.g.m
t.g.n
```

struct içinde struct

- Bir yapı kendini bir alan olarak alamaz ama işaretçi olarak alabilir
- •Örnek

```
struct B_type {
   int f;
   struct B_type g;  //ERROR
   struct B_type *bPtr; // OK
} t;
```

Örnek – 2 boyutlu nokta

• 2 boyutlu uzayda bir nokta için bit struct tanımlayın

```
struct point_type {
   int x, y;
};
```

• Bu nokta tipinde A ve B değişkenleri tanımlayın.

```
struct point type A, B;
```

Bu değişkenlere değer atayın

```
A.x=2; A.y=3;
B.x=1; B.y=2;
```

Örnek – Dikdörtgen ve Üçgen

• Üçgen için struct tanımlayın

```
struct triangle_type {
    struct point_type A, B, C;
};
```

 Üçgen tipinde t değişkeni tanımlayın ve ilk değerlerini atayın.

```
struct triangle_type t={{1,3},{2,4},{1,6}};
```

Dikdörtgen için struct tanımlayın

```
struct rectangle_type {
   struct point_type A, B, C, D;
};
```

struct değişkenlere ilk değer atama

Tanımlama sırasında değer atayabilirsiniz:

```
struct A_type {
    int m, n;
} k={10,2};

struct B_type {
    int f;
    struct A_type g;
} t={5,{6,4}};
```

Bu tarz bir atama yanlıştır

```
struct A_type {
   int m=10, n=2;
} k;
```

struct değişkenlere ilk değer atama

Aşağıdaki kullanım da yanlıştır:

```
struct A_type {
   int m, n;
} k;
...
k={10,2};
```

Fonksiyon ile struct kullanma

- Parametre olarak struct
- Geri dönen değer olarak struct

Parametre olarak struct

struct parametreniz olabilir.

```
void func1(struct A_type r)
{    struct A_type s;
    s=r;
    s.m++;
}
```

pointer da olabilir:

Örnek- Struct Pointer

```
void func2(struct A_type *h)
   (*h).m=5; /* Equivalent of "h->m=5;"*/
}
int main()
   struct A_type k={1,2};
   func2(&k);
   printf("%d %d\n", k.m, k.n);
```

struct as the Return Type

Geri dönen değer olarak struct

```
struct A_type func4()
{  struct A_type s={10,4};
    ...
  return s;
}
```

Örnek

```
struct complex {
   float real;
   float imaginary;
c=\{5.2,6.7\}, d=\{3,4\};
struct complex add(struct complex n1, struct
 complex n2) {
   struct complex r;
   r.real = n1.real + n2.real;
   r.imaginary = n1.imaginary + n2.
 imaginary;
   return r;
```

Struct diziler

Diğer tiplerdeki diziler gibi. Metotlarda call-by-reference

```
struct stu info {
   char name[41];
   long int id;
   char dept[16];
   short int class;
   float gpa;
} stu1, stu2;
struct stu info class[100];
int number[100];
number[3] = 42;
class[3].id = 42;
                       22
```

Örnek- Küp

Nokta tanımlama

```
struct point_type {
   int x, y;
};
```

Dikdörtgen tanımlama

```
struct triangle_type {
    struct point_type A, B, C;
};
```

Küp tanımlama

```
struct cube_type {
    struct point_type corner[8];
};
```

Örnek

• 10 öğrencinin ortalamasını hesaplayan C kodunu yazınız

struct boyutu

```
struct A {
    short int m;
    int n;
    char k;
};
```

Sisteminize bağlı olarak

$$2+4+1=7$$

typedef

- typedef kullanarak mevcut tipler için yeni isimler tanımlayabilirsiniz.
- typedef yeni bir tip yaratmaz

```
typedef existing_type_name new_type_name(s);
```

Örnek

```
typedef int tamsayi, int_arr[10];
```

• Şimdi, aşağıdakileri yazabiliriz:

```
tamsayi i, j, arr[50];
int_arr a;
i=10; j=35; arr[3]=17;
a[2]=15;
```

typedefEx.c

typedef

- Typedef yapı adının önünde "struct" kelimesini kullanmaktan kaçınmak için kullanılır.
- Örnek

```
typedef struct A_type A_t;
A_t var1;

typedef struct {
   int x, y;
} nokta_t, noktalar_t[10];

nokta_t n;
noktalar_t N;
n.x = 5;
N[4].x = 8;
```

union

- Bir programda veya fonksiyonda farklı türde değişkenlerin aynı bellek alanını paylaşması için ortaklık bildirimi union deyimi ile yapılır.
- Bu da belleğin daha verimli kullanılmasına imkan verir.
- Bu tipte bildirim yapılırken struct yerine union yazılır.

union

```
union paylas{
    float f;
    int i;
    char kr;
};
```

union

• Hafıza en geniş türü tutacak şekilde ayrılır.

```
union Data
  int i;
  float f;
   char str[20];
};
int main()
  union Data data;
  printf( "Memory size occupied by data : %d\n", sizeof(data));
  return 0;
```


union x ve y nin aynı bellek alanını işgal ettiğinin kanıtı

```
#include <stdio.h>
    union paylas{
            int x;
            int y;
    }z;
    main()
    int *X,*Y;
    z.x = 10;
    X = &z.x;
    printf("\nTamsayı(x) : %d - bellek adresi %X",z.x,X);
    z.y = 20;
    Y = &z.y;
    printf("\nTamsayı(y) : %d - bellek adresi %X",z.y,Y);
Tamsayı(x): 10 - bellek adresi DF23
Tamsayı(y): 20 - bellek adresi DF23
```

Örnek

```
union number {
   int x;
   double y;
};
int main(void) {
   union number value; // define union variable
   value.x = 100; // put an integer into the union
   printf("int:%d double:%f\n",value.x, value.y);
   value.y = 100.0; // put a double into the same union
   printf("int:%d double:%f\n",value.x, value.y);
```

Örnek – Bağlı liste



Kendinden Referanslı Yapılar

• Kendinden referanslı bir yapı, aynı yapı tipindeki bir yapıya işaret eden bir işaretçi elemanı içerir.

```
struct node {
   int data;
   struct node *nextPtr;
};
```

Dinamik Bellek Ayırma

- Dinamik veri yapılarının oluşturulması ve sürdürülmesi, dinamik bellek ayırma işlemi gerektirir
 - bir programın, yeni düğümleri tutmak için yürütme zamanında daha fazla bellek alanı elde etme ve artık gerekmeyen alanı serbest bırakma yeteneği.
- Malloc ve free işlevler ve sizeof operatörü dinamik bellek ayırma için önemlidir.

Dinamik Bellek Ayırma

```
Bellek ayırma - Malloc kullanımı
newPtr = malloc(sizeof(struct node));
Geri bırakma
free(newPtr);
```

Bağlı Liste

- Bağlı liste herhangi bir tipten node'ların (düğümlerin) yine kendi tiplerinden düğümlere işaret etmesi (point) ile oluşan zincire verilen isimdir.
- Buna göre her düğümde kendi tipinden bir <u>pointer</u> olacak ve bu pointerlar ile düğümler birbirine aşağıdaki şekilde bağlanacaktır.

Bağlı Liste




Fig. 12.2 | Linked-list graphical representation.