Module SY5 – Systèmes d'Exploitation

Dominique Poulalhon dominique.poulalhon@irif.fr

Université Paris Cité L3 Informatique & DL Bio-Info, Jap-Info, Math-Info Année universitaire 2022-2023

GESTION DES ENTRÉES/SORTIES

l'accès à un fichier est une action critique \implies appel système

```
int open(const char *pathname, int flags /*, mode_t mode*/);
```

que fait cet appel?

- il teste si pathname est une référence valide et accessible dans le cas contraire, il renvoie -1 avec positionnement de la variable errno selon les valeurs indiquées dans man 2 open
- il met en place (en mémoire) les structures nécessaires pour accéder simplement au contenu du fichier le descripteur renvoyé est le point d'accès du processus à ces structures

l'accès à un fichier est une action critique \implies appel système

```
int open(const char *pathname, int flags /*, mode_t mode*/);
```

que fait cet appel?

- il teste si pathname est une référence valide et accessible dans le cas contraire, il renvoie -1 avec positionnement de la variable errno selon les valeurs indiquées dans man 2 open
- il met en place (en mémoire) les structures nécessaires pour accéder simplement au contenu du fichier le descripteur renvoyé est le point d'accès du processus à ces structures
- table des descripteurs du processus
- table des fichiers ouverts du système
- table des i-nœuds du système (en mémoire)

l'accès à un fichier est une action critique \implies appel système

```
int open(const char *pathname, int flags /*, mode_t mode*/);
```

- table des descripteurs du processus
- table des fichiers ouverts du système
- table des i-nœuds du système (en mémoire)

pour libérer les ressources correspondantes :

```
int close(int fd);
```

vous connaissez déjà des descripteurs :

- 0 est le descripteur associé à l'entrée standard;
- 1 est le descripteur associé à la sortie standard;
- 2 est le descripteur associé à la sortie erreur standard.

ils sont (en général) *hérités* du processus père et ne nécessitent pas d'ouverture; nous verrons plus tard comment *changer* les fichiers ouverts associés à ces descripteurs

note : ces trois descripteurs sont aussi définis par des macros dans unistd.h : STDIN_FILENO, STDOUT_FILENO et STDERR_FILENO.

LECTURE ET ÉCRITURE DANS DES FICHIERS

```
ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count);
ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t count);
```

- fd est un descripteur
- count est la taille des données à lire ou écrire
- buf est l'adresse d'un emplacement mémoire pour stocker les données lues ou lire les données à écrire

^{. (}les types size_t et ssize_t sont des entiers respectivement non signés et signés pour POSIX.1. Ils servent essentiellement à conserver la compatibilité entre les différentes versions de POSIX)

LECTURE ET ÉCRITURE DANS DES FICHIERS

```
ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count);
ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t count);
```

- fd est un descripteur
- count est la taille des données à lire ou écrire
- buf est l'adresse d'un emplacement mémoire pour stocker les données lues ou lire les données à écrire

la valeur de retour nb (≤count) est le nombre d'octets effectivement lus ou écrits – ou -1 en cas d'erreur; voir errno dans ce cas!

^{. (}les types size_t et ssize_t sont des entiers respectivement non signés et signés pour POSIX.1. Ils servent essentiellement à conserver la compatibilité entre les différentes versions de POSIX)

Lecture et écriture dans des fichiers

```
ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count);
ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t count);
```

- fd est un descripteur
- count est la taille des données à lire ou écrire
- buf est l'adresse d'un emplacement mémoire pour stocker les données lues ou lire les données à écrire

la valeur de retour nb (≤count) est le nombre d'octets effectivement lus ou écrits – ou -1 en cas d'erreur; voir errno dans ce cas!

effet de bord : la position courante (offset) de la tête de lecture/écriture avance de nb octets

en particulier, un appel à read avec un pointeur à la fin d'un fichier ordinaire (ou au delà) renvoie 0

^{. (}les types $size_t$ et $ssize_t$ sont des entiers respectivement non signés et signés pour POSIX.1. Ils servent essentiellement à conserver la compatibilité entre les différentes versions de POSIX)

LECTURE DANS DES FICHIERS

Plus précisément :

```
ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count);
```

- renvoie -1 notamment si fd n'est pas un descripteur ouvert en lecture (O_RDONLY ou O_RDWR) ou si l'adresse buf est invalide;
- si la tête de lecture n'a pas atteint la fin du fichier, lit dans le fichier au plus count octets (sans dépasser la fin du fichier), les copie à l'adresse buf et renvoie le nombre d'octets lus; l'offset augmente en conséquence;
- si l'offset est supérieur à la taille du fichier, renvoie 0.

ÉCRITURE DANS DES FICHIERS

```
ssize_t write(int fd, void *buf, size_t count);
```

- renvoie -1 notamment si fd n'est pas un descripteur ouvert en écriture (O_WRONLY ou O_RDWR) ou si l'adresse buf est invalide;
- si fd est ouvert en O_APPEND, la tête est déplacée en fin de fichier;
- (au plus) count octets lus à l'adresse buf sont copiés à partir de la position de la tête; l'offset augmente en conséquence (ainsi éventuellement que la taille du fichier);
- la valeur renvoyée est le nombre d'octets correctement écrits; si elle est strictement inférieure à count, cela signifie qu'il y a eu une erreur (disque plein par exemple).

ÉCRITURE DANS DES FICHIERS

ssize_t write(int fd, void *buf, size_t count);

- renvoie -1 notamment si fd n'est pas un descripteur ouvert en écriture (O_WRONLY ou O_RDWR) ou si l'adresse buf est invalide;
- si fd est ouvert en O_APPEND, la tête est déplacée en fin de fichier;
- (au plus) count octets lus à l'adresse buf sont copiés à partir de la position de la tête; l'offset augmente en conséquence (ainsi éventuellement que la taille du fichier);
- la valeur renvoyée est le nombre d'octets correctement écrits; si elle est strictement inférieure à count, cela signifie qu'il y a eu une erreur (disque plein par exemple).

Attention au paramètre count! il doit correspondre à la quantité de données qu'on souhaite réellement copier, qui n'est pas nécessairement la taille du buffer utilisé; s'il a été rempli par une lecture nb = read(fd, buf, size), le nombre d'octets pertinents est nb, qui vaut au plus size, mais peut être strictement inférieur.

Déplacement de la tête de lecture/écriture

- open positionne la tête au début du fichier (offset égal à 0);
- chaque lecture ou écriture entraîne un déplacement de cette tête;
- en mode O_RDWR, la même tête sert pour les lectures et les écritures.

Exemple (sans gestion des erreurs):

```
int fd, nb;
char buf[3];
fd = open("toto", O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, 0600);
write(fd, "abcdefghi", 9);
close(fd);
fd = open("toto", O_RDWR);
nb = read(fd, buf, 3); write(1, buf, nb);
write(fd, "DEF", 3);
nb = read(fd, buf, 3); write(1, buf, nb);
close(fd);
```

Déplacement de la tête de lecture/écriture

pour les fichiers ordinaires, les lectures/écritures ne sont pas nécessairement séquentielles; il est possible de changer de position courante :

```
off_t lseek(int fd, off_t offset, int whence);
```

- fd est un descripteur
- whence est une position de référence (SEEK_SET, SEEK_CUR, SEEK_END)
- offset est un décalage par rapport à cette position de référence

la valeur de retour est la nouvelle position courante, ou -1 en cas d'erreur

Déplacement de la tête de lecture/écriture

pour les fichiers ordinaires, les lectures/écritures ne sont pas nécessairement séquentielles; il est possible de changer de position courante :

```
off_t lseek(int fd, off_t offset, int whence);
```

- fd est un descripteur
- whence est une position de référence (SEEK_SET, SEEK_CUR, SEEK_END)
- offset est un décalage par rapport à cette position de référence

la valeur de retour est la nouvelle position courante, ou -1 en cas d'erreur

(ce qui permet de manière indirecte de connaître la position courante d'une ouverture grâce à l'appel lseek(fd, 0, SEEK_CUR), ou la taille du fichier par lseek(fd, 0, SEEK_END))