Руководство программиста

Абдуллин Азат

28 мая 2017 г.

Оглавление

1	Назнач	чение и условия применения программы
2	Обрац	цение к программе
3	Струк	тура программы
	3.1	Подсистема считывания конфигурации
	3.2	Подсистема «Оконный менеджер»
4	Установка и настройка программы	
	4.1	Состав установочного комплекта
	4.2	Установка программы
	4.3	Деинсталяция программы
5	Прове	рка программы

1 Назначение и условия применения программы

Данная программа предназначена для запуска графических пользовательских приложений в ОС Linux на платформе Raspberry Pi Zero. Для запуска программы в системе должны быть установлены пакеты Wayland и WLC.

2 Обращение к программе

Программа имеет один входной параметр — путь к конфигурационному файлу. При отсутствии данного аргумента программа открывает файл по-умолчанию /.config/xxwm. При запуске оконного менеджера автоматически запускаются системные приложения строки состояния и рабочего стола. Имеется возможность указания исполняемых файлов системных приложений в конфигурационном файле. Формат конфигурационного файа приведен в листинге 1

Листинг 1: Формат конфигурационного файла

```
[ statusbar]
2   exe=*path to executable*
3   [desktop]
5   exe=*path to executable*
```

При запуске программы на экране отображается строка состояния и рабочий стол (рис. 1).



Рис. 1: Стартовый вид программы

При нажатии на одну из иконок на рабочем столе запустится соответствующее приложение (рис. 2). Программа поддерживает следующие комбинации клавиш:

- CTRL+Enter запуск терминала (рис. 3)
- CTRL+q закрытие приложения




Рис. 2: Запуск приложения с рабочего стола

- CTRL+стрелка вниз переключение окон
- CTRL+Esc завершение работы программы

Программа так же поддерживает управление окнами с помощью мыши (рис. 4):

- СТRL+ЛКМ перемещение окна
- CTRL+ПКМ изменение размеров окна

3 Структура программы

Структурно программный комплекс делится на две подсистемы: подсистема считывания конфигурации и оконный менеджер.

3.1 Подсистема считывания конфигурации

Данная подсистема необходима для считывания конфигурационного файла и определения параметров запуска оконного менеджера. Подсистема состоит из двух файлов:

- config.h заголовочный файл с определениями функций
- config.c файл с реализациями функций

Система считывания конфигурации содержит следующие функции:

• init_config — функция инициализация конфигурации. В качестве входного параметра необходимо передать имя файла конфигурации в виде строки. Выходные параметры отсутствуют.




Рис. 3: Запуск терминала

- get_statusbar функция считывает имя исполняемого файла строки состояния. Перед вызовом конфигурация должна быть проинициализирована вызовом функции init_config. Входные параметры отсутствуют. Выходной параметр имя исполняемого файла строки состояния в виде строки.
- get_desktop функция считывает имя исполняемого файла рабочего стола. Перед вызовом конфигурация должна быть проинициализирована вызовом функции init_config. Входные параметры отсутствуют. Выходной параметр имя исполняемого файла рабочего стола в виде строки.

Так же содержится переменная configuration — структура, которая хранит считанную конфигурацию. Устанавливается в функции init_config.

3.2 Подсистема «Оконный менеджер»

Данная реализует функции оконного менеджера и отвечает за его запуск. Подсистема состоит из файла main.c. Оконный менеджер содержит следующие функции:

- start_interactive_action функция которая начинает интерактивное действие. Входные параметры:
 - идентификатор окна, на котором начинается действие
 - точка, в которой начато действие

Выходные параметры: true если действие было начато, иначе false.

- start_interactive_move функция, которая начинает интерактивное действие передвижения окна. Входные параметры:
 - идентификатор окна, на котором начинается действие
 - точка, в которой начато действие

Выходные параметры отсутствуют.




Рис. 4: Управление окнами с помощью мыши

- start_interactive_resize функция, которая начинает интерактивное действие изменения размеров окна. Входные параметры:
 - идентификатор окна, на котором начинается действие
 - грань окна, которая должна быть передвинута
 - точка, в которой начато действие

Выходные параметры отсутствуют.

- stop_interactive_action функция, которая завершает интерактивное действие. Входные параметры отсутствуют. Выходные параметры отсутствуют.
- get_topmost функция получения окна по смещению. Входные параметры:
 - идентификатор отображаемого экрана
 - смещение

Выходной параметр — идентификатор окна.

- relayout функция перерисовывания экрана. Входные параметры:
 - идентификатор отображаемого экрана

Выходные параметры отсутствуют.

- output_resolution функция смены разрешения экрана. Входные параметры:
 - идентификатор отображаемого экрана
 - старое разрешение
 - новое разрешение

Выходные параметры отсутствуют.

- view created функция обработки отображения нового окна. Входные параметры:
 - идентификатор окна

Выходной параметр: true если окно обработано, false если окно необходимо уничтожить.

- view_destroyed функция обработки уничтожения окна. Входные параметры:
 - идентификатор окна

Выходные параметры отсутствуют.

- view_focus функция установки активного окна. Входные параметры:
 - идентификатор окна
 - true если окно необходимо сделать активным

Выходные параметры отсутствуют.

- view_request_move функция запроса перемещения окна. Входные параметры:
 - идентификатор окна
 - координаты начального положения окна

Выходные параметры отсутствуют.

- view_request_resize функция запроса изменения размера окна. Входные параметры:
 - идентификатор окна
 - грань окна, которая должна быть передвинута
 - координаты начального положения окна

Выходные параметры отсутствуют.

- view_request_geometry функция запроса изменения параметров отображения окна. Входные параметры:
 - идентификатор окна
 - новые параметры отображения окна

Выходные параметры отсутствуют.

- keyboard_key функция обработки клавиш клавиатуры. Входные параметры:
 - идентификатор окна
 - время нажатия
 - флаги модификаторов клавиатуры
 - код клавиши
 - состояние клавиши

Выходной параметр: false если событие необходимо передать окну.

- pointer_button функция обработки кнопок мыши. Входные параметры:
 - идентификатор окна
 - время нажатия
 - флаги модификаторов клавиатуры
 - код кнопки
 - состояние кнопки
 - позиция указателя мыши

Выходной параметр: false если событие необходимо передать окну.

- pointer_motion функция обработки перемещения указателя мыши. Входные параметры:
 - идентификатор окна
 - время перемещения
 - позиция указателя мыши

Выходной параметр: false если событие необходимо передать окну.

- cb_log функция логирования. Входные параметры:
 - тип сообшения
 - сообщение

Выходные параметры отсутствуют.

Так же содержится переменная compositor — структура, которая хранит информацию об интерактивном действии. Используется в функциях обработки интерактивных действий.

4 Установка и настройка программы

4.1 Состав установочного комплекта

- main.c основной файл оконного менеджера
- config.h заголовочный файл с объявлениями функций считывания конфигурации
- config.c файл с определениями функций считывания конфигурации
- CMakeLists.txt файл сборки программы
- config.ini файл конфигурации
- xxon.desktop файл ярлыка для экранного менеджера

4.2 Установка программы

Первым шагом при подготовке оконного менеджера к работе является компиляция исходных кодов программы в бинарные файлы. Для компиляции необходимо воспользоваться системой сборки CMake, версии, не ниже 3.7. Так же в системе должны быть установлены компилятор GCC и система сборки Make. Компиляция осуществляется следующими командами:

cmake .

make

В результате, в рабочей директории появится исполняемый файл оконного менеджера xxwm. Для установки программы необходимо иметь права администратора. Для установки необходимо:

• Поместить исполняемый файл оконного менеджера в каталог исполняемых файлов:

cp xxwm /usr/bin/

• Поместить стандартный конфигурационный файл в директорию хранения конфигураций:

cp config.ini ~/.config/xxwm

• Поместить файл ярлыка для экранного менеджера в директорию ярлыков оконных менеджеров:

cp xxon.desktop /usr/share/wayland-sessions/

4.3 Настройка программы

Для настройки программы необходимо в конфигурационном файле /.config/xxwm указать пути к исполняемым файлам строки состояния и рабочего стола

4.4 Деинсталяция программы

Для деинсталляции программы необходимо удалить ранее скопированные файлы:

rm /usr/bin/xxwm rm ~/.config/xxwm rm /usr/share/wayland-sessions/xxon.desktop

5 Проверка программы

Методики проверки работоспособности программы описаны в документе "Программа и методика испытаний".