
TP07 - GLPI : La remontée des informations du parc

Table des matières


INTRO:	1
Étape 1: Activer l'inventaire dans GLPI :	1
IP du serveur: 172.30.14.3.....	2
B.5 : Vérifier le poste dans GLPI On a envoyé l'inventaire, maintenant on vérifie qu'il est bien arrivé et que les informations sont justes, pour cela il faut se rendre sur le serveur GLPI.	5
SNMP	6
Créer le fichier de commandes:	14
Conclusion	15

INTRO:

GLPI est un logiciel qui sert à faire l'inventaire du matériel informatique d'une entreprise. Dans ce TP, nous allons faire remonter automatiquement dans GLPI les informations de nos équipements (ordinateurs, serveur, point d'accès Wi-Fi, imprimante et switch), sans les saisir à la main.

Étape 1: Activer l'inventaire dans GLPI:

Nous allons activer l'inventaire dans et activer l'inventaire.



IP du serveur: 172.30.14.3


- Nous allons essayer de ping le serveur depuis un autre poste pour voir le bon fonctionnement.

```
C:\Users\ldv>ping 172.30.14.3

Envoi d'une requête 'Ping' 172.30.14.3 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.30.14.3 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 172.30.14.3 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 172.30.14.3 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 172.30.14.3 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 172.30.14.3:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```


- Nous allons essayer de nous connecter depuis un autre poste.



Il faut vérifier que le proxy ne soit pas actif sur GLPI.

```
abid@abid:~$ sudo ufw status
[sudo] password for abid:
Status: inactive
abid@abid:~$ _
```

Afin de faciliter la gestion et la localisation des équipements inventoriés, j'ai créé un lieu dans GLPI via le menu *Configuration > Intitulés > Lieux*. Ce lieu, nommé « **Salle TP** », représente la salle dans laquelle se trouvent l'ensemble des équipements du TP (postes, équipements réseau, imprimantes et autres matériels).



Nom: Salle TP

+ Ajouter

ENFANTS DE TP

Aucun résultat trouvé

Nous allons installer GLPI Agent sur notre poste principal afin qu'il collecte automatiquement les informations matérielles et logicielles de la machine et les transmette au serveur GLPI. Cet agent est indispensable, car GLPI ne peut pas récupérer seul les informations d'un poste : sans lui, il faudrait saisir manuellement chaque équipement, ce qui est impossible à grande échelle.


Windows


Arch	Windows installer	Windows portable archive
64 bits	GLPI-Agent-1.20-x64.msi	GLPI-Agent-1.20-x64.zip

M. GUY



- Il faut bien mettre l' URL de son serveur GLPI.
- Il faut vérifier le bon fonctionnement de l'Agent GLPI pour voir si il tourne pour cela il faut taper la commande services.msc dans windows+R.





Pour envoyer toutes les informations de mon poste sur le serveur GLPI nous allons sur l'URL localhost:62354 et Force an inventory.

On peut aussi envoyer l'inventaire vers le serveur depuis l'invite des commandes pour cela il suffit de taper la commande `cd "C:\Program Files\GLPI-Agent"` c le chemin par défaut et taper la commande (`glpi-agent --force`).

```
C:\Users\ldv\Desktop>cd "C:\Program Files\GLPI-Agent"  
C:\Program Files\GLPI-Agent>glpi-agent --force  
C:\Program Files\GLPI-Agent>
```

B.5 : Vérifier le poste dans GLPI

On a envoyé l'inventaire, maintenant on vérifie qu'il est bien arrivé et que les informations sont justes, pour cela il faut se rendre sur le serveur GLPI.

Ordinateur - DESKTOP-OI4G0A0 - ID 1

Actions 1/1

Ordinateur

- Analyse d'impact
- Systèmes d'exploitation 1
- Composants 39
- Lignes téléphoniques
- Volumes 4
- Logiciels 113
- Processus 166
- Connexions 2
- Ports réseau 1
- Connecteurs
- Contrôle à distance
- Gestion
- Contrats
- Documents
- Virtualisation
- Antivirus 1
- Base de connaissances
- Tickets
- Problèmes
- Changements

Nom	DESKTOP-OI4G0A0	Statut	-----
Lieu	-----	Type	Desktop
Technicien responsable	-----	Fabricant	LENOVO
Groupe responsable	-----	Modèle	ThinkCentre M75s Gen 2
Usager numéro	-----	Numéro de série	PC2FF96X
Usager	ldv@DESKTOP-OI4G0A0	Numéro d'inventaire	uc2207893
Utilisateur	-----	Réseau	-----
Groupe	-----	UUID	134853B8-D967-11EC-8616-3E3D
Commentaires			
Source de mise à jour	GLPI Native Inventory		

URL ?

Mettre à la corbeille Sauvegarder

Informations d'inventaire

Agent	UserAgent	Tag d'inventaire
DESKTOP-OI4G0A0-2026-10-01-15-04-19	GLPI-Agent_v1.20	Activer Windows
Adresse publique de contact	Dernier contact	Accédez aux paramètres pour activer Windows.
		Dernière mise à jour de l'inventaire

- Nous allons ajouter le point d'accès Wi-Fi Cisco WAP121 (IP 172.30.14.2) dans GLPI. On ne peut pas installer d'agent sur un point d'accès, donc on récupère ses informations par le réseau avec SNMP, pour ça il faut se rendre dans l'interface de son point réseau et aller dans le MENU SNMP et activer cette option.

General

Global Settings

SNMP: ☒ Enable

UDP Port: (Range: 1025-65535, Default: 161)

SNMPv2c Settings

Read-only Community: (Range: 1 - 256 Characters. Alphanumeric and special characters are allowed.)

Read-write Community: (Range: 1 - 256 Characters. Alphanumeric and special characters are allowed.)

Management Station: ☒ All ☐ User Defined

SNMP

- Nous avons activé SNMP et nous allons vérifier si le point d'accès réponds bien en SNMP, pour ça nous allons utiliser la commande glpi-netinventory.

```

C:\Program Files\GLPI-Agent>glpi-netinventory --host 172.30.14.2 --credentials version:2c,community:public
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<REQUEST>
  <CONTENT>
    <DEVICE>
      <COMPONENTS>
        <COMPONENT>
          <CONTAINEDININDEX>0</CONTAINEDININDEX>
          <DESCRIPTION>WAP121 Wireless-N Access Point with Single Point Setup</DESCRIPTION>
          <FIRMWARE>1.0.6.8</FIRMWARE>
          <FRU>1</FRU>
          <INDEX>1</INDEX>
          <MANUFACTURER>Cisco Systems, Inc</MANUFACTURER>
          <MODEL>WAP121-E-K9</MODEL>
          <NAME>WAP121-E-K9</NAME>
          <REVISION>V01</REVISION>
          <SERIAL>SER1807073P</SERIAL>
          <TYPE>module</TYPE>
          <VERSION>1.0.6.8</VERSION>
        </COMPONENT>
      </COMPONENTS>
      <FIRMWARES>
        <DESCRIPTION>device firmware</DESCRIPTION>
        <MANUFACTURER>Cisco</MANUFACTURER>
        <NAME>WAP121-E-K9</NAME>
        <TYPE>device</TYPE>
        <VERSION>1.0.6.8</VERSION>
      </FIRMWARES>
      <INFO>
        <COMMENTS>Linux 2.6.21.5-lv17-dev, Cisco Systems, Inc WAP121 (WAP121-E-K9), Version 1.0.6.8 Mon Dec 24 06:13:41 EST 2018</COMMENTS>
        <FIRMWARE>1.0.6.8</FIRMWARE>
        <ID>0</ID>
        <IPS>
          <IP>127.0.0.1</IP>
          <IP>172.30.14.2</IP>
        </IPS>
        <MAC>a8:0c:0d:d4:48:a0</MAC>
        <MANUFACTURER>Cisco</MANUFACTURER>
        <MODEL>WAP121-E-K9</MODEL>
        <NAME>wapd448a0</NAME>
        <SERIAL>SER1807073P</SERIAL>
        <TYPE>NETWORKING</TYPE>
        <UPTIME>1 day, 21:44:53.00</UPTIME>
      </INFO>
      <PORTS>

```

- Le Point d'accès a bien répondu nous allons enregistrer le résultat dans un fichier et ensuite l'envoyer vers le serveur GLPI.

```

C:\Program Files\GLPI-Agent>glpi-netinventory --host 172.30.14.2 --credentials version:2c,community:public > wap121.xml
C:\Program Files\GLPI-Agent>glpi-injector -f wap121.xml -u http://172.30.14.3/
C:\Program Files\GLPI-Agent>

```

- On a bien le point d'accès wifi dans le parc de GLPI.

Matériel réseau - wapd448a0 - ID 1

Actions 1/1

Matériel réseau

Analyste d'impact

Systèmes d'exploitation

Logiciels

Composants 1

Lignes téléphoniques

Volumes

Ports réseau 6

Noms réseau 2

Connecteurs

Gestion

Contrats

Documents

Base de connaissances

Tickets

Problèmes

Changements

Projets

Liens

Verrous

Notes

Matériel réseau

Nom wapd448a0

Lieu

Statut

Type Networking

Fabricant Cisco

Modèle WAP121-E-K9

Numéro de série SER1807073P

Numéro d'inventaire

Identifiant SNMP

Réseau

UUID

Mémoire (Mio) 0

URL

Technicien responsable

Groupe responsable

Usager numéro

Usager

Sysdescr Linux 2.6.21.5-1v7-dev, Cisco Systems, Inc WAP121 (WAP121-E-K9), Version 1.0.6.8 Mon Dec 24 06:04:44 EST 2006

Utilisateur

Groupe

Commentaires

Source de mise à jour GLPI Native Inventory

Mettre à la corbeille Sauvegarder

Informations d'inventaire

Les informations concernant l'agent ne sont pas disponibles.

Activer Windows Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Comme pour le point d'accès, on ne peut pas installer d'agent dessus. Nous l'avons donc interrogée en SNMP avec l'outil glpi-netinventory, en utilisant la communauté public.

– glpi-netinventory --host 172.30.100.50 --credentials version:2c,community:public –

```
<INFO>
  <COMMENTS>Brother NC-8300h, Firmware Ver.1.14 (14.07.31),MID 84U-D03</COMMENTS>
  <FIRMWARE>1.14</FIRMWARE>
  <ID>0</ID>
  <IPS>
    <IP>172.30.100.50</IP>
  </IPS>
  <LOCATION>F201</LOCATION>
  <MAC>30:05:5c:65:e6:2f</MAC>
  <MANUFACTURER>Brother</MANUFACTURER>
  <MEMORY>64</MEMORY>
  <MODEL>HL-5450DN series</MODEL>
  <NAME>BROTHER_F001</NAME>
  <RAM>64</RAM>
  <SERIAL>E70647K4N849388</SERIAL>
  <TYPE>PRINTER</TYPE>
  <UPTIME>8 days, 04:50:56.70</UPTIME>
</INFO>
<PAGECOUNTERS>
  <TOTAL>30342</TOTAL>
</PAGECOUNTERS>
<PORTS>
  <PORT>
```

L'imprimante a bien répondu donc nous allons créer un fichier et mettre toutes ces infos et l'envoyer vers le serveur GLPI.

```
C:\Program Files\GLPI-Agent>glpi-netinventory --host 172.30.100.50 --credentials version:2c,community:public > imprimante.xml
C:\Program Files\GLPI-Agent>glpi-injector -f imprimante.xml -u http://172.30.14.3/
C:\Program Files\GLPI-Agent>
```

On a bien l'imprimante qui apparaît dans le parc de GLPI.

The screenshot shows the GLPI inventory form for a printer. The form is divided into two main sections: 'Informations générales' on the left and 'Informations techniques' on the right. The 'Informations générales' section includes fields for 'Nom' (BROTHER_F001), 'Lieu' (F201), 'Technicien responsable' (-----), 'Groupe responsable' (empty), 'Usager numéro' (empty), 'Usager' (empty), and 'Sysdescr' (Brother NC-8300h, Firmware Ver.1.14 (14.07.31), MID 84U-D03). The 'Informations techniques' section includes fields for 'Statut' (-----), 'Type' (Printer), 'Fabricant' (Brother), 'Modèle' (HL-5450DN series), 'Numéro de série' (E70647K4N849388), 'Numéro d'inventaire' (empty), and 'Identifiant SNMP' (-----). On the right side of the form, there is a 'URL ?' field with a QR code below it.

Pour l'instant on a un ordinateur , 1 imprimante et un matériel réseau. (point d'accès wifi).



Pour cette étape nous allons ajouter un linux donc pour cela nous allons ajouter notre serveur Ubuntu GLPI pour cela il faut se rendre dans l'invite de commande en tant qu'administrateur et tapez les commandes suivantes.

Nous allons nous connecter à notre serveur 172.30.14.3.

```
(c) 2018 Microsoft Corporation. Tous droits réservés  
C:\Windows\system32>ssh abid@172.30.14.3  
The authenticity of host '172.30.14.3 (172.30.14.3)
```

On indique d'abord le proxy de l'établissement, sinon le serveur ne peut pas accéder à Internet :

```
Last login: Thu Oct  8 13:52:28 2026 from 172.30.14.1  
abid@abid:~$ export https_proxy=http://172.16.63.130:3128  
abid@abid:~$ wget https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/download/1.20/glpi-agent-1.20-linux-installer.pl
```

Puis on télécharge le script d'installation de l'agent depuis le site officiel :

```
abid@abid:~$ wget https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/download/1.20/glpi-agent-1.20-linux-installer.pl  
--2026-10-08 13:54:29-- https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases/download/1.20/glpi-agent-1.20-linux-installer.pl
```

- Nous avons redémarré le service, puis vérifié qu'il fonctionne.

```
~  
abid@abid:~$ sudo systemctl restart glpi-agent  
abid@abid:~$ systemctl status glpi-agent  
● glpi-agent.service - GLPI agent  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/glpi-agent.service; enabled; preset: enabled)  
   Active: active (running) since Thu 2026-10-08 13:57:44 UTC; 7s ago  
     Docs: man:glpi-agent  
   Main PID: 46140 (glpi-agent: wai)  
     Tasks: 1 (limit: 1055)  
    Memory: 65.3M (peak: 65.5M)  
       CPU: 578ms  
    CGroup: /system.slice/glpi-agent.service  
            └─46140 "glpi-agent: waiting"  
  
oct. 08 13:57:44 abid systemd[1]: Started glpi-agent.service - GLPI agent.  
oct. 08 13:57:45 abid glpi-agent[46140]: [info] GLPI Agent starting  
oct. 08 13:57:46 abid glpi-agent[46140]: [info] [http server] HTTPD service started on port 62354  
oct. 08 13:57:46 abid glpi-agent[46140]: [info] target server0: next run: Thu Oct  8 14:48:55 2026 - ht
```

- Enfin, nous avons forcé l'envoi de l'inventaire :

```

abid@abid:~$ sudo glpi-agent --force
[info] target server0: server http://172.30.14.3/
[info] sending prolog request to server0
[info] server0 answer shows it supports GLPI Agent protocol
[info] sending contact request to server0
[info] running task Inventory
[info] New inventory from abid-2026-10-08-13-55-40 for server0
abid@abid:~$

```

- Donc au final nous avons bien notre équipement qui a bien été ajouté dans le Parc.

The screenshot shows the GLPI web interface for a computer named 'abid'. The form is titled 'Ordinateur - abid - ID 3'. The left sidebar lists various system categories. The main form contains the following fields:

- Nom: abid
- Lieu: -----
- Statut: -----
- Type: VMware
- Fabricant: VMware, Inc.
- Modèle: VMware Virtual Platform
- Numéro de série: VMware-56 4d a5 9e 84 5f 0e f4-e
- Numéro d'inventaire: -----
- Réseau: -----
- UUID: 9ea54d56-5f84-f40e-e086-b7d25
- Source de mise à jour: GLPI Native Inventory
- Technicien responsable: -----
- Groupe responsable: -----
- Usager numéro: -----
- Usager: abid
- Utilisateur: -----
- Groupe: -----
- Commentaires: -----
- Dernière date de démarrage: 2026-10-01 11:11:59

At the bottom right, there are two buttons: 'Mettre à la corbeille' and 'Sauvegarder'. A QR code is also visible on the right side of the form.

- Nous allons maintenant ajouter le dernier matériel qui est le switch et qui a pour adresse IP 172.30.14.6, nous allons nous connecter au switch et activer l'option SNMP, le switch ne prends pas en compte l'option SNMP et ca reponds pas non plus en SNMP donc nous allons ajouter le switch manuellement.

```
Administrateur : Invite de commandes
Microsoft Windows [version 10.0.17763.8755]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Windows\system32>cd "C:\Program Files\GLPI-Agent"

C:\Program Files\GLPI-Agent>glpi-netinventory --host 172.30.14.6 --credentials version:2c,community:public
[error] #1, SNMP communication error: no response from 172.30.14.6 host
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<REQUEST>
  <CONTENT>
    <DEVICE>
      <ERROR>
        <ID>0</ID>
        <MESSAGE>SNMP communication error: no response from 172.30.14.6 host</MESSAGE>
      </ERROR>
    </DEVICE>
    <MODULEVERSION>8.0</MODULEVERSION>
    <PROCESSNUMBER>1</PROCESSNUMBER>
  </CONTENT>
  <DEVICEID>foo</DEVICEID>
  <QUERY>SNMPQUERY</QUERY>
</REQUEST>

C:\Program Files\GLPI-Agent>
```

Nouvel élément - Matériel réseau

NomSwitch

LieuF201

Technicien responsable

Groupe responsable

Usager numéro

Usager

Sysdescr

Utilisateur

Groupe

CommentairesAjouté manuellement : ce switch ne gère pas SNMP

Source de mise à jour

Statut

Type

FabricantNETGEAR

ModèleGS308E -

Numéro de série

Numéro d'inventaire

Identifiant SNMP

Réseau

UUID

Mémoire (Mio)0

+ Ajouter

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

- Nous allons ajouter son adresse IP adresse MAC.

Matériel réseau **Switch**

Ajouter de plusieurs ports

Numéro de port **1**

Nom

Alias

MTU

Statut interne

Commentaires

Connecteur réseau

Carte réseau

de port Ethernet

Vitesse du port Ethernet

MAC

Connecté à

Nom réseau

Domaine internet


Adresses IP

- Donc nous avons bien le switch qui est enregistré.

1 Port de management			
Nom	Adresse MAC	Noms réseau	IP
Management	e0:46:ee:1a:14:f5	N/A	172.30.14.6


Créer le fichier de commandes:

Pour cette étape nous allons créer un fichier bat et mettre une commande qui sert à mettre à jour le matériel informatique régulièrement, nous allons placer ce fichier dans C:/GLPI-Inventaire.



Après avoir lancé le fichier en administrateur, Il a créé deux fichiers dans le dossier C:\GLPI-Inventaire : wap121.xml : les informations du point d'accès ;imprimante.xml : les informations de l'imprimante.

Les deux fichiers contiennent bien des données, ce qui montre que les deux équipements ont répondu. Le fichier a ensuite envoyé ces informations à GLPI, et le point d'accès et l'imprimante ont été mis à jour.



- Pour l'instant, c'est moi qui lance le fichier. On va créer une tâche planifiée, Windows lancera le fichier tout seul, tous les jours, même si personne n'est connecté, nous allons taper ces commandes en cmd Admin.

```
C:\Windows\system32>schtasks /create /tn "GLPI Inventaire reseau" /tr "C:\GLPI-Inventaire\Update
Opération réussie : la tâche planifiée "GLPI Inventaire reseau" a été créée.
C:\Windows\system32>
```

- Après avoir lancé cette commande nous allons tester si les fichiers sont mis à jour.

Nom	Modifié le	Type	Taille
 wap121.xml	09/10/2026 11:22	Document XML	0 Ko
 imprimante.xml	09/10/2026 11:16	Document XML	3 Ko
 UpdateGLPI.bat	09/10/2026 11:08	Fichier de comma...	1 Ko

- On voit bien que imprimante.xml a été modifiée à 11:16 et wap à 11:22 comme l'imprimante prends un peu plus du temps à se mettre à jour, on peut constater la différence.

Nom	Modifié le	Type	Taille
 imprimante.xml	09/10/2026 11:24	Document XML	3 Ko
 wap121.xml	09/10/2026 11:23	Document XML	7 Ko
 UpdateGLPI.bat	09/10/2026 11:08	Fichier de comma...	1 Ko

- Imprimante aussi s'est mise à jour tout seul.

Conclusion

Dans ce TP, nous avons fait remonter automatiquement les informations du parc informatique dans GLPI.

- Ordinateurs : nous avons installé l'agent GLPI sur un poste Windows et sur un serveur Ubuntu. L'agent envoie tout seul leurs informations à GLPI (matériel, système, logiciels).
- Point d'accès Wi-Fi et imprimante : on ne peut pas installer d'agent dessus. Nous les avons interrogés par le réseau avec le protocole SNMP, puis nous avons envoyé leurs informations à GLPI.
- Automatisation : les ordinateurs se mettent à jour grâce au service de l'agent. Le point d'accès et l'imprimante se mettent à jour chaque jour grâce à une tâche planifiée Windows.

