
2023





DHCP Server on Cisco Router on Flat Network (Without VLAN)
Lab # 2

ENG. MAHMOUD MIAARI






لينك الفيديو على القناة

ما هي مهام هذا اللاب:

كما نرى أن جميع الاجهزة في نفس الشبكة (192.168.1.0/24) فبالتأكيد أن جميع الأجهزة تستطيع التواصل مع بعضها البعض.

فطلب منك أن تجعل الأجهزة تأخذ عناوين (IPs) بطريقة أوتوماتيكية من خلال ان تجعل الراوتريعمل ك(DHCP سيرفر)، مع العلم عدم إستخدام VLANs كما هو موضح في التوبولوجي في الأسفل



الاجهزة المستخدمة في هذا اللاب:


Device Type	Device Name	No Of Devices
Router	2911	1
Switch	2960	1
End Device	Pc	3

الهدف من هذا اللاب:

- التعرف علي كيفية تنفيذ عملية تفعيل الراوتر ك (DHCP Server).
- التعرف علي بعض ال(Configrations) المطلوبة لكي تجعل الراوتر يعمل ك (DHCP سيرفر).

- ❖ لتفعيل ال(DHCP) وهو اختصار "Dynamic Host Configuration Protocol) وهو اختصار
- الداية بعد تفعيل (DHCP) علي ال(PC) يقوم بارسال (Discovery Msg) لل (DHCP) لل (DHCP Server) الموجود في الشبكة "في هذا اللاب يكون الراوتر هو ال(DHCP Server)" لطلب (address).
- II. ثم يقوم ال (DHCP Server) "المقصود به الراوتر هنا" بارسال(Offer) لل(PC) ليخبره بوجود (IPs) متاحة.
 - الا. اذا كان ال(PC) يحتاج (IP) من هذا ال(DHCP Server) سيرسل له (Request) ليطلب الدا (IP).
 - IV. في النهاية يرسل ال (DHCP Server) "المقصود به الراوتر هنا" (ACK) بال(IP) المتاح.

DORA



***بعض الملاحظات

- ال(GW) لاي شبكة بتكون هي ال(Interface) للراوترالمواجه لتلك الشبكة.
- عند توزيع ال(DHCP Server) لل (IPs) علي (PCs) يتم التوزيع بالترتيب حيث ان اول جهاز ياخذ اول (IP) متاح .
- عندما يقوم ال(PC) بسحب (IP) ولا يجد (DHCP Server) سيقوم بسحب (IP) يدعي
 (Range 169.254.x.x) من (APIPA" Automatic Private IP Address")
 لان قانون ال(TCP/IP Model) يوضح بأن لا يجب ان يكون هناك جهازموجود في الشبكة بدون (IP) .
 - مادام اخذ الجهاز (IP) وكان الجهاز (Active)فاته يحافظ على ال(IP) لديه لانه يكون مسجل في ال(Inactive) لفترة ما

"وهذه الفترة تختلف من نظام لنظام اخر" فيتم حذف ال(DHCP Binding table) ويكون هذا ال(IP) متاح لجهاز اخر.

- ال(DHCP Server)لا يقوم بتوزيع عنوان IP فقط و لكنه يقوم بتوزيع أيضا: {Subnet Mask- Default Gateway- DNS Server- Options}
- لتفعيله ك(Configrations) علي الراوتر (Router0) لتفعيله ك(Configrations) علي الراوتر (CLI) ومن ثم عمل ال(Configrations) التالية:

الإعدادات الأولية لجهاز الراوتر

سوف نقوم بتسمية الراوتر و وضع عنوان IP له على المنفذ G0/0 لانه سيكون هو ال(Gateway) للأجهزة.

الإعدادات على الراوتر

Router#configure terminal

Router(config)#hostname R-1

R-1(config)#interface gigabitEthernet 0/0

R-1(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0

R-1(config-if)#no shutdown

R-1(config-if)#end

R-1#wr

للتأكد من أن المنفذ (G0/0) أخذ عنوان ال(IP) بنجاح سوف نستعمل الأمر الإتي:

R-1#					
R-l#show ip interface	e brief				
Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	192.168.1.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
GigabitEthernet0/2	unassigned	YES	unset	administratively down	down
***	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Vlanl					

: (DHCP Server) الإعدادات لعمل جهاز الراوتر ك

الإعدادات على الراوتر لجعله DHCP Server

R-1(config)#ip dhcp pool MIAARI

R-1(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0

R-1(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1

R-1(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8

R-1(dhcp-config)#end

R-1# wr

شرح أوامر ال(DHCP Server)


الأمر	الشرح
R-1(config)#ip dhcp pool MIAARI	تسمية ال pool و يمكن ان نسميها أي إسم
R-1(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0	تحديد الشبكة التي سيوزع منها ال pool عناوين ال IPs
R-1(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1	تحديد ال Gateway لإرساله إلى جهاز الكمبيوتر
R-1(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8	تحديد من هو ال DNS Server لإرساله إلى جهاز
	الكمبيوتر

التحقق من إعدادات ال DHCP Server على جهاز الراوتر:


```
R-l#show run
Building configuration...
Current configuration : 870 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R-l
!
!
!
!
ip dhcp pool MIAARI
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.1
dns-server 8.8.8.8
```

للتأكد من أن أجهزة الكمبيوتر تمكنت من الحصول على عناوين من ال(DHCP Server)

جهاز PC0 نلاحظ أنه أخذ أول عنوان (IP) من ال (DHCP Pool) من بعد عنوان ال Gateway




جهاز PC1 نلاحظ أنه أخذ ثاني عنوان (IP) من ال(DHCP Pool) من بعد عنوان ال PC0



جهاز PC2


نلاحظ أنه أخذ ثالث عنوان (IP) من اله (DHCP Pool) من بعد عنوان ال PC1



لرؤية عناوين ال(IPs) الموزعة من ال(DHCP Pool)

		show ip dhcp	كتب أمر binding
R-l#show ip dhcp IP address	binding Client-ID/ Hardware address	Lease expiration	Type
192.168.1.2	0003.E40D.9817		Automatic
192.168.1.3	0090.0CC1.E125		Automatic
192.168.1.4	00D0.FF82.628E		Automatic

الإستعلام عن ال(DHCP Pool)



نود أن نستثني توزيع هذه العناوين (192.168.1.1 – 192.168.1.20) من

(DHCP Pool) أمر إستثناء العناوين

R-1#configure terminal

R-1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.20

R-1(config)#end


R-1#wr

للتحقق أن الامر تم تنفيذه بنجاح:

جهاز PC0


نلاحظ أنه أخذ أول عنوان (IP) من ال(DHCP Pool) من بعد عنوان (192.168.1.20) لاننا قمنا بإستثناء العناوين من

(192.168.1.1 - 192.168.1.20)




جهاز PC1

نلاحظ أنه أخذ ثاني عنوان (IP) من ال(DHCP Pool) من بعد عنوان (192.168.1.21) الذي تم توزيعه مسبقا على جهاز (PC0)




جهاز PC2

نلاحظ أنه أخذ ثالث عنوان (IP) من ال(DHCP Pool) من بعد عنوان (192.168.1.22) الذي تم توزيعه مسبقا على جهاز (PC1)



لرؤية عناوين (IPs) الموزعة من ال (DHCP Pool)



الإستعلام عن ال(DHCP Pool)

```
show ip dhcp pool أكتب أمر
R-1#show ip dhep pool
Pool MIAARI :
Utilization mark (high/low) : 100 / 0
Subnet size (first/next) : 0 / 0
                             : 254
Total addresses
Leased addresses
                             : 3
Excluded addresses
                             : 1
Pending event
1 subnet is currently in the pool
Current index IP address range
                                                     Leased Excluded/Total
                                  - 192.168.1.254
                                                     3
                                                            1
192.168.1.1
                   192.168.1.1
                                          يوجد لدينا إستثناء عدد العناوبن الموزعة
```

الإستعلام عن العناوين المستثناه

```
R-l# show run
Building configuration...

Current configuration : 870 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R-l
!
!
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.20
!
ip dhcp pool MIAARI
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.1
dns-server 8.8.8.8
```