
2023





VLAN Lab # 1

ENG. MAHMOUD MIAARI






لينك الفيديو على القناة كا

ما هي مهام هذا اللاب:

كما نرى أن جميع الاجهزة في نفس الشبكة 192.168.10.0/24 فبالتأكيد أن جميع الاجهزة تستطيع التواصل مع بعضها البعض.

ثم طُلِب منك أن تعزل الاجهزة في VLANs كما هو موضح في المخطط الأسفل:

PC Name	IP Address	VLAN ID
PC0	192.168.10.10/24	VLAN20
PC1	192.168.10.11/24	VLAN10
PC2	192.168.10.12/24	VLAN20
PC3	192.168.10.13/24	VLAN10



الاجهزة المستخدمة في هذا اللاب:

Device Type	Device Name	No Of Devices
Switch	2960	1
End Device	Pc	4

الهدف من هذا اللاب:

- معرفة اهمية ال(VLANS).
- التعرف علي بعض ال(Configrations) الخاصة بعمل ال(VLANS).
- ❖ تقوم ال(VLANS) بتقسيم الشبكة ل(Different Broadcast Domains). حيث ان معظم السويتشات عند استخدامهم لاول مرة يكون لديهم (Default VLAN=1) "اي ان جميع الاجهزة المتصلة بالشبكة تستطيع الاتصال ببعضهم البعض".

***بعض الملاحظات

- اذا كانت ال(End Devices) المتصلة بالسويتش لها (IPs) من نفس ال(Range) ومن نفس ال(Subnet) فانها لاتحتاج ل(GW) او راوتر يقوم بعمل ال(Routing) بينهم وتسمى هذه الشبكة بال(Flat Network).
- - ♦ لعمل بعض من ال(Configrations) علي السويتش "علما بانه عبارة عن (Switch)".

علينا فتح (CLI) اولا عن طريق الضغط علي السويتش ثم اختار ال(CLI) ثم نضغط (Enter) لبدا عملية الدر (Configrations).

ومن ثم الدخول الي (Privileged EXEC Mode)

كيفية إنشاء VLANs على جهاز السويتش:

الإعدادات على السويتش

SW-1#configure terminal

SW-1(config)#vlan 10

SW-1(config-vlan)#name IT

SW-1(config-vlan)#vlan 20

SW-1(config-vlan)#name Sales

SW-1(config-if)#end

SW-1#copy running-config startup-config

كيفية التأكد من إعدادات ال(VLANs):

how vlan brief W-1#				
VLAN	Name	Status	Ports	
1	default	active	Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/26 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/26 Gig0/1, Gig0/2	
10	IT	active	0190/1, 0190/1	
20	Sales	active		
	rddr-deraurt	active		
	token-ring-default	active		
1004	fddinet-default	active		
1005	trnet-default	active		

كيفية وضع المنافذ في ال(VLANs) المخصصة لها:

PC Name	IP Address	VLAN ID
PC0	192.168.10.10/24	VLAN20
PC1	192.168.10.11/24	VLAN10
PC2	192.168.10.12/24	VLAN20
PC3	192.168.10.13/24	VLAN10

SW-1#configure terminal SW-1(config)#interface fastEthernet 0/1 SW-1(config-if)#switchport access vlan 20 SW-1(config-if)#interface fastEthernet 0/2 SW-1(config-if)#switchport access vlan 10 SW-1(config-if)#interface fastEthernet 0/3 SW-1(config-if)#switchport access vlan 20 SW-1(config-if)#switchport access vlan 20 SW-1(config-if)#switchport access vlan 10 SW-1(config-if)#switchport access vlan 10 SW-1(config-if)#end SW-1#copy running-config startup-config

كيفية التأكد من أن المنافذ قد تم تعيينها داخل ال(VLANs):

how vlan brief 3W-1#				
VLAN	Name	Status	Ports	
1	default	active	Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/1 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/2 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/2 Gig0/1. Gig0/2	
10	IT	active	Fa0/2, Fa0/4	
20	Sales	active	Fa0/1, Fa0/3	
1002	radi-derault	active		
	token-ring-default	active		
1004	fddinet-default	active		
1005	trnet-default	active		

لحفظ ال(Configrations) علي السويتش او الراوتر:

(Privileged EXEC Mode)عند

copy running-config startup-config or write or wr

SW-1#copy running-config startup-config

Building configuration...

[OK]

SW-1#write

Building configuration...

[OK]

SW-1#wr

Building configuration...

[OK]

عند(Configuration Mode)عند

do wr or do write

SW-1 (config)#do wr

Building configuration...

[OK]


SW-1 (config)#do write

Building configuration...

[OK]



- جميع الأجهزة الواقعة في (VLAN10) تستطيع التواصل مع بعضها البعض فقط و جميع الأجهزة الواقعة في (VLAN20) تستطيع التواصل مع بعضها البعض فقط.
- سوف نقوم بعمل (Ping) من جهاز (PC0) الموجود في (VLAN20) و جهاز (PC1) الموجود في (VLAN20) و سوف نجد أن ال(Ping) لا يعمل.



سوف نقوم بعمل (Ping) من جهاز (PC0) الموجود في (VLAN20) و جهاز (PC2) الموجود في
 (VLAN20) و سوف نجد أن ال(Ping) يعمل بنجاح .

