# Threads - Recap - Programación Collapse context with multithreading

Las CPUs modernas son multi-core, son capaces de ejecutar tareas en paralelo para maximizar la performance del hardware.

Como en otros lenguages, C++ nos da acceso a los hilos o threads para implementar programas concurrentes.

Este *recap* vas a repasar algunos temas vistos en clase incluyendo **errores comunes** en la programación multithreading.

Sea que trabajes en una aplicacion de alta performance o en una aplicacion de escritorio, los threads y la concurrencia estan ahi.

Incluso si tus programas son mono-threads, basta con que quieras que un programa interactue con otro (como con sockets) y ya con eso tendras concurrencia.

Your answer passed the tests! Your score is 100.0%. [Submission #650cea77eac64103c0532ea5]

×

## Question 1:

Que condiciones se tienen que dar en para que haya una *race condition (RC)* sobre un objeto?

Hay múltiples respuestas, marcarlas todas!

- Es condición necesaria (pero no suficiente) que el objeto sea mutable (lease que se invocan sobre él operaciones de lecto/escritura).
- Es condición necesaria (pero no suficiente) que haya al menos un acceso de escritura sobre el objeto.
- Es condición necesaria (pero no suficiente) que el objeto sea accedido por más de un thread, no importa si se ejecutan en uno o en múltiples cores.
- Es condición **necesaria** (pero no suficiente) que se este en una arquitectura con **múltiples** cores (en arquitecturas de un solo core no hay forma de tener race conditions).
- Es condición **necesaria y suficiente** que haya accesos **en paralelo** de lectoescritura sobre el objeto por múltiples threads.
- Es condición **necesaria** (pero no suficiente) que el objeto sea accedido por mas de un thread, pero **solo si** los threads se ejecutan en **múltiples** cores.
- Es condición **necesaria y suficiente** que haya accesos **concurrentes** de lectoescritura sobre el objeto por múltiples threads.
- Es condición necesaria (pero no suficiente) que las operaciones sobre el objeto no sean son atómicas.

#### Question 2:

std::map tiene el operador [key] que permite acceder y leer un valor asociado a una key.

Por ejemplo, el siguiente código lee del container e imprime un valor:

std::cout << map[key] << "\n";</pre>

Cuál de las siguientes afirmaciones es válida?

## Information

| Author(s)        | Martin Di Paola     |
|------------------|---------------------|
| Deadline         | 03/10/2023 18:00:00 |
| Status           | Succeeded           |
| Grade            | 100%                |
| Grading weight   | 1.0                 |
| Attempts         | 16                  |
| Submission limit | No limitation       |

# Submitting as

| > AbrahamOsco 102256 |  |
|----------------------|--|
|                      |  |

## For evaluation



# Submission history

21/09/2023 22:14:31 - 100.0% 21/09/2023 22:05:16 - 83.33% La moraleja de esta pregunta es "simpre leer la documenatación y no suponer".

#### **Referencias:**

- Que es un std::map
- <u>Como funciona el operador [] de un std::map</u> (mirate el ejemplo)
- El método map[key] **es** de solo-lectura, puede mutar al container y por lo tanto **es** thread-safe
- El método map[key] no es de solo-lectura, podría mutar al container y por lo tanto no es thread-safe

#### Question 3:

Aunque los siguientes códigos funcionan y garantizan una llamada a magic() de forma atómica via un mutex, todos salvo uno de esos códigos estan mal conceptualmente, "son riesgosos".

Como futuro profesional tendrás que ir más alla del "funciona", algo que funciona pero es una bomba de tiempo, un "bug latente", **no** está bueno.

Suponiendo que m es un std::mutex compartido por los threads y que foo() es ejecutado por dichos threads, cual de los siguientes foo() es el correcto?

```
void foo1() {
    m.lock();
    magic();
    m.unlock();
}
```

```
void foo2() {
    m->lock()
    magic();
    m->unlock();
}
```

```
void foo3() {
    const std::lock_guard<std::mutex> lck(m);
    magic();
}
```

```
void foo4() {
    const std::lock_guard<std::mutex> *lck = new
std::lock_guard<std::mutex>(m);
    magic();
    delete lck;
}
```

#### **Referencias:**

- std::mutex
- std::lock guard
- foo1() es el correcto por que usa el stack y llama a lock y a unlock
- foo4() es el correcto por que no usa el stack sino el heap (el objeto std::lock\_guard es demasiado grande para el stack) y delega tanto el lock como el unlock sobre el objecto RAII lck
- foo3() es el correcto por que usa el stack y delega tanto el lock como el unlock sobre el objecto RAII lck

foo2() es el correcto por que llama a lock y a unlock y al ser m un puntero al std::mutex (heap) se garantiza que todos los threads estaran usando el mismo mutex

#### Question 4:

Supone q foo() y bar() se ejecutan cada uno en su propio thread.

```
void foo() {
    m2.lock();
    m1.lock();
    magic();
    m1.unlock();
    m2.unlock();
}

void bar() {
    m1.lock();
    m2.lock();
    m2.lock();
    magic();
    m2.unlock();
    m1.unlock();
}
```

Hay alguna secuencia de ejecución que llevaría a un deadlock? Es posible?

#### **Referencias:**

- std::mutex
- foo() ejecuta m2.lock() y m1.lock() luego bar() quiere ejecutar m1.lock(), no puede y se queda eternamente bloqueado (deadlock)
- bar() ejecuta m1.lock() y luego foo() ejecuta m2.lock() entonces foo() no puede ejecutar m1.lock() y se queda bloqueado temporalmente (no hay deadlock) por que bar() si puede continuar
- bar() ejecuta m1.lock() y m2.lock() luego foo() quiere ejecutar m2.lock(), no puede y se queda eternamente bloqueado (deadlock)
- bar() ejecuta m1.lock() y luego foo() ejecuta m2.lock() entonces bar() no puede ejecutar m2.lock() y se queda bloqueado temporalmente (no hay deadlock) por que foo() si puede continuar
- bar() ejecuta m1.lock() y luego foo() ejecuta m2.lock() entonces bar() no puede ejecutar m2.lock() ni foo() puede ejecutar m1.lock() y ambos se quedan bloqueado eternamente (deadlock)

#### Question 5:

Estas implementando una blocking queue, en particular el pop() y queres que si la queue esta vacia, el pop() se *bloquee* (que no retorne hasta no poder devolver un valor).

```
T pop_1() {
    mtx.lock();
    while (q.empty()) {
        mtx.unlock();
        mtx.lock();
    }

    T val = q.front();
    q.pop();
    mtx.unlock();

    return val;
}
```

```
T pop_2() {
    mtx.lock();
    while (q.empty()) {
        mtx.unlock();

std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(1
0));
    mtx.lock();
    }

T val = q.front();
    q.pop();
    mtx.unlock();

return val;
}
```

```
T pop_3() {
    std::unique_lock<std::mutex> lck(mtx);
    while (q.empty()) {
        cv_not_empty.wait(lck);
    }

    T val = q.front();
    q.pop();

    return val;
}
```

```
T pop_4() {
    while (q.empty()) {
        cv_not_empty.wait(lck);
    }

T val = q.front();
    q.pop();

return val;
}
```

Cuales de estas afirmaciones son correctas?

Cuidado que hay múltiples respuestas correctas! Marcarlas todas!

#### **Referencias:**

- std::mutex
- std::lock\_guard
- std::condition variable
- pop\_3() es bloqueante ya q no puede retornar hasta no sacar un elemento de la queue.

- pop\_1() **no** es bloqueante por que puede retornar incluso si la queue esta vacia.
- Solamente pop\_1() y pop\_2() son *busy waits* por que hace un loop y preguntan varias veces si la queue esta vacia o no.
- pop\_3() es incorrecto: si la condicion se da, cv\_not\_empty.wait se desbloquea y por ende esta garantizado que la queue **no** estara vacia.
- pop\_2() tiene un **delay/latencia mínimo** sin llegar a quemar la CPU.
- pop\_3() **no** es bloqueante por que puede retornar incluso si la queue esta vacia.
- Todas las implementaciones (pop\_1(), pop\_2(), pop\_3() y pop\_4()) son *busy waits* por que hace un loop y preguntan varias veces si la queue esta vacia o no.
- ✓ pop\_4() es incorrecto: cv\_not\_empty.wait requiere de un mutex tomado.
- pop\_1() es incorrecto: dentro del loop hay un mtx.unlock() seguido por un mtx.lock() y aunque funciona, eso no tiene sentido. Si se sacan esas 2 líneas el código seguirá funcionando correctamente (y más rápido).
- Solamente pop\_3() y pop\_4() **no** son *busy waits* por que a pesar de preguntar varias veces si la queue esta vacia o no, llaman a cv\_not\_empty.wait() para esperar la condicion.
- pop\_1() es bloqueante ya q no puede retornar hasta no sacar un elemento de la queue.

## Question 6:

Adivina que? ahora estas implementando un push() (ja!, quien lo diria?)

```
void push_1(const T& val) {
    std::unique_lock<std::mutex> lck(mtx);
    q.push(val);
    cv_not_empty.notify_all();
}
```

```
void push_2(const T& val) {
    std::unique_lock<std::mutex> lck(mtx);
    q.push(val);
}
```

```
void push_3(const T& val) {
    std::unique_lock<std::mutex> lck(mtx);
    while (q.size() > MAX) {
        cv_not_full.wait(&mtx);
    }
    q.push(val);
    cv_not_empty.notify_all();
}
```

Cuales de estas afirmaciones son correctas?

Cuidado que hay múltiples respuestas correctas! Marcarlas todas!

### Referencias:

- std::mutex
- std::lock guard
- std::condition variable
- push\_3() correctamente usa dos conditional variables por que hay 2 condiciones de espera distintas.
- push\_3() es para bounded queues (queues con limites).
- push\_2() no avisa que la condicion "queue no empty" esta cumplida (un pop seguiria bloqueado en su wait).

| Solamente push_1() y push_3() avisan que la condicion "queue no empty" esta<br>cumplida (destrabando a un posible pop bloqueado en su wait).              |
|---|
| Tanto push_1() como push_3() son ineficientes por que notifican a <b>todos</b> (notify_all). Seria mas eficiente y libre de problemas el usar notify_one. |
| <pre>push_3() es bloqueante.</pre>  |
| push_1() <b>es</b> bloqueante.  |
| Aunque usar notify_one es correcto, usar notify_all evita errores sutiles y tiene<br>mejor soporte del OS.  |
| push_3() <b>incorrectamente</b> usa <b>dos</b> conditional variables pero deberia ser una sola (asi como hay un unico mutex).                             |
| push_2() <b>no</b> es thread safe (tiene una RC).   |
| <pre>push_1() no es bloqueante.</pre>   |
| push_3() <b>no</b> es bloqueante.   |
|   |

Submit