
# 7.6 Modelo de gestión de recursos: esquema cliente-servidor

- Modelo Cliente-Servidor
- Trasladar código a las capas superiores del SO para reducir el tamaño del núcleo
- Utilizado para Gestionar ciertas funciones/recursos del SO
- Muy habitual en sistemas distribuidos y sistemas de red
- Proceso cliente (proc. usuario que realiza una solicitud)
- Proceso Servidor (proceso que realiza el trabajo y retorna la respuesta)



#### Modelo básico

```
gestor_X()
{
    inicializaciones();
    while (TRUE)
    {
        Recibir petición();
        Servir petición();
        EsperarRespuesta();
    }
}
```

#### Cliente (peticiones):

#### Síncronas

- Espera respuesta (datos) por parte del servidor
  - a) Cuando la petición se ha recibido
  - b) Cuando la petición comienza a ser servida
  - c) Cuando la petición se ha servido (finalizada)

#### Asíncronas

No espera la respuesta

```
rutina_cliente ()
{
    Enviar petición();
    EsperarRespuesta();
}
```

```
rutina_cliente ()
{
    Enviar petición();
}
```

#### Servidor

#### secuencial

No se atiende una petición hasta que no finalice la atención de petición precedente. El propio servidor podría atender las peticiones (tareas). Habitual cuando sólo se gestiona 1 recurso


#### Concurrente

Se puede atender una petición sin que haya finalizado la atención de una petición previa. El servidor debe encargar a otro proceso (hijo o no ) la atención de la petición. Habitual cuando se deben gestionar N recursos

#### Servidor


#### Secuencial

No se atiende una petición hasta que la petición previa haya finalizado. El propio servidor puede atender la petición (tarea)



#### Concurrente

Se puede atender a una petición sin que la petición previa haya finalizado. El servidor encarga a otro proceso (hijo o no) la atención de la petición.




#### Nº recursos disponibles (en el servidor)

- 1 Recurso
  - Las peticiones se atienden de una en una
- N Recursos
  - El servidor debe servir peticiones mientras disponga de recursos libres.
  - Es importante conocer si hay que identificar de forma única a cada recurso: Problema de identificar los recursos libres/ocupados/liberados
- Nº recursos por petición
  - 1 Recurso
  - k Recursos
    - Servidor: Si no hay suficientes recursos no se atiende (y no se debería atender a ninguna otra por el problema de la inanición )
    - Si los recursos tienen identificador único aparece el problema de identificar los recursos libres/ocupados/liberados

## 7.7 Ejemplos de gestores de recursos

- Gestor de entrada/salida
- Gestor de impresora
- ...

## Ejemplo de Modelo Cliente-Servidor: Esquema Gestor de E/S.



## Ejemplo de Modelo Cliente-Servidor: Llamada al sistema de E/S


```
rutina_dispositivo_X (char * vector, int num, asin_sin,
                      buzon_expl)
       if (asin_sin == SINCRO) {
          construir_petición(vector, num, mi_buzon, &pet);
          enviar_mensaje(buzon_Gestor_X, &pet); (24)
          recibir_mensaje(mi_buzon, &fin_pet); c5
          return(fin_pet.codigo_resultado); (6)
       } else {
          construir_petición (vector, num, buzon_expl, &pet);
          enviar_mensaje(buzon_Gestor_X, &pet);
```

## Ejem. de Modelo Cliente-Servidor: Gestor de E/S

```
gestor_X ()
       struct peticion pet, fin_pet;
       int num, buzon_Gestor, su_buzon, buzon_recurso_X;
       char * vector;
       inicializar_estructuras(Gestor_X);
       inicializar_buzones(Gestor_X);
       while (TRUE) {
              recibir_mensaje(buzon_Gestor, &pet); [2]
              sacar_peticion(&pet, &vector, &num, &su_buzon);
              programar_dispositivo_X(&vector, &num);
    Servir
              recibir_mensaje(buzon_recurso_X, &fin_pet);
   petición
              enviar_mensaje(su_buzon, &fin_pet);
```

## Ejem. de Modelo Cliente-Servidor: rutinas de atención y sincronización

```
X
rutina_atención_dispositivo ()
       struct peticion fin_pet;
       obtiene_envia_dato();
       if (FINAL) {
               fin_pet.codigo_resultado = cod_result;
              enviar_mensaje(buzon_recurso_X, &fin_pet)
rutina_sincronizacion (int buzon_expl) {
       struct peticion fin_pet;
       recibir_mensaje(buzon_expl, &fin_pet);
       return(fin_pet.codigo_resultado);
```



## Gestor de la impresora. Rut\_Abrir y Rut\_Cerrar (es cliente)

```
int rut_abrir (char * nombre)
         if (es_impresora(nombre)) {
             temporal(nom);
            canal = rut_abrir_fichero_impresora(nom);
            return (canal);
          } else {
             /* rut_abrir_X(nombre); según el dispositivo X*/
             return (canal);
int rut_cerrar (int canal)
         if (impresora(canal)) {
             obtener_nom(canal, nom);
             construir_petición(nom, &pet);
             enviar_mensaje(buzon_Gestor_IMP, &pet);
       liberar_canal(canal);
```

## Gestor de la impresora. (Gestor)

```
gestor_impresora ()
  inicializar_buzones(buzon_Gestor_impresora, buzon_impresora);
  while (TRUE) {
        recibir_mensaje(buzon_Gestor_impresora, &pet);
        canal =rut_abrir_fichero(pet.nombre);
        while ((num = rut_leer(canal, vector, TAM)) != 0){
               programar_dispositivo_Impr (vector, &num);
Servir
               recibir_mensaje(buzon_Impresora, &fin_pet);
petición
        rut_cerrar_fichero(canal);
        rut_borrar(pet.nombre);
```