操作系统第三次次上机报告

班级: 软件2306 学号: 20232241110 姓名: 刘晨旭

仓库地址: https://github.com/AcidBarium/osHomework

一、实验目的

- 1. 理解并掌握进程间通信 (IPC) 的基本原理和常用机制 (共享内存、信号量) 。
- 2. 熟悉生产者-消费者问题的同步与互斥实现方法。
- 3. 能够使用C语言编写基于IPC的多进程同步程序。

二、实验内容与原理

本实验通过实现生产者-消费者问题,演示了进程间通过共享内存和信号量进行同步与互斥的机制。

- 共享内存 用于在生产者和消费者进程间传递数据(缓冲区)。
- **信号**量用于实现对缓冲区的同步(空槽/产品数)和互斥(同一时刻只能有一个进程访问缓冲区)。

关键资源说明

- 缓冲区: 大小为8字节的循环队列。
- 指针: 生产者写指针、消费者读指针,均存储于共享内存。
- 信号量:
 - o prod_sem:表示空槽数,生产者P操作,消费者V操作。
 - o cons_sem:表示产品数,消费者P操作,生产者V操作。
 - o pmtx_sem、cmtx_sem: 互斥信号量,保护缓冲区的并发访问。

三、主要代码分析

1. 生产者进程 (producer.c)

```
/*
    Filename: producer.c
    Copyright: (C) 2006 by zhonghonglie
    Function: 模拟生产者进程,向共享缓冲区写入数据

*/
#include "ipc.h"
#include <unistd.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
    int rate;
    // 通过命令行参数设置生产速率(默认3秒)
    if (argv[1] != NULL)
        rate = atoi(argv[1]);
    else
        rate = 3;
```

```
// 共享内存相关配置
   // 缓冲区大小(字节数)
   buff_num = 8;
   // 生产者指针键值
   shm_flg = IPC_CREAT | 0644; // 共享内存权限(读写)
   // 获取/创建共享内存(缓冲区和指针)
   buff_ptr = (char *)set_shm(buff_key, buff_num, shm_flg); // 缓冲区首地址
   pput_ptr = (int *)set_shm(pput_key, pput_num, shm_flg); // 写指针地址
   // 信号量相关配置

      prod_key = 201;
      // 生产者同步信号量键值

      pmtx_key = 202;
      // 生产者互斥信号量键值

                   // 消费者同步信号量键值
   cons_key = 301;
   cmtx_key = 302; // 消费者互斥信号量键值
   sem_flg = IPC_CREAT | 0644; // 信号量权限(读写)
   // 初始化信号量
   sem_val = buff_num; // 生产者同步信号量初值=缓冲区大小(可用空槽位数)
   prod_sem = set_sem(prod_key, sem_val, sem_flg); // 创建生产者同步信号量
                   // 消费者同步信号量初值=0(初始无产品可取)
   sem_val = 0;
   cons_sem = set_sem(cons_key, sem_val, sem_flg); // 创建消费者同步信号量
                   // 互斥信号量初值=1(保护缓冲区访问)
   pmtx_sem = set_sem(pmtx_key, sem_val, sem_flg); // 创建生产者互斥信号量
   // 持续生产数据
   while (1) {
      down(prod_sem); // 等待空槽位(P操作)
      down(pmtx_sem); // 进入临界区(P操作)
      // 模拟生产数据:写入字符(A+位置索引)
      buff_ptr[*pput_ptr] = 'A' + (*pput_ptr % 26); // 防止溢出ASCII范围
      sleep(rate); // 模拟生产耗时
      printf("%d producer put: %c to Buffer[%d]\n", getpid(),
buff_ptr[*pput_ptr], *pput_ptr);
      // 更新写指针位置(循环缓冲区)
      *pput_ptr = (*pput_ptr + 1) % buff_num;
      up(pmtx_sem); // 离开临界区(V操作)
      up(cons_sem); // 通知消费者有新产品(V操作)
   }
   return EXIT_SUCCESS;
}
```

- 初始化共享内存和信号量。
- 主循环中,先P操作等待空槽,再P操作互斥信号量进入临界区,写入数据,更新写指针,最后V操作释放互斥和产品信号量。

2. 消费者进程 (consumer.c)

```
/*
   Filename: consumer.c
   Copyright: (C) 2006 by zhonghonglie
   Function: 模拟消费者进程,从共享缓冲区读取数据
*/
#include "ipc.h"
#include <unistd.h>
int main(int argc, char *argv[]) {
   int rate;
   // 通过命令行参数设置消费速率(默认3秒)
   if (argv[1] != NULL)
       rate = atoi(argv[1]);
   else
       rate = 3;
   // 共享内存相关配置
   buff_key = 101;  // 缓冲区共享内存键值
                   // 缓冲区大小(字节数)
   buff_num = 8;

      cget_key = 103;
      // 消费者指针键值

      cget_num = 1;
      // 指针数量

   shm_flg = IPC_CREAT | 0644; // 共享内存权限(读写)
   // 获取/创建共享内存(缓冲区和指针)
   buff_ptr = (char *)set_shm(buff_key, buff_num, shm_flg); // 缓冲区首地址
   cget_ptr = (int *)set_shm(cget_key, cget_num, shm_flg); // 读指针地址
   // 信号量相关配置
   pmtx_key = 202;
                    // 生产者互斥信号量键值

      cons_key = 301;
      // 消费者同步信号量键值

      cmtx_key = 302;
      // 消费者互斥信号量键值

                    // 消费者同步信号量键值
   sem_flg = IPC_CREAT | 0644; // 信号量权限(读写)
   // 初始化信号量
   sem_val = buff_num; // 生产者同步信号量初值=缓冲区大小(可用空槽位数)
   prod_sem = set_sem(prod_key, sem_val, sem_flg); // 创建生产者同步信号量
                     // 消费者同步信号量初值=0(初始无产品可取)
   sem_val = 0;
   cons_sem = set_sem(cons_key, sem_val, sem_flg); // 创建消费者同步信号量
   sem_val = 1;
                     // 互斥信号量初值=1(保护缓冲区访问)
   cmtx_sem = set_sem(cmtx_key, sem_val, sem_flg); // 创建消费者互斥信号量
   // 持续消费数据
   while (1) {
       down(cons_sem); // 等待缓冲区有产品(P操作)
       down(cmtx_sem); // 进入临界区(P操作)
       sleep(rate); // 模拟消费耗时
       printf("%d consumer get: %c from Buffer[%d]\n", getpid(),
buff_ptr[*cget_ptr], *cget_ptr);
```

```
// 更新读指针位置(循环缓冲区)
    *cget_ptr = (*cget_ptr + 1) % buff_num;

    up(cmtx_sem); // 离开临界区 (V操作)
    up(prod_sem); // 通知生产者有空槽位 (V操作)
}

return EXIT_SUCCESS;
}
```

- 初始化共享内存和信号量。
- 主循环中,先P操作等待产品,再P操作互斥信号量进入临界区,读取数据,更新读指针,最后V操作释放互斥和空槽信号量。

3. IPC

```
/*
    Filename: ipc.c
    Copyright: (C) 2006 by zhonghonglie
    Function: 实现 IPC 机制的核心函数
*/
#include "ipc.h"
// 全局变量声明(需在ipc.c中定义)
key_t buff_key; // 缓冲区共享内存键值
                    // 缓冲区大小(字节数)
int buff_num;
char *buff_ptr; // 缓冲区指针
// 生产者放产品位置的共享指针
key_t pput_key; // 生产者指针键值
int pput_num; // 指针数量
int *pput_ptr; // 生产者指针
// 消费者取产品位置的共享指针
key_t cget_key;// 消费者指针键值int cget_num;// 指针数量int *cget_ptr;// 消费者指针
// 信号量相关全局变量
key_t prod_key; // 生产者同步信号量键值
key_t pmtx_key;// 生产者互斥信号量键值int prod_sem;// 生产者同步信号量IDint pmtx_sem;// 生产者互斥信号量ID
key_t cons_key; // 消费者同步信号量键值
key_t cmtx_key;// 消费者互斥信号量键值int cons_sem;// 消费者同步信号量IDint cmtx_sem;// 消费者互斥信号量ID

      int sem_val;
      // 信号量初始值

      int sem_flg;
      // 信号量操作标志

int shm_flg;
                     // 共享内存操作标志
```

```
get_ipc_id() - 从/proc/sysvipc/文件系统中获取IPC对象的ID
    @proc_file: 对应的IPC文件路径(msg/sem/shm)
    @key: 要获取的IPC对象键值
*/
int get_ipc_id(char *proc_file, key_t key) {
    FILE *pf;
    int i, j;
    char line[BUFSZ], colum[BUFSZ];
    if ((pf = fopen(proc_file, "r")) == NULL) {
        perror("Proc file not open");
        exit(EXIT_FAILURE);
    fgets(line, BUFSZ, pf); // 跳过首行标题
    while (!feof(pf)) {
        i = j = 0;
        fgets(line, BUFSZ, pf); // 读取数据行
        // 解析键值字段
        while (line[i] == ' ') i++;
        while (line[i] != ' ') colum[j++] = line[i++];
        colum[j] = '\setminus 0';
        if (atoi(colum) != key) continue; // 键值匹配检测
        // 提取IPC ID
        j = 0;
        while (line[i] == ' ') i++;
        while (line[i] != ' ') colum[j++] = line[i++];
        colum[j] = '\setminus 0';
        fclose(pf);
        return atoi(colum);
    fclose(pf);
    return -1; // 未找到对应IPC对象
}
/*
    down() - 信号量P操作(阻塞)
    @sem_id: 信号量ID
*/
int down(int sem_id) {
    struct sembuf buf;
    buf.sem_op = -1;  // 减1操作
buf.sem_num = 0;  // 信号量数组下标
    buf.sem_flg = SEM_UNDO; // 自动恢复机制
    if ((semop(sem_id, &buf, 1)) < 0) {</pre>
        perror("down error");
        exit(EXIT_FAILURE);
    return EXIT_SUCCESS;
}
```

```
up() - 信号量V操作(释放)
    @sem_id: 信号量ID
*/
int up(int sem_id) {
    struct sembuf buf;
                     // 加1操作
// 信号量数组下标
    buf.sem\_op = 1;
   buf.sem_num = 0;
    buf.sem_flg = SEM_UNDO; // 自动恢复机制
   if ((semop(sem_id, &buf, 1)) < 0) {</pre>
       perror("up error");
       exit(EXIT_FAILURE);
   }
    return EXIT_SUCCESS;
}
/*
    set_sem() - 创建/获取信号量并初始化
   @sem_key: 信号量键值
    @sem_val: 初始值
    @sem_flg: 权限标志
*/
int set_sem(key_t sem_key, int sem_val, int sem_flg) {
   int sem_id;
    Sem_uns sem_arg;
    // 检查信号量是否存在
    if ((sem_id = get_ipc_id("/proc/sysvipc/sem", sem_key)) < 0) {</pre>
       // 创建新信号量(1个元素)
       if ((sem_id = semget(sem_key, 1, sem_flg)) < 0) {</pre>
           perror("semaphore create error");
           exit(EXIT_FAILURE);
       }
       // 初始化信号量值
       sem_arg.val = sem_val;
       if (semctl(sem_id, 0, SETVAL, sem_arg) < 0) {</pre>
           perror("semaphore set error");
           exit(EXIT_FAILURE);
       }
    return sem_id;
}
    set_shm() - 创建/获取共享内存并附加
    @shm_key: 共享内存键值
    @shm_num: 内存大小(字节)
    @shm_flg: 权限标志
*/
char *set_shm(key_t shm_key, int shm_num, int shm_flg) {
   int i, shm_id;
   char *shm_buf;
    // 检查共享内存是否存在
   if ((shm_id = get_ipc_id("/proc/sysvipc/shm", shm_key)) < 0) {</pre>
```

```
// 创建新共享内存
        if ((shm_id = shmget(shm_key, shm_num, shm_flg)) < 0) {</pre>
            perror("shareMemory set error");
            exit(EXIT_FAILURE);
        }
        // 附加到进程地址空间
        if ((shm_buf = (char *)shmat(shm_id, 0, 0)) < (char *)0) {</pre>
            perror("get shareMemory error");
            exit(EXIT_FAILURE);
        }
        for (i = 0; i < shm_num; i++) shm_buf[i] = 0; // 初始化为0
    } else {
        // 附加已有内存
        if ((shm_buf = (char *)shmat(shm_id, 0, 0)) < (char *)0) {</pre>
            perror("get shareMemory error");
            exit(EXIT_FAILURE);
        }
    }
    return shm_buf;
}
/*
    set_msq() - 创建/获取消息队列
    @msq_key: 队列键值
    @msq_flg: 权限标志
*/
int set_msq(key_t msq_key, int msq_flg) {
    int msq_id;
    // 检查消息队列是否存在
    if ((msq_id = get_ipc_id("/proc/sysvipc/msg", msq_key)) < 0) {</pre>
        if ((msq_id = msgget(msq_key, msq_flg)) < 0) {</pre>
            perror("messageQueue set error");
            exit(EXIT_FAILURE);
        }
    }
    return msq_id;
}
```

```
/*
    Filename: ipc.h
    Copyright: (C) 2006 by zhonghonglie
    Function: 声明 IPC 机制的函数原型和全局变量

*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/ipc.h>
#include <sys/shm.h>
#include <sys/sem.h>
#include <sys/msg.h>

#define BUFSZ 256 // 缓冲区大小
```

```
// 建立或获取IPC的一组函数的原型说明
int get_ipc_id(char *proc_file, key_t key);
char *set_shm(key_t shm_key, int shm_num, int shm_flag);
int set_msq(key_t msq_key, int msq_flag);
int set_sem(key_t sem_key, int sem_val, int sem_flag);
int down(int sem_id); // 信号量P操作
int up(int sem_id); // 信号量V操作
/* 信号灯控制用的共同体 */
typedef union semuns {
    int val; // 信号量值
} Sem_uns;
/* 消息结构体 */
typedef struct msgbuf {
    long mtype; // 消息类型, 必须大于0
    char mtext[1]; // 消息数据(长度可变)
} Msg_buf;
// 全局变量声明(需在ipc.c中定义)
extern key_t buff_key; // 缓冲区共享内存键值
extern int buff_num; // 缓冲区大小(字节数)
extern char *buff_ptr; // 缓冲区指针
// 生产者放产品位置的共享指针
extern key_t pput_key; // 生产者指针键值
extern int pput_num; // 指针数量
extern int *pput_ptr;
                           // 生产者指针
// 消费者取产品位置的共享指针
extern key_t cget_key; // 消费者指针键值
extern int cget_num;
                           // 指针数量
extern int *cget_ptr;
                           // 消费者指针
// 信号量相关全局变量
extern key_t prod_key; // 生产者同步信号量键值
extern key_t pmtx_key; // 生产者互斥信号量键值
extern int prod_sem; // 生产者可步信号量ID
extern int pmtx_sem; // 生产者互斥信号量ID
extern key_t cons_key; // 消费者同步信号量键值
extern key_t cmtx_key; // 消费者互斥信号量键值
extern int cons_sem; // 消费者同步信号量ID
extern int cmtx_sem;
                           // 消费者互斥信号量ID
extern int sem_val; // 信号量初始值 extern int sem_flg; // 信号量操作标志
extern int shm_flg;
                           // 共享内存操作标志
```

- 提供了共享内存、信号量、消息队列的创建、获取和操作函数。
- 封装了P/V操作、共享内存附加、信号量初始化等底层细节。


五、实验流程

1. 编译所有源文件, 生成可执行文件。

- 2. 分别启动生产者和消费者进程,可通过命令行参数调整生产/消费速率。
- 3. 观察终端输出,验证生产者和消费者对缓冲区的同步与互斥访问。

六、实验结果

- 生产者和消费者进程能够正确地交替访问缓冲区,数据不会丢失或重复。
- 缓冲区不会出现越界访问, 且不会发生死锁。
- 通过调整速率参数,可以观察到缓冲区的动态变化和同步效果。



如图所示, 4个进程有序地进行生产和消费的模拟


抽烟者问题

consume.c

```
#include "ipc.h"
int main(int argc, char *argv[])
    int rate = 3;
    int consumerid = atoi(argv[1]);
   buff_h = 101;
    buff_number = 8;
    cget_h = 103;
   cget_number = 1;
    shm_flg = IPC_CREAT | 0644;
    buff_ptr = (char *)set_shm(buff_h, buff_number, shm_flg);
    cget_ptr = (int *)set_shm(cget_h, cget_number, shm_flg);
    prod_h = 201;
    pmtx_h = 202;
    cons_h = 301;
    cmtx_h = 302;
    sem_flg = IPC_CREAT | 0644;
    sem_val = buff_number;
    prod_sem = set_sem(prod_h, sem_val, sem_flg);
```

```
sem_val = 0;
    cons_sem = set_sem(cons_h, sem_val, sem_flg);
    sem_val = 1;
    cmtx_sem = set_sem(cmtx_h, sem_val, sem_flg);
    if (consumerid == 0)
        *cget_ptr = 0;
    while (1)
    {
        if (buff_ptr[0] - 'A' == consumerid)
        {
            down(cons_sem);
            down(cmtx_sem);
            sleep(rate);
            if (buff_ptr[0] == 'A')
            {
                printf(
                     "%d The consumer has glue.\nThe consumer gets tobacco and "
                    "paper\n",
                    getpid());
            }
            if (buff_ptr[0] == 'B')
                printf(
                    "%d The consumer has paper.\nThe consumer gets tobacco and "
                    "glue\n",
                    getpid());
            if (buff_ptr[0] == 'C')
            {
                printf(
                     "%d The consumer has tobacco.\nThe consumer gets glue and "
                    "paper\n",
                    getpid());
            *cget_ptr = (*cget_ptr + 1);
            if (*cget_ptr % 2 == 0)
                buff_ptr[0] = 'D';
            else
                buff_ptr[0] = 'E';
            up(cmtx_sem);
            up(prod_sem);
        }
    return EXIT_SUCCESS;
}
```

这段代码实现了基于共享内存和信号量机制的消费者进程。程序通过 buff_ptr 共享内存存放资源标识符, cget_ptr 共享内存记录已消费次数。每个消费者进程在运行时依据启动参数 consumerid 判断是否轮到自己消费。当检测到缓冲区中的资源类型与自身标识匹配时,消费者通过 down 操作申请消费者信号量与互斥信号量,进入临界区,模拟消费过程,输出相应信息,并更新消费计数。当消费计数为偶数时,将缓冲区标识设置为 'D',否则设置为 'E',表示消费完成,并指定下一个生产者。随后释放互斥信号量和生产者信号量,通知生产者进程可以继续生产。该进程持续循环执行上述操作,实现多进程环境下对共享资源的同步访问与互斥控制。



如图所示,五个进程,两个提供者和三个抽烟者都能够正常地运行。

producer.c

```
#include "ipc.h"
int main(int argc, char *argv[])
    int rate = 3;
    int producerid = atoi(argv[1]);
    buff_h = 101;
    buff_number = 8;
    pput_h = 102;
    pput_number = 1;
    shm_flg = IPC_CREAT | 0644;
    buff_ptr = (char *)set_shm(buff_h, buff_number, shm_flg);
    pput_ptr = (int *)set_shm(pput_h, pput_number, shm_flg);
    prod_h = 201;
    pmtx_h = 202;
    cons_h = 301;
    cmtx_h = 302;
    sem_flg = IPC_CREAT | 0644;
    sem_val = buff_number;
    prod_sem = set_sem(prod_h, sem_val, sem_flg);
    sem_val = 0;
    cons_sem = set_sem(cons_h, sem_val, sem_flg);
    sem_val = 1;
    pmtx_sem = set_sem(pmtx_h, sem_val, sem_flg);
    if (producerid == 0)
    {
        buff_ptr[0] = 'D';
        *pput_ptr = 0;
    }
   while (1)
    {
        if (buff_ptr[0] - 'D' == producerid)
        {
            down(prod_sem);
            down(pmtx_sem);
            *pput_ptr = (*pput_ptr + 1) % 3;
            if (*pput_ptr == 0)
            {
                buff_ptr[0] = 'A';
                printf("%d The producer gives tobacco and paper\n", getpid());
            }
```

```
if (*pput_ptr == 1)
{
      buff_ptr[0] = 'B';
      printf("%d The producer gives tobacco and glue\n", getpid());
}
    if (*pput_ptr == 2)
{
      buff_ptr[0] = 'C';
      printf("%d The producer gives glue and paper\n", getpid());
}
    sleep(rate);
    up(pmtx_sem);
    up(cons_sem);
}
return EXIT_SUCCESS;
}
```

基于共享内存和信号量机制的生产者进程。程序通过 buff_ptr 共享内存用于放置资源标识符,通过 pput_ptr 共享内存记录已投放次数。每个生产者进程根据启动参数 producerid 判断是否轮到自己投放资源。当缓冲区中的标识值减去 'D' 后等于自身 producerid 时,生产者通过 down 操作申请生产者 信号量和互斥信号量,进入临界区,更新资源投放计数。根据计数值选择性地向缓冲区投放不同组合的资源(以 'A'、'B'、'C' 表示),输出相应信息,并暂停指定时间模拟投放过程。随后释放互斥信号量和消费者信号量,通知消费者进程可以取用资源。该进程循环执行上述操作,实现多进程环境下对共享资源的同步控制与互斥访问。

七、实验总结

本次实验通过实现经典的生产者-消费者问题,深入理解了进程间通信(IPC)机制,掌握了共享内存和信号量的基本用法与同步互斥原理。生产者和消费者通过共享内存中的缓冲区实现数据交换,利用信号量保证对缓冲区的有序访问与同步,解决了多进程并发操作中的冲突问题。实验加深了对操作系统进程通信机制的理解,也提升了多进程编程与同步控制的实践能力。