
## **Redes Ad Hoc**

Mestrado em Engenharia de Computadores e Telemática 2023/2024

## Redes ad-hoc móveis

- Os terminais podem aparecer e desaparecer em qualquer lugar e a qualquer hora, e podem se mover livremente
- Os nós podem atuar como roteadores ou terminais
- Redes formadas de forma independente, podem ser mescladas e divididas a qualquer momento
- Topologias dinâmicas
- Coexistência de diferentes meios de acesso
- A rede é inteligente e auto-organizada
- Links com capacidade variável e largura de banda restrita
- Operação com restrição de energia
- Segurança física limitada



# Desafios em ambientes móveis – Ad-hoc aumenta-os

- Limitações da rede sem fio
  - Falta de entidade central para organização disponível
  - Alcance limitado de comunicação sem fio
  - Perda de pacotes devido a erros de transmissão
  - Links de capacidade variável
  - Desconexões/partições frequentes
  - Largura de banda de comunicação limitada
  - Natureza de transmissão das comunicações
- Limitações impostas pela mobilidade
  - Alterando topologias/rotas dinamicamente
  - Falta de consciência de mobilidade por sistema/aplicativos
- Limitações do computador móvel
  - Vida útil curta da bateria
  - Capacidades limitadas

# Cenários de aplicação

# Aplicações ad hoc

- Rede de área pessoal
  - Celular, laptop, fone de ouvido, relógio de pulso
- Ambientes militares
  - Soldados, tanques, aviões
- Ambientes civis
  - Rede de táxis
  - Sala de reuniões
  - Estádios esportivos
  - Barcos, pequenas aeronaves
- Operações de emergência
  - Busca e resgate
  - Policiamento e combate a incêndio

## Cenários de uso - em geral

- A instalação de pontos de acesso fixos e infraestrutura de backbone nem sempre é viável
  - A infraestrutura pode não estar presente numa área de desastre ou zona de guerra
  - A infraestrutura pode não ser prática para rádios de curto alcance; Bluetooth (alcance ~ 10 m)
- Redes ad hoc
  - Não precisa de suporte de infraestrutura de backbone
  - São fáceis de implantar
  - Útil quando a infraestrutura está ausente, destruída ou impraticável
- Ou quando o objetivo é ter
  - Redes autoadaptáveis e autossuficientes
  - Redes que requerem mobilidade
  - Redes móveis
  - Requisito de ausência de qualquer configuração externa e processo de gerenciamento

## **Ambientes civis**

- Sala de aula de ciência da computação
  - Rede ad-hoc entre laptops de alunos
- Conferência
  - Usuários em salas diferentes acessando serviços através de outros usuários
- Shopping center, restaurante, cafeterias
  - Os clientes passam parte do dia em um shopping repleto de lojas especializadas, cafeterias e restaurantes
- Campus grande

 Funcionários de uma empresa que se deslocam para um grande campus com


laptops,

e celulares




## **Ambientes civis**

- Redes de tráfego (carros inteligentes e estradas inteligentes)
- Os sistemas de bordo conversam com a estrada
  - Mapa de atrasos e bloqueios
  - Obter mapas
  - Informar a estrada sobre suas ações
- Descobrir estacionamentos vazios em uma cidade, sem perguntar a um servidor
- Comunicação entre carros



## **Ambientes militares**


- Regimento de combate em campo
  - Cerca de 4.000-8.000 objetos em movimento constante e imprevisível
- Forçar intercomunicação
  - Proximidade, função, plano de batalha
- Movendo soldados com computadores vestíveis
  - Ataques de espionagem, negação de serviço e personificação podem ser lançados
- Vantagens
  - Baixa probabilidade de detecção
  - Topologia aleatória e associação entre nós




## Outros...

• Recuperação de desastres

Automação de chão de fábrica







# 2Roteamento: Desafios e

# · Grandes desafios Requisitos

- Mobilidade quebras de caminho, colisões de pacotes, loops transitórios
- Restrição de largura de banda canal compartilhado por todos os nós na região de transmissão
- Canal compartilhado e propenso a erros leve em consideração os BERs maiores em ad-hoc sem fio
- Contenção dependente da localização alta quando o número de nós aumenta

#### • Requisitos principais

- Atraso mínimo de aquisição de rota
- Reconfiguração rápida de rotas (lidar com quebras de caminho)
- Roteamento sem loop (evita desperdício de recursos)
- Abordagem de roteamento distribuído (reduz a largura de banda consumida)
- Sobrecarga mínima de controle (largura de banda, colisões)
- Escalabilidade (escala com grande rede minimiza a sobrecarga de controle)
- Provisionamento de QoS (fornece níveis de QoS) suporte para tráfego urgente
- Segurança e privacidade (resilientes a ameaças e vulnerabilidades)

# Proativo e Reativo Protocolos

- Protocolos proativos
  - Sempre mantenha rotas
  - Pouco ou nenhum atraso para determinação da rota
  - Consumir largura de banda para manter as rotas atualizadas
  - Manter rotas que nunca poderão ser utilizadas
- Protocolos reativos
  - Menor sobrecarga, uma vez que as rotas são determinadas sob demanda
  - Atraso significativo na determinação da rota
  - Empregar inundações (pesquisa global)
  - O tráfego de controle pode estar em rajadas
- Qual abordagem alcança um melhor compromisso depende dos padrões de tráfego e mobilidade

#### Protocolos de roteamento reativos

#### **AODV - Ad Hoc sob demanda**

Roteamento vetorial de distância

# Aistância sob demanda d hoc Roteamento vetorial (AODV)

- AODV mantém tabelas de roteamento nos nós, para que os pacotes de dados não precisem conter rotas
- As rotas são mantidas apenas entre nós que precisam se comunicar

# **Operação AODV**


- Solicitações de rota (RREQ)
- Quando um nó retransmite uma solicitação de rota, ele configura um caminho reverso apontando para a origem
  - AODV assume links simétricos (bidirecionais)
- Quando o destino recebe uma solicitação de rota, ele responde enviando umResposta de rota (RREP)
- A resposta de rota percorre o caminho inverso configurado quando a solicitação de rota é encaminhada

0	1	2	3
01234567890123456789012345678901			
+-+-+-+	-+-+-+-+-+	-+-+-+-+-+-+	-+-+-+-+
-+-+-  Tipo  J R G D U  Reservado   Contagem de saltos			
+-+-+-+-+		-+-+-+-+-+-+-+	-+-+-+-
1	ID RREQ	•	1
+-+-+-+-+		-+-+-+-+-+-+-+	-+-+-+-
1	Endereço IP d	e destino	1
+-+-+-+-+		-+-+-+-+-+-+-+	-+-+-+-
	Número de sequé	ència de destino	I
+-+-+-+-+	-+-+-+-+-+-+	-+-+-+-+-+-+-+	-+-+-+-
	Endereço IP do	originador	- 1
+-			
1	Número de sequên	icia do originador	I
+-			

# **Operação AODV**

- Cada nó mantém números de sequência não decrescentes
  - Enviado em mensagens RREQ, RREP; incrementado a cada nova mensagem
  - Usado para "marcar data e hora" nas entradas da tabela de roteamento para comparação de "atualidade"
- O nó intermediário pode retornar RREP se tiver uma entrada na tabela de roteamento para o destino que seja "mais recente" que a origem (ou igual com menor contagem de saltos)
- Entradas da tabela de roteamento atribuídas "vitalícias", excluídas na expiração
- ID exclusivo incluído no RREQ para rejeição de duplicatas


## Solicitações de rota em AODV





Representa um nó que recebeu RREQ para D de S


Solicitações de rota em AODV




#### Representa transmissão de RREQ

O nó E recebe RREQ Faz entrada de rota reversa para S destino = S, próximo salto = S, salto cnt = 1 Não tem rota para D, então retransmite RREQ


## Solicitações de rota em AODV



Representa links no caminho reverso



• O nó C recebe RREQ de G e H, mas não o encaminha novamente, porque o nó C possuijá encaminhado RREQuma vez




Faz entrada de rota reversa para S, dest = S, próximo salto = F, salto cnt = 3

Tem uma rota para D, e o seq# da rota para D é <D's seq# em RREQ (rota desatualizada)

Ou

Faz entrada de rota reversa para S, dest = S, próximo salto = F, salto cnt = 3
Tem uma rota para D, e o seq# da rota para D é> = seq# de D em RREQ (rota atualizada)




D cria uma resposta de rota (RREP), insere o endereço IP de D, endereço IP de seq #S, contagem de saltos para D(=0)

Unicasts RREP para J

OuNó J envia RREP

J cria uma resposta de rota (RREP), insere o endereço IP de D, seq #S endereço IP, contagem de saltos para D(=1)

#### **Unicasts RREP para F**



#### O nó E recebe RREP Faz

#### entrada de rota direta para D


destino = D, próximo salto = F, <u>contagem de saltos = 3</u> , Vitalício, Unicasts RREP para S

O nó S recebe RREP Faz entrada de rota

direta para D destino = D, próximo salto = E,

<u>contagem de saltos = 4</u>, Vida

#### Configuração do caminho de encaminhamento no AODV



Os links diretos são configurados quando o RREP viaja ao longo do caminho reverso

Se houver várias respostas, use uma com contagem de saltos mais baixa



# 26 Solicitação de rota e rota

#### Responder

- Solicitação de rota (RREQ) inclui o último conhecidonúmero sequencialpara o destino
- Um nó intermediário também pode enviar uma resposta de rota (RREP), desde que conheça umcaminho mais recentedo que aquele anteriormente conhecido pelo remetente
- Nós intermediários que encaminham o RREP também registram o próximo salto para o destino
- Uma entrada na tabela de roteamento mantendo umcaminho inversoé eliminado após um intervalo de tempo limite
- Uma entrada na tabela de roteamento mantendo umcaminho a seguiré purgado se não usado para active\_route\_timeoutintervalo

### Falha de link

- Um vizinho do nó X é consideradoativopara uma entrada na tabela de roteamento se o vizinho enviou um pacote dentro active\_route\_timeoutintervalo que foi encaminhado usando essa entrada
- Nós vizinhos trocam periodicamenteolámensagens
- A resposta periódica da rota aos vizinhos atua comoolá, instalando e atualizando a rota
- Quando o link do próximo salto em uma entrada da tabela de roteamento é interrompido, todos ativovizinhos são informados
- Falhas de link são propagadas por meio deErro de rota (RERR) mensagens, que também atualizam números de sequência de destino

## Erro de rota

- Quando o nó X não consegue encaminhar o pacote P (do nó S para o nó D) no link (X,Y), ele gera uma mensagem RERR
- O nó X incrementa o número de sequência de destino para D armazenado em cache no nó X
- Onúmero de sequência incrementado Nestá incluído no RERR
- Quando o nó S recebe o RERR, ele inicia uma nova descoberta de rota para D usando um número de sequência de destino pelo menos tão grande quanto N
- Quando o nó D recebe a solicitação de rota com número de sequência de destino N, o nó D definirá seu número de sequência como N, a menos que já seja maior que N

## RRR local

- Usado quando ocorre quebra de link
  - Quebra de link detectada por mensagens ACK da camada de link, "ACK passivo", AODV "Hello"
- O nó detectado pode tentar "reparo local"
  - Envia RREQ para destino do nó intermediário
- Mensagem de erro de rota (RERR) gerada
  - Enviado para "precursores": vizinhos que enviaram recentemente pacotes que foram encaminhados pelo link quebrado
    - Propagado recursivamente

## **AODV: Resumo**

- As rotas não precisam ser incluídas nos cabeçalhos dos pacotes
- Os nós mantêm tabelas de roteamento contendo entradas apenas para rotas que estão em uso ativo
- No máximo um próximo salto por destino mantido em cada nó
- Números de sequência são usados para evitar rotas antigas/interrompidas
- Rotas não utilizadas expiram mesmo que a topologia não mude

#### Protocolos de roteamento proativos


OLSR - Protocolo de roteamento de estado de link otimizado

# Ócteamento de estado de link otimizado Protocolo (OLSR)

- Protocolo proativo
- Mecanismo eficiente de encaminhamento de pacotes de estado de link
  - Retransmissão multiponto
    - Tamanho reduzido dos pacotes de controle
      - Apenas um subconjunto dos links no estado do link é atualizado
        - » Encaminhamento de pacotes realizado apenas por relés multiponto
    - Número reduzido de links usados para encaminhar os pacotes de estado de link
      - Relés multiponto


# Exemplo de MPR em OLSR

Inundação simples




#### Encaminhamento de estado de link

- Os nós C e E são relés multiponto do nó A
  - Relés multiponto de A são seus vizinhos tais que cada vizinho de dois saltos de A é vizinho de um salto de um relé multiponto de A
  - Os nós trocam listas de vizinhos para conhecer seus vizinhos de 2 saltos e escolher os relés multiponto




#### Encaminhamento de estado de link

- Os nós C e E encaminham informações recebidas de A
- Os nós E e K são relés multiponto para o nó H
- O nó K encaminha informações recebidas de H



# **OLSR: Exemplo**



**4 retransmissão para** difundir uma mensagem em até 2 saltos

### Conjuntos MPR e seletores MPR


- Conjuntos MPR
  - Conjunto de nós que são relés multiponto
  - Cada nó seleciona um MPRset para processar e encaminhar cada pacote de link state originado por ele.
  - Outros nós processam os pacotes de estado de link, mas não os encaminham
- Seletores MPR
  - Conjunto de vizinhos que selecionaram o nó como relé multiponto
  - MPR encaminha pacotes recebidos de seletores MPR
- Os membros dos conjuntos de MPR e seletores de MPR mudam ao longo do tempo – mecanismos de seleção eficientes

# Seleção de MPR

- Selecione como MPR cada nó na vizinhança de dois saltos do nó que tenha um link bidirecional com o nó
- Selecionar como MPR os nós que cobrem nós "isolados", ou seja, para os quais existe um vizinho que tem outro nó como pai único
- Selecione como MPR o nó que cobre o número máximo de nós


# Relações com vizinhos

- Cada dispositivo emite um "Olá" periódico
  - Anuncie-se para seus vizinhos
  - Determine quem mais está lá
  - Selecione alguns sistemas para atuar como Relés MultiPoint




# Relés Multiponto

- Topologia de passes
   Informação (topologia mensagens de controle)
  - Atua como roteador entre hosts
  - Minimiza a retransmissão de informações
  - Forma um backbone de roteamento



### Estrutura de uma rede OLSR

- MPRs formam backbone de roteamento
  - Outros nós atuamcomo "hosts"
- À medida que os dispositivos se movem
  - Mudança de relacionamentos topológicos
  - Mudança de rotas
  - Mudanças na forma e composição da espinha dorsal



Protocolos de roteamento baseados em localização

LAR - Roteamento Auxiliado por Localização

# Os principais problemas dos anteriores mecanismos

- A localização dos nós muda rapidamente
- Nenhuma informação sobre
  - Localização atual
  - Velocidade
  - Direção
- Conhecer a localização
  - Minimiza a zona de pesquisa
  - Não há necessidade de inundar a rede
- Conhecer a velocidade e/ou direção
  - Mais minimização da zona de pesquisa
  - Aumenta a probabilidade de encontrar o nó necessário



#### Roteamento Auxiliado por Localização (LAR)

- Cada nó sabe sua localização a cada momento
- Usando informações de localização para descoberta de rotas
- O roteamento é feito usando o último local conhecido + uma suposição
- A descoberta de rota é iniciada quando
  - S não conhece uma rota para D
  - Rota anterior de S para D está quebrada

#### Premissas


- Conhecimento de localização
- Sem erro
- Movimento 2D
- Cooperação total


### Informações de localização


- Alinhamento de satélites e estações terrestres
- Sistema de Posicionamento Global (GPS) EUA
- Sistema Global de Navegação por Satélite (GLONASS) Rússia
- Galileu UE
- Posicionamento 3D
- Precisão de 3 a 100 metros
- Pode fornecer mais informações
  - Velocidade
  - Tempo


# LAR - Definições

- Zona Esperada (EZ)
  - S conhece a localização L de D em to
  - Hora atual t<sub>1</sub>
  - A localização de D em t₁é a zona esperada
  - Suponha velocidade máxima/média v
- Zona de Solicitação (RZ)
  - Inundação com uma modificação
  - O nó S define uma zona de solicitação para a solicitação de rota
  - Como determinar o tamanho e formato da zona de solicitação?
  - Várias considerações
    - Caso a EZ de destino não inclua o nó de origem, outras regiões deverão ser incluídas na ZR
    - Nem sempre será encontrada uma rota utilizando uma determinada
       RZ









# LAR – esquema 1 (Algoritmo)


- O nó I recebe RREQ
  - Localização de I (Xeu, Seu)
  - Se I estiver dentro do retangular, I encaminha o RREQ para seus vizinhos
  - Caso contrário, descarto o RREQ
- O nó D recebe o RREQ
  - Respostas RREP
  - Adiciona sua localização atual



EU

### LAR – esquema 1 (algumas questões)

- O tamanho retangular é proporcional a
  - Velocidade média (v)
  - Tempo decorrido (t<sub>1</sub>-t<sub>0</sub>)



#### **Portanto**

- Baixa velocidade v pequeno no mesmo (t<sub>1-</sub>t<sub>0</sub>) RZ menor
- Alta velocidade v grande no mesmo (t<sub>1-</sub>t<sub>0</sub>) RZ maior

#### Melhorias

- D pode adicionar sua velocidade/média. velocidade no RREP, isso pode ajudar outros nós em futuras descobertas de rotas
- D pode pegar carona em sua localização em outros pacotes

#### **HOMEM MORCEGO**


#### Uma abordagem melhor para redes ad hoc móveis

https://www.res earchgate.net/pu blicação/320172 464\_Better\_approach\_to\_mobile\_ad-hoc\_networking\_BATMAN

https://www.open-mesh.org/projects/batman-adv/wiki/BATMAN\_IV


#### homem Morcego

- Tradicionalmente, os nós trocam pacotes de controle que contêm informações sobre o estado do link (utilização atual do link, largura de banda, etc.).
  - Os nós determinam os melhores caminhos com base nos pacotes de controle.
  - Cada nó deve ter informações quase completas sobre toda a rede
- BATMAN adota uma abordagem diferente:
  - A presença ou ausência de pacotes de controle é usada para indicar a qualidade do link (e do caminho).




## Operação Batman

- Cada nó possui um conjunto de vizinhos de link direto
  - Na figura, o nó A tem vizinhos B e C. Estes são os nós através dos quais A envia e recebe todos os seus pacotes.
- Cada nó da rede envia periodicamente uma Mensagem Originadora (OGM), a fim de informar todos os outros nós de sua presença
  - OGMs incluem um número de sequência
- Se todos os enlaces mostrados forem perfeitos, o nó A receberá a OGM do nó D através de ambos os seus vizinhos B e C.
  - Se todas as OGMs de D chegarem através de B e C, então quando A precisar enviar algo para D, ele poderá usar B ou C como próximo salto em direção ao nó de destino D.



## **Operação Batman**

- Se o link entre os nós A e C cair
  - A OGM do nó D só chegará a A através do nó B.
  - O nó A, portanto, considera o nó B como o melhor vizinho do próximo salto para todos os pacotes destinados ao nó D.
  - Além disso, os OGMs do Nó C também alcançarão apenas o nó A através do nó B. O Nó B é o melhor próximo salto para dados destinados ao Nó C.



### Batman: janela deslizante

- Se algumas OGMs, mas não todas, chegarem através de um link
  - Janela deslizante
- Uma janela deslizante indica quais dos últimos números de sequência WINDOW\_SIZE (no exemplo, 8) foram recebidos
  - Usa os números de sequência recebidos através de OGMs

	Out of Range				In Window Range								Out of Range			
Seq. Numbers:		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Arrived:		-	-	-	1	1	1	0	1	0	1	1	-	-	-	


# Snúmeros de sequência e deslizamento janela

- Quando um número de sequência fora do intervalo é recebido, neste caso a sequência # 17, a janela muda para cima.
  - De 6 números de sequência no intervalo para apenas 5.

	Out of Range				In Window Range									Out of Range				
Seq. Numbers:		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Arrived:	(,***)	-	-		1	1	1	0	1	0	1	1	-	- 7	-	(***)		
Seq # 17 arrives																		
	Out of Range					In Window Range									Out of Range			
Seq. Numbers:		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
Arrived:		-	-	-	1	0	1	0	1	1	0	1	-	-	-			

#### Tabela de roteamento


 Todos os nós possuem uma janela deslizante para cada originador (outro nó) na rede para cada vizinho



# Operação Batman


- BATMAN recebe informações sobre a qualidade do link (e do caminho) através da presença ou ausência de pacotes de controle.
  - Inteligência coletiva a retransmissão de uma OGM implica que ela chegou com sucesso através de um vizinho de melhor link

- Nenhum nó precisa ter conhecimento exaustivo da rede, apenas os próximos saltos até o destino (as informações sobre os destinos vêm dos OGMs)



# **Qualidade de transmissão (Batman v.4**)

- Para adicionar a qualidade do link local ao valor TQ, é realizado o seguinte cálculo:
- TQ = TQ {entrada} \* TQ {local}
- Exemplo: O nó A transmite o pacote com TQ máx. O nó B recebe, aplica o cálculo TQ e retransmite.
  - Quando o nó C recebe o pacote ele sabe sobre a qualidade de transmissão para o nó A.




broadcast own OGM with TQ = 100%

= 72%

# TQualidade de transmissão (Batman V.5)

- A métrica baseada em perda de pacotes não é adequada
  - Número crescente de dispositivos e tipos de links com pouca ou nenhuma perda de pacotes
- Taxa de transferência de pacotes como métrica de toda a malha.
- Determine o rendimento automaticamente:
  - sem fio: os drivers WiFi modernos exportam a taxa de transferência estimada por vizinho WiFi. Este valor é recuperado periodicamente e calculada a média antes de ser propagado na malha.
  - com fio: a maioria dos dispositivos compatíveis com Ethernet exporta seu rendimento teórico e capacidades duplex por meio da API ethtool.
  - medidor de rendimento (próximo): Se o rendimento não puder ser consultado por meio de alguma API e não for configurado manualmente, o BATMAN V executará um teste de rendimento periódico com seu protocolo de teste de rendimento integrado.
- A estimativa de rendimento depende da capacidade do driver WiFi de estimar o rendimento
  - Com tráfego de carga útil a ser enviado a cada vizinho para que a estimativa seja precisa
  - Em links inativos, o BATMAN V iniciará o tráfego de carga útil de tempos em tempos para alimentar a lógica de estimativa do driver WiFi.
- A taxa de transferência do caminho entre o nó A e o nó B é calculada como o mínimo entre o valor da taxa de transferência de todos os links fornecidos no caminho entre o nó A e o nó B

# **Exemplo**



## Comparação

- Prós e contras do AODV
  - Baixa sobrecarga
  - Descoberta e recuperação lentas
- Prós e contras do OLSR
  - Sobrecarga média
  - Descoberta e recuperação rápidas
  - Automação de MPRs
- Prós e contras do LAR
  - Sobrecarga média
  - Como descobrir a localização do destino?
- Prós e contras do Batman
  - Sobrecarga média-alta
  - Informação implícita de qualidade
  - Descoberta e recuperação rápidas