

INSTALLATION COMPLÈTE D'ODOO 18 SUR UBUNTU 22.04 (STRUCTURE PROFESSIONNELLE)

1. Mise à jour du système

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

2. Installer les dépendances système

```
sudo apt install -y curl wget gnupg2 software-properties-common ca-  
certificates \  
  apt-transport-https git build-essential libssl-dev libffi-dev \  
  python3.11 python3.11-dev python3.11-venv python3.11-distutils \  
  python3-pip python3-dev python3-venv python3-wheel \  
  libxml2-dev libxslt1-dev libldap2-dev libsasl2-dev \  
  libjpeg-dev libpng-dev libpq-dev libevent-dev node-less
```

3. Installation propre de Node.js 18 LTS

Supprimer toute ancienne version :

```
sudo apt remove --purge -y nodejs npm
```

```
sudo apt autoremove -y
```

```
sudo rm -rf ~/.npm ~/.node-gyp /usr/lib/node_modules
```

Installer Node 18 :

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
```

```
sudo apt install -y nodejs
```

Vérifier :

```
node -v
```

```
npm -v
```

4. Installation de PostgreSQL

```
sudo apt install -y postgresql postgresql-contrib postgresql-server-dev-all
```

```
sudo systemctl enable --now postgresql
```

Créer l'utilisateur PostgreSQL pour Odoo 18 :

```
sudo -u postgres psql -c "CREATE USER odoo18 WITH PASSWORD  
'odoo18_secure_password';"
```

```
sudo -u postgres psql -c "ALTER USER odoo18 CREATEDB;"
```

5. Installer wkhtmltopdf 0.12.6.1 (compatible Odoo 18)

```
wget https://github.com/wkhtmltopdf/packaging/releases/download/0.12.6.1-2/wkhtmltox_0.12.6.1-2.jammy_amd64.deb
```

```
sudo apt install -y xfonts-75dpi xfonts-base
```

```
sudo dpkg -i wkhtmltox_0.12.6.1-2.jammy_amd64.deb
```

```
sudo apt -f install -y
```

6. Créer l'utilisateur et les répertoires Odoo 18

```
sudo useradd -m -d /opt/odoo18 -U -r -s /bin/bash odoo18
```

```
sudo mkdir -p /opt/odoo18/custom/addons /var/log/odoo18 /var/lib/odoo18
```

```
sudo chown -R odoo18:odoo18 /opt/odoo18 /var/log/odoo18 /var/lib/odoo18
```

7. Installer Odoo 18 (Community Edition)

Passer à l'utilisateur Odoo :

```
sudo su - odoo18
```

Cloner Odoo 18 :

```
git clone https://github.com/odoo/odoo --depth 1 --branch 18.0  
/opt/odoo18/odoo
```

8. Environnement Python pour Odoo 18

Créer le venv :

```
python3.11 -m venv /opt/odoo18/venv
```

```
source /opt/odoo18/venv/bin/activate
```

```
pip install --upgrade pip setuptools wheel
```

Installer les dépendances critiques :

```
pip install psycopg2-binary pillow lxml jinja2 werkzeug greenlet gevent
```

Installer les requirements Odoo 18 :

```
pip install -r /opt/odoo18/odoo/requirements.txt
```

9. Installer LESS + RTL CSS

```
mkdir -p ~/.npm-global
```

```
npm config set prefix '~/.npm-global'
```

```
echo 'export PATH=~/.npm-global/bin:$PATH' >> ~/.bashrc
```

```
source ~/.bashrc
```

```
npm install -g less rtlcss
```

```
lessc --version
```

10. Créer la configuration Odoo 18

Fichier de configuration : /etc/odoo18.conf :

```
sudo tee /etc/odoo18.conf > /dev/null <<'EOF'  
[options]  
admin_passwd = odoo18_admin_secure_password  
db_host = localhost  
db_port = 5432  
db_user = odoo18  
db_password = odoo18_secure_password  
addons_path = /opt/odoo18/odoo/addons,/opt/odoo18/custom/addons  
data_dir = /var/lib/odoo18  
logfile = /var/log/odoo18/odoo.log  
log_level = info  
proxy_mode = True  
list_db = True
```

```
http_port = 8079
longpolling_port = 8073

without_demo = all
workers = 2
limit_memory_hard = 2684354560
limit_memory_soft = 2147483648
limit_request = 8192
limit_time_cpu = 600
limit_time_real = 1200
max_cron_threads = 1
EOF
```

Droits et Permissions :

```
sudo chown odoo18:odoo18 /etc/odoo18.conf
```

```
sudo chmod 640 /etc/odoo18.conf
```

11. Créer le service systemd Odoo 18

Fichier de configuration : /etc/systemd/system/odoo18.service :

```
sudo tee /etc/systemd/system/odoo18.service > /dev/null <<'EOF'
[Unit]
Description=Odoo 18
Requires=postgresql.service
After=network.target postgresql.service

[Service]
Type=simple
SyslogIdentifier=odoo18
User=odoo18
Group=odoo18
WorkingDirectory=/opt/odoo18/odoo
ExecStart=/opt/odoo18/venv/bin/python3 /opt/odoo18/odoo/odoo-bin -c
/etc/odoo18.conf
StandardOutput=journal
Restart=on-failure
RestartSec=5
KillMode=mixed
TimeoutStopSec=120
LimitNOFILE=65536

[Install]
```

```
WantedBy=multi-user.target
EOF
```

Activer le service :

```
sudo systemctl daemon-reload
```

```
sudo systemctl enable --now odoo18
```

```
sudo systemctl status odoo18
```

12. Activer le Firewall interne

```
sudo ufw allow 8079/tcp
sudo ufw allow 8073/tcp
sudo ufw allow ssh
sudo ufw enable
```

13. Vérifications

```
sudo netstat -tulpn | grep -E ':(8079|8073)'
```

```
sudo tail -f /var/log/odoo18/odoo.log
```

```
curl -I http://localhost:8079
```

```
ps aux | grep odoo
```

FIN — Votre serveur Odoo 18 est opérationnel à l'URL :

```
http://IP_VM_ODD018:8079
```

