# **PARTICIONS**

#### Estructura del Master Boot Record

Adreça		Dogovinsić		Mida en
<u>Hex</u>	<u>Dec</u>	- Descripció		<u>bytes</u>
0000	0	Área de codi	<b>440</b> (max. 446)	
01B8	440	Firma del disc (opcional)		4
01BC	444	Normalment nulls; 0x0000		2
01BE	446	<b>Taula de particions primàries</b> (4 entrades de 16 bytes)		64
01FE	510	55h	Firma MBR	2
01FF	511	AAh	0xAA55	
	512			

# Registre de la taula de particions - 16 bytes

Offset	Descripció	
0	Estat ( $0x80 = bootable (actiu), 0x00 = no bootable)$	
1	Capçal, Sector i Cilindre del primer sector en la partició	
4	Tipus de partició	
5	Capçal, Sector i Cilindre del últim sector de la partició	
8	(4 bytes) <u>Logical block address</u> del primer sector de la partició	
12	(4 bytes) Longitud de la partició, en sectors	

Per indicar que una partició és estesa, es marca en el tipus de partició amb un 0x5 ó 0xf (LBA).

Quan tenim una partició estesa, tenim un boot record especial a cada partició lògica que tinguem definida i s'anomena EBR (Extended Boot Record)


## Common Structure of Extended Boot Records:

Offsets ( within EBR sectors )  Dec	Contents		Size in <u>bytes</u>
000 - 445	Generally unused; normally filled with zeroes; may contain another boot loader i.e. a partition boot record		446
394 - 402	Possible IBM Boot Manager menu entry		
446 - 461	Partition table's <b>first entry</b>		16
462 - 477	Partition table's <b>second entry</b>		
478 - 509	Unused, but should be filled with zeroes		32
510	55h		
	AAh	Boot record signature: 0xAA55 (AA55h)	2
511	I	EBR, total size: 446 + 16 +16 +32 + 2 =	512


# Taula de particions del EBR:

Offset	Hex	Description
0	1	Boot indicator (80h for active; otherwise, 00h)
1-3	3	CHS <u>cylinder-head-sector</u> address: ( <b>Inici de la partició lògica</b> )
4	1	Partition type code
5 – 7	3	CHS cylinder-head-sector address: (Final de la partició lògica)
8 – 11	4	LBA <u>logical block address</u> : partition start
12 – 15	4	Partition size (in sectors)

Estructura global de la partició estesa:



Estructura global de les particions d'un disc:



### Per què fer particions?

- a) Perquè el sistema operatiu no pot treballar amb tot el disc (per exemple, Windows 95 només podia treballar amb un màxim de 2GB per partició).
- b) Amb diferents particions es poden instal·lar diversos sistemes operatius en un mateix disc.
- c) Hi ha particions que es fan servir per a propòsits específics (swap, boot, home)
- d) Facilita les còpies de seguretat
- e) Permet mantenir un directori de dades independentment de què tinguem un altre sistema o vulguem reinstal·lar (mantenir home).