




Introducción

- Uno de los aspectos más complejos y cruciales del diseño de redes de conmutación de paquetes es el encaminamiento.
- Las técnicas de encaminamiento implican cierto costo de procesamiento en cada nodo y, en ocasiones, también un costo en la transmisión, impidiéndose en ambos casos el funcionamiento eficiente de la red.

Encaminamiento Criterios de funcionamiento La elección de una ruta se fundamenta generalmente en algún criterio de funcionamiento. El más simple consiste en elegir el camino con menor número de saltos a través de la red. Una generalización del criterio de menor número de saltos lo constituye el encaminamiento de mínimo costo.







- Los costos se asignan al enlace en función de los objetivos de diseño.
 - Por ejemplo: el costo podría estar inversamente relacionado con la velocidad (es decir, a mayor velocidad menor costo).
 - También el costo podría estar relacionado con el retardo actual de la cola asociado al enlace o el costo económico, como el uso de un enlace satelital.

Encaminamiento

 Existen numerosas técnicas de encaminamiento para abordar las necesidades de encaminamiento en redes de conmutación de paquetes.

Encaminamiento estático.

- Se configura una única y permanente ruta para cada par de nodos origen-destino en la red.
- Pudiéndose utilizar para ello cualquiera de los algoritmos de encaminamiento de mínimo costo.
- Las rutas son fijas mientras la topología lo sea.

ENCa	ımır	nam	nien	to			
	M	atriz d	de end	amin	amien	to ce	ntral
			No	odo Orige	en		
	- 1	1	2	3	4	5	6
	11	ļ ļ.	11	5	2	4	5
	2	2		5	2	4	5
Nodo	3	4	3	-	5	3	5
Destino	4	4	4	5	_	4	5
	5	4	4	5	5		5
	6	4	4	5	5	6	

camir	namiento		
Encar	minamiento es	tático	
Tabla de	l nodo 1	Tabla de	el nodo 2
Destino	Nodo siguiente	Destino	Nodo siguiente
2	2	1	1
3	4	3	3
4	4	4	4
5	4	5	4
6	4	6	4


Encaminamiento estático

- Ventaja: Su simplicidad, además de su buen funcionamiento en redes fiables con carga estacionaria.
- Desventaja: Radica en la falta de flexibilidad, ya que no reacciona ante fallos ni congestión en la red.
- Una mejora al encaminamiento estático que soportaría la no disponibilidad temporal de nodos y enlaces, consiste en la especificación de nodos siguientes alternativos para cada destino. Por ejemplo: en el nodo 1 podría ser 4,3,2,3,3.

Encaminamiento

Inundación

- No precisa de ninguna información sobre la red.
- Un nodo origen envía un paquete a todos sus nodos vecinos, los cuales a su vez, los envían sobre todos los enlaces de salida, excepto por el que llego.
- Por ejemplo en la siguiente red, si el nodo 1 desea enviar un paquete al nodo 6, debe enviar el paquete a los nodos 2,3 y 4. El nodo 2 envía una copia al nodo 3 y 4, el nodo 4 envía una copia a los nodos 2,3 y 5.



Encaminamiento Inundación Desventaja: Continua retransmisión de los paquetes. Se previene si cada nodo recuerda la identidad de los paquetes. Otra, es agregando una cuenta de saltos en cada paquete, este contador puede ponerse inicialmente a un valor máximo como es por ejemplo el diámetro de la red.

La técnica de inundación presenta tres propiedades importantes:

- Se prueban todos los posibles caminos entre los nodos origen y destino. De este modo se garantiza la recepción del paquete siempre que exista al menos una ruta entre origen y destino.
- Dado que se prueban todos los caminos, al menos una copia del paquete a recibir en el destino habrá usado una ruta de menor número de saltos.
- Se visitan todos los nodos que están directamente o indirectamente conectados al nodo origen.

Encaminamiento

Encaminamiento aleatorio

- En esta técnica, un nodo selecciona un único camino de salida para retransmitir un paquete entrante.
- El enlace de salida se selecciona de forma aleatoria, excluyendo el enlace por el que se recibió el paquete.
- No necesita información de la red
- La red debe transportar un tráfico superior al optimo, aunque inferior al de la técnica de inundación.

Encaminamiento adaptable

- Prácticamente en todas las redes de conmutación de paquetes se utiliza algún tipo de técnica de encaminamiento adaptable; es decir, las decisiones de encaminamiento cambian a medida que lo hacen las condiciones de la red.
- Fallos: Cuando un nodo o línea principal fallan, no puede volver a ser usado como parte de la ruta.

Encaminamiento

Encaminamiento adaptable

- Congestión: Cuando una parte de la red sufre una congestión importante, es deseable encaminar a los paquetes de forma que se rodee la zona congestionada en lugar de realizar el encaminamiento a través de ella.
- Para hacer el encaminamiento adaptable es necesario que los nodos intercambien información acerca del estado de la red.

Encaminamiento adaptable

- Desventajas: Es más compleja, por lo que aumenta el coste de procesamiento en los nodos de la red.
- Depende de la información de estado obtenida en una parte de la red. Esta información constituye en si misma trafico adicional sobre la red, lo que supone cierta degradación de sus prestaciones.
- Puede reaccionar demasiado rápido, provocando oscilaciones y causando congestión, o demasiado lentamente, en cuyo caso no es valida.

Encaminamiento

Encaminamiento adaptable

- Ventajas: El usuario de la red percibe que las prestaciones mejoran con el uso de estas técnicas.
- Puede resultar de ayuda en el control de la congestión: dado a que este tipo de técnicas tiende a compensar la carga, puede retrasar la aparición de situaciones graves de congestión.

- Ruteadores
 - Los ruteadores operan en la capa de red y sus función básicas son:
 - Realizar el encaminamiento (ruteo) de los paquetes a través de los nodos intermedios.
 - Hacer transparente a las capas superiores la tecnología de red que esté utilizando.

Algoritmos de Mínimo Costo

- Para realizar su función, un ruteador debe:
 - Revisar la información de la dirección destino (dirección lógica o dirección IP).
 - Buscar dicho destino en la tabla de ruteo y decidir cual es el siguiente ruteador al que hay que transmitir el paquete para que llegue a su destino.

- Tipos de ruteo:
 - Ruteo estático: Cuando las tablas de ruteo se llenan manualmente en cada ruteador y es necesario volver a llenarlas cuando existe un cambio en la topología.
 - Ruteo dinámico: Cuando los ruteadores emplean información obtenida de la red, para llenar ellos mismos su tabla de ruteo.

Algoritmos de Mínimo Costo

Esta información que obtienen de la red, puede ser una medición (métrica) del retardo de la longitud de los buffers intermedios. O una métrica dada por el administrador, pudiendo así responder de manera automática a cambios en la topología.

- De cualquier manera es común utilizar un algoritmo de costo mínimo para encontrar dichas tablas de ruteo.
- Un algoritmo de costo mínimo es aquel que encuentra la trayectoria de menor costo entre cualquier par de nodos.
- Donde el costo puede representar una combinación de retardo, utilización de los enlaces, costo económico, etc.
- Según el criterio del administrador de la red que asocia a cada enlace un costo.





Tabla d	e ruteo del n	odo X	
Destino	Siguiente HOP	Costo	
Z	A	5	
Y			



- D_n = costo encontrado o en un curso obtenido por el algoritmo para el camino de menor costo desde el nodo s al nodo n.
- El algoritmo consta de tres pasos, repitiéndose los pasos 2 y 3 hasta que M=N, es decir, hasta que los caminos finales han sido asignados a todos los nodos de la red.

Algoritmos de Mínimo Costo

- 1. Inicialización
 - M = {s}, solo el nodo fuente se encuentra en el conjunto M. D_n = d_{sn} para s ≠ n; el costo inicial de los caminos a los nodos vecinos es el costo de los enlaces.
- 2. Encontramos el nodo vecino
 - Nodo que no este en M con el camino de menor costo y lo incorporamos a M, lo que puede expresarse como:

Encontrar. $w \neq M$ tal que $D_w = \frac{\min}{j \notin M} D_j$ Añadir $w \notin M$






Tabla de ruteo del nodo 1			
Destino		Costo	
1		0	
2	2	2	
3	3	1	
4	3	3	
5	3	2	
6	3	4	

Algoritmos de Mínimo Costo Algoritmo de Bellman-Ford Definamos: S = Nodo fuente d_{ij} = Costo del enlace entre los nodos i y j, d_{ii}=0 y d_{ij} = ∞ si los nodos no se encuentran conectados directamente, d_{ij} ≥ 0 si los nodos se encuentran conectados directamente. h = número máximo de enlaces en un camino en el paso actual del algoritmo.

- D_n^(h) = Costo en curso obtenido por el algoritmo para el camino más corto desde el nodo s al nodo n empleando h enlaces (o saltos) como máximo.
- El algoritmo consta de los siguientes pasos, repitiéndose el paso dos hasta que ninguno de los otros costos cambia.

Algoritmos de Mínimo Costo

- 1. Inicialización
 - $D_n^{(0)} = \infty$ para todo $n \neq s$
 - $D_s^{(h)} = 0$ para todo h
- 2. Para cada sucesivo $h \ge 0$
 - ◆ D_n^(h+1) = j min [D_j^(h)+d_{jn}] donde n = nodo destino






Tabla de ruteo del nodo 1			
Destino	Siguiente HOP	Costo	
1		0	
2	2	2	
3	3	1	
4	3	3	
5	3	2	
6	3	4	




Tabla de ruteo ■ Ruta predeterminada • 0.0.0.0 con 0.0.0.0 • Es la ruta más coincidente cuando no hay otras coincidencias. • Si se elige la ruta predeterminada, el paquete se reenvía a la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada (192.168.2.2), mediante la interfaz asignada (192.168.2.60) Destino de red 0.0.0.0 Máscara de red 0.0.0.0 Puerta de acceso Interfaz Métrica 0.0.0.0 192.168.2.2 192.168.2.60 25

■ Ruta de red de bucle invertido (local host) • Coincide con cualquier dirección IP del intervalo 127.0.0.0 y 127.255.255.255 • Todas las direcciones IP que empiezan con 127 se reservan para local host. • Todas los datagramas IP de ese intervalo se reenvían a la dirección de local host 127.0.0.1 mediante la interfaz de bucle invertido. Destino de red 127.0.0.0 Máscara de red 255.0.0.0 Puerta de acceso Interfaz Métrica 127.0.0.1 Máscara de red 127.0.0.1 Métrica

Tabla de ruteo IP ■ Ruta de red conectada directamente • Subred 192.168.2.0 con 255.255.255.0 • Es una ruta de la subred conectada localmente. • Cuando se elige esta ruta, el datagrama IP se reenvía a la dirección IP de destino mediante la interfaz asignada a la dirección IP. Destino de red 192.168.2.0 Destino de red 255.255.255.0 Puerta de acceso Interfaz 192.168.2.60 Destino de red 192.168.2.60




Tabla de ruteo de IP

- Ruta de difusión dirigida a todas las terminales
 - Una ruta de host para la dirección de difusión dirigida a todas las terminales para el ID de red de clase B 192.168.2.0/24. Los paquetes destinados a la dirección de difusión, dirigidos a todos los host de la subred 192.168.2.0, se envían como difusión de nivel MAC (D.D.= FF:FF:FF:FF:FF:FF), mediante la interfaz asignada a la dirección IP 192.168.2.60.

 Destino de red
 Máscara de red
 Puerta de acceso
 Interfaz
 Métrica

 192.168.2.255
 255.255.255.255
 192.168.2.60
 192.168.2.60
 25

Tabla de ruteo IP

- Ruta de dirección de multidifusión
 - 224.0.0.0 con 240.0.0.0 o 224.0.0.0/4
 - Se utiliza para coincidir con todas las direcciones de clase D reservadas para el trafico IP de multidifusión.
 - Los paquetes IP de multidifusión se envían como multidifusiones de nivel MAC, utilizando la interfaz asignada a la dirección IP.

Destino de red Máscara de red Puerta de acceso Interfaz Métrica 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.2.60 192.168.2.60 25

Tabla de ruteo IP Ruteo de difusión limitada 255.255.255.255/32 • Es una ruta de host para la dirección de difusión limitada. Los paquetes no salen de la subred. · Los datagramas dirigidos a la dirección de difusión limitada se envían como difusión de nivel MAC mediante la interfaz asignada a la dirección IP. Puerta de acceso Interfaz 192.168.2.60 192.168.2.60 Destino de red Máscara de red Métrica 255.255.255.255 255.255.255.255