
Proyecto 1 (009)

jueves, 2 de noviembre de 2023

9:10

Proyecto 1 (009)




Máster Sistemas Multicloud 09/10/2023


Antes de entrar a configurar las máquinas, el primer paso ha sido crear toda la estructura y generar nuevas MAC a las máquinas para no tener problemas futuros.

Empezaremos configurando los routers de todas las redes:

- -Primera configuración: Rou100 (Router encargado de ofrecer internet a los otros routers)
- Asignamos dos redes, una para la salida a internet (NAT) y otra para conectarse con los demás routers a través de la (VMnet04 192.168.100.0/24). Su IP será la 192.168.100.1:




• Configuración de red: ens32(NAT) ens33(VMNet04)




• Agregamos rutas para que puedan verse entre sí todos los routers con su red interna a través de la red externa de cada uno, ya que es necesario para siguientes apartados (añadir cada vez que iniciamos Rou100):




- -Segunda configuración: Rou10
- Configuramos dos redes también, una para comunicarse con el **Rou100** (**VMnet04 192.168.100.10**) para tener salida a internet y la otra para comunicarse con otras máquinas en su red (**VMnet10 192.168.10.0/24**). Su IP será la **192.168.10.1**:



• Configuración de red: ens32 (VMnet04) ens33 (VMnet10)



• Configuramos el enrutado utilizando **nftables**, indicando la interfaz externa (**ens32**):




-Tercera configuración: Rou11


• Asignamos dos redes, una para comunicarse con el **Rou100** (**VMnet04 192.168.100.11**) para tener salida a internet y la otra para comunicarse con otras máquinas en su red (**VMnet11 192.168.11.0/24**). Su IP será la **192.168.11.1**:



• Configuración de red: ens32 (VMnet04) ens33 (VMnet11)




• Configuramos el enrutado utilizando **nftables**, indicando la interfaz externa (**ens32**):




-Cuarta configuración: Rou12


• Asignamos dos redes, una para comunicarse con el **Rou100** (**VMnet04 192.168.100.12**) para tener salida a internet y la otra para comunicarse con otras máquinas en su red (**VMnet11 192.168.12.0/24**). Su IP será la **192.168.12.1**:




• Configuración de red: ens32 (VMnet04) ens33 (VMnet12)



• Configuramos el enrutado utilizando **nftables**, indicando la interfaz externa (**ens32**):




• Configuramos el rou12 para ofrecer servicio DHCP, a través de su interfaz ens33:




-Quinta configuración: RouRW


• Asignamos dos redes, una para comunicarse con el **Rou100** (**VMnet04 192.168.100.13**) para tener salida a internet y la otra para comunicarse con otras máquinas en su red (**VMnet11 192.168.13.0/24**). Su IP será la **192.168.13.1**:



• Configuración de red: ens32 (VMnet04) ens33 (VMnet13)



• Configuramos el **rou13** para ofrecer servicio DHCP, a través de su interfaz **ens33**:




Configuración oficina Madrid:

La oficina de Madrid está compuesta por un router (rou10), que será el encargado de ofrecer conexión a internet a su red, a través del rou100 al que está conectado mediante la VMnet04. El rou10 ofrece conexión a internet a tres servidores y un cliente mediante la red VMnet10. El primer servidor es el **W22DC-a** que será añadido como controlador de dominio al dominio llamado **pws1.loc**, además será el encargado de actuar como servidor DHCP en su red, ofreciendo configuración a los clientes que sea necesario.


El segundo servidor **W22DC-b** también será añadido como controlador de dominio al dominio pws1.loc, y actuará como servidor de Backup de los ficheros compartidos en el FS1, de los ficheros del servicio Web del servidor WS1 y del servidor W22DC-a completo También contamos con un cliente **W1101** que obtendrá una configuración de red del servidor **DHCP W22DC-a** y que además será añadido al dominio de su red.

Por último, tenemos un servidor de ficheros (**FS1**) que obtiene configuración de red por DHCP del servidor **W22DC-C** y que actuará como servicio de ficheros compartidos para toda la red.


-Primera configuración W22DC-a:




• Añadimos el servidor a controlador de dominio, ya que va a ser el servidor principal:




- Además, configuramos el servidor como servicio DHCP, que será el encargado de ofrecer configuración de red en la red VMnet10 a los equipos que sean necesarios (en este caso a un cliente).
- 1. Rango 192.168.10.1 192.168.10.100.
- 2. Excluimos de la 192.168.10.1 192.168.10.4 (router y servidores con IP's estáticas). -Segunda configuración **WS22DC-b:**
- Configuramos el servidor en la red VMnet10, con una IP fija 192.168.10.3.
- Añadimos el servidor a controlador de dominio de un dominio existente (WS22DC-a):



- -Tercera configuración W1101 (Cliente VMnet10):
- Añadimos el cliente a la VMnet10.
- Comprobamos que el cliente recibe configuración de red, a través del servidor DHCP WS22DC-a:




• Añadir a dominio (pws1.loc):




- -Cuarta configuración FS1 (Servidor de ficheros):
- Configuramos el servidor en la red VMnet10, con una IP fija 192.168.10.4.
- Añadimos el servidor, como máquina en el dominio pws1.loc (dominio que se encuentran

los dos servidores WS22DC-a/b dentro de la red VMnet10).



• Creamos una carpeta compartida llamada Export de 50gb la cual utilizaremos en el siguiente paso a través de un script para crear departamentos y usuarios.




-Quinta configuración dentro del servidor principal WS22DC-a:


Ejecutamos un script para crear dos departamentos (dpto1/dpto2). Al dpto1 pertenecen Usu1, Usu2 y Usu3; al dpto2 pertenecen Usu3, Usu4 y Usu5. Todo ello se generará dentro de la carpeta creada llamada **Export** del servidor **FS1.**









- -Sexta configuración en el servidor **WS22DC-b**: (Servidor de Backup de los ficheros compartidos en el FS1, de los ficheros del servicio Web del servidor WS1 y del servidor W22DC-a completo):
- Instalamos la característica Windows Server Backup en todos los servidores que se van a realizar las copias de seguridad;




• Añadimos un nuevo disco en el servidor **WS22DC-b**, con una carpeta para el servidor **FS1**, otra para el **WS1** y otra para el **W22DC-a**, todas ellas compartidas en la red.




- -Primer Backup (**FS1**):
- Accedemos al servidor **FS1**.
- Entramos en Windows Server Backup:




• Accedemos a Backup Schedule:




• Del servidor **FS1**, solo es necesario hacer un Backup el Disco E, ya que es donde se aloja la carpeta Export:




• Especificamos que el destino del Backup sea en una ruta compartida en la red:




• Añadimos la ruta compartida de la carpeta FS1 en el servidor donde se va a realizar el Backup (WS22DC-b):




• La copia de seguridad se realizará todos los días a las 9:00 PM:




- -Segundo Backup (WS1):
- De este servidor solo es necesario hacer un Backup de la carpeta ws1:




• Añadimos la ruta compartida de la carpeta WS1 en el servidor donde se va a realizar el Backup (WS22DC-b):




• La copia de seguridad se realizará todos los días a las 11:30 AM:



• Accedemos a la carpeta de **WS1** dentro del servidor **WS22DC-b** para comprobar que se ha hecho la copia de seguridad:




- -Tercer Backup (WS22DC-a):
- Del servidor WS22DC-A es necesario hacer una copia completa, así que seleccionamos el disco C entero:



• Añadimos la ruta compartida de la carpeta WS22DC-a en el servidor donde se va a realizar el Backup (WS22DC-b):



• La copia de seguridad se realizará todos los días a las 9:00 PM:



Configuración oficina Barcelona:

La oficina de Barcelona está compuesta por un router (**rou11**), que será el encargado de ofrecer conexión a internet a su red, a través del rou100 al que está conectado mediante la **VMnet04**.


El rou11 ofrece conexión a internet a tres servidores y un cliente mediante la red **VMnet11**. El primer servidor es el **W22DC-c** que será añadido a subdominio del dominio **pws1.loc** de la oficina Madrid, además será el encargado de actuar como servidor DHCP en su red, ofreciendo configuración a los clientes que sea necesario.

El segundo servidor **W22DC-d** solamente será añadido al subdominio del primer servidor **W22DC-c**.

También contamos con un cliente obtendrá una configuración de red del servidor **DHCP W22DC-c** y que además será añadido al subdominio de su red.

Por último, tenemos un servidor web (WS1) que obtiene configuración de red por DHCP del servidor W22DC-C y que ofrecerá una página web que será accesible mediante su IP para todas las redes.

- -Primera configuración WS22DC-c:
- Configuramos el servidor en la red VMnet11, con una IP fija 192.168.11.2.
- Añadimos el servidor al dominio de la red VMnet10 (pws1.loc):



• Una vez añadido a dominio, configuramos el servidor como subdominio de **pws1.loc:**




- Además, configuramos el servidor como servicio DHCP, que será el encargado de ofrecer configuración de red en la red **VMnet11** a los equipos que sean necesarios (en este caso a un cliente).
- 1. Rango 192.168.11.1 192.168.11.100
- 2. Excluimos de la 192.168.11.1 192.168.11.4 (router y servidores con IP's estáticas).
- 3. Autorizamos servicio DHCP, con usuario Administrador del dominio.
 - -Segunda configuración WS22DC-d:
- Configuramos el servidor en la red VMnet11, con una IP fija 192.168.11.3.
- Añadimos el servidor al subdominio barna.pws1.loc (subdominio de WS22DC-c):


En nuestro servidor WS22DC-c ahora tenemos dos controladores de dominio:




- -Tercera configuración W112:
- Añadimos el cliente a la VMnet11.
- Comprobamos que el cliente recibe configuración de red, a través del servidor DHCP WS22DC-c:




• Añadir a dominio (barna.pws1.loc):




- -Cuarta configuración WS1 (Servidor Web):
- Configuramos el servidor en la red VMnet11, con una IP fija 192.168.11.4.
- Añadimos el servidor, como máquina al subdominio de la red VMnet11 (barna.pws1.loc):




- Configuramos página web a través del rol (IIS), que podrán acceder cualquier equipo cliente:
- 1. Especificamos la IP donde está alojada la página web (Servidor WS1):



2. Especificamos la ruta donde está alojado nuestro index.html:



-Comprobación desde un cliente:




Configuración oficina Valencia:


La oficina de Valencia está compuesta por un router (rou12), que será el encargado de ofrecer conexión a internet a su red, a través del rou100 al que está conectado mediante la VMnet04. El rou11 ofrece conexión a internet a un servidor y un cliente mediante la red VMnet12. El servidor es el **W22RODC-v** y será controlador de dominio de solo lectura del dominio **pws1.loc,** además en este servidor de alojará una réplica de la carpeta Export del servidor **FS1**.

También contamos con un cliente **W11013** que obtendrá una configuración de red del servidor **DHCP W22RODC-v** y que además será añadido al dominio de su red.


- -Primera configuración W22RODC-v:
- Configuramos el servidor en la red VMnet12, con una IP fija 192.168.12.2.
- Añadimos el servidor a controlador de dominio de **solo lectura**, de un dominio ya creado (**pws1.loc**) por lo que hora tendremos tres controladores en dicho dominio:



- Además, configuramos el servidor como servicio DHCP, que será el encargado de ofrecer configuración de red en la red **VMnet12** a los equipos que sean necesarios (en este caso a un cliente):
- $1. \ \ Rango \ 192.168.12.1 192.168.12.100$
- 2. Excluimos de la 192.168.12.1 192.168.12.2 (router y servidor con IP estática).
 - -Segunda configuración W113:
- Añadimos el cliente a la VMnet12.
- Comprobamos que el cliente recibe configuración de red, a través del servidor DHCP **W22RODC-v:**



• Añadir a dominio (pws1.loc):



Me ha faltado configurar el cliente W114, realizar la réplica de la carpeta Export del servidor FS1 en el servidor W22RODC-v y configurar las GPO's.