


Encabezado fijo de 20 bytes
 Opciones de encabezado en palabras de 32 bits
 Datos opcionales



Los segmentos sin datos se usan para acks y mensajes de control.

Puerto de origen y puerto de destino:

- Son de 16 b cada uno
- La direccion de un puerto mas la direccion IP del host forman un punto terminal unico de 48 b
- · Los puntos terminales de origen y de destino en conjunto identifican la conexion

El campo **numero de secuencia** de un segmento es un numero de byte en el flujo de bytes transmitido y corresponde al primer byte en el segmento. Tiene 32 b de longitud

El campo **numero de confirmacion de recepcion** indica el siguiente byte esperado del flujo de bytes a transmitir, Tiene 32 b de longitud

Longitud del encabezado TCP: Nº de palabras de 32 bits en el encabezado TCP Longitud del campo de opciones: variable

Direccionamiento.

Solución: Existe un proceso especial llamado servidor de directorio que para cada tipo de servicio sabe cuáles son los puertos de los servidores que prestan ese tipo de servicio.

1000 a 2x baro as cold terres.


Pasos seguidos:

25, 0 CI WK

- El usuario establece una conexión con el servidor de directorio (que escucha en un puerto bien conocido).
- El usuario envía un mensaje especificando el nombre del servicio.
- El servidor de directorio le devuelve la dirección puerto.
- El usuario libera la conexión con el servidor de directorio y establece una nueva con el servicio deseado.

¿Cómo se hace cuando se crea un servicio nuevo?

- El servicio nuevo debe registrarse en el servidor de directorio, dando su nombre de servicio como la dirección de su puerto.
- El servidor de directorio registra esta información en su base de datos.



Puertos bien conocidos

- N° puertos bien conocidos, son los números menores a 1024
- Tabla de puertos bien conocidos (ver abajo).
- Demonios = procesos servidores que atienden en un puerto
 - P. ej. que el demonio FTP se conecte a sí mismo al puerto 21 en el tiempo de arranque.

Port	Protocol	Use
20, 21	FTP	File transfer
22	SSH	Remote login, replacement for Telnet
25	SMTP	Email
80	HTTP	World Wide Web
110	POP-3	Remote email access
143	IMAP	Remote email access
443	HTTPS	Secure Web (HTTP over SSL/TLS)
543	RTSP	Media player control
631	IPP	Printer sharing


Problema: Se podría llenar la memoria con demonios que están inactivos la mayor parte del tiempo.


Solución: Un solo demonio llamado inetd (demonio de internet), escucha un conjunto de puertos al mismo tiempo y espera por un pedido de conexión.


- Usuarios potenciales de un servicio comienzan a hacer pedido CONNECT especificando el puerto del servicio que quieren.
- Si no hay ningún servidor esperando por ellos, inetd bifurca un nuevo proceso y ejecuta el demonio apropiado en él, y ese demonio maneja la solicitud.

- Inetd aprende qué puertos va a usar de un archivo de configuración. Los demonios asociados a los puertos de este archivo solo están activos si hay trabajo para hacer. - Se puede tener demonios permanentes en los puertos más ocupados e inetd en los demás. · Esto lo fija el administrador de sistema. Intrega & Lator confidule. 00006Wa: G00162950 N 25 16006 V13 5360 N6 prop 191 0300/1913 cran an Protocolo de Parada y Espera Suposición: el canal de Comportamiento del emisor: comunicaciones subvacente El emisor envía paquete P y para puede perder paquetes (de de enviar. datos, de ACKs) 2. Espera: El emisor espera una cantidad "razonable" de tiempo Los paquetes tienen N° de para el ACK secuencias. Si llega el ACK a tiempo, se envía o Con 1 bit es suficiente. siguiente paquete. Goto 2. Se trabaja con Acks Sino se retransmite paquete P. El receptor debe especificar Goto 2. N° de secuencia del paquete siendo confirmado. Si hay paquete o ACK demorado pero no perdido: Se usan retransmisiones de La retransmisión va a ser un paquetes. duplicado con igual número de Para esto se requiere de uso secuencia ; luego se descarta en el de temporizadores. receptor. rotocopy re TUDESIO. ENADY WAYT DE 15 Myp 69 tiemps. Mma - em ros tiene un bred 633600 NECHOL 10 CODE MOGOL Retrocero-N: no you No rec +9 +08x lor verba chrig ACI scomplation of viore re Lughera 19 and 19mil times to mes 00 24 k m2 41960 Confirmado -C1 receptor Errot of town strugger styged Ω,

p324 18 100x2180.







 Solución: método que usa temporizador auxiliar - tras llegar un paquete de datos en secuencia, se arranca un temporizador auxiliar mediante start_ack_timer. Si no se ha presentado tráfico de regreso antes de que termine este temporizador, se envía un paquete de ack independiente. temb go temp temb octobron mover R - J Vel , Honmon - Orene = U+: 112 2010 20 12 1/100 - Fraction EN +1 crop or 2 vc ex EMMO 00 OCIBSIO ENVISO DEVIDO - RIT = +: empo, so vueto se un pit. 2. re envou un char loodreta rédrier (bibelle) en 19 101/17 900 ve mutipur por 3 cont & pogretor envision. Control de Aluto -61,427 des mallor sobiso gesponge in verbtor Tipo de control de flujo del que se ocupa la capa de enlace de datos: Control de flujo entre dos máquinas directamente conectadas entre sí (pueden ser enrutador o host). • ¿Por qué puede necesitarse control de flujo en la capa de transporte si la capa de enlace de datos lo hace? El receptor puede demorarse en procesar mensajes debido a los problemas de la red: pérdida de segmentos, no se pueden procesar segmentos porque faltan anteriores.

Podemos asumir que el receptor maneja búferes para los mensajes que llegan. Esto es necesario porque: Si la llegada de segmentos del emisor es mucho más rápido que el receptor para procesar los segmentos recibidos, · entonces el receptor necesitará poder almacenar segmentos antes de procesarlos. El receptor puede acumular una cantidad de segmentos suficientes antes de pasarlos a la capa de aplicación para que los procese. Los segmentos pueden llegar desordenados; · por lo tanto si llegan un grupo de segmentos y faltan segmentos previos a ellos, habrá que almacenarlos segmentos de ese grupo en buffer. Problema: ¿Qué hace el receptor con los búferes si tiene varias conexiones? Solución 1: se usan los búferes a medida que llegan segmentos. Solución 2: se dedican conjuntos de búferes específicos a conexiones específicas. Solución Cuando entra un segmento el receptor intenta adquirir un búfer nuevo; - si hay uno disponible, se acepta el segmento; de otro modo se lo Suposición: cambia el patrón de tráfico de la red; se abren y cierran varias conexiones en el receptor. Consecuencias: El receptor y el emisor deben ajustar dinámicamente sus alojamientos de búferes. Esto significa ventanas de tamaños variables. Ahora el emisor no sabe cuántos datos puede mandar en un momento dado, pero sí sabe cuántos datos le gustaría mandar.

Solución 2:

Solución: El host emisor solicita espacio en búfer en el otro extremo.

- o Para estar seguro de no enviar de más y sobrecargar al receptor.
- o Porque sabe cuánto necesita.
- Cuando el receptor recibe este pedido:
 - Sabe cuál es su situación y cuánto espacio puede otorgar.
 - o Aquí el receptor reserva una cierta cantidad de búferes al emisor.
- Los búferes podrían repartirse por conexión, o no.
- Si los búferes se reparten por conexión y aumenta la cantidad de conexiones abiertas:
 - El receptor necesita ajustar dinámicamente sus reservas de búferes.
- Inicialmente el emisor solicita una cierta cantidad de búferes, con base en sus necesidades percibidas.
- 2. El receptor otorga entonces tantos búferes como puede.
- El receptor, sabiendo su capacidad de manejo de búferes podría indicar al emisor "te he reservado X búferes".
 - ¿Cómo hace el receptor con las confirmaciones de recepción?
 - El receptor puede incorporar tanto las ack como las reservas de búfer al en el mismo segmento.
- El emisor lleva la cuenta de su asignación de búferes con el receptor.
- Cada vez que el emisor envía un segmento:
 - Debe disminuir su asignación de búferes disponibles.
- Cuando la asignación de búferes (disponibles) llega a 0:
 - El emisor debe detenerse por completo

poso evitot situoponen 2012 12 inomoden
de popula er procesa er pr

Control & Fluto on TCP

No se requiere:

- que los emisores envíen datos tan pronto como llegan de la aplicación.
- que los receptores envíen confirmaciones de recepción tan pronto como sea posible.
- que los receptores entreguen datos a la aplicación apenas los reciben.
 - Esta libertad puede explotarse para mejorar el desempeño.

No se puede usar el protocolo de control de flujo anterior para TCP.

- Porque en TCP los números de secuencia no significan número de paquete.
- Antes cada búfer ocupado tenía un número de paquete.
- Ahora los números de secuencia son posiciones en el flujo de datos a enviar.
- El receptor a lo más puede saber qué rangos de números de secuencia de bytes recibidos tiene en búfer.

Algunas mejoras que se pueden hacer en relación al protocolo anterior:

- Los encabezados de los segmentos recibidos ocupan espacio y no hace falta almacenarlos en búfer.
 - En su lugar se pueden almacenar datos recibidos del flujo de datos.
- No es necesario que el emisor solicite espacio de búfer al receptor.
 - El receptor sabe de cuanto espacio dispone y cuanto espacio puede otorgar.

DOLD EXTO M CLADION ON SOLO SOLON

Como TCP usa un búfer circular único, el receptor no le puede decir al emisor: 'te he reservado x búferes'.

Para anunciar al emisor la reserva de espacio en búfer:

- El receptor puede indicar al emisor la cantidad de bytes consecutivos que se pueden enviar; comenzando por el byte cuya recepción se ha confirmado.
- A esto se le llama en TCP tamaño de ventana.
- En el encabezado TCP un campo de tamaño de ventana (de 16 bits) se usa para indicar esta información.
- tambien time O GWINGE DURFOL CIDUNAL 6969 anvioc. 2912 ler 9 byter que precen envos de perden tomaño de louser du receptat - Cart. Co byter no en mayor Morro JV P 3 thores

La fórmula para calcular el tamaño de ventana el receptor es:

Tamaño de ventana = RcvBuffer-[LastByteRcvd-LastByteRead]




Figure 3.38 The receive window (rwnd) and the receive buffer (RcvBuffer)

El receptor:

- Cuando la conexión TCP recibe bytes en el orden correcto y en secuencia, coloca los datos en el buffer de recepción.
- El receptor puede confirmar llegada de datos nuevos y anunciar nuevo tamaño de ventana al emisor.
- Si búfer de recepción está lleno, avisar tamaño de ventana de cero.
- Una vez que el receptor entrega a la capa de aplicación X datos de búfer de recepción lleno, puede avisar al emisor de un tamaño de ventana de X.

El emisor:

- Si el tamaño de ventana anunciado es cero el emisor no podrá enviar datos.
- El emisor envía segmentos cumpliendo la siguiente propiedad:

LastByteSent-LastByteAcked ≤ tamaño de ventana.


Persisa de Segmentos en TEP

Solución 1: el receptor solicita segmento/s específico/s mediante segmento especial llamado NAK.

- Tras recibir segmento/s faltante/s, el receptor puede enviar una confirmación de recepción de todos los datos que tiene en búfer.
- Cuando el receptor nota una brecha entre el número de secuencia esperado y el número de secuencia del paquete recibido, el receptor envía un NAK en un campo de opciones.

Solución 2: (acks selectivos) el receptor le dice al emisor que piezas recibió.

- El emisor puede así reenviar los datos no confirmados que ya envió.
- Se usan dos campos de opciones:
 - Sack permited option: se envía en segmento SYN para indicar que se usarán acks selectivos.
 - Sack option: Con lista de rangos de números de secuencia recibidos.



S: M 641000 ELE COULD SE CONDENSOR LE SIDILES DI GANDE.

Para controlar la congestión:

En TCP algunos hosts disminuirán la tasa de datos.

Para llevar la cuenta de cuántos datos un host puede enviar por la red:

 TCP maneja una ventana para la congestión (VC) - cuyo tamaño es el número de bytes que el emisor puede tener en la red en un momento dado.

En TCP el host tiene una forma de detectar congestión.

En TCP cuando un host detecta congestión:

- El host ajusta el tamaño de la VC.

CXρ(1∂C(0) δο core.

Como concurso la ventara se congestion?

Algoritmo de arranque lento (Jacobson 1988).

- El emisor asigna a la VC el segmento de tamaño máximo (STM) usado por la conexión; entonces envía 1 STM.
 - Emisor y receptor se ponen de acuerdo en el tamaño del STM.
- Si se recibe el ack de este segmento antes que expire el temporizador, el emisor agrega el equivalente en bytes de un segmento a la VC para hacerla de 2 STM y envía dos segmentos.

