做法

平面容器是 Boost.Container 库的一部分。我们已经在前面的秘笈中看到了如何使用它 的一些容器。在这个秘笈中, 我们将使用一个 flat set 关联式容器。

1. 只需要包含一个头文件:

```
#include <boost/container/flat set.hpp>
```

```
2. 之后, 就可以随意构建平面容器:
boost::container::flat_set<int> set;
3. 为元素预留空间:
set.reserve(4096);
4. 填充容器:
for (int i = 0; i < 4000; ++i) {
    set.insert(i);
}
5. 现在, 就可以像用 std::set 那样使用它:
//5.1
assert(set.lower_bound(500) - set.lower_bound(100) ==
  400);
//5.2
set.erase(0);
//5.3
set.erase(5000);
//5.4
assert(std::lower_bound(set.cbegin(), set.cend(),
  900000) == set.cend());
//5.5
assert (
    set.lower bound(100) + 400
    set.find(500)
```

工作原理

);

第1步和第2步都是很简单的,但需要注意第3步。它是使用关联式容器和 std::vector 最重要的步骤之一。

boost::container::flat_set 类在向量中有序地存储值,这意味着任何插入或删除元素都花 费线性时间复杂度 0(N), 就像 std::vector 一样。这是一种必要的牺牲。但是, 我们获得了每 个元素使用几乎三分之一的内存, 更多对处理器缓存友好的存储, 以及随机访问迭代器等好 处。在第5步中,5.1,我们得到由调用 lower_bound 成员函数返回的两个迭代器之间的距 离。在平面集合中获取距离花费恒定的时间复杂度 0(1), 而 std::set 的迭代器执行相同的操作 花费线性时间 0(N)。在 5.1 的情况下, 使用 std::set 得到距离比在平面集合容器中获得距离 会慢 400 倍。

回到第3步。若不预留内存,插入元素会慢数倍,并且内存的使用效率更低。 std::vector 类分配所需的内存块,并在该内存块中就地构建元素。当我们插入一些元素而没 有预留内存时, 预分配的内存块中很可能没有剩余空间, 这样 std::vector 会分配两倍于先前 分配的内存块。此后, std::vector 将从第一个块复制或移动元素到第二个块, 删除第一个块 中的元素,释放第一个块。只有在此之后,插入才会发生。在插入过程中,这种复制和释放 可能多次出现,从而大幅度降低速度。

如果你知道 std::vector 或任何平面容器必须存储的元素的个数,就在插入前为这些元素预留空间。这条规则没有例外!

第 4 步是很简单的,我们在这里插入元素。请注意,我们插入有序的元素。这不是必需 的,但建议这么做以加速插入。在 std::vector 的末端插入元素比在中间位置或在开头插入要 廉价得多。

在第5步中,5.2和5.3除了执行速度外,没有多大差别。擦除元素的规则与插入它们 几乎是相同的, 所以请参阅前一段的解释。

也许我正在告诉你关于容器的简单的事情,但我已经看到了一些使用 C++11 功能的非常流行的产品,它们具有大量的优化但在使用 STL 容器方 面是蹩脚的, 尤其是 std::vector。

在第5步中, 5.4显示由于随机访问迭代器, 使用boost::container::flat set 时, std::lower_bound 函数会运行得比使用 std::set 时更快。

在第5步中,5.5也展示了随机访问迭代器的好处。请注意,在这里我们并没有使用 std::find 函数。这是因为该功能需要花费线性时间复杂度 0(N), 而 find 成员函数花费对数时 间复杂度 0(log(N))。

还有更多

应当在何时使用平面容器,又应在何时使用平常的容器呢?嗯,这由你决定,下面是来 自 Boost.Container 官方文档的一个差异列表,它将帮助你做决定:

- 比标准关联容器更快的查找。
- 比标准关联容器快得多的迭代。
- 对于小对象,消耗更少的内存(如果使用 shrink to fit,大型对象也是)。
- 改进的缓存性能(数据存储在连续的内存中)。
- 不稳定的迭代器(插入和删除元素时,迭代器失效)。

- 不能存储不可复制和不可移动的值类型。
- 比标准关联容器更弱的异常安全性(在移动删除和插入的值时复制/移动构造函数可能抛出一个异常)。
- 比标准关联容器更慢的插入和删除(特别对于不可移动类型)。

遗憾的是,在 C++11 中没有平面容器。Boost 的平面容器快速且有很多的优化,并且不使用虚函数。来自 Boost.Containers 的类通过 Boost.Move 模拟支持右值引用,所以即使在 C++03 编译器中,也可以随意地使用它们。

参见

- 参阅秘笈 72 获得有关 Boost.Container 的更多信息。
- 秘笈 10 会包含在 C++03 兼容编译器中模拟右值引用的基础知识。
- Boost.Container 的官方文档包含了很多关于 Boost.Container 的有用信息和每个类的完整参考。该文档位于 http://www.boost.org/doc/libs/1_53_0/doc/html/container.html。

第10章

收集平台和编译器信息

不同的项目和公司有不同的编码要求。有些会禁止异常或者 RTTI 而有些会禁止 C++11。如果你希望编写可用于广泛的项目的可移植代码,本章就是为你写的。

要使你的代码尽可能地快,并使用最新的 C++ 特性吗? 你绝对会需要一个工具来检测编译器功能。

有些编译器具有独特的功能,可以大大简化你的工作。如果你针对的是单个编译器,可以节省很多时间并且使用这些功能。不需要从头开始实现它们!

本章专门介绍用于检测编译器、平台和 Boost 功能的不同的辅助宏。这些宏被广泛应用于 Boost 库,并且其对于编写能够使用任何编译标志的可移植代码是必不可少的。

秘笈 74 检测 int128 支持

一些编译器支持扩展算术类型,如 128 位的浮点数或整数。我们快速浏览一下如何使用 Boost 来使用它们。我们将创建一个接受 3 个参数的方法,并返回这些参数的乘积。

准备

只需有 C++ 基础知识。

做法

要使用 128 位的整数,需要什么呢?一些显示它们可用的宏和一些具有跨平台的可移植 类型名称的类型定义。

1. 只需要一个头文件:

#include <boost/config.hpp>

2. 现在需要检测 int128 支持:

#ifdef BOOST_HAS_INT128

3. 添加一些 typedef 并且实现方法如下:

```
typedef boost::int128 type int t;
typedef boost::uint128_type uint_t;
inline int t mul(int t v1, int t v2, int t v3) {
    return v1 * v2 * v3;
4. 对于不支持 int128 类型的编译器,可能需要 int64 类型的支持:
#else // BOOST_NO_LONG_LONG
#ifdef BOOST NO LONG LONG
#error "This code requires at least int64 t support"
#endif
5. 现在, 需要为没有 int128 支持的编译器使用 int64 来提供一些实现:
struct int_t { boost::long_long_type hi, lo; };
struct uint t { boost::ulong long type hi, lo; };
 inline int t mul(int t v1, int t v2, int t v3) {
    // 一些手写数学代码
    // ...
#endif // BOOST NO LONG LONG
```

工作原理

头文件 <boost/config.hpp> 包含很多描述平台和编译器功能的宏。在这个例子中,使用 BOOST_HAS_INT128 检测对 128 位的整数的支持,并且用 BOOST_NO_LONG_LONG 检测对 64 位整数的支持。

正如我们从这个例子可以看到的, Boost 有 64 位有符号和无符号整数的 typedef:

```
boost::long_long_type
boost::ulong_long_type
```

它还具有 128 位有符号和无符号整数的 typedef:

boost::int128_type boost::uint128_type

还有更多

C++11 通过内置 long long int 和 unsigned long long int 类型支持 64 位的类型。遗憾的是, 并不是所有的编译器都支持 C++11, 所以 BOOST_NO_LONG_LONG 将对你有用。128 位的整数不是 C++11 的一部分, 所以从 Boost 的 typedef 和宏是编写可移植代码的唯一方式。

参见

- 阅读秘笈 75 获得有关 Boost.Config 的更多信息。
- 阅读 Boost.Config 的官方文档获得有关它的能力的更多信息,该文档位于 http:// www.boost.org/doc/libs/1_53_0/libs/config/doc/html/index.html.
- Boost 中有一个库, 使用它可以构造无限精度的类型。参阅 Boost.Multiprecision 库, 其位于 http://www.boost.org/doc/libs/1_53_0/libs/multiprecision/doc/html/index.html。

检测 RTTI 支持 秘笈 75

一些公司和库对它们的 C++ 代码有特定的要求,如在没有运行时类型信息(Runtime type information RTTI) 时才能编译成功。在这个小秘笈中,我们将了解如何检测出禁用的 RTTI,如何存储类型的相关信息,并在运行时对类型进行比较,即使没有 typeid。

准备

此秘笈需要使用 C++ 的 RTTI 的基础知识。

做法

检测禁用的 RTTI, 存储类型相关信息, 并在运行时比较类型, 是被广泛应用于整个 Boost 库的技巧。这方面的例子是 Boost.Exception 和 Boost.Function。

1. 要做到这一点,首先需要包含以下头文件:

```
#include <boost/config.hpp>
```

2. 首先来看 RTTI 被启用, 并且 C++11 的 std::type_index 类可用的情况:

```
#if !defined(BOOST NO RTTI) \
    && !defined(BOOST NO CXX11 HDR TYPEINDEX)
#include <typeindex>
using std::type index;
template <class T>
type_index type_id() {
    return typeid(T);
3. 否则,需要构建我们自己的 type_index 类:
#else
#include <cstring>
struct type index {
    const char* name ;
    explicit type index(const char* name)
        : name (name)
```

```
{}
};
inline bool operator == (const type index& v1,
   const type_index& v2)
   return !std::strcmp(v1.name_, v2.name_);
inline bool operator != (const type index& v1,
    const type index& v2)
   // '!!' 用于抑制警告
    return !!std::strcmp(vl.name_, v2.name_);
4. 最后一步是定义 type_id 函数:
#include <boost/current function.hpp>
template <class T>
inline type_index type_id() {
    return type_index(BOOST_CURRENT_FUNCTION);
#endif
5. 现在,可以对类型进行比较:
assert(type_id<unsigned int>() == type_id<unsigned>());
assert(type id<double>() != type id<long double>());
```

工作原理

如果 RTTI 被禁用,宏 BOOST_NO_RTTI 将被定义,而且当编译器没有 <typeindex> 头文件并且没有 std::type_index 类时,宏 BOOST_NO_CXX11_HDR_TYPEINDEX 将被定义。

上一节第 3 步的手写 type_index 结构只持有某个字符串的指针,这里没有什么真正有趣的东西。

我们来看看 BOOST_CURRENT_FUNCTION 宏。它返回当前函数的全名,包括模板参数、参数和返回类型。例如,type_id<double>()将被表示为:

```
type_index type_id() [with T = double]
```

所以,对于任何其他类型,BOOST_CURRENT_FUNCTION将返回不同的字符串,这就是为什么例子中的type_index变量并不等于它的原因。

还有更多

为得到完整的函数名称和 RTTI,不同的编译器有不同的宏。使用 Boost 的宏是可移植性最好的解决方案。宏 BOOST_CURRENT_FUNCTION 在编译时返回名称,所以这意味着最小的运行时开销。

参见

- 阅读即将介绍的秘笈了解 Boost.Config 的更多信息。
- 浏览 https://github.com/apolukhin/type_index 并参考那里的库,它使用这个秘笈的所 有技巧来实现 type index。
- 阅读 Boost.Config 的官方文档,该文档位于 http://www.boost.org/doc/libs/1_53_0/libs/ config/doc/html/index.html.

秘笈 76 使用 C++11 外部模板加快编译速度

还记得你使用一些头文件中声明的复杂的模板类的某些情况吗? 这样的类的例子有 boost::variant, 其来自 Boost.Container 的容器, 或 Boost.Spirit 解析器。当我们用这样的类 或方法时,它们通常分别在使用它们的每个源文件中被编译(实例化),而重复的内容都在 连接过程中扔掉了。在一些编译器中,这可能会导致编译速度缓慢。

如果有一些方式来告诉编译器在哪个源文件中实例化它就好了!

准备

此秘笈需要有模板的基础知识。

做法

#endif

这种方法被广泛应用于确实支持现代 C++ 标准库的编译器中。例如, GCC 发布时附带 的 STL 库, 使用这种技术来实例化 std::basic_string<char> 和 std::basic_fstream<char>。

1. 要自己做这件事,需要包含以下头文件:

#include <boost/config.hpp>

2. 还需要包含一个头文件, 其中包含一个我们希望减少其实例数的模板类,:

```
#include <boost/variant.hpp>
#include <boost/blank.hpp>
#include <string>
```

3. 以下是适用于支持 C++11 的外部模板的编译器的代码:

```
#ifndef BOOST NO CXX11 EXTERN TEMPLATE
extern template class boost::variant<
    boost::blank,
    int,
    std::string,
    double
>;
```

4. 现在,需要在希望模板被实例化的源文件中添加下面的代码:

```
// 带有 'extern template' 的头文件
#include "header.hpp"

#ifndef BOOST_NO_CXX11_EXTERN_TEMPLATE
template class boost::variant<
    boost::blank,
    int,
    std::string,
    double
>;
#endif
```

工作原理

C++11 的关键字 extern template 只是告诉编译器,若没有一个明确的要求这么做,则不要实例化模板。

在第4步中的代码是一个要求,它明确地要求在这个源文件中实例化模板。

当编译器支持 C++11 的外部模板时, BOOST_NO_CXX11_EXTERN_TEMPLATES 宏被定义。

还有更多

外部模板不影响你的程序的运行时性能,而且可以显著降低一些模板类的编译时间。不要过度使用它们,它们对于小的模板类几乎是无用的。

参见

- 阅读本章其他秘笈以获得更多有关 Boost.Config 的信息。
- 阅读 Boost.Config 的官方文档获得未包括在本章的宏的相关信息,该文档位于 http://www.boost.org/doc/libs/1 53 0/libs/config/doc/html/index.html。

秘笈 77 使用更简单的方法编写元函数

第 4 章和第 8 章都描述了元编程。如果你试图使用这些章节中的技术,你可能已经注意到,编写一个元函数会花费很多的时间。因此,在编写一个可移植的实现前,使用更人性化的方法,如 C++11 constexpr 进行元函数的试验可能是一个好办法。

在这个秘笈中,我们将了解如何检测 constexpr 的支持。

准备

constexpr 函数是可以在编译时计算的函数。这是对于这个秘笈我们需要知道的所有东西。

做法

目前,只有少量编译器支持 constexpr 功能,因此进行试验可能需要一个良好的新的编

译器。我们来看如何检测编译器对 constexpr 功能的支持。

1. 仍从包含下面的头文件开始:

```
#include <boost/config.hpp>
```

2. 现在将使用 constexpr:

```
#if !defined(BOOST_NO_CXX11_CONSTEXPR) \
    && !defined(BOOST NO CXX11 HDR ARRAY)
template <class T>
constexpr int get_size(const T& val) {
    return val.size() * sizeof(typename T::value type);
}
3. 如果 C++11 功能缺失, 打印出一个错误:
#else
#error "This code requires C++11 constexpr and std::array"
// 这段代码需要 C++11 constexpr 和 std::array
#endif
4. 这就行了, 现在可以随意地编写如下面的代码:
std::array<short, 5> arr;
assert(get size(arr) == 5 * sizeof(short));
unsigned char data[get_size(arr)];
```

工作原理

当 C++11 constexpr 不可用时, BOOST NO CXX11 CONSTEXPR 宏被定义。

constexpr 关键字告诉编译器,如果函数的所有输入都是编译时常量,则该函数可以在 编译时计算。C++11 对一个 constexpr 函数可以做什么施加了很多限制。C++14 将删除其中 的一些限制。

当C++11的 std::array 类和 <array> 头文件不可用时, BOOST_NO_CXX11 HDR ARRAY 宏被定义。

还有更多

但是,对于 constexpr,还有其他可用的有趣的宏,如下所示:

- BOOST CONSTEXPR 宏扩展到 constexpr 或不扩展。
- BOOST_CONSTEXPR_OR_CONST 宏扩展到 constexpr 或 const。
- BOOST STATIC CONSTEXPR 宏与 static BOOST CONSTEXPR OR CONST 是一 样的。

```
template <class T, T Value>
struct integral constant {
   BOOST STATIC CONSTEXPR T value = Value;
```