Práctica C

Creación de una nueva llamada al sistema.

• **Objetivo**: se trata de implementar nuestra propia llamada al sistema, llamémosla **ASOPS**. Para conseguirlo, desde el espacio de usuario se enviará un mensaje al servidor de memoria y desde éste se reenviará a la tarea de sistema. Una vez en la tarea del sistema se podrá implementar la llamada al sistema y enviar la respuesta. Es decir, el camino que se seguirá es el siguiente:

USUARIO (nivel 4)
$$\rightarrow$$
 MM (nivel 3) \rightarrow SYSTEM (nivel 2-1) \rightarrow MM (nivel 3) \rightarrow USUARIO (nivel 4)

- Recuerde que el mensaje que el usuario envía al gestor de memoria (MM) es físicamente gestionado mediante una llamada al sistema (SYSVEC) implementada mediante la función /usr/src/kernel/proc.c:sys_call()
- Nosotros pensaremos en ese mensaje como si fuera directamente enviado desde el proceso de usuario al servidor MM
- PRIMERA FASE: MODIFICACIONES EN EL NÚCLEO.
 - /usr/include/minix/callnr.h: lista de las llamadas al sistema. Añadir la 77: **ASOPS**. No olvide incrementar el número total de llamadas al sistema (NCALLS).
 - Gestor de memoria:
 - La función main() de main.c contiene el bucle infinito de este servidor. Observe la línea

- Invoca a una función cuya dirección está en la entrada mm_call del vector de punteros a funciones call_vec[]
- La función call_vec[] se inicializa en el fichero table.c
- /usr/src/mm/table.c: añadir la rutina de servicio de interrupción. Por ejemplo: do_asops.
 Para ello añádala en table .c (en el sitio que la corresponda, muy importante) y en /usr/src/mm/proto.h (sin argumentos, de forma análoga a la declaración de do_reboot())
- Escriba la nueva función do_asops(). Puede hacerlo en alguno de los ficheros existentes. Por ejemplo en /usr/src/mm/utility.c. Esta función debe enviar el mensaje a la tarea del sistema, situada en el nivel 2. Esta tarea se identifica mediante la constante SYSTASK, ver /usr/include/minix/com.h El mensaje que acaba de recibir se encuentra en la variable externa mm_in, y para reenviarlo hacia la tarea del sistema basta con invocar a la función _taskcall(). Una vez que se ha recibido la respuesta hay que copiarla al mensaje mm_out. A continuación se puede ver un ejemplo:

PUBLIC int do_asops() {
int a1, a2, a3;

```
a2 = mm_in.m1_i2;
a3 = mm_in.m1_i3;
printf("MM:do_asops: %d %d %d\n", a1, a2, a3);
_taskcall(SYSTASK, ASOPS, &mm_in); /* Reenvio del mensaje a la tarea del sistema */
result2 = mm_in.m1_i1; /* result2 es una variable externa que se copiara en mm_out.m1_i1 */
mm_out.m1_i2 = mm_in.m1_i2;
mm_out.m1_i3 = mm_in.m1_i3;
}
```

• **Tarea de sistema.** En el fichero /usr/src/kernel/system.c realizar las siguientes modificaciones:

 $a1 = mm_in.m1_i1;$

- Añadir el prototipo de la función que dará servicio a nuestra llamada al sistema, llamémosla **do_asops**()
- En la rutina principal, **sys_task()**, añadir nuestra llamada al sistema dentro del switch. Use la constante ASOPS añadida en callnr.h
- Escribir la función **do_asops**(). Puede simplemente imprimir los argumentos y después cambiarlos para comprobar que se reciben correctamente en el espacio de usuario.
- o Compile el kernel. Asegúrese de que ha compilado bien (vea el documento de instalación).

• SEGUNDA FASE: EL PROCESO DE USUARIO

- En un directorio de trabajo aparte cree el fichero **llamasis.c** :
 - Incluya lib.h, sys/types.h y unistd.h
 - Declare una variable de tipo **message** (/usr/include/minix/type.h) e inicialice alguno de sus campos
 - Utilice la función de biblioteca taskcall() para realizar la llamada al sistema ASOPS (enviar el mensaje al gestor de memoria): _taskcall(MM, ASOPS, &msj)
 - Imprima los campos del mensaje para comprobar que han sido cambiados desde el núcleo.
 - Compile llamasis.c. Reinicie el sistema operativo de forma que se cargue el nuevo núcleo. Ejecute el a.out.

• TERCERA FASE: REPASAR TODO LO ANTERIOR Y AÑADIR SU PROPIA LLAMADA AL SISTEMA

- Una vez que le haya funcionado, vuelva a repasar punto por punto todo lo que ha hecho en los pasos anteriores. Documente todas las modificaciones . Asegúrese de entender el por qué de cada línea.
- Añada su propia función que, por ejemplo, proporcione información detallada del proceso actualmente en ejecución (proc_ptr), es decir, del propio invocador. Para eso utilice el primero de los tres argumentos que ha pasado en las dos primeras fases. Dicho argumento deberá seleccionar el tipo de función a realizar por nuestra llamada al sistema ASOPS. Utilice constantes alfanuméricas para identificar dichas funciones.