


《Android Kotlin协程实战》

项目实战


让人人都能享受到高品质的教育服务

协程项目实战



Hilt

> 负责托管对象与对象之间的注入关系。




Hilt

- ➤ @HiltAndroidApp: 触发Hilt的代码生成。
- ➤ @AndroidEntryPoint: 创建一个依赖容器,该容器遵循Android类的生命周期。
- ➤ @Module:告诉 Hlit 如何提供不同类型的实例。
- ▶ @InstallIn: Install 用来告诉 Hilt 这个模块会被安装到哪个组件上。
- ➤ @Provides: 告诉Hilt如何获得具体实例。
- ➤ @Singleton: 单例。
- ➤ @ViewModelInject: 通过构造函数,给ViewModel注入实例。




Paging3架构



数据的流向

> 多数据源变成单一数据源。



PagingSource

➤ Key: 分页标识类型,如页码,则为Int。

➤ Value: 返回列表元素的类型。

abstract class PagingSource<Key : Any, Value : Any> {



RemoteMediator

➤ RemoteMediator 和 PagingSource 相似,都需要覆盖 load() 方法,但是不同的是 RemoteMediator 不是加载分页数据到 RecyclerView 列表上,而是获取网络分页数据并更新到数据库中。

Room支持

➤ 如果使用的是Room,从 2.3.0-alpha 开始,它将默认为您实现 PagingSource。 在定义 Dao 接口的 Query 语句时,返回类型要使用 PagingSource 类型。同时不需要在 Query 里指定页数和每页展示数量,页数由 PagingSource 来控制,每页数量页在 PagingConfig 中定义。

RemoteMediator

- ▶ 第一步,判断 LoadType
- > 第二步, 请求网络分页数据
- ▶ 第三步,插入数据库。

LoadType

➤ LoadType 是一个枚举类,里面定义了三个值,如下所示:

| 类名 | 作用 |
|------------------|---|
| LoadType.Refresh | 在初始化刷新的使用,首次访问 或者调用 PagingDataAdapter.refresh() 触发 |
| LoadType.Append | 在加载更多的时候使用,需要注意的是当 LoadType.REFRESH 触发了, LoadType.PREPEND 也会触发 |
| LoadType.Prepend | 在当前列表头部添加数据的时候使用 |



PagingState

- ➤ pages: List<Page<Key, Value>> 返回的上一页的数据,主要用来获取上一页 最后一条数据作为下一页的开始位置。
- ➤ config: PagingConfig 返回的初始化设置的 PagingConfig 包含了 pageSize、prefetchDistance、initialLoadSize 等等




MediatorResult

- ▶ 请求出现错误,返回 MediatorResult.Error(e)。
- ➤ 请求成功且有数据,返回 MediatorResult.Success(endOfPaginationReached = true)。
- ➤ 请求成功但是没有数据,返回 MediatorResult.Success(endOfPaginationReac hed = false)。

分页逻辑

▶ 适用于当目标数据的下一页需要依赖于上一页数据中最后一个对象中的某个字段作为key的情况,此类分页形式常见于评论功能的实现,例如,若上一页数据中最后一个对象的key为9001,那么在请求下一页时,需要携带参数since=9001&pageSize=5,则服务器会返回key=9001之后的5条数据。



since=9001&pageSize=5

分页逻辑


- ➤ API接口
 - http://192.168.0.117:8080/pagingserver war/ikds.do?since=0&pagesize=8
- > 接口返回的数据

```
[
    "id": 35076714,
    "title": "扎克·施奈德版正义联盟",
    "cover": "https://img9.doubanio.com/xxx.webp",
    "rate": "8.9"
},
{
    ...
},

1
```

分页逻辑


▶ 如何计算得到下一个页的Page值





App Startup

➤ App Startup 是 Android Jetpack 最新成员,提供了在 App 启动时初始化组件简单、高效的方法,无论是 library 开发人员还是 App 开发人员都可以使用 App Startup 显示的设置初始化顺序。






Coil

- ▶ 性能优秀
- ▶ 体积较小: 其包体积与Picasso相当,显著低于Glide和Fresco,仅仅只有1500个方法,但是在功能上却不输于其他同类库
- ▶ 简单易用:配合Kotlin扩展方法等语法优势,API简单易用
- ▶ 技术先进:基于Coroutine、OkHttp、Okio、AndroidX等先端技术开发,确保了技术上的先进性
- ▶ 丰富功能:缓存管理(MemCache、DiskCache)、动态采样(Dynamic image sampling)、加载中暂停/终止等功能有助于提高图片加载效率



Data Mapper

▶ 使用 Data Mapper 分离数据源的 Model 和 页面显示的 Model,不要因为数据源的增加、修改或者删除,导致上层页面也要跟着一起修改。



Data Mapper

➤ CarBrandEntity与CarBrandItemModel互相转换。

