# PKS - semestrálna práca

#### Dokumentácia

# HLAVIČKA PROTOKOLU


Pole	Dĺžka BYTE	Popis
Typ spravy (FLAGS)	1	Typ správy (napr. SYN, ACK, DATA, KEEP ALIVE)
SourcePort	2	Zdrojový port
DestinationPort	2	Cieľový port
Sequence Number	2	Sekvenčné číslo pre udržanie poradia správ a fragmentov
Acknowledgment Number	2	Potvrdenie posledneho packetu
Fragment offset	2	Identifikátor fragmentu
Length	2	Dĺžka dát (data field)
Checksum	2	Kontrolný súčet CRC 16
Data	-	Samotná správa, napr. "Hello World"

#### NADVIAZANIE SPOJENIA

Nadviazanie spojenia medzi dvoma uzlami sa vykonáva pomocou **three-way handshake** podobného TCP, ale implementovaného nad UDP. Tento proces zahŕňa tri správy:

- **SYN**: Prvá správa iniciátora spojenia s nastaveným príznakom **0x01** v poli Flags a náhodne vygenerovaným sekvenčným číslom.
- **SYN-ACK**: Odozva prijímateľa, ktorý potvrdzuje prijatie SYN správy s nastaveným príznakom **0x02**. Obsahuje sekvenčné číslo a potvrdenie **Acknowledgment Number**.
- **ACK**: Finálna správa iniciátora spojenia s príznakom **0x04**, ktorá potvrdzuje nadviazanie spojenia. Obsahuje aktualizované sekvenčné a potvrdené číslo.

Po prijatí **ACK** správy sú oba uzly pripravené na výmenu dát a spojenie je nadviazané. Sekvenčné čísla zabezpečujú správny poriadok správ a eliminujú duplicity.



Po nadviazaní spojenia môžu uzly začať posielať dáta.

#### POSIELANIE DAT PO FRAGMENTOCH

#### Nastavenie parametrov fragmentácie pri handshaku

Predtým, ako sa začnú prenášať samotné dáta, uzly (komunikujúce strany) si musia dohodnúť parametre spojenia počas **handshaku**. Okrem štandardných krokov handshaku (napr. odoslanie správ **SYN**, **SYN-ACK** a **ACK**) sa počas tohto procesu môžu dohodnúť aj parametre fragmentácie.

Jedným z kľúčových parametrov, ktoré si uzly môžu dohodnúť, je **maximálna veľkosť jedného fragmentu** 

#### Proces fragmentácie dát

#### 1. Rozdelenie dát na fragmenty

Ak odosielateľ plánuje poslať správu alebo súbor, ktorý presahuje limit veľkosti jedného fragmentu, musí tieto dáta rozdeliť na menšie časti – **fragmenty**. Každý fragment obsahuje časť pôvodných dát spolu s hlavičkou, ktorá obsahuje potrebné informácie o fragmente.

Hlavička fragmentu obsahuje:

- Typ správy (Flags): Udáva, či ide o typ správy ako SYN, ACK, DATA, KEEP ALIVE.
- **Zdrojový port (Source Port)**: Port odosielajúceho uzla.

- Cieľový port (Destination Port): Port cieľového uzla.
- Sekvenčné číslo (Sequence Number): Číslo na udržanie poradia správ a fragmentov.
- **Potvrdenie** (**Acknowledgment Number**): Potvrdenie prijatia posledného fragmentu alebo správy.
- Offset fragmentu (Fragment Offset): Číslo fragmentu v rámci celej správy (napr. fragment 1, fragment 2, atď.).
- Celkový počet fragmentov (Total Fragments): Informácia o tom, koľko fragmentov celkovo tvorí správu.
- Dĺžka dát (Length): Dĺžka dátového fragmentu.
- **Kontrolný súčet (Checksum)**: Používa sa na overenie integrity fragmentu, aby sme sa uistili, že fragment nebol poškodený počas prenosu.
- **Dáta** (**Data**): Samotná časť správy, ktorá bola rozdelená na fragmenty.

#### 2. Odosielanie fragmentov

Odosielateľ po rozdelení dát na fragmenty začne každý fragment postupne posielať. Fragmenty sa odosielajú po poradí a každý z nich je zabalený spolu so svojou hlavičkou, ktorá poskytuje dôležité informácie prijímateľovi.

V tomto kroku odosielateľ sleduje, či prijímateľ prijal všetky fragmenty správne. Na tento účel sa používajú potvrdenia (ACK správy) od prijímateľa.

#### 3. Prijímanie fragmentov a skladanie správy

Prijímateľ prijíma jednotlivé fragmenty jeden po druhom. Na základe informácií v hlavičke fragmentu (**Fragment ID**, **Total Fragments**) identifikuje poradie fragmentov a skontroluje, či fragmenty neboli počas prenosu poškodené (pomocou kontrolného súčtu).

Po prijatí všetkých fragmentov prijímateľ fragmenty zloží do pôvodnej správy alebo súboru.

# KONTROLA INTEGRITY POSLANEJ SPRÁVY

Na kontrolu integrity správy používame **kontrolný súčet** (Checksum). Kontrolný súčet umožňuje overiť, či správa nebola počas prenosu poškodená. Pri výpočte kontrolného súčtu sa berú do úvahy všetky bajty správy, vrátane hlavičky a dát. Chcel by som si zvoliť CRC16-ANSI pretože má v tejto aplikácií lepšie využitie a zároveň menšiu zložitosť.

#### Odosielateľ'

#### 1. Inicializácia CRC registra:

 Na začiatku odosielateľ nastaví CRC register na počiatočnú hodnotu, čo je bežne 0xFFFF.

#### 2. Spracovanie dát:

- Odosielateľ spracováva všetky bajty správy vrátane hlavičky a dát:
  - Každý bajt dát sa XORuje s horným bajtom aktuálneho CRC registra.
  - Následne pre každý bajt prebehne 8-bitová iterácia (bit po bite):
    - Ak najvyšší bit v CRC registri je 1, odosielateľ posunie CRC doľava o 1 bit a XORuje ho s polynómom 0x8005.

 Ak najvyšší bit v CRC nie je 1, posunie CRC doľava bez XOR operácie.

#### 3. Opakovanie pre všetky bajty:

o Tento proces sa opakuje pre každý bajt správy (hlavičky aj dát).

#### 4. Finálna úprava:

 Po spracovaní všetkých bajtov odosielateľ finálne XORuje výsledný CRC s 0x0000. V niektorých aplikáciách sa môže používať XOR s 0xFFFF na inverziu výsledného CRC.

#### 5. Pridanie CRC k správe:

Odosielateľ následne pripojí vypočítaný CRC16-ANSI kontrolný súčet k správe. Tento CRC je súčasť ou hlavičky správy alebo je pripojený ako posledná časť správy.

#### 6. Odoslanie správy:

 Celá správa, vrátane dát, hlavičky a vypočítaného kontrolného súčtu, je odoslaná prijímateľovi.

#### Prijímateľ

#### 1. Prijatie správy:

Prijímateľ obdrží celú správu vrátane hlavičky, dát a kontrolného súčtu (CRC).

#### 2. Oddelenie kontrolného súčtu:

Prijímateľ oddelí pripojený CRC kontrolný súčet od zvyšku správy.

#### 3. Výpočet CRC z prijatých dát:

- o Prijímateľ opakuje ten istý proces výpočtu CRC, ako robil odosielateľ:
  - Inicializuje CRC register s počiatočnou hodnotou 0xFFFF.
  - XORuje prijaté dáta vrátane hlavičky a dát.
  - Pre každý bajt opakuje proces XORovania a posúvania bitov s polynómom 0x8005.
  - Tento proces sa opakuje pre všetky prijaté bajty správy (okrem oddeleného CRC).

#### 4. Porovnanie výsledku:

- Po vypočítaní CRC z prijatých dát prijímateľ porovná tento výsledok s CRC, ktorý bol pripojený k správe od odosielateľa.
- Ak sa výsledné CRC rovná prijatému CRC, správa nebola poškodená a je považovaná za validnú.
- Ak sa výsledné CRC nezhoduje s prijatým CRC, znamená to, že správa bola počas prenosu poškodená.

#### 5. Akcia na základe výsledku:

Ak je kontrola úspešná (CRC sa zhoduje), prijímateľ potvrdí prijatie správy (napr. odoslaním **ACK** správy odosielateľovi).


## **ARQ**

ARQ je základným mechanizmom, ktorý umožňuje spoľahlivý prenos dát nad UDP. V našom prípade požijeme **Stop-and-Wait ARQ**, pretože je najjednoduchší na implementáciu.

#### Stop-and-Wait ARQ

- **Princíp**: Po odoslaní správy odosielateľ čaká na ACK od prijímateľa, kým neodošle ďalšiu správu. Ak ACK nepríde, pošle tú istú správu znova.
- **Výhody**: Jednoduchý a ľahko implementovateľný mechanizmus.

• **Nevýhody**: Neefektívne využitie prenosovej kapacity, pretože vždy čaká na ACK pred odoslaním ďalšej správy.



#### **KEEP-ALIVE**

Metóda **Keep-Alive** sa používa na zabezpečenie toho, že spojenie medzi dvoma uzlami zostane aktívne a funkčné, aj keď medzi nimi momentálne neprebieha žiadna dátová komunikácia.

#### Periodické posielanie Keep-Alive správ:


- Uzol A posiela každých X sekúnd správu typu "HEARTBEAT" (prípadne iný špecifický typ Keep-Alive správy).
- Uzol B prijme túto správu a odošle ACK ako potvrdenie, že je stále aktívny.

#### Časovač pre detekciu neaktívnosti:

- Každý uzol má časovač, ktorý začne po odoslaní Keep-Alive správy bežať. Ak
  nedostane ACK v stanovenom časovom limite, uzol predpokladá, že druhý uzol je
  neaktívny.
- Časovač sa resetuje, ak ACK dorazí včas.

#### Reakcia na neaktívny uzol:

 Ak ACK nepríde ani po niekoľkých pokusoch (napr. troch), uzol môže predpokladať, že druhý uzol sa odpojil, a môže uzavrieť spojenie alebo zobraziť používateľovi chybu.



### SIMULOVANIE CHYB

#### Zmena kontrolného výpočtu CRC:

Odosielateľ môže správne vypočítať CRC pre správu, ale potom ho úmyselne zmeniť pred pripojením k správe. Prijímateľ, ktorý spracuje dáta a vypočíta CRC, zistí nesúlad a odmietne správu.

**Príklad scenára**: Odosielateľ vypočíta CRC ako 0x1234, ale pred odoslaním zmení tento CRC na 0x5678. Keď prijímateľ vypočíta CRC z dát, jeho výsledok (napr. 0x1234) sa nebude zhodovať so zaslaným CRC 0x5678, čo indikuje chybu.

#### Manipulácia bitov:

Teoreticky môžeme simulovať chybu náhodnou manipuláciou bitov v správe. Vyberieme náhodný bajt v dátach a náhodne invertujeme jeden z jeho bitov (t.j. ak je 1, zmeníme ho na 0 a naopak). Tým sa naruší integrita správy a prijímateľ zaznamená nesúlad pri výpočte CRC.

Prípadný scenár: V správe "Hello World" vyberieme bajt zodpovedajúci písmenu "H" (binárne 01001000), náhodne zmeníme jeden bit, napr. na 01000000. Prijímateľ dostane nesprávnu hodnotu, čo spôsobí chybu pri kontrole CRC.