El paquete de comunicaciones Lower_Layer_UDP Programación de Sistemas de Telecomunicación Informática II

Departamento de Sistemas Telemáticos y Computación (GSyC)

Octubre de 2017



©2017 Grupo de Sistemas y Comunicaciones. Algunos derechos reservados. Este trabajo se distribuye bajo la licencia Creative Commons Attribution Share-Alike disponible en http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es

- Introducción
- Gestión de direcciones IP y puertos: End_Point_Type
- 3 Gestión de mensajes: LLU.Buffer_Type
- 4 Atarse a un End_Point para poder recibir mensajes: LLU.Bind
- 5 Envío y recepción de mensajes: LLU.Send, LLU.Receive
- 6 Terminación del uso de Lower_Layer: LLU.Finalize


- Introducción
- Gestión de direcciones IP y puertos: End_Point_Type
- 3 Gestión de mensajes: LLU.Buffer_Type
- Atarse a un End_Point para poder recibir mensajes: LLU.Bind
- 5 Envío y recepción de mensajes: LLU.Send, LLU.Receive
- 6 Terminación del uso de Lower_Layer: LLU.Finalize

Introducción: Modelo Cliente-Servidor

- En el modelo cliente-servidor hay dos roles diferenciados para los procesos que intercambian mensajes a través de la red:
 - El servidor espera a recibir un mensaje, y entonces contesta enviando una respuesta
 - El cliente envía mensajes de petición al servidor, esperando recibir un mensaje de respuesta.



Introducción: LLU



Lower_Layer_UDP

- Es un paquete de comunicaciones que ofrece un servicio de mensajes en el nivel de transporte:
 - extremo a extremo
 - no orientado a conexión
 - no fiable
- Ofrece un servicio similar a UDP con una interfaz más fácil de usar que permite:
 - Construir End_Points (dirección IP + puerto)
 - Construir y procesar mensajes
 - Enviar y recibir mensajes
- A partir de ahora utilizaremos LLU para hacer referencia a los tipos, funciones y procedimientos de este paquete:

```
package LLU renames Lower_Layer_UDP;
```

- Introducción
- Gestión de direcciones IP y puertos: End_Point_Type
- 3 Gestión de mensajes: LLU.Buffer_Type
- Atarse a un End_Point para poder recibir mensajes: LLU.Bind
- 5 Envío y recepción de mensajes: LLU.Send, LLU.Receive
- 6 Terminación del uso de Lower_Layer: LLU.Finalize

End_Point

- Un End_Point es el destino de los datos que envía un proceso de una máquina a otro proceso de otra máquina.
- Se construye a partir de la Dirección IP de la máquina y el puerto elegido por el proceso al que van dirigidos los datos.
- Un End_Point identifica de forma unívoca al proceso al que van dirigidos los mensajes que transportan datos.
- Se construye de la siguiente forma con la función Build:

```
Server_EP: LLU.End_Point_Type;
...
Server_EP := LLU.Build("212.128.4.1", 6002);
```

Funciones auxiliares: Get Host Name

• La función Get_Host_Name devuelve el nombre de la máquina donde se está ejecutando un programa.

```
function Get_Host_Name return String;
```

Ejemplo de uso:

```
Maquina : ASU.Unbounded_String;
...
Maquina := ASU.To_Unbounded_String (LLU.Get_Host_Name);
Ada.Text_IO.Put_Line ("Estoy en: " & ASU.To_String(Maquina));
```

Funciones auxiliares: To_IP

 La función To_IP devuelve la direccción IP del nombre de la máquina que se le pasa como argumento.

```
function To_IP (Name: in String) return String;
```

- Si el argumento que se le pasa a To_IP es una dirección IP, la función devuelve la misma dirección IP.
- Ejemplo de uso:

```
Maquina : ASU.Unbounded_String;
Dir_IP : ASU.Unbounded_String;
...
Maquina := ASU.To_Unbounded_String ("zeta12");
Dir_IP := ASU.To_Unbounded_String (LLU.To_IP(ASU.To_String(Maquina));
Ada.Text_IO.Put_Line ("Dirección IP:" & ASU.To_String(Dir_IP));
```

- Introducción
- Gestión de direcciones IP y puertos: End_Point_Type
- 3 Gestión de mensajes: LLU.Buffer_Type
- Atarse a un End_Point para poder recibir mensajes: LLU.Bind
- 5 Envío y recepción de mensajes: LLU.Send, LLU.Receive
- 6 Terminación del uso de Lower_Layer: LLU.Finalize


Buffer

- Un *buffer* es un fragmento de posiciones de memoria contiguas que utilizaremos en:
 - **Envío**: para almacenar en el *buffer* los datos que queremos enviar. Una vez almacenados, realizaremos el envío.
 - Recepción: para recibir los datos que nos estén enviando. El buffer inicialmente estará vacío y después de realizar la recepción contendrá los datos que nos hayan enviado.
- Accederemos al buffer según el modelo FIFO (First In First Out).

Declaración de un Buffer

- Utilizaremos el tipo LLU.Buffer_Type.
- Para declarar un *buffer* es necesario proporcionale el tamaño en bytes que se reservará para almacenar datos en él:
 - Es necesario que el tamaño del *buffer* sea suficiente como para contener todos los datos que vamos a almacenar en él.

```
Buffer: aliased LLU.Buffer_Type(1024);
```




 Utilizaremos el atributo 'Access del Buffer para meter y sacar datos en él. Por este motivo, es necesario que lo declaremos como aliased.

Inicialización de un Buffer

• El procedimiento Reset vacía los datos que hay en un buffer.

```
Buffer: aliased LLU.Buffer_Type(1024);
...
LLU.Reset(Buffer);
```



- Utilizaremos Reset en las siguientes situaciones:
 - **Envío**: antes de utilizar un *buffer* para componer un mensaje y meter los datos que queremos enviar.
 - Recepción: antes de utilizar un buffer para recibir un mensaje.

Inserción de datos en un Buffer


 Se invoca el atributo 'Output del tipo del dato que queremos introducir en el buffer.

```
Buffer: aliased LLU.Buffer_Type(1024);
I: Integer;
...
I:=5;
LLU.Reset(Buffer);
Integer'Output(Buffer'Access, I);
...
<Enviar los datos del buffer>
...
```

- Después de introducir un dato en un *buffer*, el siguiente dato que se introduzca se almacenará a continuación del anterior.
- Si intentamos introducir un dato en un *buffer* y no hay espacio suficiente en el *buffer* se elevará la excepción End_Error.

Ejemplo de inserción de datos en un Buffer

```
Buffer: aliased LLU.Buffer_Type(1024);
I: Integer;
EP: LLU.End_Point_Type;
N: Natural:
. . .
LLU.Reset(Buffer);
I := -1:
Integer'Output(Buffer'Access, I);
EP := LLU.Build("212.128.4.1", 6001);
LLU.End_Point_Type'Output(Buffer'Access, EP);
N := 5:
Natural'Output(Buffer'Access, N);
 <Enviar los datos del buffer>
```




Extracción de datos de un Buffer

• Se invoca el atributo 'Input del tipo del dato que queremos extraer del buffer.

- Después de extraer un dato de un buffer, el siguiente dato que se extraiga será el que se encuentre a continuación del anterior.
- Si intentamos extraer un dato de un buffer en el que no hay más datos, se elevará la excepción End Error.
- Si el tipo de dato que hay en el buffer no coincide con el tipo de datos que se está intentando extraer puede ocurrir:
 - La extracción se realiza y la variable destino toma un valor sin sentido.
 - Se eleva alguna excepción, ej: Constraint_Error
 - Se produce un fallo de segmentación: Segmentation Fault

Ejemplo de extracción de datos en un Buffer


```
Buffer: aliased LLU.Buffer_Type(1024);
I: Integer;
EP: LLU.End_Point_Type;
N: Natural:
. . .
LLU.Reset(Buffer):
 <Recibir datos en el buffer>
. . .
I := Integer'Input(Buffer'Access);
EP := LLU.End_Point_Type'Input(Buffer'Access);
N := Natural'Input(Buffer'Access);
```



- Introducción
- Gestión de direcciones IP y puertos: End_Point_Type
- 3 Gestión de mensajes: LLU.Buffer_Type
- 4 Atarse a un End_Point para poder recibir mensajes: LLU.Bind
- 5 Envío y recepción de mensajes: LLU.Send, LLU.Receive
- 6 Terminación del uso de Lower_Layer: LLU.Finalize

Atarse a un End_Point (I)

- Para que un proceso pueda recibir datos de otros, es necesario que previamente se ate a un End_Point.
 De esta forma "escucha" los mensajes dirigidos a ese End_Point.
- La operación atarse a un End_Point tiene sentido en el ámbito local de una máquina:
 - Cuando un proceso que se ejecuta en una máquina se ata a un End_Point, el proceso queda ligado a una dirección IP de esa máquina y a un puerto de esa máquina.



Atarse a un End_Point (II)

Dos formas:


1 Atándose a un puerto concreto:

```
Server_EP: LLU.End_Point_Type;
...

Server_EP := LLU.Build("212.128.4.1", 6002);
LLU.Bind(Server_EP);
```

2 Atándose a un puerto libre cualquiera:

```
Client_EP: LLU.End_Point_Type;
...
LLU.Bind_Any(Client_EP);
```



- p1 LLU.Bind_Any(EP1);
- p2 EP2 := LLU.Build("127.0.0.1", 6001); LLU.Bind(EP2);
- p3 EP3 := LLU.Build("212.128.4.1", 6002); LLU.Bind(EP3);

Motivos por los que puede fallar Bind

```
Server_EP: LLU.End_Point_Type;
...
Server_EP := LLU.Build("212.128.4.1", 6002);
LLU.Bind(Server_EP);
```

- La dirección IP que se usa en Build no pertenece a la máquina donde se ejecuta el código.
- El número de puerto que se usa en Build está reservado (0-1023). Los puertos reservados los utilizan protocolos conocidos o procesos con privilegios.
- El número de puerto que se usa en Build ya se está utilizando y no se encuentra libre.

- Introducción
- Gestión de direcciones IP y puertos: End_Point_Type
- 3 Gestión de mensajes: LLU.Buffer_Type
- 4 Atarse a un End_Point para poder recibir mensajes: LLU.Bind
- 5 Envío y recepción de mensajes: LLU.Send, LLU.Receive
- 6 Terminación del uso de Lower_Layer: LLU.Finalize

Envío de mensajes

- Para enviar datos es necesario conocer el End_Point del proceso receptor, de alguna de estas dos maneras:
 - El receptor escucha en un End_Point formado por una dirección IP y puerto conocidos por el emisor.
 - ② El receptor le ha pasado previamente al emisor su End_Point dentro de un mensaje.
- Para enviar datos se utiliza el procedimiento Send:

• Ejemplo de uso:

```
LLU.Send(Dest_EP, Buffer'Access);
```

Recepción de mensajes

- Para que un proceso reciba datos es necesario que construya un End_Point (con la dirección IP de su máquina y un puerto libre) y se ate a él.
- Para recibir datos se utiliza el procedimiento Receive:

- La llamada Receive es bloqueante hasta que se recibe algo o vence el plazo (Timeout).
- Ejemplo de uso:

```
LLU.Reset(Buffer);
LLU.Receive(My_EP, Buffer'Access, 2.0, Expired);
if Expired then
    Put_Line ("Expiró el plazo");
else
    I := Integer'Input (Buffer'Access);
end if;
```

- Introducción
- Gestión de direcciones IP y puertos: End_Point_Type
- 3 Gestión de mensajes: LLU.Buffer_Type
- Atarse a un End_Point para poder recibir mensajes: LLU.Bind
- 5 Envío y recepción de mensajes: LLU.Send, LLU.Receive
- 6 Terminación del uso de Lower_Layer: LLU.Finalize

Terminación del uso de Lower_Layer

 Antes de terminar un programa que utilice Lower_Layer es necesario ejecutar:

```
LLU.Finalize;
```

- Si no se ejecuta Finalize el programa no terminará nunca.
- Una vez ejecutado Finalize el programa ya no podrá utilizar las funciones de envío/recepción de mensajes de LLU.