

Curso de Angular Router: Lazy Loading y Programación Modular



QuickLink Strategy 18/25

RECURSOS

APUNTES

Puedes optar entre precargar todos los módulos con *Lazy Loading*, o **seleccionar los que a ti te parecen los más importantes** que el usuario necesitará. Justamente ese es un inconveniente con esta técnica, **no tiene en cuenta al usuario**.

Veamos otra forma de precargar módulos teniendo en cuenta al mismo.

Cómo hacer precarga de módulos en pantalla

La estrategia de pregarga de módulos **QuickLink** utiliza la API nativa del navegador Intersection Observer API para observar el viewport de la pantalla y solo precargar los módulos cuyos enlaces hacia ellos estén visibles.

En otras palabras, si en pantalla hay un enlace visible que redirecciona a un módulo en particular, este será precargado.

Puede ocurrir que un usuario administrador, tenga a disposición todos los módulos de la aplicación. Pero que un usuario con menor privilegio solo podrá acceder a unos pocos módulos y no tiene sentido que precargue todos.

1. Instalando la dependencia

Para activar esta estrategia, instala la dependencia ngx-quicklink con npm i ngx-quicklink --save .

2. Importando el módulo

Importa el módulo QuicklinkModule, en el módulo principal de tu aplicación.

```
// app.module.ts
import { QuicklinkModule } from 'ngx-quicklink'

@NgModule({
  imports: [
    // ..
    QuicklinkModule
  ],
  })
export class AppModule { }
```

3. Importando la estrategia

Importa la estrategia en el routing de la aplicación.

```
// app-routing.module.ts
import { QuicklinkStrategy } from 'ngx-quicklink'

// ..

@NgModule({
  imports: [RouterModule.forRoot(routes, {
    preloadingStrategy: QuicklinkStrategy
  })],
  exports: [RouterModule]
```

})
export class AppRoutingModule { }

También, muy importante, importa el módulo **QuicklinkModule** en cada uno de los módulos de tu aplicación que quieras que sea precargado.

TIP: Puedes importar **QuicklinkModule** en el **SharedModule** si deseas no tener que hacerlo módulo por módulo y solo lo haces en el módulo compartido.

Ahora si, podrás observar que solo los módulos visibles en el viewport se precargan, ignorando los que el usuario no necesitará.

Contribución creada por: Kevin Fiorentino.

Archivos de la clase







