# Redes e comunicacións Tema 3: Capa de transporte

Oscar García Lorenzo

Escola Politécnica Superior de Enxeñería



### Índice

- Introducción
- 2 UDP: protocolo de datagramas de usuario
- 3 Fundamentos da transmisión fiábel
- 4 TCP: protocolo de control de transmisión
- 5 Control de conxestión

### Índice


- Introducción
- 2 UDP: protocolo de datagramas de usuario
- 3 Fundamentos da transmisión fiábel
- 4 TCP: protocolo de control de transmisión
- 5 Control de conxestión

### Introducción

### Capa de transporte

- Prepara as mensaxes das aplicacións para ser transmitidos
- En destino, recupera as mensaxes e as entrega ás aplicacións
- So está implementada nos sistemas finais
- Proporciona unha comunicación lóxica entre procesos

Capa de aplicacion Capa de transporte Capa de red Capa de enlace Capa física



### Capa de transporte

#### En TCP/IP


Introducción

000000

- Prepara as mensaxes para transmitirlas por unha canle non fiabel (rede de datagramas, IP, servizo de mellor esforzo)
- Protocolos de transporte TCP e UDP

#### TCP en orixe

- Fragmentar as mensaxes en segmentos
- Engadirlles a cabeceira da capa de transporte



#### UDP en orixe


Engadirlles a cabeceira da capa de transporte

Introducción

0000000

#### Interacción entre as aplicacións e a capa de transporte


- As mensaxes pasan da capa de aplicación á capa de transporte a través dun socket
  - Os procesos escriben e len do socket
  - A capa de transporte recolle as mensaxes do socket e as traslada ao socket destino
- Multiplexación: percorrer todos os sockets abertos, procesar os mensaxes e envialos á capa de rede
- Demultiplexación: recoller os segmentos que chegan da capa de rede, reconstruir as mensaxes e colocarlos nos sockets destino



### Multiplexación e demultiplexación

#### Interacción entre as aplicaciones e a capa de transporte


- Identificación do socket destino: a través dos números de porto da cabeceira do segmento
  - Enteiros de 16 bits
  - De 0–1023 usados polo administrador para os servizos ben coñecidos



### Multiplexación e demultiplexación

#### Multiplexación con sockets sen conexión (en UDP)


- Identificación do socket: a parella dirección IP destino e porto destino
- Segmentos de distintos hosts que se entreguen no mesmo porto son recollidos polo mesmo proceso
- O porto orixe usase para que o proceso sepa a quen respostar



### Multiplexación e demultiplexación

### Multiplexación con sockets orientados a conexión (en TCP)

- Identificación do socket: a tupla de direccións IP orixe e destino e portos orixe e destino
- Segmentos de distintos hosts (ou distintos portos orixe) que se entreguen no mesmo porto van a sockets distintos
- ⇒ varias conexións ao mesmo porto poidan ser atendidas por procesos ou fíos diferentes




### Multiplexación con sockets orientados a conexión TCP

#### Conexións TCP

Dous tipos de sockets:

- Un socket de servidor: espera conexións de clientes
- Varios sockets de conexión: encárganse da transmisión de datos



### Índice

- 1 Introducción
- 2 UDP: protocolo de datagramas de usuario
- 3 Fundamentos da transmisión fiábe
- 4 TCP: protocolo de control de transmisión
- 5 Control de conxestión

### Transporte non orientado a conexión: UDP

#### Protocolo de datagramas de usuario


- Protocolo de transporte simple e pouco sofisticado
- Fai case o mínimo que debería facer un protocolo de transporte
  - Multiplexación/demultiplexación
  - Mecanismo de comprobación de erros
- Descrito no RFC 768

### Protocolo de datagramas de usuario

UDP

Introducción

- En orixe, engadelle unha cabeceira á mensaxe para formar un segmento
- En destino, comproba se o paquete chegou sen erros
  - Sen erros: entrega o paquete ao socket
  - Con erros: en xeral descartase
- Cabeceira de 4 campos (8 bytes):
  - Portos orixe e destino
  - Lonxitude total do segmento (cabeceira + datos) en bytes
  - Suma de comprobación incluindo a pseudo-cabeceira



### Transporte non orientado a conexión: UDP

#### Características

- Sen conexión
  - Non hai acordo previo entre emisor e receptor ⇒ non hai retardo no establecemento da conexión
  - Non hai retransmisións en caso de erros
- Sen estado: cada segmento envíase con independencia dos demáis
  - Non hai segmentación (non hai información para reconstruir as mensaxes)
  - Procesamiento máis rápido e con menos recursos (máis clientes)
- Cabeceiras máis pequenas
- Máis control da aplicación
- Para aplicacións que prefieren velocidade frente a fiabilidade: transmisión de audio, vídeo, DNS...

### Transporte non orientado a conexión: UDP

### Aplicacións que usan TCP

- Correo electrónico (SMTP)
- Web (HTTP) (Cambiando, HTTP3 QUIC)
- Acceso a terminais remotos (telnet, SSH)
- Transferenza de arquivos (FTP, SFTP)

#### Aplicacións que normalmente usan UDP

- Traducción de nomes (DNS)
- Protocolos de encamiñamento (RIP)
- Administración de rede (SNMP)
- Servidor de arquivos remoto (NFS)



#### Aplicaciones que usan TCP o UDP

- Fluxos multimedia
- Telefonía por Internet

#### Cada vez se usa máis TCP en aplicaciones multimedia, ¿?

- Aplicaciones multimedia: toleran pérdidas e responden mal a mecanismos de control de conxestión
- Hai organizacións que bloquean o tráfico UDP, porque non ten mecanismos de control de conxestión
  - Desbordamento de paquetes nos routers
  - Estrangulamento do tráfico TCP, que si ten mecanismos de control de conxestión

### Índice

- 1 Introducción
- 2 UDP: protocolo de datagramas de usuario
- 3 Fundamentos da transmisión fiábel
- 4 TCP: protocolo de control de transmisión
- 5 Control de conxestión

### Transmisión fiábel

#### **Fundamentos**


- Basanse nos protocolos de retransmisión: que retransmiten os paquetes con erros
- Protocolos ARQ Automatic Repeat reQuest (solicitude automática de repetición)
  - Parar e esperar: o emisor envía un paquete e espera a confirmación do receptor
  - Xanela deslizante: podense enviar varios paquetes antes de recibir as confirmacións
    - Retroceder N
    - Repetición selectiva
- Consideranse enlaces bidireccionais (full duplex)
- Numeración dos paquetes 0, 1, ..., 2<sup>n</sup> 1, n número de bits para numerarlos




#### Casos

- Sen erros: o receptor devolve un ACK co número do seguinte paquete
- Pérdida de paquetes: o receptor non devolve o ACK (timeout no emisor) e o emisor retransmite o paquete
- Paquete con erros: similar ao anterior
- Pérdida dun ACK: o emisor retransmite o paquete (timeout). O receptor recibe un duplicado, o descarta e devolve o ACK
- Timeout: paquetes e ACKs chegan con retraso ⇒ paquetes e ACKs duplicados
  - Paquetes duplicados: coma antes
  - ACKs duplicados: ignóranse









#### Variantes

- NAK: indica a recepción dun paquete con erros ⇒ non se espera ao timeout
- Dous ACKs iguais equivalen a un NAK: á recepción dun paquete con erros devolvese o ACK do último paquete correcto
  - Se vence o temporizador, envíanse continuamente duplicados de paquetes
- Tres ACKs iguais equivalen a un NAK: resolve inconvintes da anterior
  - TCP usao con algunha variación

Introducción

### Inconvinte principal: pouca utilización do enlace





Utilización do enlace por parte do emisor:  $U = \frac{1}{RT}$ 

Exemplo: paquetes de 4.000 bits, por un enlace a 1 Gbps de 1.000 km cunha velocidade de propagación de 200.000 km/s


#### Entubamento

 O emisor envía un determinado número N de paquetes antes de recibir as confirmacións

#### Utilización do enlace

- Tempo útil no emisor: N · t<sub>trans</sub>
- Tempo total:  $t_{trans} + RTT$
- U = 1 cando  $N \cdot t_{trans} \ge t_{trans} + RTT$

$$\implies N \ge 1 + \frac{RTT}{t_{trans}}$$




#### Requerimentos

- O rango de números de secuencia debe abarcar ao menos o dobre do tamaño da xanela emisora
- Emisor e receptor deben almacenar máis dun paquete

#### Xanelas

- Xanela emisora: é o conxunto de N paquetes que o emisor pode enviar ou están pendentes de confirmación
- Xanela receptora: é o conxunto de N paquetes que o receptor pode aceptar ou está procesando
- Estas xanelas vanse desprazando a medida que o emisor (receptor) reciba (devolva) as confirmacións






#### **Tipos**

- Retroceder N (Go Back N): o receptor so acepta paquetes en orden
  - Se un paquete chega con erros ou non chega, descartanse os seguintes
  - Se expira o temporizador dun paquete, retransmitense tamén os seguintes
  - ACKs acumulativos: un ACK implica un ACK a todos os paquetes previos
- Repetición selectiva: o receptor acepta paquetes fora de orden
  - So se retransmiten os paquetes erróneos ou que non chegan
  - Hai que enviar os ACKs para cada un dos paquetes recibidos





### Índice


- 1 Introducción
- 2 UDP: protocolo de datagramas de usuario
- 3 Fundamentos da transmisión fiábel
- 4 TCP: protocolo de control de transmisión
- 5 Control de conxestión

#### Transmisión fiábel

Aplicación dos principios de transmisión fiábel


#### Números de secuencia

- Números de 32 bits que identifican bytes (non segmentos)
  - Empiezase por x (aleatorio)
  - Incrementase en x + nbytes
  - Os ACKs indican o siguinte byte que se desexa recibir



#### Superposición (piggybacking)

- Nun mesmo segmento ACK, transmitese tamén datos
- Tempo de espera máximo: se non ten datos, transmite so o ACK



#### Transferencia fiábel de datos

- O emisor usa temporizadores para a retransmisión
- Usase xanela deslizante e ACKs acumulativos
- Recomendase usar un temporizador único: cando chega un ACK reiniciase
- Se un ACK non chega a tempo, retransmitese so ese segmento non confirmado, reiniciase o temporizador e esperase un ACK



#### Estimación do tempo de espera

```
Temporizador = EstimacionRTT + 4DevRTT

EstimacionRTT = (1 - \alpha)EstimacionRTT + \alphaMuestraRTT

DevRTT = (1 - \beta)DevRTT + \beta|MostraRTT - EstimacionRTT|
```

- DevRTT é unha medida da variación do RTT e, en xeral,  $\alpha = 0,125$  e  $\beta = 0,25$
- A estimación do RTT é en base a segmentos transmitidos e confirmados (non retransmitidos)

#### Duplicación do tempo de espera

 Cando se produce a expiración do temporizador, o emisor duplica o tempo




#### Retransmisión rápida

Introducción

Retransmisión dun paquete antes de que expire o temporizador

- 3 ACKs duplicados interpretanse como un NAK (o 4°)
- Recibese un segmento con maior número do esperado ⇒ o receptor envía un ACK duplicado
- Repitese a situación ⇒ o receptor envía outro ACK repetido ⇒ o emisor recibe 3 ACKs repetidos e realiza unha retransmisión rápida



#### Pérdidas en TCP

- Expiración do temporizador: problema grave, perdense os segmentos e os ACKs
- 3 ACKs duplicados: problema leve, ao menos chegan los ACKs ⇒ retransmisión rápida

#### ARQ intermedio entre retroceder N e repetición selectiva

- Retroceder N: ACKs acumulativos
- Repetición selectiva: aceptan segmentos fora de orden e retransmitense so os necesarios


#### Control de fluxo

Mecanismo que permite ao receptor indicar ao emisor o ritmo ao que pode recibir datos

- No momento da conexión, o receptor indica o tamaño de su xanela de recepción
- O emisor fixa a sua xanela de envío a este valor
- Para elo existe un campo na cabeceira TCP
- O tamaño de xanela pódese modificar en cada transmisión


# Conexión: acordo en tres fases solicitud conexion aceptacion confirmacion datoselije un num. aleatorio x (SYN), sec=x (ACK), sec=y, ack=x+1 (ACK), sec=x+1, ack=y+1 (ACK), sec=x+1, ack=y+1, ack=y+1, ack=y+1, ack=y+1

- SYN = 1, cando se envía por primeira vez x o y
- ACK = 1, cando se confirma un segmento
- Na terceira fase xa se poden enviar datos



- En duas fases: cada unha para desconectar a transmisión nun sentido
- Podríase desconectar nun sentido e seguir transmitindo no otro
- FIN = 1, solicitude de desconexión
- ACK = 1, aceptación






#### Transmisión de datos

- Unha vez establecida a conexión empeza a transmisión
- A aplicación vai pasando os datos á capa de transporte (escribindo no socket) que vainos acumulando
- Mecanismos para disparar a transmisión dun segmento:
  - Segmentación: cando o número de bytes supere ao MSS (maximun segment size)
  - Cando a aplicación fuerza el envío (push)
  - Cando un temporizador llega a 0
- TCP xerase o segmento e se llo pasa a IP

## TCP: cabeceira TCP



## Índice

- 1 Introducción
- 2 UDP: protocolo de datagramas de usuario
- 3 Fundamentos da transmisión fiábel
- 4 TCP: protocolo de control de transmisión
- 5 Control de conxestión

#### Asignación de recursos

 Os recursos da rede débense repartir entre as diferentes peticións

#### Conxestión

- Demasiados paquetes na rede producen retardos nas transmisións e pérdida de moitos paquetes
- Usualmente polo desbordamento da memoria dos routers


#### Control de conxestión


- Esforzos realizados polos elementos da rede para prevenir ou responder a situacións de conxestión
  - Pre-reservar recursos para evitar conxestión
  - Deixar que a conxestión ocorra e resolvela entón



#### Orige da conxestión


- Escenario 1: dous emisores, un router con capacidade infinita e enlace compartido de velocidade C
  - Tasa de transmisión entre 0 y C/2: todo se recibe OK e con retardo finito
  - Tasa de transmisión maior que C/2: o enlace non puede proporcionar paquetes a esa velocidade ⇒ paquetes na cola do router e aumenta o retardo






#### Orige da conxestión

- Escenario 2: dous emisores, un router con memoria finita e enlace compartido de velocidade C
  - $\lambda'_{in}$ : carga ofrecida, conten datos orixinais e retransmitidos
  - Tasa de transmisión entre 0 y C/2: todo se recibe OK e con retardo finito
  - Tasa de transmisión maior que C/2: a tasa entregada disminúe porque algúns son duplicados



#### Orixe da congestión

- Escenario 3: varios emisores, routers con memoria finita e varios enlaces
  - Tasa de transmisión pequena: todo se recibe OK e con retardo finito



- Tasa de transmisión elevada: os buffers dos routers enchense e a tasa entregada disminúe
  - No límite tende a cero

#### Necesidade de mecanismos de control de conxestión

En TCP/IP o control de conxestión recae principalmente en TCP



## Control de conxestión en TCP

#### Mecanismo en TCP

Introducción

- O emisor adecúa a sua tasa de envío en función da conxestión que percibe
- Considera que hai conxestión se:
  - Expira un temporizador
  - Recibense 3 ACKs duplicados

#### Procedimento

- No emisor definense: a xanela de conxestión e ol RTT
- O RTT estimase periódicamente (tempo desde o envío dun segmento ata que chega o seu ACK)
- Actualizase a xanela de conxestión según o caso

tasa de envío =  $\frac{\text{xanela de conxestión}}{\text{RTT}}$  bytes/segundo

## Control de conxestión en TCP

#### Mecanismos para actualizar a xanela de conxestión

- Inicio lento: determina a capacidade inicial da rede
- Incremento aditivo/decremento multiplicativo (AIMD): situación normal
- Recuperación rápida: evita a fase de inicio lento cando hai conxestión

#### Notificación explícita de conxestión (ECN)

- Un router conxestionado activa uns bits da cabeceira IP
- O receptor TCP activa o bit ECE (Eco de ECN)
- O emisor TCP reduce a xanela de conxestión y activa o bit CWR




## Control de conxestión en TCP

#### Imparcialidade

Dúas aplicacións compartindo un enlace de capacidade limitada

 Dúas conexións TCP repartense a capacidade do enlace Reparto de la capacidad



- Unha conexión TCP e unha UDP, a UDP acaparará a maior parte da capacidade
- Se unha aplicación usa unha conexión TCP e a outra 9 conexións TCP paralelas, a capacidade será 1/10, 9/10