API de upload direto

Documentação técnica - Prumo

Base: `/api/uploads`. Usada quando o backend está no modo `s3` (bucket compatível com S3, como o Cloudflare R2 do piloto). O navegador envia o PDF e o vídeo direto ao bucket por uma URL assinada; o backend só autoriza, assina e depois confere o arquivo ao salvar o manual.

`GET /config`

Acesso: gerência (suporte, editor de conteúdo ou gerente de setor).

Resposta `200`:

```
{ "directUpload": true, "driver": "s3", "limits": { "pdfMb": 20, "videoMb": 200 } }
```

`directUpload: false` (modos `local` ou `supabase`): a tela envia os arquivos no próprio `POST /api/manuals` em `multipart/form-data`.

`POST /presign`

Acesso: gerência. Corpo JSON:

Campo	Tipo	Observação
`kind`	`pdf` ou `video`	
`contentType`	texto	PDF: `application/pdf`. Vídeo: `video/mp4`, `video/webm` ou `video/quicktime`
`size`	inteiro	Tamanho em bytes; acima do limite responde `413`

Resposta `200`:

```
{
  "key": "videos/2f6c...e1.mp4",
  "method": "PUT",
  "url": "https://<conta>.r2.cloudflarestorage.com/<bucket>/videos/2f6c...e1.mp4?X-Amz-...",
  "headers": { "Content-Type": "video/mp4" },
  "expiresIn": 600
}
```

O navegador faz `PUT` do arquivo em `url` com os `headers` informados. Depois envia `key` como `pdfKey` ou `videoKey` no cadastro do manual (MANUALS.md).

Respostas: `200` · `400` tipo não permitido ou upload direto não configurado · `403` perfil sem permissão · `413` acima do limite.

Conferência ao salvar o manual

Ao receber `pdfKey`/`videoKey`, o backend confere no bucket:

- a chave segue o padrão `pdfs/<uuid>.pdf` ou `videos/<uuid>.<ext>` e está na pasta do campo certo;
- o objeto existe;
- o tamanho real está dentro do limite (se passar, o objeto é apagado e a resposta é `413`);

- o tipo é permitido;
- o PDF começa com `%PDF-` e tem a impressão automática neutralizada.

Não existe limite de duração do vídeo no servidor; a tela recusa vídeos acima de 10 minutos.