理解 ROS 话题

AI 航 团队

1. 开始


1.1 Roscore

首先确保 roscore 已经运行, 打开一个新的终端:

\$ roscore


1.2 Turtlesim

在本教程中我们也会使用到 turtlesim,请在一个新的终端中运行:



1.3 通过键盘远程控制 turtle

我们也需要通过键盘来控制 turtle 的运动,请在一个新的终端中运行:现在你可以使用键盘上的方向键来控制 turtle 运动了。如果不能控制,请选中 turtle_teleop_key 所在的终端窗口以确保你的按键输入能够被捕获。



2. Ros Topics

turtlesim_node 节点和 turtle_teleop_key 节点之间是通过一个 ROS 话题来互相通信的。turtle_teleop_key 在一个话题上发布按键输入消息,而 turtlesim 则订阅该话题以接收该消息。下面让我们使用 rqt graph 来显示当前运行的节点和话题。


注意:如果你使用的是 electric 或更早期的版本,那么 rqt 是不可用的,请使用 rxgraph 代替。

2.1 使用 rqt_graph


在一个新终端中运行:

\$rosrun rqt_graph rqt_graph

你会看到类似下图所示的图形:



如果你将鼠标放在/turtle1/command_velocity上方,相应的 ROS 节点(蓝色和绿色)和话题(红色)就会高亮显示。正如你所看到的,turtlesim_node 和 turtle_teleop_key 节点正通过一个名为 /turtle1/command_velocity 的话题来互相通信。



2.2 rostopic 介绍

rostopic 命令工具能让你获取有关 ROS 话题的信息。

你可以使用帮助选项查看 rostopic 的子命令:

\$ rostopic -h

2.3 使用 rostopic echo

让我们在一个新终端中看一下 turtle_teleop_key 节点在/turtle1/command_velocity 话题 (非 hydro 版) 上发布的数据。

```
$ rostopic -h
```

如果你是用 ROS Hydro 及其之后的版本(下同),请运行:


```
$ rostopic echo /turtle1/cmd_vel
```

你可能看不到任何东西因为现在还没有数据发布到该话题上。接下来我们通过按下方向键使 turtle_teleop_key 节点发布数据。记住如果 turtle 没有动起来的话就需要你重新选中turtle teleop key 节点运行时所在的终端窗口。

现在当你按下向上方向键时应该会看到下面的信息:

```
t@yt-UNO-2483G-453AE:~$ rostopic echo /turtle1/cmd_vel
linear:
  x: -2.0
  y: 0.0
  z: 0.0
  x: 0.0
  v: 0.0
  z: 0.0
linear:
  x: -2.0
  v: 0.0
  z: 0.0
angular:
  x: 0.0
  y: 0.0
  z: 0.0
linear:
  x: -2.0
  y: 0.0
  z: 0.0
angular:
```

现在让我们再看一下 rqt_graph(你可能需要刷新一下 ROS graph)。正如你所看到的,rostopic echo(红色显示部分)现在也订阅了 turtle1/command velocity 话题。



2.4 使用 rostopic list

rostopic list 能够列出所有当前订阅和发布的话题。在一个新终端中运行

```
$ rostopic -h
```

3. ROS Messages

3.1 使用 rostopic type

rostopic type 命令用来查看所发布话题的消息类型。

hydro 版请运行:

```
$ rostopic type /turtle1/cmd_vel
```

```
yt@yt-UNO-2483G-453AE:~$ rostopic type /turtle1/cmd_vel
geometry_msgs/Twist
yt@yt-UNO-2483G-453AE:~$
```

我们可以使用 rosmsg 命令来查看消息的详细情况


```
$rosmsg show geometry_msgs/Twist
```

4. 继续学习 ROS topics

4.1 使用 rostopic pub

rostopic pub 可以把数据发布到当前某个正在广播的话题上。

rostopic pub -1 /turtle1/cmd vel geometry msgs/Twist -- '[2.0, 0.0, 0.0]' '[0.0, 0.0, 1.8]'




接下来你可能已经注意到 turtle 已经停止移动了。这是因为 turtle 需要一个稳定的频率为 1Hz 的命令流来保持移动状态。我们可以使用 rostopic pub -r 命令来发布一个稳定的命令

的值。


流

 $\label{thm:cond_velgeometry_msgs/Twist-r} \$ \ rostopic \ pub \ / turtle 1/cmd_vel \ geometry_msgs/Twist \ -r \ 1 \ -- \ '[2.0, \ 0.0, \ 0.0]' \ '[0.0, \ 0.0, \ 1.8]'$

这条命令以 1Hz 的频率发布速度命令到速度话题上。



我们也可以看一下 rqt_graph 中的情形,可以看到 rostopic 发布器节点(红色)正在与 rostopic echo 节点(绿色)进行通信:



4.2 使用 rostopic hz

rostopic hz 命令可以用来查看数据发布的频率。

我们看一下 turtlesim_node 发布/turtle/pose 时有多快:

\$ rostopic hz/turtle/pose

5. 使用 rqt_plot

rqt_plot 命令可以实时显示一个发布到某个话题上的数据变化图形。这里我们将使用rqt_plot 命令来绘制正在发布到/turtle1/pose 话题上的数据变化图形。首先,在一个新终端中运行 rqt_plot 命令:

rostopic pub /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/Twist -r 1 -- '[2.0, 0.0, 0.0]' '[0.0, 0.0, 0.0]'


<launch> <group ns="turtlesim1"> <node pkg="turtlesim" name="sim"

type="turtlesim_node"/> </group> <group ns="turtlesim2"> <node pkg="turtlesim"

name="sim" type="turtlesim_node"/> </group> <node pkg="turtlesim" name="mimic"

type="mimic"> <remap from="input" to="turtlesim1/turtle1"/> <remap from="output"

to="turtlesim2/turtle1"/> </node></launch>



按下减号按钮会显示一组菜单让你隐藏图形中指定的话题。现在隐藏掉你刚才添加的话题并添加

/turtlel/pose/theta, 你会看到如下图所示的图形:

