# 编写简单的消息发布器和订阅器(C++)

AI 航 团队

## 1.编写节点发布器

『节点』(Node) 是指 ROS 网络中可执行文件。接下来,我们将会创建一个发布器节点 ("talker"),它将不断的在 ROS 网络中广播消息。

切换到之前创建的 beginner\_tutorials package 路径下:

\$ cd ~/catkin\_ws/src/beginner\_tutorials

## 1.1 源代码

在 beginner tutorials package 路径下创建一个 src 文件夹:

mkdir -p ~/catkin\_ws/src/beginner\_tutorials/src

这个文件夹将会用来放置 beginner tutorials package 的所有源代码。

在 beginner\_tutorials package 里创建 src/talker.cpp 文件,并将如下代码粘贴到文件内: 代码如下:

1 #include "ros/ros.h"

2

3 /\* 这引用了 std\_msgs/String 消息, 它存放在 std\_msgs package 里,是由 String.msg 文件自动生成的头文件 \*/

4 #include "std msgs/String.h"

5

6 #include <sstream>

7

8 int main(int argc, char \*\*argv)

9 {

- 10 /\* 初始化 ROS 可以指定节点的名称——运行过程中,节点的名称必须唯一\*/
- 11 ros::init(argc, argv, "talker");
- 12 /\* 为这个进程的节点创建一个句柄。第一个创建的 NodeHandle 会为节点进行初始化,最后一个销毁的 NodeHandle 则会释放该节点所占用的所有资源。\*/
  - 13 ros::NodeHandle n;
- 14 /\* 告诉 master 我们将要在 chatter(话题名)上发布 std\_msgs/String 消息类型的消息。这样 master 就会告> 诉所有订阅了 chatter 话题的节点,将要有数据发布。第二个参数是发布序列的大小。如果我们发布的消息的频率太高> ,缓冲区中的消息在大于1000 个的时候就会开始丢弃先前发布的消息。
- 15 NodeHandle::advertise() 返回一个 ros::Publisher 对象,它有两个作用: 1) 它有一个 publish() 成员函数可以

```
ros::Publisher chatter pub = n.advertise<std msgs::String>("chatter",1000);
    16
    17
    18
       /* ros::Rate 对象可以允许你指定自循环的频率。它会追踪记录自上一次调用
Rate::sleep() 后时间的流逝,并休
     眠直到一个频率周期的时间。
        在这个例子中, 我们让它以 10Hz 的频率运行。*/
    19
    20
       ros::Rate loop rate(10);
    21
        int count = 0;
    22
       /* roscpp 会默认生成一个 SIGINT 句柄,它负责处理 Ctrl-C 键盘操作——使得
ros::ok() 返回 false。
        如果下列条件之一发生, ros::ok() 返回 false:
    24
        SIGINT 被触发 (Ctrl-C)
    25
        被另一同名节点踢出 ROS 网络
    26
    27
        ros::shutdown()被程序的另一部分调用
        节点中的所有 ros::NodeHandles 都已经被销毁
    28
    29
        一旦 ros::ok() 返回 false, 所有的 ROS 调用都会失效。*/
        while(ros::ok())
    30
    31
        {
    32
         /* 使用标准的 String 消息,它只有一个数据成员 "data" */
    33
         std msgs::String msg;
    34
    35
         std::stringstream ss;
         ss << "hello world" << count;
    36
         msg.data = ss.str();
    37
         /* ROS_INFO 和其他类似的函数可以用来代替 printf/cout 等函数*/
    38
    39
         ROS INFO("%s",msg.data.c str());
```

让你在 topic 上发布消息; 2) 如果消息类型不对,它会拒绝发布。 \*/

- 40 /\* 这里, 我们向所有订阅 chatter 话题的节点发送消息 \*/
- 41 chatter\_pub.publish(msg);
- 42 /\* 在这个例子中并不是一定要调用 ros::spinOnce(),因为我们不接受回调。然而,如果你的程序里包含其他> 回调函数,最好在这里加上 ros::spinOnce()这一语句,否则你的回调函数就永远也不会被调用了。 \*/
  - 43 ros::spinOnce();
  - 44 /\* 这条语句是调用 ros::Rate 对象来休眠一段时间以使得发布频率为 10Hz。 \*/
  - 45 loop\_rate.sleep();
  - 46 ++count;
  - 47 }
  - 48 return 0;
  - 49 }
  - 50

## 1.2 代码说明

现在,我们来分段解释代码。

#include "ros/ros.h"

ros/ros.h 是一个实用的头文件,它引用了 ROS 系统中大部分常用的头文件。

#include "std\_msgs/String.h"

这引用了 std\_msgs/String 消息, 它存放在 std\_msgs package 里,是由 String.msg 文件自动生成的头文件。需要关于消息的定义,可以参考 msg 页面。

ros::init(argc, argv, "talker");

初始化 ROS。它允许 ROS 通过命令行进行名称重映射——然而这并不是现在讨论的重点。在这里,我们也可以指定节点的名称——运行过程中,节点的名称必须唯一。

这里的名称必须是一个 base name, 也就是说, 名称内不能包含/等符号。

ros::NodeHandle n;

为这个进程的节点创建一个句柄。第一个创建的 NodeHandle 会为节点进行初始化,最后一个销毁的 NodeHandle 则会释放该节点所占用的所有资源。

ros::Publisher chatter pub = n.advertise<std msgs::String>("chatter", 1000);

告诉 master 我们将要在 chatter(话题名) 上发布 std\_msgs/String 消息类型的消息。这样 master 就会告诉所有订阅了 chatter 话题的节点,将要有数据发布。第二个参数是发布序列的大小。如果我们发布的消息的频率太高,缓冲区中的消息在大于 1000 个的时候就会开始丢弃先前发布的消息。

NodeHandle::advertise()返回一个 ros::Publisher 对象,它有两个作用: 1)它有一个 publish()成员函数可以让你在 topic 上发布消息; 2)如果消息类型不对,它会拒绝发布。

ros::Rate loop rate(10);

ros::Rate 对象可以允许你指定自循环的频率。它会追踪记录自上一次调用 Rate::sleep() 后时间的流逝,并休眠直到一个频率周期的时间。

在这个例子中, 我们让它以 10Hz 的频率运行。

```
int count = 0;
while (ros::ok())
{
```

roscpp 会默认生成一个 SIGINT 句柄,它负责处理 Ctrl-C 键盘操作——使得 ros::ok()返回 false。

如果下列条件之一发生, ros::ok() 返回 false: SIGINT 被触发 (Ctrl-C)

被另一同名节点踢出 ROS 网络

ros::shutdown() 被程序的另一部分调用

节点中的所有 ros::NodeHandles 都已经被销毁

一旦 ros::ok() 返回 false, 所有的 ROS 调用都会失效。

```
std_msgs::String msg;

std::stringstream ss;
ss << "hello world " << count;
msg.data = ss.str();
```

我们使用一个由 msg file 文件产生的『消息自适应』类在 ROS 网络中广播消息。现在 我们使用标准的 String 消息,它只有一个数据成员 "data"。当然,你也可以发布更复杂的 消息类型。

```
chatter_pub.publish(msg);
```

这里,我们向所有订阅 chatter 话题的节点发送消息。

```
ROS_INFO("%s", msg.data.c_str());
```

ROS\_INFO 和其他类似的函数可以用来代替 printf/cout 等函数。具体可以参考 rosconsole documentation,以获得更多信息。

ros::spinOnce();

在这个例子中并不是一定要调用 ros::spinOnce(),因为我们不接受回调。然而,如果你的程序里包含其他回调函数,最好在这里加上 ros::spinOnce()这一语句,否则你的回调函数 就永远也不会被调用了。

Loop\_rate.sleep()

这条语句是调用 ros::Rate 对象来休眠一段时间以使得发布频率为 10Hz。

对上边的内容进行一下总结:

初始化 ROS 系统

在 ROS 网络内广播我们将要在 chatter 话题上发布 std\_msgs/String 类型的消息 以每秒 10 次的频率在 chatter 上发布消息

接下来我们要编写一个节点来接收这个消息。

### 2. 编写订阅器节点

```
在 beginner_tutorials package 目录下创建 src/listener.cpp 文件,并粘贴如下代码:

1 #include "ros/ros.h"
```

2 #include "std msgs/String.h"

3

4 /\* 这是一个回调函数, 当接收到 chatter 话题的时候就会被调用 \*/

5 void chatterCallback(const std msgs::String::ConstPtr& msg)

6 {

7 ROS\_INFO("I heard: [%s]", msg->data.c\_str());

8}

9

10

11 int main(int argc, char **argv)
12 {
13 ros::init(argc, argv, "listener");
14
15 ros::NodeHandle n;
16
17 /* 告诉 master 我们要订阅 chatter 话题上的消息。当有消息发布到这个话题时,ROS 就会调用 chatterCallback ()函数。第二个参数是队列大小,以防我们处理消息的速度不够快,当缓存达到 1000 条消息后,再有新的消息到来就> 将开始丢弃先前接收的消息。NodeHandle::subscribe()返回 ros::Subscriber 对象,你必须让它处于活动状态直到你不
再想订阅该消息。当这个对象销毁时,它将自动退订 chatter 话题的消息。*/
18 ros::Subscriber sub = n.subscribe("chatter", 1000, chatterCallback);
19 /* ros::spin() 进入自循环,可以尽可能快的调用消息回调函数。如果没有消息到达,它不会占用很多 CPU,所以> 不用担心。一旦 ros::ok() 返回 false, ros::spin() 就会立刻跳出自循环。这有可能是 ros::shutdown() 被调用,或
者是用户按下了 Ctrl-C,使得 master 告诉节点要终止运行。也有可能是节点被人为关闭的。 */
20 ros::spin();
21
22 return 0;
23 }
24

下面对相关代码进行解释

```
void chatterCallback(const std_msgs::String::ConstPtr& msg)
{
    ROS_INFO("I heard: [%s]", msg->data.c_str());
}
```

这是一个回调函数,当接收到 chatter 话题的时候就会被调用。消息是以 boost shared ptr 指针的形式传输,这就意味着你可以存储它而又不需要复制数据。

```
ros::Subscriber sub = n.subscribe("chatter", 1000, chatterCallback);
```

告诉 master 我们要订阅 chatter 话题上的消息。当有消息发布到这个话题时,ROS 就会调用 chatterCallback() 函数。第二个参数是队列大小,以防我们处理消息的速度不够快,当缓存达到 1000 条消息后,再有新的消息到来就将开始丢弃先前接收的消息。

NodeHandle::subscribe() 返回 ros::Subscriber 对象,你必须让它处于活动状态直到你不再想订阅该消息。当这个对象销毁时,它将自动退订 chatter 话题的消息。

有各种不同的 NodeHandle::subscribe() 函数,允许你指定类的成员函数,甚至是 Boost.Function 对象可以调用的任何数据类型。roscpp overview 提供了更为详尽的信息。

```
ros::spin();
```

ros::spin() 进入自循环,可以尽可能快的调用消息回调函数。如果没有消息到达,它不会占用很多 CPU,所以不用担心。一旦 ros::ok() 返回 false,ros::spin() 就会立刻跳出自循环。这有可能是 ros::shutdown() 被调用,或者是用户按下了 Ctrl-C,使得 master 告诉节点要终止运行。也有可能是节点被人为关闭的。

#### 3. 编译节点

```
1 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.3)
```

2 project(beginner\_tutorials)

3

4 ## Find catkin and any catkin packages

```
5 find package(catkin REQUIRED COMPONENTS roscpp rospy std msgs genmsg)
6
7 ## Declare ROS messages and services
8 add_message_files(FILES Num.msg)
9 add service files(FILES AddTwoInts.srv)
10
11 ## Generate added messages and services
12 generate messages(DEPENDENCIES std msgs)
13
14 ## Declare a catkin package
15 catkin package()
16
17 ## Build talker and listener
18 include directories(include ${catkin INCLUDE DIRS})
19
20 add executable(talker src/talker.cpp)
21 target_link_libraries(talker ${catkin_LIBRARIES})
22 add_dependencies(talker beginner_tutorials_generate_messages_cpp)
23
24 add_executable(listener src/listener.cpp)
25 target link libraries(listener ${catkin LIBRARIES})
26 add dependencies(listener beginner tutorials generate messages cpp)
```

#### 现在运行 catkin make

```
catkin_make
```

rosrun beginner\_tutorials talker

```
yt@yt-UNO-2483G-453AE:~/catkin_ws$ catkin_make

Base path: /home/yt/catkin_ws
Source space: /home/yt/catkin_ws/src

Build space: /home/yt/catkin_ws/build

Devel space: /home/yt/catkin_ws/devel
Install space: /home/yt/catkin_ws/install

####
#### Running command: "make cmake_check_build_system" in "/home/yt/catkin_ws/build"

####
-- Using CATKIN_DEVEL_PREFIX: /home/yt/catkin_ws/devel
-- Using CMAKE_PREFIX_PATH: /home/yt/catkin_ws/devel;/opt/ros/kinetic
-- This workspace overlays: /home/yt/catkin_ws/devel;/opt/ros/kinetic
-- Using PYTHON_EXECUTABLE: /usr/bin/python
-- Using Debian Python package layout
-- Using empy: /usr/bin/empy
-- Using CATKIN_ENABLE_TESTING: ON
-- Call enable_testing()
-- Using CATKIN_TEST_RESULTS_DIR: /home/yt/catkin_ws/build/test_results
-- Found amock_sources_under_'/usr/src/amock': amock_will_be_built
```

```
yt@yt-UNO-2483G-453AE:~/catkin_ws$ source ./devel/setup.bash
yt@vt-UNO-2483G-453AE:~/catkin_ws$ rosrun beginner_tutorials talker
文件 3067155.447136654]: hello world 0
     INFO] [1588067155.646988347]: hello world 1
INFO] [1588067155.746984827]: hello world 3
INFO] [1588067155.846992127]: hello world 4
INFO] [1588067155.947024503]: hello world 5
                     [1588067155.947024503]: hello world 5

[1588067156.047008014]: hello world 6

[1588067156.147000280]: hello world 7

[1588067156.346999430]: hello world 8

[1588067156.446976824]: hello world 10

[1588067156.547009537]: hello world 11

[1588067156.647010888]: hello world 12
      INFO]
      INFO]
      INFO]
      INFO]
      INFO]
      INFO]
                      [1588067156.747013974]: hello world 13
[1588067156.847012155]: hello world 14
[1588067156.947003632]: hello world 15
[1588067157.047013716]: hello world 16
      INFO]
      INFO]
      INFO
      INFO]
                      [1588067157.147016165]: hello world 17
[1588067157.247011400]: hello world 18
[1588067157.347009888]: hello world 19
[1588067157.447008097]: hello world 20
      INFO]
      INFO]
      INFO]
```