

# Sumário

Qual o seu propósito ao ler este tutorial?	3
Requisitos para leitura deste tutorial	3
Arquivos disponíveis para download	
Open BSD em alguns comandos	3
O que este tutorial contém?	4
Agradecimento	4
Introdução	
Instalação	
Comandos úteis	25
Executar comandos como root sem ser root:	26
Comandos para reiniciar e desligar o sistema	26
Comandos para manipulação de pastas e arquivos	27
Comandos para instalação e remoção de programas	27
Passos para configuração de rede	
Comandos para acesso remoto	
Configuração do Firewall PF	32
Instalação do Apache	
Instalação do Nodejs e React	
Configuração do Squid	
Configuração do servidor DHCP	
Uma palavra sobre negócios	
Conclusão	
Referências	

" **Only two** remote holes in the default install, in a heck of a long time! " traduzindo,

"Apenas dois furos remotos na instalação padrão, em muito tempo!" (do site www.openbsd.org).

### Qual o seu propósito ao ler este tutorial?

Qual o seu propósito ao aprender algo? Passar o tempo talvez, ganhar dinheiro prestando serviços talvez, ou quem sabe seu propósito seja mais profundo como:

"Meu propósito é me tornar especialista neste assunto e atuar profissionalmente, pondo em prática o que aprender, para ajudar as pessoas a resolver problemas reais e ser respeitado e bem pago pelas soluções que entrego. E dedicar 10% de todo meu ganho financeiro para divulgar a tecnologia que uso e acredito e fazer ainda, doações a pessoas em situação de morador de rua. Completando assim meu ciclo de ação e realização pessoal nesta área :**D**"

Impactante não? Brincadeiras a parte, seja qual for seu propósito, **tenha um propósito** que justifique seu investimento em aprender e motive você a **agir**.

## Requisitos para leitura deste tutorial

- 1° Conhecimentos em **VirtualBox** ou outro software de virtualização de sistemas operacionais.
- **2°** Conhecimentos em Linux ou Unix like systems.

### Arquivos disponíveis para download

Os arquivos de configuração usados neste tutorial estão disponíveis no endereço: https://github.com/Adyson-Lima/openbsd

### **Open BSD em alguns comandos**

reboot reinicia o sistema.

halt -p desliga o sistema.

doas 'semelhante' ao sudo.

**pkg\_add** instala um pacote.

**pkg\_delete** desinstala um pacote.

**pkg** info -Q pesquisa um pacote pelo nome.

pkg\_add -u atualiza o sistema.

ifconfig lista configurações de rede, como ip, mac e outras.

sh /etc/netstart reinicia uma placa de rede especificada

**ssh usuario@ip\_da\_maquina** acessa via ssh outro sistema.

**sftp usuario@ip\_da\_maquina** permite transferência de arquivos entre sistemas.

**pfctl** -**d** desliga o firewall.

pfctl -f recarrega configurações do firewall.

**pfctl** -e liga o firewall.

/etc/rc.d/serviço\_qualquer start inicia um serviço.

/etc/rc.d/serviço\_qualquer stop para um serviço. /etc/rc.d/serviço\_qualquer restart reinicia um serviço.

## O que este tutorial contém?

- Instalação do Open BSD.
- Comandos básicos.
- Configuração inicial de rede.
- Configuração inicial do firewall PF.
- Instalação do Apache.
- Configuração intermediária do proxy Squid.
- Instalação do Nodejs e criação de um projeto em React.
- Configuração do servidor DHCP.
- Uma palavra sobre negócios

### Agradecimento

Agradeço a Deus, e aos meus pais, que sempre me auxiliaram na minha jornada.

### Introdução

Primeiramente, gostaria de dizer que servidores Linux sempre foram para mim um prazer, tanto em instalar como configurar e dar manutenção. Então, ao criar este tutorial sobre OpenBSD, estou apenas adaptando a satisfação que o Linux já me oferecia. Por que dizer isso? Bem, porque eu não deixei o Linux de lado para adotar o OpenBSD, eu **acrescentei** a minha "caixa de ferramentas" mais essa poderosa ferramenta. E talvez você possa fazer o mesmo ; )

Em segundo lugar, gostaria de dizer que o OpenBSD, é um opção segura, robusta e pode ser utilizada em empresas, em órgãos públicos e em projetos pessoais. Sua licença é aberta e seu download gratuito.


Então, vamos ao que interessa, configurar nossos servidores OpenBSD.

# Instalação

O processo de instalação do OpenBSD é muito simples e rápido. E neste tutorial, vamos usar o emulador VirtualBox, disponível em, **https://www.virtualbox.org**. Os passos para instalar o VirtualBox fogem ao escopo deste tutorial, no entanto é possível encontrar várias fontes de informação com uma simples busca no Google ou Youtube.

#### Passo 1

Com o VirtualBox instalado, acesse **https://www.openbsd.or**g, a página inicial do site pode ser visto abaixo, clique no link Download:




Após clicar no link de download, você será direcionado para a tela abaixo, que tem as opções de download. Basicamente existem dois tipos de arquivo para baixar, imagens que contém todos os arquivos para gerar uma instalação funcional e imagens que você seleciona o que deseja. Por exemplo, se você não quiser instalar fonts para o X11, opte por uma opção sem o recurso.


As imagens com a inscrição "Includes the file sets." são as que vem com o conjunto de arquivos mais completa e é a que usaremos. No nosso caso específico, usaremos a ISO pronta para ser gravada em CD/DVD.



Após o download, abra a VirtualBox e clique em "Novo" e será aberta a tela abaixo, onde é possível setar o nome do sistema, o tipo, no nosso caso o tipo é BSD, e a arquitetura, 32 ou 64 bits. Escolha um nome e clique em "Próximo".



Agora, na próxima tela, é só setar a quantidade de RAM para o sistema, escolha um valor de sua preferência e clique em "Próximo".



Na próxima tela, selecione a opção para criar um disco virtual, e clique em "Criar".



Selecione agora o tipo de arquivo VDI e clique em "Próximo".




Agora clique em, "Dinamicamente alocado", e em seguida, clique em "Próximo".





Agora, selecione o tamanho do disco virtual de acordo com sua preferência, em seguida, clique em "Criar". Pronto, sua máquina virtual está configurada e estamos prontos para configurar as placas de rede e algumas opções a mais.

Na tela principal do VirtualBox, clique em "Rede" para configurar as placas.




Agora, vamos criar uma placa de rede como "Rede Interna" e uma como "NAT". Manteremos a opção "Cabo conectado", desmarcada por enquanto, apenas para a placa "Rede Interna". Conforme as duas imagens a seguir.







Agora, um detalhe importante, estou realizando essa instalação em um VirtualBox instalado em um hospedeiro Linux Debian 12, em hardware específico. E as configurações a seguir podem ou não ser necessárias no seu caso, dependendo do seu sistema hospedeiro.

Primeiro, na tela principal do VirtualBox, clique em, "Armazenamento" e selecione a opção "AHCI", conforme as duas imagens seguintes. Em seguida, clique em "Ok".







Em seguida, na tela principal do VirtualBox, clique em "Sistema", e na tela seguinte, mude a opção de chipset para "ICH9", conforme as duas imagens seguintes. Em seguida clique em "Ok".



Pronto, agora é só clicar em "Iniciar" na tela principal do VirtualBox, para iniciar a instalação do sistema.



Agora, selecione a ISO baixada, conforme imagem abaixo, em seguida clique em "Iniciar".



É necessário agora, marcar a ISO selecionada na tela anterior para usar durante a instalação, faça isso em "Dispositivos > Discos Ópticos".

Agora, após o carregamento inicial, é possível ver a tela inicial de instalação do OpenBSD 7.4, como na imagem a seguir. Digite "**I**" e em seguida tecle **enter**, para iniciar a instalação.

```
ahci0: port 0: 3.0Gb/s
 ahci0: device on port 1 didn't come ready, TFD: 0x131<ERR>
ahci0: port 1: 3.0Gb/s
 scsibus0 at ahci0: 32 targets
 sd0 at scsibus0 targ 0 lun 0: <ATA, UBOX HARDDISK, 1.0> t10.ATA_UBOX_HARDDISK_UB
 ad9e8c23-db873ed9
sd0: 5120MB, 512 bytes/sector, 10485760 sectors
cd0 at scsibus0 targ 1 lun 0: <VBOX, CD-ROM, 1.0> removable
ohci0 at pci0 dev 31 function 4 "Apple Intrepid USB" rev 0x00: apic 1 int 23, ve
usb0 at ohci0: USB revision 1.0
uhub0 at usb0 configuration 1 interface 0 "Apple OHCI root hub" rev 1.00/1.00 ad
dr 1
isa0 at mainbus0
 pckbc0 at isa0 port 0x60/5 irg 1 irg 12
pckbd0 at pckbc0 (kbd slot)
wskbd0 at pckbd0: console keyboard, using wsdisplay0
 softraid0 at root
 scsibus1 at softraid0: 256 targets
 root on rd0a swap on rd0b dump on rd0b
 WARNING: CHECK AND RESET THE DATE!
erase ^?, werase ^W, kill ^U, intr ^C, status ^T
 <u>Velcome to</u> the OpenBSD/amd64 7.4 installation program.
(I)nstall, (U)pgrade, (A)utoinstall or (S)hell?
```

Na tela abaixo, selecione o layout do teclado de acordo com sua preferência, no nosso caso será usado o "br", então, basta digitar "br", e teclar **enter**.

```
sd0: 5120MB, 512 bytes/sector, 10485760 sectors
cd0 at scsibus0 targ 1 lun 0: <VBOX, CD-ROM, 1.0> removable
ohci0 at pci0 dev 31 function 4 "Apple Intrepid USB" rev 0x00: apic 1 int 23, ve
rsion 1.0
usbO at ohciO: USB revision 1.0
uhub0 at usb0 configuration 1 interface 0 "Apple OHCI root hub" rev 1.00/1.00 ad
dr 1
isa0 at mainbus0
pckbc0 at isa0 port 0x60/5 irg 1 irg 12
pckbd0 at pckbc0 (kbd slot)
wskbd0 at pckbd0: console keyboard, using wsdisplay0
softraid0 at root
scsibus1 at softraid0: 256 targets
root on rd0a swap on rd0b dump on rd0b
WARNING: CHECK AND RESET THE DATE!
erase ^?, werase ^W, kill ^U, intr ^C, status ^T
Welcome to the OpenBSD/amd64 7.4 installation program.
(I)nstall, (U)pgrade, (A)utoinstall or (S)hell? I
At any prompt except password prompts you can escape to a shell by
typing '!'. Default answers are shown in []'s and are selected by
pressing RETURN. You can exit this program at any time by pressing
Control-C, but this can leave your system in an inconsistent state.
Choose your keyboard layout ('?' or 'L' for list) [default]
```

Na próxima tela, digite o hostname de sua preferência, no nosso caso, será "openbsd", e em seguida tecle **enter** para avancar.

```
pckbc0 at isa0 port 0x60/5 irq 1 irq 12
pckbd0 at pckbc0 (kbd slot)
wskbd0 at pckbd0: console keyboard, using wsdisplay0
softraid0 at root
scsibus1 at softraid0: 256 targets
root on rd0a swap on rd0b dump on rd0b
WARNING: CHECK AND RESET THE DATE!
erase ^?, werase ^W, kill ^U, intr ^C, status ^T
Welcome to the OpenBSD/amd64 7.4 installation program.
(I)nstall, (U)pgrade, (A)utoinstall or (S)hell? I
At any prompt except password prompts you can escape to a shell by
         '.' Default answers are shown in []'s and are selected by
pressing RETURM. You can exit this program at any time by pressing
Control-C, but this can leave your system in an inconsistent state.
Choose your keyboard layout ('?' or 'L' for list) [default] L
Available layouts: be be.swapctrlcaps br cf cf.nodead de de.nodead dk dk.nodead
ee ee.nodead es fr fr.dvorak fr.swapctrlcaps fr.swapctrlcaps.dvorak hu is is.nod
ead it jp jp.swapctrlcaps la lt lv nl nl.nodead no no.nodead pl pt ru sf sf.node
ad sy sy.nodead si sv sv.nodead tr tr.nodead ua uk uk.swapctrlcaps us us.colemak
us.declk us.dvorak us.iopener us.swapctrlcaps us.swapctrlcaps.colemak us.swapct
rlcaps.dvorak us.swapctrlcaps.iopener
Choose your keyboard layout ('?' or 'L' fo<u>r list) [d</u>efault] br
System hostname? (short form, e.g. 'foo') openbsd_
```

Na próxima tela, selecione a placa de rede inicial a ser configurada, apenas tecle **enter** para avançar.

```
softraid0 at root
 scsibus1 at softraid0: 256 targets
 root on rd0a swap on rd0b dump on rd0b
WARNING: CHECK AND RESET THE DATE!
erase ^?, werase ^W, kill ^U, intr ^C, status ^T
Welcome to the OpenBSD/amd64 7.4 installation program.
Welcome to the openbab/ammod 7.4 installation program.

(I)nstall, (U)pgrade, (A)utoinstall or (S)hell? I

At any prompt except password prompts you can escape to a shell by
typing '!'. Default answers are shown in []'s and are selected by
pressing RETURN. You can exit this program at any time by pressing
Control-C, but this can leave your system in an inconsistent state.
Choose your keyboard layout ('?' or 'L' for list) [default] L
Available layouts: be be.swapctrlcaps br cf cf.nodead de de.nodead dk_dk.nodead
ee ee.nodead es fr fr.dvorak fr.swapctrlcaps fr.swapctrlcaps.dvorak hu is is.nod
ead it jp jp.swapctrlcaps la lt lv nl nl.nodead no no.nodead pl pt ru sf sf.node
ad sg sg.nodead si sv sv.nodead tr tr.nodead ua uk uk.swapctrlcaps us us.colemak
 us.declk us.dvorak us.iopener us.swapctrlcaps us.swapctrlcaps.colemak us.swapct
rlcaps.dvorak us.swapctrlcaps.iopener
Choose your keyboard layout ('?' or 'L' for list) [default] br
System hostname? (short form, e.g. 'foo') openbsd
Available network interfaces are: em0 em1 em2 vlan0.
Network interface to configure? (name, lladdr, '?', or 'done') [em0]
```

Nas próximas três telas, é solicitado a configuração de ipv4 e ipv6, nesse momento, apenas tecle **enter** para avançar ao ver cada um dos três prompts marcados em vermelho, pois a configuração será feita em outro momento, após o sistema estar instalado.

```
Welcome to the OpenBSD/amd64 7.4 installation program.
(I)nstall, (U)pgrade, (A)utoinstall or (S)hell? I
At any prompt except password prompts you can escape to a shell by
         !'. Default answers are shown in []'s and are selected by
pressing RETURN. You can exit this program at any time by pressing
Control-C, but this can leave your system in an inconsistent state.
Choose your keyboard layout ('?' or 'L' for list) [default] L
Available layouts: be be.swapctrlcaps br cf cf.nodead de de.nodead dk dk.nodead
ee ee.nodead es fr fr.dvorak fr.swapctrlcaps fr.swapctrlcaps.dvorak hu is is.nod
ead it jp jp.swapctrlcaps la lt lv nl nl.nodead no no.nodead pl pt ru sf sf.node
ad sg sg.nodead si sv sv.nodead tr tr.nodead ua uk uk.swapctrlcaps us us.colemak
 us.declk us.dvorak us.iopener us.swapctrlcaps us.swapctrlcaps.colemak us.swapct
rlcaps.dvorak us.swapctrlcaps.iopener
Choose your keyboard layout ('?' or 'L' for list) [default] br
System hostname? (short form, e.g. 'foo') openbsd
Available network interfaces are: em0 em1 em2 vlan0.
Network interface to configure? (name, lladdr, '?', or 'done') [em0]
IPv4 address for em0? (or 'autoconf' or 'none') [autoconf]
No dhep address on interface em0 in 30 seconds.
IPv6 address for em0? (or 'autoconf' or 'none') [none]
Available network interfaces are: em0 em1 em2 vlan0.
Network interface to configure? (name, lladdr, '?', or 'done') [done] .
```

Na próxima tela será perguntado sobre a rota para ipv4, digite "none" e tecle **enter**.

```
Welcome to the OpenBSD/amd64 7.4 installation program.

(I)nstall, (U)pgrade, (A)utoinstall or (S)hell? I
At any prompt except password prompts you can escape to a shell by
typing '!'. Default answers are shown in [I's and are selected by
pressing RETURN. You can exit this program at any time by pressing
Control-C, but this can leave your system in an inconsistent state.

Choose your keyboard layout ('?' or 'L' for list) [default] L
Available layouts: be be.swapctrlcaps br cf cf.nodead de de.nodead dk dk.nodead
ee ee.nodead es fr fr.dvorak fr.swapctrlcaps fr.swapctrlcaps.dvorak hu is is.nod
ead it jp jp.swapctrlcaps la lt lv nl nl.nodead no no.nodead pl pt ru sf sf.node
ad sg sg.nodead si sv sv.nodead tr tr.nodead ua uk uk.swapctrlcaps us us.colemak
us.declk us.dvorak us.iopener us.swapctrlcaps us.swapctrlcaps.colemak us.swapct
rlcaps.dvorak us.swapctrlcaps.iopener
Choose your keyboard layout ('?' or 'L' for list) [default] br
System hostname? (short form, e.g. 'foo') openbsd

Available network interfaces are: em0 em1 em2 vlan0.

Network interface to configure? (name, lladdr, '?', or 'done') [em0]
IPv4 address for em0? (or 'autoconf' or 'none') [autoconf]
No dhcp address on interface em0 in 30 seconds.
IPv6 address for em0? (or 'autoconf' or 'none') [none]
Available network interfaces are: em0 em1 em2 vlan0.

Network interface to configure? (name, lladdr, '?', or 'done') [done]
Default IPv4 route? (IPv4 address or 'none')
```

Na próxima tela, será perguntado sobre o dns, apenas tecle **enter**.

```
At any prompt except password prompts you can escape to a shell by typing '!'. Default answers are shown in [1's and are selected by pressing RETURN. You can exit this program at any time by pressing Control-C, but this can leave your system in an inconsistent state.

Choose your keyboard layout ('?' or 'L' for list) [default] L Available layouts: be be.swapctrlcaps br cf cf.nodead de de.nodead dk dk.nodead ee ee.nodead es fr fr.dvorak fr.swapctrlcaps fr.swapctrlcaps.dvorak hu is is.nod ead it jp jp.swapctrlcaps la lt lv nl nl.nodead no no.nodead pl pt ru sf sf.node ad sg sg.nodead si sv sv.nodead tr tr.nodead ua uk uk.swapctrlcaps us.colemak us.declk us.dvorak us.iopener us.swapctrlcaps us.swapctrlcaps.colemak us.swapctrlcaps.dvorak us.swapctrlcaps.iopener

Choose your keyboard layout ('?' or 'L' for list) [default] br

System hostname? (short form, e.g. 'foo') openbsd

Available network interfaces are: em0 em1 em2 vlan0.

Metwork interface to configure? (name, lladdr, '?', or 'done') [em0]

IPv4 address for em0? (or 'autoconf' or 'none') [none]

Available network interface em0 in 30 seconds.

IPv6 address for em0? (or 'autoconf' or 'none') [none]

Available network interfaces are: em0 em1 em2 vlan0.

Metwork interface to configure? (name, lladdr, '?', or 'done') [done]

Default IPv4 route? (IPv4 address or 'none') none

Using DNS domainname mu.domain

DNS nameservers? (IP address list or 'none') [none]
```

Na próxima tela, digite a senha root e confirme digitando novamente. Em seguida, será mostrada a tela abaixo com a opção para iniciar o SSH por padrão, apenas tecle **enter** para confirmar.

```
Choose your keyboard layout ('?' or 'L' for list) [default] L
Available layouts: be be.swapctrlcaps br cf cf.nodead de de.nodead dk dk.nodead
ee ee.nodead es fr fr.dvorak fr.swapctrlcaps fr.swapctrlcaps.dvorak hu is is.nod
ead it jp jp.swapctrlcaps la lt lv nl nl.nodead no no.nodead pl pt ru sf sf.node
ad sg sg.nodead si sv sv.nodead tr tr.nodead ua uk uk.swapctrlcaps us us.colemak
us.declk us.dvorak us.iopener us.swapctrlcaps us.swapctrlcaps.colemak us.swapct
rlcaps.dvorak us.swapctrlcaps.iopener
Choose your keyboard layout ('?' or 'L' for list) [default] br
System hostname? (short form, e.g. 'foo') openbsd

Available network interfaces are: em0 em1 em2 vlan0.

Network interface to configure? (name, lladdr, '?', or 'done') [em0]
IPv4 address for em0? (or 'autoconf' or 'none') [autoconf]
No dhcp address on interface em0 in 30 seconds.
IPv6 address for em0? (or 'autoconf' or 'none') [none]
Available network interfaces are: em0 em1 em2 vlan0.

Network interface to configure? (name, lladdr, '?', or 'done') [done]
Default IPv4 route? (IPv4 address or 'none') none
Using DNS domainname my.domain
DNS nameservers? (IP address list or 'none') [none]

Password for root account? (will not echo)
Password for root account? (will not echo)
Password for root account? [ugain)
Start sshd(8) by default? [ugs]
```

Na próxima tela, será perguntado se queremos iniciar o X window, digite "no" e tecle **enter**, pois usaremos o OpenBSD como servidor.

```
Choose your keyboard layout ('?' or 'L' for list) [default] L
Available layouts: be be.swapctrlcaps br cf cf.nodead de de.nodead dk dk.nodead
ee ee.nodead es fr fr.dvorak fr.swapctrlcaps fr.swapctrlcaps.dvorak hu is is.nod
ead it jp jp.swapctrlcaps la lt lv nl nl.nodead no no.nodead pl pt ru sf sf.node
ad sg sg.nodead si sv sv.nodead tr tr.nodead ua uk uk.swapctrlcaps us us.colemak
 us.declk us.dvorak us.iopener us.swapctrlcaps us.swapctrlcaps.colemak us.swapct
rlcaps.dvorak us.swapctrlcaps.iopener
Choose your keyboard layout ('?' or 'L' for list) [default] br
System hostname? (short form, e.g. 'foo') openbsd
Available network interfaces are: em0 em1 em2 vlan0.
Network interface to configure? (name, lladdr, '?', or 'done') [em0]
IPv4 address for em0? (or 'autoconf' or 'none') [autoconf]
No dhep address on interface em0 in 30 seconds.
IPv6 address for em0? (or 'autoconf' or 'none') [none]
Available network interfaces are: em0 em1 em2 vlan0.
Network interface to configure? (name, lladdr, '?', or 'done') [done]
Default IPv4 route? (IPv4 address or 'none') none
Using DNS domainname my.domain
DNS nameservers? (IP address list or 'none') [none]
Password for root account? (will not echo)
Password for root account? (again)
Start sshd(8) by default? [yes]
Do you expect to run the X Window System? [yes]
```

Na próxima tela, será perguntado se queremos configurar um usuário, e no nosso caso, faremos isso, fornecendo o nome, senha e confirmando a senha. Logo em seguida, será perguntado se queremos habilitar o login SSH como root, basta digitar **enter** para manter desabilitado.

```
rlcaps.dvorak us.swapctrlcaps.iopener
Choose your keyboard layout ('?' or 'L' for list) [default] br
System hostname? (short form, e.g. 'foo') openbsd
Available network interfaces are: em0 em1 em2 vlan0.
Network interface to configure? (name, lladdr, '?', or 'done') [em0]
IPv4 address for em0? (or 'autoconf' or 'none') [autoconf]
 No dhcp address on interface em0 in 30 seconds.
IP∨6 address for em0? (or 'autoconf' or 'none') [none]
Available network interfaces are: em0 em1 em2 vlan0.
Network interface to configure? (name, lladdr, '?', or 'done') [done]
Default IPv4 route? (IPv4 address or 'none') none
 Using DNS domainname my.domain
DNS nameservers? (IP address list or 'none') [none]
Password for root account? (will not echo)
Password for root account? (again)
 Start sshd(8) by default? [yes]
Do you expect to run the X Window System? [yes] no
Setup a user? (enter a lower-case loginname, or 'no') [no] usuario
Full name for user usuario? [usuario]
Password for user usuario? (will not echo)
Password for user usuario? (again)
 WARNING: root is targeted by password guessing attacks, pubkeys are safer.
Allow root ssh login? (yes, no, prohibit-password) lnol
```

Na próxima tela, somos questionados sobre o disco raiz, basta digitar **enter** para avançar.

```
Available network interfaces are: em0 em1 em2 vlan0.
Network interface to configure? (name, lladdr, '?', or 'done') [em0]
IPv4 address for em0? (or 'autoconf' or 'none') [autoconf]
No dhop address on interface em0 in 30 seconds.
IPv6 address for em0? (or 'autoconf' or 'none') [none]
Available network interfaces are: em0 em1 em2 vlan0.
Network interface to configure? (name, lladdr, '?', or 'done') [done]
Default IPv4 route? (IPv4 address or 'none') none
Using DNS domainname my.domain
DNS nameservers? (IP address list or 'none') [none]
Password for root account? (will not echo)
Password for root account? (again)
Start sshd(8) by default? [yes]
Do you expect to run the X Window System? [yes] no
 Setup a user? (enter a lower-case loginname, or 'no') [no] usuario
 Full name for user usuario? [usuario]
 Password for user usuario? (will not echo)
Password for user usuario? (again)
 WARNING: root is targeted by password guessing attacks, pubkeys are safer.
 Allow root ssh login? (yes, no, prohibit-password) [no]
 Available disks are: sd0.
Which disk is the root disk? ('?' for details) [sd0] _
```

Na próxima tela, somo questionados se queremos encriptar o disco com uma senha, tecle **enter** para manter sem criptografia e avançar.

```
Available network interfaces are: em0 em1 em2 vlan0.
Network interface to configure? (name, lladdr, '?', or 'done') [em0]
IPv4 address for em0? (or 'autoconf' or 'none') [autoconf]
No dhcp address on interface em0 in 30 seconds.
IPv6 address for em0? (or 'autoconf' or 'none') [none]
Available network interfaces are: em0 em1 em2 vlan0.
Network interface to configure? (name, lladdr, '?', or 'done') [done]
Default IPv4 route? (IPv4 address or 'none') none
Using DNS domainname my.domain
DNS nameservers? (IP address list or 'none') [none]
Password for root account? (will not echo)
Password for root account? (again)
Start sshd(8) by default? [yes]
Do you expect to run the X Window System? [yes] no
Setup a user? (enter a lower-case loginname, or 'no') [no] usuario
Full name for user usuario? [usuario]
Password for user usuario? (will not echo)
Password for user usuario? (again)
 WARNING: root is targeted by password guessing attacks, pubkeys are safer.
Allow root ssh login? (yes, no, prohibit-password) [no]
Available disks are: sd0.
Which disk is the root disk? ('?' for details) [sd0]
Encrypt the root disk with a passphrase? [no] _
```

Em seguida, nos é perguntado se queremos usar o disco todo, basta teclar **enter** para avançar.

```
IPv4 address for em0? (or 'autoconf' or 'none') [autoconf]
No dhop address on interface em0 in 30 seconds.
IPv6 address for em0? (or 'autoconf' or 'none') [none]
Available network interfaces are: em0 em1 em2 vlan0.
Network interface to configure? (name, lladdr, '?', or 'done') [done]
Default IPv4 route? (IPv4 address or 'none') none
Using DNS domainname my.domain
DNS nameservers? (IP address list or 'none') [none]
Password for root account? (will not echo)
Password for root account? (again)
Start sshd(8) by default? [yes]
Do you expect to run the X Window System? [yes] no
Setup a user? (enter a lower-case loginname, or 'no') [no] usuario
Full name for user usuario? [usuario]
Password for user usuario? (will not echo)
Password for user usuario? (again)
WARNING: root is targeted by password guessing attacks, pubkeys are safer.
Allow root ssh login? (yes, no, prohibit-password) [no]
Available disks are: sd0.
Which disk is the root disk? ('?' for details) [sd0]
Encrypt the root disk with a passphrase? [no]
No valid MBR or GPT.
Use (W)hole disk MBR, whole disk (G)PT or (E)dit? [whole] _
```

Será exibida a configuração automática das partições, basta teclar **enter** para avançar.

```
Password for root account? (will not echo)
Password for root account? (again)
Start sshd(8) by default? [yes]
Do you expect to run the X Window System? [yes] no
Setup a user? (enter a lower-case loginname, or 'no') [no] usuario
Full name for user usuario? [usuario]
Password for user usuario? (will not echo)
Password for user usuario? (again)
WARNING: root is targeted by password guessing attacks, pubkeys are safer.
Allow root ssh login? (yes, no, prohibit-password) [no]
Available disks are: sd0.
Which disk is the root disk? ('?' for details) [sd0]
Encrypt the root disk with a passphrase? [no]
No valid MBR or GPT.
Use (W)hole disk MBR, whole disk (G)PT or (E)dit? [whole]
Setting OpenBSD MBR partition to whole sd0...done.
The auto-allocated layout for sd0 is:
                                  offset
                                          fstype [fsize bsize
                  size
                                                                  cpg 1
                934.2M
                                                    2048 16384
                                          4.2BSD
                                                                    1 # /
                                      64
               256.0M
                                 1913280
  Ъ:
                                            swap
 c:
              5120.0M
                                       0
                                          unused
 d:
               3072.0M
                                 2437568
                                          4.2BSD
                                                    2048 16384
                                                                    1 # /usr
                                 8729024
                                                                    1 # /home
  e:
               857.8M
                                          4.2BSD
                                                    2048 16384
           layout, (E)dit auto layout, or create (C)ustom layout? [a]
```

Agora será perguntado sobre a origem da instalação dos pacotes, no nosso caso, será a ISO, basta teclar **enter**.

```
No valid MBR or GPT
Use (W)hole disk MBR, whole disk (G)PT or (E)dit? [whole]
Setting OpenBSD MBR partition to whole sd0...done.
The auto-allocated layout for sd0 is:
                                   offset
                   size
                                            fstype [fsize bsize
                                                                    cpg 1
                934.2M
                                       64
                                           4.2BSD
                                                      2048 16384
                                                                      1 # /
  a:
  ь:
                256.0M
                                  1913280
                                              swap
               5120.0M
  c:
                                        0
                                           unused
               3072.0M
                                            4.2BSD
                                  2437568
                                                      2048 16384
  d:
                                                                      1 # /usr
                                                      2048 16384
                                                                      1 # /home
                857.8M
                                  8729024
                                           4.2BSD
Use (A)uto layout, (E)dit auto layout, or create (C)ustom layout? [a]
/dev/rsd0a: 934.2MB in 1913216 sectors of 512 bytes
5 cylinder groups of 202.50MB, 12960 blocks, 25920 inodes each
 /dev/rsd0e: 857.8MB in 1756736 sectors of 512 bytes
5 cylinder groups of 202.50MB, 12960 blocks, 25920 inodes each
 dev/rsd0d: 3072.0MB in 6291456 sectors of 512 bytes
16 cylinder groups of 202.50MB, 12960 blocks, 25920 inodes each
/dev/sd0a (9758c8a1332b1df9.a) on /mnt type ffs (rw, asynchronous, local)
 /dev/sd0e (9758c8a1332b1df9.e) on /mnt/home type ffs (rw, asynchronous, local, n
odev, nosuid)
 /dev/sd0d (9758c8a1332b1df9.d) on /mnt/usr type ffs (rw, asynchronous, local, no
dev)
 et's install the sets!
Location of sets? (cd0 disk http nfs or 'done') [cd0]
```

Agora, será perguntado sobre o path, que esta setado como [7,4/amd64], deixe assim e digite enter. Então, será exibido os pacotes que serão instalados, selecione os da sua preferencia. No nosso caso, basta teclar **enter** novamente.

```
3072.0M
                                        2437568
                                                   4.2BSD
                                                               2048 16384
                   857.8M
                                                               2048 16384
  e:
                                       8729024
                                                   4.2BSD
                                                                                  1 # /home
Use (A)uto layout, (E)dit auto layout, or create (C)ustom layout? [a]
/dev/rsd0a: 934.2MB in 1913216 sectors of 512 bytes
5 cylinder groups of 202.50MB, 12960 blocks, 25920 inodes each
/dev/rsd0e: 857.8MB in 1756736 sectors of 512 bytes
5 cylinder groups of 202.50MB, 12960 blocks, 25920 inodes each
/dev/rsd0d: 3072.0MB in 6291456 sectors of 512 bytes
16 cylinder groups of 202.50MB, 12960 blocks, 25920 inodes each
/dev/sd0a (9758c8a1332b1df9.a) on /mnt type ffs (rw, asynchronous, local)
/dev/sd0e (9758c8a1332b1df9.e) on /mnt/home type ffs (rw, asynchronous, local, n
odev, nosuid)
/dev/sd0d (9758c8a1332b1df9.d) on /mnt/usr type ffs (rw, asynchronous, local, no
dev)
Let's install the sets!
Location of sets? (cd0 disk http nfs or 'done') [cd0]
Pathname to the sets? (or 'done') [7.4/amd64]
Select sets by entering a set name, a file name pattern or 'all'. De-select sets by prepending a '-', e.g.: '-game*'. Selected sets are labelled '[X]'.
                              , e.g.: '-game*'. Selected sets are labelled '[X]'.
sets by prepending a
                            [X] comp74.tgz
     [X] bsd
                                                   [X] xbase74.tgz
                                                                          [X] xserv74.tgz
     [X] bsd.rd
                                                   [X] xshare74.tgz
                            [X] man74.tgz
                            [X] game74.tgz
                                                   [X] xfont74.tgz
     [X] base74.tgz
Set name(s)? (or 'abort' or 'done') [done]
```

Agora será exibida uma mensagem sobre a verificação SHA, nesse momento, apenas digite "yes" e tecle **enter** para avançar.

```
8729024 4.2BSD
                                                                      2048 16384
 Use (A)uto layout, (E)dit auto layout, or create (C)ustom layout? [a]
 /dev/rsd0a: 934.2MB in 1913216 sectors of 512 bytes
 5 cylinder groups of 202.50MB, 12960 blocks, 25920 inodes each
 /dev/rsd0e: 857.8MB in 1756736 sectors of 512 bytes
/dev/sdoc. 031.0mb in 1730788 sectors of 312 Egeo
5 cylinder groups of 202.50MB, 12960 blocks, 25920 inodes each
/dev/rsd0d: 3072.0MB in 6291456 sectors of 512 bytes
16 cylinder groups of 202.50MB, 12960 blocks, 25920 inodes each
/dev/sd0a (9758c8a1332b1df9.a) on /mnt type ffs (rw, asynchronous, local)
 /dev/sd0e (9758c8a1332b1df9.e) on /mnt/home type ffs (rw, asynchronous, local, n
 odev, nosuid)
 /dev/sd0d (9758c8a1332b1df9.d) on /mnt/usr type ffs (rw, asynchronous, local, no
 dev)
 Let's install the sets!
Location of sets? (cd0 disk http nfs or 'done') [cd0]
 Pathname to the sets? (or 'done<sup>;</sup>) [7.4/amd64]
 Select sets by entering a set name, a file name pattern or 'all'. De-select sets by prepending a '-', e.g.: '-game*'. Selected sets are labelled '[X]'.
      [X] bsd
                                [X] comp74.tgz
                                                          [X] xbase74.tgz
                                                                                   [X] xserv74.tgz
                                                          [X] xshare74.tgz
      [X] bsd.rd
                                [X] man74.tgz
 [X] base74.tgz [X] game74.tgz [X
Set_name(s)? (or 'abort' or 'done') [done]
                                                          [X] xfont74.tgz
Directory does not contain SHA256.sig. Continue without verification? [nol_
```

Após a instalação dos pacotes, será exibida uma mensagem com o status das instalações e a pergunta sobre a necessidade de instalar mais pacotes, apenas tecle **enter** para avançar.

```
Set name(s)? (or 'abort' or 'done') [done]
Directory does not contain SHA256.sig. Continue without verification? [no] Location of sets? (cd0 disk http nfs or 'done') [cd0] Pathname to the sets? (or 'done') [7.4/amd64]
Select sets by entering a set name, a file name pattern or 'all'. De-select sets by prepending a '-', e.g.: '-game*'. Selected sets are labelled '[X]'.
                          , e.g.: '-game*'. Selected sets are labelled '[X1'.
                        [X] comp74.tgz
                                           [X] xbase74.tgz
    [X] bsd
                                                              [X] xserv74.tgz
    [X] bsd.rd
                        [X] man74.tgz
                                           [X] xshare74.tgz
[X] base74.tgz   [X] game74.tgz   [X
Set name(s)? (or 'abort' or 'done') [done]
                                           [X] xfont74.tgz
Directory does not contain SHA256.sig. Continue without verification? [no] yes
Installing bsd
                          100% |************* 24750 KB
                                                                            00:00
Installing bsd.rd
                          100%
                               4550 KB
                                                                           00:00
Installing base74.tgz
                          100% | ***********************
                                                                 368 MB
                                                                           00:24
Extracting etc.tgz
                          100% | ***********************
                                                                 257 KB
                                                                           00:00
Installing comp74.tgz
                          100% | ************* 75644 KB
                                                                            00:07
Installing man74.tgz
                          100% | **************************
                                                                7831 KB
                                                                           00:00
                          Installing game74.tgz
                                                                2748 KB
                                                                           00:00
Installing xbase74.tgz
                          100% | ****** 57135 KB
                                                                           00:05
Extracting xetc.tgz
                          100%
                               ! ******************************!
                                                                7266
                                                                            00:00
Installing xshare74.tgz 100%
                                                                4578 KB
                                                                            00:00
Installing xfont74.tgz
                          100% | ******* 22968 KB
                                                                            00:01
                          1002 !****************** 14951 KB
Installing
           yseru74 tmz
                                                                            00:01
Location of sets? (cd0 disk http nfs or 'done') [done]
```

Em seguida, selecione o timezone, para ver a lista, digite "?" e em seguida, digite o de sua preferencia, no nosso caso, será usado o Brazil, então, é só digitar e dar **enter** para avançar.

```
Location of sets? (cd0 disk http nfs or 'done') [cd0]
Pathname to the sets? (or 'done') [7.4/amd64]
Select sets by entering a set name, a file name pattern or 'all'. De-select
sets by prepending a '-', e.g.: '-game*'. Selected sets are labelled '[X]'.
                                      [X] xbase74.tgz
                      [X] comp74.tgz
    [X] bsd
                                                          [X] xserv74.tgz
    [X] bsd.rd
                      [X] man74.tgz
                                        [X] xshare74.tgz
[X] base74.tgz [X] game74.tgz [X] xfont74.tgz

Set name(s)? (or 'abort' or 'done') [done]

Directory does not contain SHA256.sig. Continue without verification? [no] yes
                        100% |******* 24750 KB
Installing bsd
                                                                      00:00
Installing bsd.rd
                        100% | *************************
                                                          4550 KB
                                                                      00:00
Installing base74.tgz
                        100% | ***************************
                                                            368 MB
                                                                      00:24
Extracting etc.tgz
                        100% |*****************
                                                            257 KB
                                                                      00:00
Installing comp74.tgz
                        100% | ************* 75644 KB
                                                                      00:07
                        100% | *************************
Installing man74.tgz
                                                           7831 KB
                                                                      00:00
2748 KB
                                                                      00:00
                        57135 KB
                                                                      00:05
                                                                      00:00
                                                           4578 KB
                                                                      00:00
Installing xfont74.tgz
                        100% | ******* 22968 KB
                                                                      00:01
Installing xserv74.tgz
                       100% | ********************** 14951 KB
                                                                      00:01
Location of sets? (cd0 disk http nfs or 'done') [done]
What timezone are you in? ('?' for list) [Canada/Mountain]
```

Agora, selecione o sub-timezone, digite "?" para ver a lista e selecione conforme sua preferencia. Em seguida, tecle **enter** para avançar e concluir a instalação.

```
100% | ***********************
Installing man74.tgz
                                                                              00:00
Installing game74.tgz
Installing xbase74.tgz
                                                                             00:00
                           100% | *************************
                                                                 2748 KB
                           100% | ****** 57135 KB
                                                                             00:05
Extracting xetc.tgz
                           100% | *************************
                                                                 7266
                                                                             00:00
Installing xshare74.tgz 100% |*******************************
                                                                 4578 KB
                                                                              00:00
                           100% |******* 22968 KB
Installing xfont74.tgz
                                                                             00:01
                          100% | ******************* 14951 KB
Installing xserv74.tgz
                                                                             00:01
Location of sets? (cd0 disk http nfs or 'done') [done]
 What timezone are you in? ('?' for list) [Canada/Mountain] ?
 Africa/
               Chile/
                             GB-Eire
                                                                        US/
                                           Israel
                                                          Nava jo
                                           Jamaica
 America/
                                                         PRC
                                                                        UTC
              Cuba
                             GMT
 Antarctica/
                             GMT+0
                                                                        Universal
              EET
                                           Japan
                                                         PST8PDT
Arctic/
              EST
                             GMT-0
                                           Kwajalein
                                                                        W-SU
                                                         Pacific/
Asia/
              EST5EDT
                             GMTO
                                           Libya
                                                         Poland
                                                                        WET
 Atlantic/
                             Greenwich
                                                          Portugal
                                                                        Zulu
              Egypt
                                           MET
                                                          ROC
 Australia/
              Eire
                             HST
                                           MST
                                                                        posixrules
Brazil/
                             Hongkong
              Etc/
                                           MST7MDT
                                                          ROK
 CET
              Europe/
                             Iceland
                                           Mexico/
                                                          Singapore
 CST6CDT
              Factory
                             Indian/
                                           NZ
                                                          Turkey
                                           NZ-CHAT
 Canada/
              GB
                                                         UCT
                             Iran
 What timezone are you in? ('?' for list) [Canada/Mountain] Brazil/Belem
 Brazil/Belem' is not a valid timezone on this system.

| Brazil/Belem' is not a valid timezone on this system.
| Brazil/Belem' is not a valid timezone on this system.
What sub-timezone of 'Brazil' are you in? ('?' for list)
```

Finalmente, é exibida a tela informando que a instalação foi bem sucedida, basta teclar **enter** para reiniciar o sistema. E lembre de desmarcar a ISO em "Dispositivos > Discos Ópticos" na VirtualBox, para iniciar direto do disco rígido.

```
Greenwich
Atlantic/
                                                        Portugal
                                                                      Zulu
Australia/
              Eire
                            HST
                                          MST
                                                        ROC
                                                                      posixrules
Brazil/
                            Hongkong
                                          MST7MDT
                                                        ROK
              Etc/
                            Iceland
CET
              Europe/
                                          Mexico/
                                                        Singapore
                            Indian/
CST6CDT
              Factory
                                                        Turkey
                                          NZ
Canada/
              GB
                            Iran
                                          NZ-CHAT
                                                        UCT
What timezone are you in? ('?' for list) [Canada/Mountain] Brazil/Belem
 Brazil/Belem' is not a valid timezone on this system.
√hat timezone are you in? ('?' for list) [Canada/Mountain] Brazil
What sub-timezone of 'Brazil' are you in? ('?' for list) ?
          DeNoronha East
                                West
Acre
What sub-timezone of 'Brazil' are y
Saving configuration files... done.
                               are you in? ('?' for list) East
Making all device nodes... done.
 w_update:fw_update: firmware.openbsd.org: no address associated with name
 add none; update none
Cannot fetch http://firmware.openbsd.org/firmware/7.4/SHA256.sig
Relinking to create unique kernel... done.
CONGRATULATIONS! Your OpenBSD install has been successfully completed!
When you login to your new system the first time, please read your mail
using the 'mail' command.
Exit to (S)hell, (H)alt or (R)eboot? [reboot]
```

### **Comandos úteis**

Finalizada a instalação, estamos prontos para começar a usar o sistema OpenBsd de fato, e vamos fazer isso treinando alguns comandos na linha de comando do sistema. Lembrando que boa parte dos comandos são usados também em sistemas Linux, o que facilita para quem já tem familiaridade com esses sistemas : )

Então, agora inicie o sistema instalado e entre com seu login e senha que você cadastrou, na tela a seguir.

```
scsibus3 at softraid0: 256 targets
root on sd0a (f91c5898bb2f2c48.a) swap on sd0b dump on sd0b
Automatic boot in progress: starting file system checks.
/dev/sd0a (f91c5898bb2f2c48.a): file system is clean; not checking
/dev/sd0e (f91c5898bb2f2c48.e): file system is clean; not checking
/dev/sd0d (f91c5898bb2f2c48.d): file system is clean; not checking
kbd: keyboard mapping set to br
pf enabled
starting network
 reordering: ld.so libc libcrypto sshd.
starting early daemons: syslogd pflogd ntpd.
starting RPC daemons:.
savecore: no core dump
checking quotas: done.
clearing /tmp
kern.securelevel: 0 -> 1
creating runtime link editor directory cache.
preserving editor files.
starting network daemons: sshd smtpd sndiod.
starting local daemons: cron.
1on Nov 20 11:05:46 -03 2023
DpenBSD/amd64 (openbsd.my.domain) (ttyCO)
login: _
```

### Executar comandos como root sem ser root:

O OpenBSD permite que usuários comuns, sem privilégio administrativos, executem tarefas como administrador. Como por exemplo, instalar programas e fazer configurações no sistema. Isso é feito com o **doas**, que é "parecido" com o **sudo** do Linux. Faremos agora a configuração do **doas**.

Primeiro, como root, instale o editor de texto **ee**. **openbsd**# pkg\_add ee

Em seguida, crie o arquivo /etc/doas.conf. **openbsd**# ee /etc/doas.conf

Dentro do arquivo, insira a linha abaixo.

permit seu\_usuario as root

Agora, basta sair do usuário root e como usuário comum, tentar instalar um programa, usando o **doas**. Lembrando que será solicitada sua senha de usuário sem privilégios.

openbsd\$ doas pkg\_add screenfetch

### Comandos para reiniciar e desligar o sistema

Como usuário root, para reiniciar o sistema digite: **openbsd**# reboot
Para desligar o sistema use: **openbsd**# halt -p

### Comandos para manipulação de pastas e arquivos

Os comandos para manipulação de arquivos e pastas, são semelhantes aos usados no Linux, então, vamos a alguns deles.

Para saber em que pasta você está, use o comando **pwd**. **openbsd**\$ pwd

Para criar uma pasta, use **mkdir**. **openbsd**\$ mkdir minha\_pasta

Para listar pastas e seu conteúdo, use **ls. openbsd**\$ ls minha\_pasta

Para entrar em usa pasta, use o comando **cd**. Você também pode usar o atalho de pressionar a tecla **tab** após digitar as primeiras letras do nome da pasta e o sistema autocompleta pra você o nome correspondente. Confirme que você entrou na pasta usando **pwd**.

openbsd\$ cd minha\_pasta
openbsd\$ pwd

Para limpar a tela após digitar vários comandos, use **clear**. **openbsd\$** clear

Para criar um arquivo, use o comando **touch**. **openbsd\$** touch texto.txt
Para excluir uma pasta ou arquivo, use **rm -rf**. **openbsd\$** rm -rf minha\_pasta **openbsd\$** rm -rf texto.txt

### Comandos para instalação e remoção de programas

Uma opção para instalar programas no OpenBSD é, logado como root, usar os comando **pkg\_add** ou **pkg\_delete**, como segue instrução abaixo.

Vamos instalar o editor de texto **ee**, que será usado para configurações daqui para frente. **openbsd#** pkg\_add ee


Se fosse necessário remover o **ee**, bastaria usar o comando abaixo. **openbsd**# pkg\_delete ee

Para localizar um pacote, use: **openbsd**# pkg\_info -Q nome\_pacote

Para atualizar o sistema, podemos usar o comando abaixo. **openbsd#** pkg add -u

## Passos para configuração de rede

Agora, vamos ver como configurar placas de rede no sistema. Primeiramente, vamos configurar uma placa para rede interna na VirtualBox. Para isso, vamos inicialmente checar o MAC address, como na imagem abaixo.



Nosso MAC para placa que será usada para rede interna é: 08:00:27:2A:FF:A0

De posse do endereço MAC, podemos seguir com a instalação, digitado o comando **ifconfig**, como root, para identificarmos a placa que vamos configurar primeiro, através do endereço MAC. De acordo com o comando abaixo.

#### openbsd# ifconfig

Após o comando, será mostrada a informação das placas disponíveis, como imagem abaixo.

```
flags=808843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST,AUTOCONF4> mtu 1500
          Iladdr 08:00:27:09:82:2e
          index 1 priority 0 llprio 3
          groups: egress
          media: Ethernet autoselect (1000baseT full-duplex)
          status: active
inet 10.0.2.15 netmask 0xfffffff00 broadcast 10.0.2.255 em1: flags=8802<BROADCAST,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
          lladdr 08:00:27:ed:b2:77
index 2 priority 0 llprio 3
          media: Ethernet autoselect (1000baseT full-duplex)
 em2: flags=8802<BROADCAST,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
          lladdr 08:00:27:2a:ff:a0
          index 3 priority 0 llprio 3
          media: Ethernet autoselect (1000baseT full-duplex)
         status: active
 enc0: flags=0<>
index 4 priority 0 llprio 3
          groups: enc
          status: active
 pflog0: flags=141<UP,RUNNING,PROMISC> mtu 33136
          index 6 priority 0 llprio 3
          groups: pflog
 openbsd#
```

Observe que as placas disponíveis são nomeadas com, **em0**, **em1**, **em2**. Vamos usar esses nomes durante a configuração.

Após verificar o MAC da nossa placa, vamos criar o arquivo /etc/hostname.nome\_da\_interface, onde o nome\_da\_interface, será, em2.
O conteúdo do arquivo será: inet 192.168.0.1 255.255.255.0.

Vamos digitar o comando abaixo:

openbsd# ee /etc/hostname.em2

**Atenção:** o conteúdo do arquivo, /**etc/hostname.nome\_da\_interface** poderia ser apenas a palavra '**autoconf**', se quiséssemos uma configuração automática.

Será aberta a tela do editor de texto **ee**, onde vamos inserir a configuração, conforme imagem abaixo.

```
e search prompt
                                       'y delete line
   (escape) menu
                                                           up
                                                                      prev page
   ascii code
                                        undelete line
                                                            down
                      search
                                                                    n next page
                                                         ^l left
                      begin of line
   bottom of text
                                       w delete word
                   ^o end of line
                                      ^v undelete word
   top of text
                                                            right
                                      ^f undelete char
   command
                     delete char
                                                             ESC-Enter: exit ee
 =====line 1 col 30 lines from top 1
inet 192.168.0.1 255.255.255.0
```

Para salvar as configurações e sair do editor **ee**, basta apertar ESC no teclado, será aberta uma tela com opções para escolhermos, como imagem abaixo.



Basta apertar a tecla 'a' no teclado, para ir para a próxima tela. Como na imagem seguinte.

```
(escape) menu
                     search
                                      'y delete line
                                                           down
  ascii code
                                      z undelete line
  bottom of text
                                     ^w delete word
                     begin of line
                                                           left
                                     ^v undelete word
                   o end of line
  top of text
  command
 ===line 1 col 30 lines fr
inet 192.168.0.1 255.255.25
                               leave menu
                                 save changes
                               b) no save
                               press Esc to cancel
```

Basta apertar a tecla 'a' novamente no teclado, para salvar e sair do editor de texto. Agora, basta reiniciar a placa em2, que foi configurada, com o comando sh /etc/netstart em2, conforme exemplo.

#### openbsd# sh /etc/netstart em2

A placa está pronta para uso em rede interna. Caso você tenha um outro sistema para testar, talvez **Ruindows**, perdão, usando ping, é uma opção válida. Mas a instalação de outro sistema foge ao escopo deste tutorial.

Qualquer configuração de placas de rede, segue esse padrão, seja modo bridge na VirtualBox, ou mesmo em máquinas físicas.

### Comandos para acesso remoto

Para acessar remotamente o OpenBSD, podem ser usados os comandos **sftp** e **ssh**, com a mesma sintaxe usada no Linux.

Para acessar via **ssh**, digite o comando abaixo. **openbsd**\$ ssh usuario@ip\_da\_maquina\_openbsd

Para fazer transferência de arquivo entre sistemas, é possível usar o **sftp**, como exemplo abaixo. **openbsd\$** sftp usuario@ip\_da\_maquina\_openbsd

Utilize os comandos **put** /nome\_do\_arquivo para enviar arquivo e **get** /nome\_do\_arquivo para fazer download.

### Configuração do Firewall PF

A configuração do firewall PF (Packet Filter), é feita baseada em arquivo texto, como as demais configurações do sistema. Por padrão, ele já vem instalado no sistema, bastando apenas ser configurado, através do arquivo /etc/pf.conf.

Para exemplo de configuração, vamos configurar com regras simples o arquivo **pf.conf**.

```
Primeiro, pare o serviço do pf.
openbsd# pfctl -d
Em seguida, edite o arquivo /etc/pf.conf com o editor ee.
openbsd# ee /etc/pf.conf
Segue um pequeno modelo de arquivo de configuração.
# macros com placas do sistema
placa_local = "em1"
# não filtra trafego loopback
set skip on lo0
# inicia bloqueando tudo
block all
# abre a porta 22 ssh
pass in on $placa local proto tcp to port 22
# permite o tráfego de saida para serviços comuns
pass out proto { tcp udp } to port { 22 53 80 443 }
# permite consultas de ping
pass in on $placa_local inet proto icmp icmp-type { echoreq }
pass out on $placa_local inet proto icmp icmp-type { echoreq }
Após configurar o arquivo, salve e saia do ee. Em seguida, recarregue as configurações com pfctl -f
```

### Instalação do Apache

/etc/pf.conf, e reinicie o **pf** com **pfctl -e**.

openbsd# pfctl -f /etc/pf.conf

openbsd# pfctl -e

A instalação do servidor Apache, é muito parecida com a feita em sistemas Linux, e pode ser feita como mostrado abaixo, para instalar o apache, digite:

openbsd# pkg\_add apache-httpd

Após a instalação, é mostrada a mensagem, "**The following new rescripts were installed:** /etc/rc.d/apache2", e essa mensagem apenas indica que você pode usar os comandos abaixo, para iniciar, parar e reiniciar o servidor apache.

openbsd# /etc/rc.d/apache2 start
openbsd# /etc/rc.d/apache2 stop
openbsd# /etc/rc.d/apache2 restart

O arquivo de configuração do apache é o /etc/apache2/httpd2.conf

### Instalação do Nodejs e React

Fazendo um parênteses mas ainda relacionado ao tema servidores, vejamos uma instalação simples do nodejs e a criação de uma aplicação React.

Instale o node e teste a instalação com os comandos abaixo. **openbsd**# pkg\_add node **openbsd**\$ node -v

Em seguida, crie uma aplicação React com o comando abaixo.

openbsd\$ npx create-react-app nome\_aplicacao

### Configuração do Squid

Squid é um Web proxy, com excelente função de cache para páginas frequentemente acessadas, que além de aumentar o desempenho da experiência dos usuários, ainda possui excelente recursos de controle para administradores de rede, como controle de usuários com login, controle por horário, bloqueio de páginas e muito mais. Para instalar o **squid**, primeiramente execute o comando de instalação abaixo:

openbsd# pkg\_add squid

Será mostrada a tela abaixo, onde vamos digitar '1' e teclar **enter**.

```
openbsd# pkg_add squid
quirks-6.160 signed on 2023-12-02T14:10:15Z
Ambiguous: choose package for squid
a 0: ⟨None⟩
1: squid-6.5v0
2: squid-6.5v0-krb5
Your choice: _
```

Em seguida, vamos instalar o **squidguard**, que é um auxiliar para controle das regras do **squid**. Para prosseguir a instalação, vamos digitar o comando seguinte.

#### openbsd# pkg\_add squidguard

Após o comando anterior, será mostrada a tela abaixo, onde vamos selecionar a opção 1, digitando '1' e dando **enter**.

```
openbsd# pkg_add squidguard
quirks-6.160 signed on 2023-12-02T14:10:15Z
Ambiguous: choose package for squidguard
a 0: (None)
1: squidGuard-1.6.0
2: squidGuard-1.6.0-ldap
Your choice: 1_
```

Pronto, o **squid** e o **squiguard** estão instalados e a configuração pode ser feita. O arquivo de configuração do squid é o **/etc/squid/squid.conf**.

Vamos começar a configuração criando dois arquivos auxiliares, um para os domínios que vamos bloquear e um para palavras que vamos bloquear. De acordo com os comandos a seguir.

openbsd# ee /etc/squid/bloqueados
openbsd# ee /etc/squid/palavrasproibidas

Agora, vamos criar mais um arquivo para incluir as senhas dos usuários, com o comando a seguir.

openbsd# touch /etc/squid/squid\_passwd

Com os arquivos criados, vamos criar as senhas usando o comando **htpasswd**. Vamos criar como exemplo, dois usuários, um administrador e outro sem privilégios, com os nomes **administrador** e **usuario** respectivamente. As senhas podem ser de acordo com sua preferência e serão solicitadas após teclar **enter** nos comandos a seguir.

openbsd# htpasswd /etc/squid/squid\_passwd administrador
openbsd# htpasswd /etc/squid/squid\_passwd usuario

Agora, vejamos um exemplo de configuração do arquivo /etc/squid/squid.conf.

#### # porta e nome do servidor proxy

http\_port 3128

visible\_hostname servidorOpenBSD

# diretorio das mensagens de erro em portugues

error\_directory /usr/local/share/squid/errors/pt-br

### # configuracao do cache de RAM e HD

cache\_mem 10 MB

maximum\_object\_size\_in\_memory 5 MB

maximum\_object\_size 4 MB

minimum object size 0 KB

cache\_swap\_low 90

cache\_swap\_high 95

cache\_dir ufs /var/squid/cache 1024 16 256

cache\_access\_log /var/squid/logs/access.log

refresh\_pattern ^ftp: 15 20% 2280 refresh\_pattern ^gopher: 15 0% 2280 refresh\_pattern . 15 20% 2280

#### # configurações gerais e de portas

acl all src

acl localhost src 192.168.0.0/24

acl SSL\_ports port 443 563

acl Safe\_ports port 21 22 23 25 110 137 138 139 445 143 80 443 563 70 210 280 488 59 777 901 1025-65535

acl purge method PURGE

acl CONNECT method CONNECT

http\_access allow manager localhost

http\_access deny manager http\_access allow purge localhost http\_access deny purge http\_access deny !Safe\_ports http\_access deny CONNECT !SSL\_ports

#### # bloqueia acesso externo e libera para rede local

acl redelocal src 192.168.0.0/24 http\_access deny !redelocal

#### # autentica os usuarios

auth\_param basic realm Squid auth\_param basic program /usr/local/libexec/squid/basic\_ncsa\_auth /etc/squid/squid\_passwd acl autenticados proxy\_auth REQUIRED

#### # administradores acessam tudo, no momento apenas administrador é desse grupo

acl administradores proxy\_auth administrador http\_access allow administradores

#### # proibidos para usuarios comuns

acl bloqueados url\_regex -i "/etc/squid/bloqueados"
acl palavrasproibidas dstdom\_regex "/etc/squid/palavrasproibidas"
http\_access deny bloqueados
http\_access deny palavrasproibidas
http\_access allow autenticados

#### # libera acesso para local host

http\_access allow localhost http\_access deny all

Considerando que você já fez a configuração do firewall pf, é preciso agora, liberar a porta 3128 do **squid** no firewall **pf**, para isso, acrescente no arquivo /**etc/pf.conf**, a linha abaixo:

#### pass in on ip\_placa\_local proto tcp to port 3128

Com as configurações feitas até aqui, vamos rodar o comando **squid -z**, para criar as pastas para cache das páginas acessadas pelos usuários, esta etapa pode demorar um pouco, aperte enter após a listagem das pastas criadas.

#### openbsd# squid -z

Agora, vamos configurar o **squid** para que ele seja iniciado durante o boot do sistema, com o comando abaixo.

#### openbsd# rcctl enable squid

Em seguida, vamos reiniciar o **squid** para que as configurações entrem em vigor, com o comando seguinte.

#### openbsd# /etc/rc.d/squid start

Pronto, agora, basta ir nas configurações de rede do seu sistema operacional ou nas configurações do navegador e configura o proxy, com os dados de IP e porta. E ao acessar a internet, será pedido um login e senha para acesso. Atenção, a partir do momento que o proxy for configurado como único meio de acesso na rede, toda máquina cliente não cadastrada perde acesso a internet.

### Configuração do servidor DHCP

A função do servidor DHCP é principalmente, facilitar a configuração da rede, pois ele permite que as máquinas clientes na rede recebam automaticamente as configurações de rede, vindas do servidor, como IP, máscara de rede, gateway e outras, durante a inicialização do sistema operacional.

O OpenBSD usa o servidor DHCP, ISC-DHCP-SERVER, conhecido dos administradores Linux, e é ele que vamos configurar.

Primeiramente, vamos instalar o servidor com o comando a seguir.

openbsd# pkg\_add isc-dhcp-server

Depois de instalado o servidor, adicione a linha **dhcpd\_flags="sua\_placa\_rede\_local"** no arquivo /**etc/rc.conf.local** como mostra o comando a seguir.

openbsd# ee /etc/rc.conf.local

O **ee** irá abrir o arquivo e basta inserir a linha **dhcpd\_flags="sua\_placa\_rede\_local"**. Em seguida, adicione as linhas abaixo no arquivo /**etc/dhcpd.conf**, usando o **ee**.

openbsd# ee /etc/dhcpd.conf

# A linha abaixo configura a utilização ou não de dinamic dns # ddns-update-style none ;

# A linha abaixo pega 600 e divide por 60 que da igual a 10 minutos, que é o tempo de verificação de necessidade de renovação dos ips.

default-lease-time 600;

# Determina o tempo máximo que uma estação pode usar um ip, no caso, 7200 dividido por 60 que é igual a 120 minutos.

max-lease-time 7200; authoritative;

# As próximas 2 linhas abaixo indicam o domínio da rede.

# ddns-domainname "empresa."; option domain-name "empresa.";

# Faixa de rede e mascaras usadas na rede subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {

# Intervalo de rede reservado pra dhcp range 192.168.0.10 192.168.0.100;

# # As próximas 2 linhas abaixo indicam o ip do default gateway e do servidor dns. option routers 192.168.0.1;

option domain-name-servers 192.168.0.1;

#### # Configuração do servidor wins

option netbios-name-servers 192.168.0.254;

#### # Determinação do endereço broadcast da rede

option broadcast-address 192.168.0.255;

}

Para finalizar, vamos ligar o servidor e configurar ele para iniciar no Boot do OpenBSD, com os comandos a seguir.

openbsd# rcctl start dhcpd

openbsd# rcctl enable dhcpd

Agora, basta iniciar uma máquina cliente na rede e ela receberá as suas configurações de rede vindas do servidor DHCP. Lembre que máquinas que estão com configurações fixas de rede, devem ser ajustadas para DHCP.

### Uma palavra sobre negócios

Um aspecto sobre este tutorial é que ele pode ser usado como inicio de um novo negócio. Lembrando que a base de qualquer negócio é a solução de um problema. E o OpenBSD pode resolver vários tipos de problemas, como por exemplo:

- Risco de complicações legais por uso de software pirateado na rede da empresa.
- Custo elevado de softwares proprietários.
- Problemas de vírus em redes.
- Falta de controle de acesso ao que o usuário acessa na rede.
- Falta de um firewall confiável e gratuito na rede.
- Falta de controle parental em redes domésticas.

E claro que existem outros problemas em que o OpenBSD pode ser usado como solução. E você leitor, pode com um CNPJ tipo MEI (Micro Empreendedor Individual), oferecer soluções baseadas em OpenBsd. Lembre da palavra sobre propósito no inicio deste tutorial e sucesso.

### Conclusão

Este tutorial teve por objetivo, mostrar de maneira simples e direta, o caminho das pedras por onde um interessado pode começar sua jornada em servidores OpenBSD. Espero ter atingido este objetivo, e fico grato pela atenção até aqui.

# Referências

www.openbsd.org

**Servidores Linux, Guia prático** – Carlos Morimoto

**Unix and Linux system administration handbook**, fifth edition – Evi Nemeth, Garth Snyder e outros.