เอกสารคำสอนวิชา Network Security

โดย

อาจารย์ ธนัญชัย ตรีภาค

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Contents

บทที่ 1.	บทนำ1
ปัญหา	เต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ2
ทำคว	າມຊູ້ຈັກ Confidentiality, Integrity ແລະ Availability (CIA)3
การป [ั]	ระยุกต์ใช้ CIA เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในระบบเครือข่าย6
บทที่ 2.	ปัญหาด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่าย
โพรโ	ๆคอลเครื่อข่าย ช่องโหว่ และแนวทางการป้องกัน
Trans	mission Control Protocol : TCP
กา	รโจมตีทางเครือข่ายโดยใช้ TCP21
แม	เวทางการแก้ปัญหา31
User I	Datagram Protocol: UDP
จุด	าอ่อนและการโจมตี
แม	เวทางการแก้ปัญหา34
Intern	et Protocol: IP
จุด	าอ่อนและการโจมตี40
เเว	มวทางการแก้ปัญหา42
Intern	et Control Message Protocol: ICMP42
จุด	าอ่อนและการ โจมตี45
ແນ	เวทางการแก้ปั๊ณหา45

การ โจมตีรูปแบบอื่นๆ	46
ช่องโหว่อื่นๆ ในระบบ	48
ทำความรู้จัก CIA	52
บทที่ 3. Confidentiality	54
Symmetric Cryptography	54
Data Encryption Standard (DES)	55
Asymmetric Cryptography	56
RSA	58
การบริหารจัดการคีย์	58
Public Key Infrastructure: PKI	58
Certificate Authority	58
Digital Certificate	50
บทที่ 4. Message Integrity Control	
Check sum	
Hash function	
MAC	
Digital Signature	64
บทที่ 5. Availlabiltiy	
ความสำคัญของ Availlability	
ระบบที่มีปัญหาความปลอดภัย	
บทที่ 6. Access Control	

บทที่ 7.	Firewall	86
บทที่ 8.	Network Address Translation	105
Privat	e IP Address	105
ູສູປແນ	บของการทำงานของ NAT	109
บทที่ 9.	IP Security	118
บทที่ 10.	Web Application Security	136
บทที่ 11.	Wireless LAN Security	156
บทที่ 12.	การ Monitor และ ตรวจสอบระบบ	186
Intrus	ion Detection and Prevention System	186
Virus	Scan	193
บทที่ 13.	การออกแบบระบบให้พร้อมใช้งานสูง (Hi-Availability)	195
ความถ	สามารถในการขยายขนาด (Scalability)	195
ความเ	พร้อมในการใช้งานสูง (High Availability)	196
Load 1	Balancing	198
ความถ	สามารถอื่นๆ ของ Load Balancer	200
Aŗ	oplication Level Health Check	200
Co	ontent Management	200
Se	ession Persistence	201
Hi	gh Availability Load Balance	201
Gl	obal Server Load Balance	201
บทที่ 14.	การจัดการระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล	204

	ขั้นตอนที่ 1 การบริหารความเสี่ยง,การทำ Vulnerability Assessment และ Penetration Testing	.204
	ขั้นตอนที่ 2 การทำ Critical Hardening / Patch และ Fixing	.207
	ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำ Information Security Policy ที่สามารถนำมาใช้งานจริงได้	.208
	ขั้นตอนที่ 4 การป้องกันในระดับลึก และการใช้สูตรสำเร็จต่างๆ มาใช้	.212
	ขั้นตอนที่ 5 การสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย และการฝึกอบรมเพื่อการส่งผ่าน	
	ความรู้ทางเทคนิคต่างๆ	.213
	ขั้นตอนที่ 6 การทำ Internal และ external audit และการทำ Re-assessment และ Re-hardening	.214
	ขั้นตอนที่ 7 การทำ Managed Security Service (MSS) และ Realtime Monitoring โดยใช้ระบบ IDS และ	;
	IPS	.216
บข	าที่ 15. การกำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล	.219

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหาความปลอดภัยเบื้องต้น	2
•	
ตารางที่ 2 การเพิ่มความปลอดภัยให้กับการทำงานต่าง ๆ ในระบบโดยยึดหลัก CIA	6
ตารางที่ 3 ตัวอย่าง Sequence Number และ Acknowledge Number	30

สารบัญรูป

รูปที่ 1 เซ็กเมนต์ของทีซีพี	9
รูปที่ 2 บิตควบคุมการทำงานของโพรโตคอลทีซีพี	10
รูปที่ 3 ตัวอย่างการติดต่อระหว่างเซิร์ฟเวอร์และไคลเอนต์	12
รูปที่ 4 ตัวอย่างการสร้างการเชื่อมต่อ	15
รูปที่ 5 แสดงการเชื่อมต่อตามขั้นตอนของ TCP	17
รูปที่ 6 สถานะที่ซีพี	20
รูปที่ 7 การเกิด Backlog Queue	
รูปที่ 8 ตัวอย่างผลลัพธ์การทำงานของโปรแกรม NMAP	23
รูปที่ 9 แนวคิดของการขโมยเซลชั้น	28
รูปที่ 10 UDP Datagram	33
รูปที่ 11 รูปแบบของแพ็กเก็ตไอพี	34
รูปที่ 12 รายละเอียดของฟิลด์ TOS	35
รูปที่ 13 ตัวอย่างของการ Fragmentation	38
รูปที่ 14 การรีแอสเซมบลีแบบปกติ	40
รูปที่ 15 แพ็กเก็ตสุดท้ายที่ต้องรอแพ็กเก็ตก่อนหน้า	41
รูปที่ 16 การรีแอสเซมบลีแบบแพ็กเก็ตมีขนาดเหลื่อมกัน	41
รูปที่ 17 รูปแบบข้อมูลของแพ็กเกจ ICMP	42
รูปที่ 18 โครงสร้างการทำงานของ DDoS	46
รูปที่ 19 รูปการเข้ารหัสลับแบบ Symmetric Key	55
รูปที่ 20 รูปแบบการเข้ารหัสแบบ Asymmetric Key	57
รูปที่ 21 กระบวนการทำ Digital Signature ของข้อมูลต่าง ๆ	65
รูปที่ 22 สัดส่วนของทรัพยากรในระบบและทรัพยากรที่ผู้ใช้งานต้องการในระบบปกติ	69
รูปที่ 23 สัดส่วนของทรัพยากรในระบบและทรัพยากรที่ผู้ใช้งานต้องการในภาวะผิดปกติ	70

รูปที่ 24 สัดส่วนของทรัพยากรในระบบและทรัพยากรที่ผู้ใช้งานต้องการในภาวะผิดปกติ	70
รูปที่ 25 การขยายตัวของผู้ใช้งานจนความต้องการเกินกว่าทรัพยากรระบบ	70
รูปที่ 26 การขยายทรัพยากรระบบเพื่อรองรับผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้น	71
รูปที่ 27 การดำเนินการในลักษณะ Load Balance	71
รูปที่ 28 การดำเนินการในลักษณะ Clustering	72
รูปที่ 29 ภาวะที่ระบบหลักไม่สามารถให้บริการได้	72
รูปที่ 30 การออกแบบระบบให้เป็น Fault Tolerant	72
รูปที่ 31 การโจมตีช่องโหว่ของระบบ	73
รูปที่ 32 Access Control Matrix	76
รูปที่ 33 ตัวอย่าง Access Control Matrix ในการใช้งานไฟล์ระบบ	76
รูปที่ 34 ตัวอย่าง Application Proxy Firewall	92
รูปที่ 35 การแบ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครื่อข่ายออกเป็น 3 ส่วน	95
รูปที่ 36 การแบ่งเครือข่ายด้วยไฟล์วอลล์ 2 ตัว	97
รูปที่ 37 การแบ่งเครือข่ายด้วยไฟล์วอลล์เพียงตัวเดียว	98
รูปที่ 38 ตัวอย่างเครือข่าย	103
รูปที่ 39 Static NAT	112
รูปที่ 40 Dynamic NAT	113
รูปที่ 41 Network Address Port Translation	114
รูปที่ 42 Twice NAT	115
รูปที่ 43 รูปแบบการใช้งาน IP Security	120
รูปที่ 44 องค์ประกอบของ IP Security	122
รูปที่ 45 Authentication Header	125
รูปที่ 46 การป้องกัน Replay Attack โดย Sliding Windows	126
รูปที่ 47 รูปแบบการ Authentication	
รูปที่ 48 Scope of AH Authentication	
รูปที่ 49 ESP Format	129

รูปที่ 50 Transport Mode & Tunnel Mode	130
รูปที่ 51 Scope of ESP Encryption and Authentication	131
รูปที่ 52 Basic Combinations of Security Associations	
รูปที่ 53 Web Architecture	136
รูปที่ 54 Hidden Field	139
รูปที่ 55 Cross Site Script	143
รูปที่ 56 อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย	158
รูปที่ 57 Access Point	159
รูปที่ 58 BSS และESS (อ้างอิงจาก http://www.winncom.com/html/wireless.shtml)	160
รูปที่ 59 การทำงานในโหมด Adhoc หรือ Peer-to-Peer Mode (อ้างอิงจาก	
HTTP://WWW.WINNCOM.COM/HTML/WIRELESS.SHTML)	161
รูปที่ 60 WEP Encryption	166
รูปที่ 61 WEP Decryption	167
รูปที่ 62 WEP Shared Key Authentication	169
รูปที่ 63 IDS ในอุดมคติ	187
รูปที่ 64 Misuse Detection	188
รูปที่ 65 Anomaly Detection	188
รูปที่ 66 ความสัมพันธ์ระหว่าง IDS Knowledge กับระบบ	189
รูปที่ 67 False Alarm	
รูปที่ 68 การขยายตัวในแนวดิ่งและแนวราบ (Vertical and Horizontal Scalability)	196
รูปที่ 69 Black-Box Penetration Testing	206
รูปที่ 70 White-Box Penetration Testing	207
รูปที่ 71 ลำดับชั้นการกำหนดขอบเขตการควบคุม	209
รูปที่ 72 Policy Diagram	212
รูปที่ 7 3 ISO17799/BS7799	220

แผนการสอน

สัปดาห์ที่	หัวข้อการสอนและเนื้อหาวิชาโดยสังเขป
1	บทนำ
2	ปัญหาความปลอดภัยในระบบเครื่อข่าย
3	Confidentiality, Integrity, Availability
4	Access Control
5	Firewall
6	Network Address Translation
7	IP Security
8	Web Application Security
9	Wireless LAN Security
10	การ Monitor และ ตรวจสอบระบบ : IDS / IPS
11	Hi-Availability System and Network : Load Balancing
12	การจัดการระบบการรักษาความปลอดภัยข้อมูล
13	การกำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
14	พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 กับการดูแลระบบ
	สารสนเทศ
15	ทบทวน

บทที่ 1. บทนำ

ระบบสารสนเทศประกอบด้วยองค์ประกอบหลักๆ 3 ประการคือ ระบบฮาร์คแวร์ ระบบซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย ซึ่งองค์ประกอบทั้งสามต้องทำงานสอดประสานร่วมกันเป็นอย่างดี การทำงานตามที่ได้ ออกแบบไว้จึงจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เมื่อมองในมุมของการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ จะเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ช่องโหว่ขององค์ประกอบย่อยต่างๆ ทั้งหมด รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบ ซึ่ง สามารถทำได้โดยการหาข้อมูลองค์ประกอบทั้งหมดของระบบไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบในระบบฮาร์ดแวร์ ความสามารถและการทำงานของซอฟต์แวร์ โพรโตคอลที่ใช้รวมถึงกฎการใช้งานระบบเครือข่าย ความรู้ ความสามารถของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบ นอกจากนี้ยังต้องมีการวิเคราะห์ถึงการกฎระเบียบ และ กระบวนการทำงานของผู้ใช้งานในระบบสารสนเทศนั้นๆ ด้วย จึงจะสามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาในการรักษา ความปลอดภัยในระบบสารสนเทศและแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป

ในการทำงานของผู้ใช้งานระบบโดยทั่วไป สามารถวิเคราะห์ปัญหาด้านการรักษาความปลอดภัยระบบ ได้ในลักษณะเดียวกันกับการวิเคราะห์ระบบ แต่ผลลัพธ์ที่จะได้นั้นขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของผู้วิเคราะห์ ว่ามีความรู้ในกระบวนการทำงานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่ายในระดับลึกมากน้อยเพียงใด ยกตัวอย่างเช่นกรณีที่ผู้ใช้งานเชื่อมต่อเข้าไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่ออ่าน E-mail ของบริษัทผ่านหน้าเว็บ เพจในร้านบริการให้เช่าอินเตอร์เน็ตหรืออินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ซึ่งหลายๆ คนอาจเคยเจอปัญหาถูกขโมยรหัสผ่าน เมื่อใช้งานในอินเตอร์เน็ตคาเฟ่มาแล้ว ในการวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวจะทำได้โดยการแยกแยะในเบื้องต้นว่า ระบบที่ใช้มีองค์ประกอบย่อยและการทำงานอะไรบ้าง แล้วพิจารณาว่าองค์ประกอบหรือการทำงานเหล่านั้นทำ ให้เกิดปัญหาอะไรขึ้นได้บ้าง ดังตารางที่ 1

องค์ประกอบ	การทำงาน	กรณีปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
ฮาร์ดแวร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ของร้านบริการซึ่ง ให้บริการกับบุคคลทั่วๆ ไป	ระบบคอมพิวเตอร์ของร้านค้ามีเสถียรภาพ ต่ำ อาจมีอุปกรณ์ชำรุด และระบบไฟฟ้าไม่

		มีความเสถียร ความน่าเชื่อถือในระบบต่ำ
ซอฟต์แวร์	ซอฟต์แวร์ระบบ	ซอฟต์แวร์ระบบติดตั้งโดยใช้การติดตั้ง
	โปรแกรมอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ที่ใช้ ระบบปลายทาง	ตามค่าเริ่มต้น(Default) ไม่มีการปรับแต่ง ค่าให้ปลอดภัย หรือการป้องกันที่ดี เท่าที่ควร ความน่าเชื่อถือในระบบต่ำ ซอฟต์แวร์ต่างๆ มีช่องโหว่ที่ต้องแก้ไข
ระบบเครื่อข่าย	เครือข่ายของร้านให้บริการกับ	ไม่สามารถบ่งบอกถึงจุดประสงค์ของ
	ผู้ใช้งานทั่วๆไป	ผู้ใช้งานแต่ละคนได้ ความน่าเชื่อถือใน
		เครื่อข่ายต่ำ โพรโตคอลต่างๆ มีปัญหา
		ความปลอดภัย
การใช้งานระบบ	ใช้บริการในสถานที่สาธารณะ	การคักจับข้อมูลสำคัญทำได้ง่ายคายโคย
		การอ่าน และการแอบคูรหัสผ่าน

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหาความปลอดภัยเบื้องต้น

ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ

ในระบบสารสนเทศซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ที่มีความ หลากหลายสูง ระบบซอฟต์แวร์ที่ต้องมีการทำงานสอดประสานกันระหว่างระบบปฏิบัติการ และระบบเครือข่าย ที่มีการใช้อุปกรณ์เครือข่าย และ โพร โตคอลทางเครือข่ายที่แตกต่างกันมาทำงานร่วมกัน จากองค์ประกอบเหล่านี้ เมื่อพิจารณาการทำงานในส่วนย่อยแล้วจะพบว่ามีปัญหาด้านความปลอดภัยอยู่มากเช่นกัน

สำหรับโพร โตคอลต่างๆ ที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นโพร โตคอล IP ในชั้น Network Layer โพร โตคอล TCP และ UDP ในชั้น Transport Layer โพร โตคอลต่างๆ ในชั้นที่สูงขึ้นไปเช่น HTTP, SMTP ในชั้น Application Layer หรือแม้กระทั่ง IEEE 802.11 และ Bluetooth ในโลกของเครือข่ายไร้สาย ต่างก็มีช่อง โหว่

ที่ทำให้เกิดการโจมตีได้ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการดักจับข้อมูล การปลอมแปลงข้อมูล การเข้าใช้งานระบบ โดยไม่ขออนุญาต การโจมตีเพื่อปิดบริการโดยใช้โพรโตคอลต่างๆ

สำหรับในระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วยโปรแกรมระบบ หรือระบบปฏิบัติการเช่น Microsoft Windows, Linux และโปรแกรมสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น Office, Internet Browser ต่างก็มีจุดบกพร่องที่ต้อง ทำการ patch เพื่อปิดช่องโหว่อยู่เสมอๆ เช่นกันซึ่งเราจะสังเกตได้จากในระบบปฏิบัติการ หรือโปรแกรมต่างๆ มักจะมีการทำงานในลักษณะ Live Update ติดมากับระบบหรือโปรแกรมนั้นๆ เสมอ เมื่อใดก็ตามที่ระบบมีการ ทำ Live Update ที่มีนัยสำคัญสูงสุดจะหมายถึงเกิดช่องโหว่ที่ต้องรีบแก้ไขโดยทันทีนั่นเอง

ในการใช้งานระบบซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายการใช้งานของหน่วยงานหรือนิสัยการใช้งานของผู้ใช้งาน ก็ อาจทำให้เกิด ก็อาจทำให้เกิดปัญหาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ได้เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ ใช้งานระบบแบบ open เช่นอินเตอร์เน็ตกาเฟ่ที่ให้บริการกับบุคกลทั่วไป จะเป็นสถานที่ให้บริการที่ไม่มีกฎการ ใช้งาน หรือนโยบายการให้บริการใดๆ ทำให้เกิดปัญหาความปลอดภัยเช่นไวรัส เวิร์ม การขโมยรหัสผ่าน การ ขโมยข้อมูลภายในร้านอินเตอร์เน็ตกาเฟ่อยู่เป็นประจำ หรือแม้กระทั่งในที่ทำงานซึ่งการดูแลระบบหละหลวม ก็ มักจะเกิดการกระจายตัวของไวรัสและการเจาะระบบอยู่เสมอๆ ยิ่งร้ายไปกว่านั้น ระบบสารสนเทศขนาดใหญ่ที่ ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ ก็จะตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังคีที่จะเจาะระบบเพื่อขโมย ข้อมูลหรือทำลายข้อมูลได้โดยง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานราชการที่ระบบด้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมงแต่ จะมีช่วงเวลาในการดูแลระบบอยู่จำกัดเฉพาะเวลาทำงานเท่านั้น

ทำความรู้จัก Confidentiality, Integrity และ Availability (CIA)

เมื่อพิจารณาถึงปัญหา ในระบบโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากระบบเครือข่าย และซอฟต์แวร์ต่างๆ โดย ทั่วๆ ไปจะเกิดจากโพรโตคอล หรือซอฟต์แวร์เหล่านั้นไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย แต่ ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่หลากหลายของผู้ใช้งานมากกว่า โดยโพรโตคอลต่างๆ ถูกออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อ เครือข่ายต่างๆ เข้าด้วยกันและโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานเท่านั้น โดย ขาดความสามารถในการรักษาความปลอดภัยในระบบ และการใช้งานระบบ

ในระบบที่มีความปลอดภัยสูง จำเป็นต้องออกแบบให้ระบบหรือองค์ประกอบโดยรวมของระบบ มีการ ทำงานใน 3 ลักษณะคือ มีกระบวนการในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้งานระบบว่าการใช้งานและข้อมูล ต่างๆ จะต้องเป็นความลับ (Confidentiality) มีข้อมูลมีความถูกต้อง (Integrity) และสามารถใช้งานได้เมื่อ ต้องการ (Availlability) ซึ่งถ้าระบบใดๆ มีการออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยคำนึงถึงปัจจัยทั้ง 3 ข้อนี้จะทำให้ ระบบหรือการทำงานนั้นมีความปลอดภัยมากขึ้น

สำหรับ Confidentiality จะหมายถึงการทำงานใคๆ ที่ผู้ใช้งานคำเนินอยู่และข้อมูลใคๆ จะเป็นความลับ ไม่เปิดเผย ข้อมูลต่างๆ ที่ส่งผ่านระหว่างระบบจะต้องไม่ถูกคักจับไปใช้ประโยชน์ได้ การสร้าง Confidentiality ให้เกิดขึ้นมาในระบบได้นั้น สามารถทำได้โดยการเพิ่มกระบวนการเข้ารหัสลับ (Encryption) ในขณะที่ส่งข้อมูล จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ในการรับส่งข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสแล้วนั้น ผู้ที่คักจับข้อมูลไปจะไม่สามารถใช้งาน ข้อมูลนั้นๆ ได้เนื่องจากข้อมูลคังกล่าวจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถแปลความหมายได้ด้วยโปรแกรมใคๆ

ในประเด็นทางค้าน Integrity จะหมายถึงการทำงานใคๆ หรือข้อมูลใคๆ ที่ผู้ใช้งานจะได้รับ จะต้องมี ความถูกต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นข้อมูลที่เหมือนกับข้อมูลที่ส่งมาจากแหล่งข้อมูลต้นทาง ในการสร้าง Integrity ให้เกิดขึ้นในการทำงาน สามารถทำได้โดยการเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูลต้นฉบับและมีกระบวนการในการตรวจสอบข้อมูลก่อนการใช้งาน โดยกระบวนการที่ใช้คือ Message Integrity Code ได้แก่การทำ CheckSum, MD5, SHA, SHA1, MAC และ Digital Signature โดยกระบวนการ ดังกล่าวจะมีขั้นตอนในการสร้างข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต้นฉบับ และ กระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบ

ในการทำให้ระบบมี Availlability จำเป็นต้องมีกระบวนการต่างๆ เพื่อสร้างให้ระบบมีเสถียรภาพและ สามารถตอบสนองต่อการร้องขอบริการจากผู้ใช้งานได้ ซึ่งจำเป็นต้องพึ่งพากระบวนการต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้งาน สามารถระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่องได้แก่

1. Access Control เพื่อควบคุมไม่ให้การโจมตีใดๆ เข้าสู่ระบบ รวมถึงการควบคุมการเข้าถึงการทำงาน โปรแกรม หรือข้อมูลใดๆ โดยจะอนุญาตเฉพาะบุคคลเท่านั้นที่จะผ่านและใช้งานได้ การใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์จะมีการทำ Access Control โดยจะควบคุมการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานโดยใช้ระบบบัญชี ผู้ใช้ การเข้าถึงระบบจะต้องมีการกรอกรหัสผ่าน เป็นต้น สำหรับระบบเครือข่ายจะทำ Access Control

โดยควบคุมการเชื่อมต่อจากเครื่องคอมพิวเตอร์ต้นทางไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางโดยใช้
Firewall ซึ่ง Identity ในที่นี้คือหมายเลขไอพีแอดเดรสของเครื่องคอมพิวเตอร์ต้นทางและปลายทาง
เป็นต้น

- 2. การ Monitor และการตรวจตราระบบ เพื่อให้ทราบความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจทำให้ระบบหยุคการทำงาน และสามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
- 3. การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้มีความทนทานสูง เพื่อให้ระบบสามารถให้บริการกับ ความต้องการต่างๆ ของผู้ใช้งานได้อย่างเพียงพอ และเหมาะสม ตลอดจนทำให้ระบบสามารถ ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
- 4. การวางแผนการบริหารความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง เพื่อทำให้ทราบความเสี่ยงในระบบและ ดำเนินการปรับลดความเสี่ยงต่างๆ ในระบบให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม
- 5. การกำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ระบบสามารถทำงานได้อย่าง ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
- 6. การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ เพื่อลดความเสี่ยงของปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในระบบ

การประยุกต์ใช้ CIA เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในระบบเครือข่าย

ในการเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบเครือข่าย ทำได้โดยการเพิ่มกระบวนการของ CIA ในโพรโตคอล ต่างๆ ที่ใช้ในปัจจุบันให้มีความปลอดภัยมากขึ้นดังตัวอย่างในตารางที่ 2

การทำงาน	เทคนิคที่เพิ่มความปลอดภัย	CIA ที่เพิ่มขึ้น
IP	IP Security	Confidentiality, Integrity
Web	Secure Socket Layer	Confidentiality, Integrity
IEEE 802.11	WEP,WPA,WPA2	Confidentiality , Integrity
IEEE 802.11	MAC Address Filtering	Availability
Network Flow	Firewall	Availlability

ตารางที่ 2 การเพิ่มความปลอดภัยให้กับการทำงานต่างๆ ในระบบโดยยึดหลัก CIA

ถึงแม้ว่า CIA เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ระบบมีความปลอดภัยมากขึ้นและสามารถประยุกต์เข้ากับงาน ทั่วๆ ไปเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ระบบได้ แต่การทำงานหลายอย่างไม่สามารถเพิ่ม CIA เข้าไปในระบบได้ โดยตรงเนื่องจากมีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันและไม่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้โดยง่ายเช่น โพรโตคอล พื้นฐานต่างๆ ที่ใช้งานในปัจจุบัน ระบบเครือข่ายที่มีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายหน่วยงานทำให้ไม่ สามารถดำเนินการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และโพรโตคอลต่างๆ ได้ง่ายนัก การเพิ่ม CIA ในระบบจึงไม่สามารถทำ ได้ ระบบการทำงานยังต้องใช้โพรโตคอลที่ยังมีช่องโหว่ ทำให้ยังมีการโจมตีผ่านเครือข่ายรูปแบบต่างๆ , ระบบปฏิบัติการทำให้ยังมี Virus Worm ต่างๆ และกระบวนการทำงานของผู้ดูแลระบบจึงต้องมีหน้าที่และ ความสามารถต่างๆ ดังต่อไปนี้

- 1. ต้องทราบความสามารถของอุปกรณ์เครือข่าย และระบบของตนเองว่าต้องการการรักษาความ ปลอดภัยในระบบได้อย่างไรบ้าง
- 2. สามารถใช้งานเครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยดูแลระบบให้ปลอดภัยมากขึ้น

- 3. ต้องมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ถึงปัญหาทางด้านความปลอดภัยกับบริการเฉพาะเช่น การบริการเว็บไซต์ การบริการเครือข่ายไร้สาย และบริการเฉพาะอื่นๆ
- 4. มีความรู้ทางเทคนิคต่างๆที่จำเป็นในระบบ
- 5. สามารถการควบคุมดูแลการใช้งานระบบของผู้ใช้งานระบบโดยการวางแผนการรักษาความ ปลอดภัยและประกาศใช้นโยบายต่างๆ

บทที่ 2. ปัญหาด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่าย

ในการพัฒนาระบบเครือข่ายสำหรับระบบสารสนเทศจำเป็นต้องใช้องค์ประกอบสองส่วนค้วยกันคือ โพร โตคอลต่างๆ ที่ให้บริการในระบบ และอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ ซึ่งปัญหาค้านการรักษาความปลอดภัยใน ระบบจำเป็นต้องพิจารณาถึงจุดบกพร่องต่างๆ ในโพร โตคอลตลอดจนการดูแลและตั้งค่าความปลอดภัยใน อุปกรณ์ต่างๆ

โพร โตกอลที่ใช้ในระบบเครือข่ายได้แก่โพร โตกอล TCP, IP, UDP, ICMP, IEE802.3, HTTP, FTP และ โพร โตกอลอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งแต่ละ โพร โตกอลถูกออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์ในการเชื่อมต่อเท่านั้น โดย ไม่ได้มองถึงปัญหาด้านการรักษาความปลอดภัยเลย ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาในภายหลัง นอกจากนี้อุปกรณ์ เครือข่ายเช่น Hub, Switch, Router จะมีรูปแบบการทำงานและการดูแลที่แตกต่างกัน ซึ่งการทำงานต่างๆ จะมี จุดบกพร่องอยู่เช่นกัน ซึ่งจำเป็นต้องมีการตั้งค่าต่างๆ เพื่อป้องกันระบบด้วย

โพรโตคอลเครื่อข่าย ช่องโหว่ และแนวทางการป้องกัน

ในการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมีการใช้งานโพรโตคอลต่างๆ มากมาย แต่โดยการ ทำงานหลักของระบบทั้งหมดจะอยู่ที่โพรโตคอล TCP, UDP, IP และ ICMP ที่ใช้งานกันอย่างมากใน อินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ยังมี IEEE 802.11 ที่จำเป็นต้องใช้ในการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายด้วย ในหัวข้อนี้จะ ทำการศึกษาการทำงานทั่วๆไปของโพรโตคอลเหล่านั้น วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น และนำเสนอแนวทางการ ป้องกัน

Transmission Control Protocol: TCP

โพร โตคอลที่ซีพีเป็น โพร โตคอลที่มีการ ใช้งานสูงมาก เพราะเป็น โพร โตคอลที่มีความสามารถในการ รับประกันการส่งข้อมูล (Guarantee Delivery) โดยสามารถตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูลที่ส่ง และส่งซ้ำ เมื่อพบความผิดปกติ สามารถรับรองความครบถ้วนของข้อมูลที่ส่ง เช่น หากส่งข้อมูลเป็น ไฟล์ขนาด 10 กิโล ไบต์ โพร โตคอลทีซีพีจะแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วน ๆ เรียกว่า เซ็กเมนต์ (Segment) เช่น หากกำหนดให้ขนาด ของเซ็กเมนต์เป็น 1 กิโล ไบต์ ก็จะต้องส่งทั้งหมด 10 ครั้ง ในการส่ง 10 ครั้งนี้ หากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นที่เซ็ก เมนต์ใด ก็จะส่งเซ็กเมนต์นั้นใหม่ และหากไม่สามารถส่งให้ครบได้ ก็จะแจ้งความผิดพลาด โดยจะไม่มีกรณีที่ รับข้อมูลได้ไม่ครบถ้วนอย่างเด็ดขาด โดยรูปแบบเซ็กเมนต์ของทีซีพี แสดงดัง รูปที่ 1

0		15	16	31
source port			destination port	
sequence number				
acknowledgement number				
offset	reserved	code	window size	
checksum			urgent pointer	
option + pad				
		da	ta	

รูปที่ 1 เซ็กเมนต์ของทีซีพี

สำหรับรายละเอียดต่างๆ ในเซ็กเมนต์ของที่ซีพีมีรายละเอียดดังนี้

- Source Port มีขนาด 16 บิต เป็นหมายเลขพอร์ตของฝั่งต้นทาง
- Destination Port มีขนาด 16 บิต เป็นหมายเลขพอร์ตของฝั่งปลายทาง
- Sequence Number มีขนาค 32 บิต ใช้ในการบอกลำดับการส่งของเซ็กเมนต์ในการส่งชุด เคียวกัน รายละเอียดจะอธิบายในหัวข้อการสร้างการเชื่อมต่อและการส่งข้อมูล
- Acknowledgement Number มีขนาด 32 บิต ใช้บอกการตอบรับในการรับชุดเดียวกัน รายละเอียดจะอธิบายในหัวข้อการสร้างการเชื่อมต่อและการส่งข้อมูล
- Offset มีขนาด 4 บิต บอกตำแหน่งเริ่มต้นของข้อมูล หรือ จุดสิ้นสุดของส่วนเฮดเดอร์ ดังนั้นจึง ใช้บอกขนาดของเฮดเดอร์ได้ ค่าของข้อมูลเป็นหน่วยของ 4 ไบต์ เช่น หากมีค่า 5 หมายถึงเฮด เดอร์ยาว 20 ไบต์

- Reserved มีขนาด 4 บิต สำรองใช้ในอนาคต
- Code มีขนาด 8 บิต ประกอบด้วย 6 ฟิลด์ย่อย ดังรูปที่ 2

|--|

รูปที่ 2 บิตควบคุมการทำงานของโพรโตคอลทีซีพี

- O URGent ใช้บอกว่ามีข้อมูลเร่งค่วน โดยหากบิตนี้มีค่าเป็น 1 หมายถึง ในฟิลด์ Urgent Pointer มีข้อมูลเร่งค่วนบรรจุอยู่
- O ACKnowledgement ใช้บอกการตอบรับการส่งข้อมูล โดยหากเซ็กเมนต์ใดที่มีบิตนี้ เป็น 1 หมายความว่าเซ็กเมนต์นั้นบรรจุข้อมูลการตอบรับเอาไว้
- O PuSH ใช้บอกความเร่งค่วน โดยหากเซ็กเมนต์ใดที่บิตนี้เป็น 1 หมายความว่าให้ส่งเซ็ก เมนต์นั้นไปยังระดับชั้นแอปพิลเคชันทันที โดยไม่ต้องรอให้บัฟเฟอร์เต็ม บิตนี้จะมี ประโยชน์สำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการการตอบสนองที่รวดเร็ว เช่น โปรแกรมเทล เน็ต เป็นต้น
- O ReSeT ใช้ในการยกเลิกการเชื่อมต่อครั้งนี้ โดยหากบิตนี้เป็น 1 หมายถึงให้ยกเลิกการ เชื่อมต่อครั้งนี้ไปก่อน อาจเนื่องจากความผิดพลาด และหากต้องการส่งข้อมูลต่อ ก็ จะต้องสร้างการเชื่อมต่อขึ้นใหม่
- O SYNchronize ใช้ในการสร้างการเชื่อมต่อ จะกล่าวถึงรายละเอียดในเรื่องการสร้างการ เพื่อมต่อ
- O FINish ใช้ในการจบการเชื่อมต่อ โดยบิตนี้ของเซ็กเมนต์ใดที่มีค่าเป็น 1 หมายถึง ให้ สิ้นสุดการเชื่อมต่อ บิตนี้จะต่างจาก Reset ตรงที่บิตนี้จะหมายถึงจบการเชื่อมต่อแบบ ถาวร ในขณะที่ Reset มักจะใช้ในการจบการเชื่อมต่อชั่วคราว
- Window Size มีขนาด 16 บิต ใช้ในการกำหนดขนาดของบัฟเฟอร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อแต่ละ ครั้ง
- Checksum มีขนาด 16 บิต ใช้ในการตรวจสอบความผิดปกติของเซ็กเมนต์ ซึ่งส่วนของ
 Checksum ของที่ซีพีจะต่างจากไอพี เพราะ Checksum ของที่ซีพีเป็นการตรวจสอบทั้งส่วนหัว
 และส่วนข้อมูล

- Urgent Pointer ทำหน้าที่เป็นตัวชี้ตำแหน่งในส่วนข้อมูล ที่เป็นข้อมูลเร่งค่วน เพื่อให้
 แอปพลิเคชั่นสามารถนำข้อมูลนั้นไปใช้ทันที
- Options มีขนาดไม่แน่นอน ใช้ในการกำหนดงานเพิ่มเติมให้กับทีซีพี
- Pad มีขนาด 0-3 ใบต์ ใช้เพิ่มส่วนที่เหลือของ Options เพื่อให้ส่วนหัวของเฮดเดอร์หารด้วย 4
 ลงตัว
- Data เป็นส่วนข้อมูลของที่ซีพี


เนื่องจากทีซีพีมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมาก โดยต้องส่งข้อมูลอย่างถูกต้อง ไม่มีข้อผิดพลาด การ ทำงานของทีซีพีจึงมีความซับซ้อน โดยเฉพาะบทบาทของแฟล็กต่าง ๆ ในฟิลด์ Code ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจการ ทำงานมากขึ้น จะอธิบายการทำงานในแต่ละขั้นตอน

พอร์ตและหน้าที่ของพอร์ต

เซ็กเมนต์ของทีซีพีจะเริ่มต้นด้วยพอร์ตต้นทางและพอร์ตปลายทาง พอร์ตถือเป็นช่องทางการสื่อสารที่ ทำหน้าที่แยกข้อมูลที่สื่อสารกับแต่ละแอปพลิเคชันออกจากกัน และส่งไปยังแต่ละแอปพลิเคชันได้อย่างถูกต้อง เช่น สมมติว่ามีเครื่องเซิร์ฟเวอร์หนึ่ง ที่ทำหน้าที่เป็นทั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์และเมล์เซิร์ฟเวอร์ แพ็กเกจไอพีที่มาขอใช้ บริการเว็บและเมล์จากเซิร์ฟเวอร์นี้ ย่อมต้องใช้หมายเลข ไอพีเคียวกัน แต่เมื่อแพ็กเกจไอพีมาถึงเซิร์ฟเวอร์นี้ เซิร์ฟเวอร์นี้ เซิร์ฟเวอร์นี้ เซิร์ฟเวอร์นี้ อย่างถูกต้อง การแยกแพ็กเกจออกจากกัน เพื่อส่งไปยังโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์ และโปรแกรมเมล์เซิร์ฟเวอร์ได้ อย่างถูกต้อง การแยกแพ็กเกจออกจากกันนี้จะดูจากหมายเลขพอร์ต

ในแพ็กเกจที่ส่งมายังเว็บเซิร์ฟเวอร์นั้น จะระบุหมายเลขพอร์ตปลายทางเป็น 80 แต่แพ็กเกจที่ส่งมายัง เมล์เซิร์ฟเวอร์จะระบุหมายเลขพอร์ตปลายทางเป็น 25 ดังนั้นเมื่อเซิร์ฟเวอร์พิจารณาจากหมายเลขพอร์ต ปลายทาง ก็จะสามารถส่งแพ็กเกจที่เข้ามา ไปยังแอปพลิเคชันที่เหมาะสมได้ นี่เป็นหน้าที่ของพอร์ตปลายทาง แต่สำหรับพอร์ตต้นทางนั้น หน้าที่จะต่างออกไป ทั้งนี้เนื่องจากในการขอใช้บริการใด ๆ จากเซิร์ฟเวอร์นั้น เพียง ระบุหมายเลขพอร์ตปลายทางให้ถูกต้อง ก็ย่อมจะสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันนั้น และขอใช้บริการได้ ดังนั้นใน

การขอใช้บริการพอร์ตต้นทางคูเหมือนไม่มีความจำเป็น ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจหน้าที่ของพอร์ตต้นทาง ขอให้คูรูป ตัวอย่างการทำงานของการติดต่อระหว่างเซิร์ฟเวอร์กับใกลเอนต์ดังรูปที่ 3



รูปที่ 3 ตัวอย่างการติดต่อระหว่างเซิร์ฟเวอร์และใกลเอนต์

จากรูปที่ 3 แสดงการติดต่อไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่มีหมายเลขไอพีแอดเดรส 161.246.4.7 โดยในการ ติดต่อกรั้งแรกมาจากเครื่องที่มีไอพี 161.246.5.250 โดยจะเห็นว่ามีพอร์ตปลายทางเป็น 80 ซึ่งหมายถึงพอร์ตของ เว็บ (Server Port) สำหรับพอร์ตต้นทางนั้น (Client Port) เครื่องไคลเอนต์จะสุ่มขึ้นมา เพื่อให้ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ใช้เป็น พอร์ตปลายทางเมื่อส่งข้อมูลกลับมา ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในการติดต่อครั้งหลังของไคลเอนต์ 161.246.5.18 นั้นจะ

มีหมายเลขพอร์ตต้นทางเป็นคนละหมายเลขกัน เพราะเป็นการเลือกค่าแบบสุ่ม และในกรณีที่เครื่องไคลเอนต์ เปิดโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ขึ้นมาหลาย ๆ วินโดว์นั้น แต่ละวินโดว์ของเว็บบราวเซอร์ก็จะใช้หมายเลขพอร์ต ต้นทางเป็นคนละหมายเลขกันอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เครื่องไคลเอนต์สามารถแยกได้ว่า ข้อมูลที่ส่งมาจากเว็บ เซิร์ฟเวอร์เป็นข้อมูลที่ส่งมาให้ที่โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ในวินโดว์ใด

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าพอร์ตนั้นเป็นหมายเลขที่ใช้ในการแยกข้อมูลที่ส่งมายังคอมพิวเตอร์นั้น ๆ ให้ส่งไป ยังปลายทางที่ถูกต้องได้ และเนื่องจากตัวเลขที่ใช้ระบุพอร์ตมีขนาด 16 บิต ดังนั้นจึงสามารถมีค่าได้ตั้งแต่ 1-65534 (ค่า 0 กับ 65535 ไม่ใช้) แต่โดยทั่วไปแล้ว พอร์ตที่มีหมายเลขตั้งแต่ 1-1024 จะเป็นพอร์ตของแอปพลิเคชันพื้นฐาน ดังนั้นพอร์ตต้นทางที่เกิดจากการสุ่มก็จะไม่สุ่มให้มีหมายเลขน้อยกว่า 1024 โดยทั่วไปหมายเลขของ พอร์ตต้นทางที่เกิดจากการสุ่มมักมีค่าตั้งแต่ 1024-5000 แต่ก็มีบางแอปพลิเคชันที่ใช้งานพอร์ตหมายเลขมากกว่า 1024 เช่นกัน และบางแอปพลิเคชันก็สุ่มค่าที่มากกว่า 5000 ได้เช่นกัน


ดังนั้นในทุก ๆ เครื่องคอมพิวเตอร์ ก็จะมีพอร์ตที่สามารถเชื่อมต่อแบบทีซีพีได้ทั้งหมด 65534 พอร์ต แต่ ไม่ได้หมายความว่าเครื่องของเราสามารถสื่อสารได้ทุกพอร์ต เพราะพอร์ตจะถูกใช้ก็ต่อเมื่อมีแอปพลิเคชันรอรับ ข้อมูลอยู่ที่พอร์ตนั้น ซึ่งเราจะเรียกพอร์ตที่มีแอปพลิเคชันรอรับข้อมูลว่า "พอร์ตเปิด" ดังนั้นจึงเรียกพอร์ตที่ไม่มี แอปพลิเคชันรอรับว่า "พอร์ตปิด" ดังนั้นพอร์ตที่เปิดอยู่ในเครื่องจึงหมายความถึงแอปพลิเคชันที่เปิดรออยู่ใน เครื่องด้วย ดังนั้นหากเราทราบว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นมีพอร์ตอะไรเปิดอยู่บ้าง เราก็จะรู้ว่าคอมพิวเตอร์เครื่อง นั้นรัน โปรแกรมอะไรอยู่บ้าง หรือบางครั้งอาจทราบถึงว่าเป็นเครื่องที่ใช้ระบบปฏิบัติการใด เพราะใน ระบบปฏิบัติการหนึ่ง จะมีการเปิดพอร์ตที่ไม่เหมือนกัน

อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างแอปพลิเคชันกับพอร์ตไม่ได้เป็นสิ่งตายตัว แม้ว่าโดยทั่วไปเว็บ เซิร์ฟเวอร์มักใช้พอร์ตหมายเลข 80 เป็นช่องทางในการติดต่อ แต่ก็ไม่มีใครห้ามหากเราต้องการใช้พอร์ต หมายเลขอื่นในการติดต่อกับเว็บ โดยเฉพาะกรณีที่เว็บนั้นใช้ในวงจำกัด ซึ่งจะทำให้ปลอดภัยมากขึ้นด้วย เพราะ หากบุคคลภายนอกไม่ทราบว่าเว็บของเราติดต่อผ่านทางพอร์ตหมายเลขใด ก็จะติดต่อเข้ามายังเว็บของเราไม่ได้ นอกจากนั้นการปิดพอร์ต นอกเหนือจากความหมายของการไม่มีแอปพลิเคชันทำงานในพอร์ตนั้นแล้ว ปัจจุบัน ยังสามารถจะปิดพอร์ตผ่านโปรแกรมประเภทไฟร์วอลล์ที่ทำงานในเครื่องได้อีกด้วย จึงทำให้ความหมายของ การปิดเปิดพอร์ตเปลี่ยนไป

การใช้งานพอร์ตต่าง ๆ ในปัจจุบันนั้น มีการใช้งานกันอย่างมากมาย นอกเหนือจากแอปพลิเคชันที่เรา ต้องการใช้แล้ว บางครั้งยังถูกเปิดจากระบบปฏิบัติการเอง ถูกเปิดจากแอปพลิเคชันที่ติดตั้งโดยไม่รู้ตัว และยัง อาจถูกเปิดจากโปรแกรมประเภทโทรจันอีกด้วย ดังนั้นการตรวจสอบการใช้งานพอร์ต จึงเป็นสิ่งแรก ๆ ที่ควร ทำในการสำรวจระบบ ทั้งในแง่ของการป้องกัน และทั้งในแง่ของการโจมตี

การสร้างการเชื่อมต่อ


โพร โตคอลที่ซีพีเป็นโพร โตคอลที่ทำงานในแบบที่ต้องสร้างการเชื่อมต่อขึ้นก่อนจึงจะส่งข้อมูลได้ (Connection Oriented) และต้องปิดการเชื่อมต่อเมื่อส่งข้อมูลเสร็จสิ้น ดังนั้นในกระบวนการเชื่อมต่อแบบทีซีพี เราอาจมองว่าประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นตอนสร้างการเชื่อมต่อ ขั้นตอนการส่งข้อมูล และ ขั้นตอน การปิดการเชื่อมต่อ สำหรับเหตุผลของการสร้างการเชื่อมต่อขึ้นก่อนจะส่งข้อมูลนั้น ก็เพื่อให้ทั้งฝั่งรับและฝั่งส่ง มีการตั้งต่าพารามิเตอร์ที่เหมือนกัน และตระเตรียมบัพเฟอร์สำหรับการส่งข้อมูลให้มีขนาดเหมาะสมทั้ง 2 ฝั่ง



รูปที่ 4 ตัวอย่างการสร้างการเชื่อมต่อ

เพื่อให้สามารถเข้าใจการทำงานของการเชื่อมต่อแบบทีซีพี จะขอยกตัวอย่างประกอบการอธิบายคัง รูป
ที่ 4 โดยสมมติว่ามีคอมพิวเตอร์จำนวน 2 เครื่อง ต้องการติดต่อกัน โดยอาจเป็นการส่งไฟล์ คังนั้นจะมี
คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเป็นผู้ส่งข้อมูล และคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งเป็นผู้รับข้อมูล โดยจะตั้งชื่อคอมพิวเตอร์
ทั้ง 2 ว่า Albus และ Potter โดย Potter จะเป็นฝ่ายเริ่มการติดต่อกับ Albus เพื่อขอส่งเมล์

ในขั้นแรก Potter จะต้องสุ่มเลือกเลขลำดับเริ่มต้น (Initial Sequence Number) เพื่อใช้เป็นเลขลำดับใน
การส่งข้อมูล จากนั้นจะส่งเซ็กเมนต์เริ่มการเชื่อมต่อ ไปยังเครื่อง Albus โดยจากรูปจะสมมติว่าเลขที่สุ่มได้จาก
เครื่อง Potter คือ 144954 โดยในเซ็กเมนต์นี้จะเช็ตแฟล็ก SYN เอาไว้ด้วย เพื่อแสดงความหมายว่าต้องการเริ่ม
การติดต่อ จากนั้นเมื่อเครื่อง Albus ได้รับการติดต่อในลักษณะนี้ ก็สนองตอบกลับโดยการสุ่มหมายเลข ISN ใน
ฝั่งของตัวเองขึ้นมาชุดหนึ่งเช่นกัน โดยในรูปจะเป็นหมายเลข 326576 จากนั้นก็ส่งเซ็กเมนต์กลับโดยเซ็ตแฟล็ก
ACK เพื่อแสดงการตอบรับการเชื่อมต่อ และแฟล็ก SYN เพื่อให้ฝั่งผู้ร้องขอการเชื่อมต่อส่งการยืนยันกลับมา
โดยในเซ็กเมนต์ที่ส่งนี้จะใช้เลขลำดับเป็นเลขลำดับที่สร้างขึ้น และใช้หมายเลขตอบรับเป็นหมายเลขลำดับของ
ฝั่ง Potter บวกด้วย 1 เครื่อง Potter เมื่อได้รับเซ็กเมนต์ SYN/ACK นี้แล้ว ก็ยืนยันการเชื่อมต่อด้วยการส่งเซ็ก
เมนต์ ACK โดยเซ็ตแฟล็ก ACK เพื่อยืนยันการตอบรับ โดยใช้หมายเลขลำดับต่อจากหมายเลขลำดับก่อนหน้านี้
และใช้หมายเลขตอบรับเป็นหมายเลขลำดับของเซ็กเมนต์ที่ได้รับมาบวกด้วย 1 เมื่อการเชื่อมต่อมาถึงตรงนี้ ถือ
ใต้ว่าได้สร้างการเชื่อมต่อเสร็จสิ้นแล้ว และเรียกกระบวนการสร้างการเชื่อมต่อนี้ว่า Three Way Handshake



รูปที่ 5 แสดงการเชื่อมต่อตามขั้นตอนของ TCP

จากนั้นทั้ง 2 ฝั่งก็จะสามารถส่งข้อมูลถึงกันได้ โดยอาจเริ่มจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้ แต่โดยทั่วไปมักเกิด จากฝั่งที่ร้องขอการติดต่อมากกว่า การส่งข้อมูลนี้จะเริ่มจากการส่งข้อมูลเซ็กเมนต์แรกไป และอาจตามด้วย ข้อมูลเซ็กเมนต์ถัดไป หรืออาจรอให้มีการตอบรับเกิดขึ้นก่อนก็ได้ ขึ้นกับ Window Size แต่เมื่อถึงคราวที่มีการ ส่งข้อมูลแล้ว บทบาทของหมายเลขลำคับจะเปลี่ยนไป เพราะในช่วงของการสร้างการเชื่อมต่อนั้น หมายเลข ลำคับจะใช้บ่งบอกถึงลำคับ แต่เมื่อถึงการส่งข้อมูลแล้ว หมายเลขลำคับจะทำหน้าที่บอกตำแหน่งของข้อมูล เช่น จากตัวอย่างทางฝั่ง Potter ได้ส่งข้อมูลทั้งหมด 4 ครั้ง ครั้งละ 1000 ไบต์

โดยจากรูปเป็นการส่งข้อมูล 2 ครั้ง ซึ่งจะเห็นว่าหมายเลขลำดับมีการเพิ่มค่าครั้งละ 1000 ใบต์ และเมื่อ ฝั่ง Albus มีการตอบกลับมา ก็จะตอบเพียงเซ็กเมนต์ตอบรับ โดยใช้หมายเลขตอบรับเป็น 146956 ซึ่งก็คือ หมายเลขของตำแหน่งข้อมูลที่คาดว่าจะได้รับถัดไปนั่นเอง จากนั้นจะเป็นการส่งข้อมูลอีก 2 เซ็กเมนต์ และมีการ ตอบรับอีกครั้ง ก็หมดข้อมูลที่จะส่ง ก็จะจบการเชื่อมต่อ ในการเริ่มการเชื่อมต่อมีการตอบรับทั้ง 2 ด้าน ในตอน จบก็จะต้องมีการตอบรับทั้ง 2 ด้านเช่นกัน โดยเริ่มจากทางฝั่งร้องขอจะส่งเซ็กเมนต์ FIN/ACK ไปยังเครื่อง Albus เครื่อง Albus ก็จะส่งเซ็กเมนต์ ACK กลับมา แล้วตามด้วยเซ็กเมนต์ FIN/ACK เพื่อบอกว่าจบการเชื่อมต่อ ด้วยเช่นกัน เมื่อเครื่อง Potter ได้รับก็จะส่งเซ็กเมนต์ตอบรับจบการเชื่อมต่อ ก็จะเป็นการจบการเชื่อมต่อโดย สมบูรณ์

หน้าที่ของฟิลด์ Option

ในส่วนของฟิล์ดออปชั้นนั้น มีความสำคัญกับการทำงานของที่ซีพีพอสมควร ขนาดของฟิลด์ออปชั้นมี ขนาดไม่แน่นอน ข้อมูลในออปชั้นอาจมีเพียง 1 ข้อมูล หรือหลายข้อมูลก็ได้ โดยหากมีหลายข้อมูลจะเรียงต่อ ๆ กันไป โดยออปชั้นจะมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ ออปชั้นที่มีความยาวไบต์เดียว ได้แก่ ออปชั้น 0 ซึ่งมีความหมายว่า ไม่มีรายการออปชั้นต่อจากนี้แล้ว และออปชั้น 1 ซึ่งเป็นออปชั้นไม่ต้องทำอะไร (No Operation) ออปชั้น ประเภทนี้มักใช้เติมให้ความยาวออปชั้นหารด้วย 4 ลงตัวเท่านั้น


ออปชันอีกประเภทหนึ่ง คือ ออปชันที่มีความยาวหลายใบต์ ออปชันประเภทนี้ ใบต์แรกจะทำหน้าที่ ระบุประเภทของออปชัน และ ใบต์ที่ 2 จะระบุความยาวของออปชันนั้น ๆ ดังนั้นออปชันที่มีความยาวหลายใบต์ จะต้องมีความยาวอย่างน้อย 3 ใบต์เสมอ และสำหรับวิธีการพิจาณาว่าเป็นออปชันแบบใดนั้น ก็ดูจากค่าหากเป็น 0 หรือ 1 ก็หมายถึงออปชัน 1 ใบต์ แต่ถ้าเป็นเลขอื่นก็หมายถึงออปชันหลายใบต์ ออปชันหลายใบต์นี้จะเกี่ยวกับ การติดต่อระหว่างทีซีพือยู่ 2 แบบ โดยออปชันแบบแรกจะมีรหัสชนิดเป็น 2 ซึ่งหมายถึง (MSS) Maximum Segment Size ซึ่งเป็นค่าขนาดสูงสุดของเซ็กเมนต์ของระบบนั้น ๆ ออปชันนี้จะใช้เฉพาะตอนที่มีการสร้างการ เชื่อมต่อ เพื่อให้ทั้งฝั่งรับและฝั่งส่งตกลงกันว่าจะใช้ขนาดของ Segment Size เท่าใด

ออปชั้นอีกตัวหนึ่งที่มีการใช้งานในระหว่างการเชื่อมต่อคือ Time Stamp ซึ่งจะใช้รหัส 8 โดยในออปชั้นนี้จะทำหน้าที่เก็บเวลาของแพ็กเกจของทั้ง 2 ด้าน เพื่อใช้ในการคำนวณค่าต่าง ๆ เช่น Time Out ดังนั้นในทุก ๆ เช็กเมนต์จะมีการบันทึกเวลานี้เสมอ

สถานะที่ซีพี

เพื่อให้เข้าใจการทำงานของโพรโตคอลทีพีซี เราควรจะต้องศึกษาสถานะต่างๆ ของโพรโตคอลทีซีพี (TCP State) ซึ่งแสดงดังในรูปที่ 6 จากรูปจะเห็นว่าสถานะของทีซีพีมีอยู่ด้วยกัน 11 สถานะ โดยในรูปจะมีเส้นที่ แสดงการเปลี่ยนสถานะอยู่ 3 แบบ โดยเส้นที่เป็นเส้นหนาจะแสดงการเปลี่ยนสถานะกรณีที่เป็นฝ่ายติดต่อไป ก่อน (Client Side) เส้นประจะแสดงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้กรณีที่รอการติดต่อ (Server Side) เส้นบางจะ แสดงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดได้กับทั้งใคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์

สำหรับการทำงานในฝั่งเซิร์ฟเวอร์นั้น จะเริ่มที่สถานะ LISTEN จากนั้นเมื่อได้รับ SYN จะส่ง SYN/ACK กลับไปและเข้าสู่สถานะ SYN_RCVD ซึ่งหากได้รับ RST ก็จะกลับไปอยู่ในสถานะ Listen เหมือนเดิม แต่ถ้าได้รับ SYN อีกครั้งจะเปลี่ยนไปอยู่ในสถานะ ESTABLISHED ซึ่งเป็นสถานะที่การเชื่อมต่อ สมบูรณ์ จากสถานะนี้ข้อมูลจะรับส่งได้ตามปกติ และหากได้รับ FIN ก็จะส่ง ACK กลับไปและเปลี่ยนไปอยู่ สถานะ CLOSE_WAIT และส่ง FIN กลับไปยืนยันอีกครั้ง และหากได้รับ ACK กลับมาก็จะกลับไปอยู่สถานะ LISTEN อีกครั้ง สำหรับฝั่งใคลเอนต์นั้นสถานะจะคล้ายกัน แต่จะเริ่มการทำงานจากสถานะ SYN_SENT และ หากได้รับ SYN/ACK ก็จะส่ง ACK กลับไปและอยู่ในสถานะ ESTABLISHED



รูปที่ 6 สถานะทีซีพี

จุดอ่อนและการโจมตี

ในการทำงานตามมาตรฐานของของโพรโตคอล TCP สำหรับบริการใดๆ ก็ตามที่รันอยู่ในเครื่อง เซิร์ฟเวอร์ จะทำการสร้างพอร์ตเปิดไว้รอรับการร้องของากเครื่อง Client และจะตอบสนองต่อเซ็กเมนต์ที่มี SYN Flag ด้วย SYN/ACT เสมอ ดังนั้นปัญหาความปลอดภัยที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าวจะทำได้ใน 2 กรณีคือ


- 1. การโจมตีทางเครือข่ายเพื่อให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถให้บริการได้
- 2. การตรวจหาข้อมูลของบริการต่างๆ โดยการสแกนพอร์ต
- 3. การทำ Session Hijack

การโจมตีทางเครื่อข่ายโดยใช้ TCP

การโจมตีในระดับชั้นที่ซีพี ยังสามารถแบ่งได้เป็น 2 แบบย่อย คือ การโจมตีด้วยแพ็กเกจปริมาณมาก การโจมตีแบบนี้เป็นการส่งแพ็กเก็ตปริมาณมากเข้าไปยังระบบเป้าหมาย อาจทำให้ระบบเป้าหมายไม่สามารถให้บริการบางอย่าง หรือไม่สามารถทำงานต่อไปได้ ซึ่งแพ็กเก็ตที่ส่งออกไปนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น การโจมตีด้วยแพ็กเก็ตข้อมูล การโจมตีวิธีนี้ทำได้โดยการส่งแพ็กเก็ตข้อมูลปริมาณมาก เมื่อข้อมูลเข้ามาสู่เครื่องเป้าหมาย ก็เก็บไว้ในบัฟเฟอร์ก่อนนำมาประมวลผลอีกครั้ง ดังนั้นหากส่งแพ็กเก็ตเข้ามาเป็นปริมาณมาก อาจทำให้บัฟเฟอร์ของเครื่องเป้าหมายไม่เพียงพอที่จะสามารถรองรับแพ็กเก็ตเหล่านั้นได้ทั้งหมด ซึ่งอาจทำให้เครื่อง เป้าหมายให้บริการได้ช้าลง หรือต้องหยุดการให้บริการไปเลย

การโจมตีอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การโจมตีด้วยแพ็กเก็ตควบคุม (Control Packets) ตัวอย่างของการโจมตี แบบนี้ ได้แก่ การทำ SYN Flooding การโจมตีลักษณะเป็นการทำ 3-way handshake ไม่สมบูรณ์ กล่าวคือ เครื่อง ที่ขอบริการส่งสัญญาณ SYN ไป แต่เมื่อได้รับสัญญาณ SYN/ACK จากเครื่องที่ให้บริการแล้ว ไม่ส่งสัญญาณ ACK ตอบกลับไป ทำให้เครื่องที่ให้บริการต้องเปิดการเชื่อมต่อรอการตอบกลับ ดังรูปที่ 6 ซึ่งการเปิดการ เชื่อมต่อรอเอาไว้นี้ต้องใช้ทรัพยากรของระบบส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะทรัพยากรประเภทหน่วยความจำ ซึ่งจะเรียก การเชื่อมต่อที่เปิดค้างไว้นี้ว่า Backlog Queue และหากมีการส่งสัญญาณในลักษณะนี้มากๆ และจำนวนของ

Backlog Queue มีมากเข้า ทรัพยากรของระบบอาจไม่เพียงพอ อาจทำให้ระบบไม่สามารถให้บริการอย่างอื่น หรือให้บริการกับผู้ร้องขอรายอื่นได้



รูปที่ 7 การเกิด Backlog Queue

การตรวจหาข้อมูลของบริการต่างๆ โดยการสแกนพอร์ต

จากการทำงานตามมาตรฐานของโพรโตคอล TCP ที่จะทำการตอบสนองต่อการกระตุ้นโคย SYN ด้วย SYN/ACT เสมอนั้น จึงทำให้ผู้โจมตีระบบสามารถทราบข้อมูลการให้บริการของเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้ โคยการส่ง SYN ไปยังพอร์ตทุกๆ พอร์ตแล้วรอรับ SYN/ACT ซึ่งหากมี SYN/ACT ตอบกลับมาจากพอร์ตใดจะ แสดงว่าพอร์ตนั้นเปิดให้บริการอยู่ ในการโจมตีระบบสามารถเข้าถึงระบบได้จากพอร์ตที่เปิดนั้นๆ ได้ สำหรับ เครื่องมือที่สามารถใช้สแกนพอร์ตที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายได้แก่โปรแกรมชื่อ NMAP

```
Starting Nmap 4.01 ( http://www.insecure.org/nmap/) at 2006-03-20 15:53 PST Interesting ports on scanme.nmap.org (205.217.153.62):
(The 1667 ports scanned but not shown below are in state: filtered)
PORT STATE SERVICE VERSION
22/tcp open ssh OpenSSH 3.9p1 (protocol 1.99)
25/tcp opn setp Postfix setpd
53/tcp open domain ISC Bind 9.2.1
70/tcp closed gopher
80/tcp open http Apache httpd 2.0.52 ((Fedora))
113/tcp closed auth
Device type: general purpose
Running: Linux 2.6.X
0S details: Linux 2.6.0 - 2.6.11
Uptime 26.177 days (since Hed Feb 22 11:39:16 2006)

Interesting ports on dOze.internal (192.168.12.3):
(The 1664 ports scanned but not shown below are in state: closed)
PORT STATE SERVICE VERSION
21/tcp open ftp Serv-U ftpd 4.0
25/tcp open stp IMail NT-ESMTP 7.15 2015-2
80/tcp open http Microsoft IIS webserver 5.0
110/tcp open pop3 IMail pop3d 7.15 931-1
135/tcp open mstask Microsoft mstask (task server - c:\winnt\system32\\
139/tcp open mstrosoft-ds Microsoft Windows XP microsoft-ds
1025/tcp open mscrosoft-ds Microsoft Windows RPC
5800/tcp open vnc-http Ultr@VNC (Resolution 1024x800; VNC TCP port: 5900)
MAC Address: 00:60:CC:51:72:7E (Lite-on Communications)
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows NI/2K/XP
OS details: Microsoft Hindows NI/2K/XP
Neap finished: 2 IP addresses (2 hosts up) scanned in 42.291 seconds
flog/home/fyodor/nmap-misc/Screenshots/042006f
```

รูปที่ 8 ตัวอย่างผลลัพธ์การทำงานของโปรแกรม NMAP

โดยความสามารถของโปรแกรม NMAP สามารถสแกนเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วให้ข้อมูลต่างๆ ต่อไปนี้

- 1. หมายเลขใอพีแอดเครสของคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระบบเครือข่าย
- 2. บริการต่างๆ ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายให้บริการ
- 3. พอร์ตต่างๆ ที่คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายให้บริการ
- 4. รายละเอียดของโปรแกรมที่ระบบใช้ในการให้บริการนั้นๆ
- ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์เป้าหมาย
- 6. รายละเอียดอื่นๆเช่น Up Time , Device Type เป็นต้น

ตัวอย่าง โหมดการทำงาน โปรแกรม Nmap ที่นิยมใช้มีดังนี้

- 1. TCP Sync Scanning : : อาศัยเทคนิคที่เรียกว่า "Half-Open" โดยโปรแกรมจะส่ง SYN Packet ออกไปยัง
 โฮสต์เป้าหมาย ทันทีที่เกิดการคอนเน็คขึ้น โปรแกรมจะยุติการติดต่อทันที ซึ่งเทคนิคเช่นนี้จะทำให้
 โฮสต์เป้าหมายส่วนใหญ่ยังไม่ทันได้บันทึกเหตุการณ์นี้ไว้ใน Log จึงเป็นการแสกนที่ไม่ทิ้งร่องรอยไว้
 นั่นเอง
- 2. TCP connect(): วิธีการนี้เป็นวิธีขั้นพื้นฐานที่โปรแกรม Port Scanner ทั่วไปนิยมปฏิบัติกัน (เช่น โปรแกรม Port Scanner ในกลุ่มวินโดวส์) ซึ่งเป็นการจำลองกรกะบวนการร้องขอเพื่อการติดต่อขอใช้ บริการจากเครื่องลูกข่ายตามปรกติ วิธีการนี้จึงง่ายต่อการตรวจจับโดยโฮสต์ปลายทางและบันทึกเข้าสู่ Log
- 3. Stealth FIN, Xmas Tree, Null Scanning:: เป็นวิธีแสกนพอร์ตที่มีวิธีการที่แตกต่างจาก 2 วิธีแรก เนื่องจากการส่งแพกเก็ต *SYN จะถูกปฏิเสธได้ โดยไฟร์วอลล์ ดังนั้นจึงอาศัยวิธีส่งแพกเก็ตด้วยแฟล็กช นิดอื่น ๆ หรือไม่มีการเซ็ตแฟลกใด ๆ เลยไปแทน ซึ่งจะมีความเป็นไปได้ว่าจะสามารถเล็ดลอดการ ตรวจจับและปฏิเสธของไฟร์วอลล์ไปได้ นอกจากนี้ผลการตอบสนองต่อแพกเก็ตเหล่านี้จาก ระบบปฏิบัติการต่าง ๆ จะมีผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนกัน พฤติกรรมที่แตกต่างกันนี้เองจึงเป็นประโยชน์ใน ทางอ้อมที่ช่วยให้สามารถประเมินได้ว่าโฮสต์เป้าหมายนั้นใช้ระบบปฏิบัติการใดอยู่ นับว่าเป็นข้อมูลที่ น่าสนใจอีกประการหนึ่งด้วย
- 4. UDP Scanning : การแสกนในโหมคนี้จะตรวจสอบเฉพาะพอร์ตที่ให้บริการแบบ UDP (User Datagram Protocol) โดยเฉพาะ ซึ่งปรกติแล้ว Nmap จะไม่รายงานเกี่ยวกับพอร์ตชนิคนี้ให้ทราบ จนกว่าผู้ใช้จะกำหนดให้ทำงานในโหมคนี้
- 5. IP Protocol Scanning : ใช้เพื่อการวิเคราะห์โฮสต์เป้าหมายว่ากำลังใช้ IP Protocol ใดอยู่บ้าง เช่น icmp, igmp ,tcp ,udp ข้อมูลที่ปรากฏขึ้นจะใช้เพื่อการเดา (Guessing) ประเภท และหน้าที่ของโฮสต์นั้น ๆ ซึ่ง อาจจะไม่ใช่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ แต่อาจเป็นอุปกรณ์เครือข่ายบางประเภทก็เป็นได้

เทคนิคของ Port scanning ที่นิยมใช้มีดังนี้

- 1. Address Resolution Protocol (ARP) scans จะตรวจหาอุปกรณ์ที่ทำงานในเครือข่ายโดยการส่งชุด ARP broadcasts Packet และเพิ่มค่าของฟิลด์ที่บรรจุ IP address ของเหยื่อเป้าหมายในแต่ละ broadcast packet การ สแกนชนิดนี้จะ ได้รับผลตอบสนองจากอุปกรณ์ที่มี IP บนเครือข่ายออกมาในรูปแบบของ IP address ของแต่ละ อุปกรณ์ การสแกน แบบนี้จึงทำการ map out ได้ทั้งเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ แต่มีข้อจำกัดคือสามารถใช้ได้ ในเครือข่ายเดียวกันเท่านั้น
- 2. The Vanilla TCP connect scan เป็นเทคนิคการสแกนพอร์ตขั้นพื้นฐานและง่ายที่สุด คือจะใช้ connect system call ของระบบปฏิบัติการ ไปบนระบบเหยื่อเป้าหมาย ด้วยกล ใกมาตรฐานที่เรียกว่า TCP three-way handshake (ดังรูปที่ 1) เพื่อเปิดการเชื่อมต่อ ไปยังทุกๆ พอร์ตที่เปิดอยู่ การสแกนชนิดนี้สามารถจับ ได้ง่ายมาก โดยการล็อก (log) ต่าง ๆ ของระบบที่เป็นเหยื่อเป้าหมายจะแสดงการร้องขอการเชื่อมต่อ (connection requests) และข้อความแสดงข้อผิดพลาด (error messages) สำหรับบริการที่ตอบรับการเชื่อมต่อนั้น หรืออาจป้องกัน โดย ติดตั้ง ไฟล์วอลล์
- 3. The TCP SYN (Half Open) scans เทคนิคนี้บางครั้งถูกเรียกว่า half open scanning เพราะว่าเป็นการ connectionที่ไม่สมบูรณ์ โดยระบบที่ทำการ โจมตีไม่ได้ปิดการเชื่อมต่อที่ได้เปิดไว้ scanner จะส่ง SYN packet ไปยังเหยื่อเป้าหมายและรอการตอบสนอง ถ้าพอร์ตถูกเปิดไว้เป้าหมายก็จะส่ง SYN/ACK กลับมา ซึ่งก็สรุปได้ ว่าพอร์ตดังกล่าวอยู่ในสถานะ listening แต่ถ้าพอร์ตถูกปิดอยู่ เป้าหมายก็จะส่ง RST (Reset) กลับมาแทน เทคนิค การสแกนรูปแบบนี้สามารถทำการสแกนเหยื่อเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และยากต่อการตรวจจับ ปกติเครื่องที่ เป็นเหยื่อเป้าหมายจะทำหน้าที่ปิดการเชื่อมต่อที่เปิดไว้ และส่วนใหญ่จะไม่มีระบบการ ล็อกที่เหมาะสมในการ ตรวจจับการสแกนชนิดนี้
- 4. The TCP FIN scan เทคนิคนี้สามารถที่จะทะลุผ่านไฟด์วอลด์ส่วนใหญ่, packet filters และ โปรแกรม ตรวจจับการสแกนไปได้โดยไม่ถูกตรวจพบ เพราะระบบที่ทำการ โจมตีจะส่ง TCP packets ที่เซตค่า flag FIN เป็น 1 (TCP FIN) ไปยังระบบของเหยื่อเป้าหมาย สำหรับพอร์ตต่าง ๆ ที่ปิดอยู่จะตอบสนองกลับไปด้วย RST ส่วนพอร์ตที่เปิดจะไม่สนใจ packets เหล่านั้นเลย ดังนั้นเครื่องที่ทำการ โจมตีก็จะได้ข้อมูลว่ามันได้รับ RST จาก


พอร์ตไหนบ้างและไม่ได้ RST จากพอร์ตไหนบ้าง (ทำให้ทราบหมายเลขพอร์ตที่ไม่ได้เปิดให้บริการ) โดยปกติ แล้ว เทคนิคนี้มักใช้ได้กับเครื่องปลายทางที่รันบนยูนิกช์

- 5. The TCP Reverse Ident scans เป็นเทคนิคที่สามารถตรวจหาชื่อของเจ้าของแต่ละ โพรเซสที่เป็นการเชื่อมต่อ ด้วย TCP บนเครื่องเหยื่อเป้าหมาย เทคนิคการสแกนชนิคนี้จะทำให้ระบบที่ทำการ โจมตีสามารถเชื่อมต่อเข้าไป ยังพอร์ตที่เปิดอยู่และใช้ ident protocol ในการค้นหาว่าใครเป็นเจ้าของ โพรเซสบนเครื่องเหยื่อเป้าหมายได้
- 6. The TCP XMAS ถูกใช้เพื่อหาพอร์ตบนเครื่องเหยื่อเป้าหมายที่อยู่ในสถานะ listening โดยจะไม่ส่ง TCP packet ทั้ง 3 ตัวซึ่งเป็นที่สังเกตง่าย คือ SYNC-ACK-RST แต่จะใช้ flag เป็น URG, PSH และ FIN ใน TCP header ไปยังพอร์ตของเครื่องเป้าหมาย ทั้งนี้เพื่อหลบหลีกการตรวจจับให้มากที่สุด ซึ่งถ้าพอร์ต TCP ของเครื่อง เป้าหมายปิดอยู่ พอร์ตนั้นก็จะส่ง RST กลับมา แต่ถ้าพอร์ตเปิดอยู่ก็จะไม่สนใจ packet นั้นเลย
- 7. The TCP NULL scan เทคนิคนี้จะ ไม่ใช้ flag ในการสแกนเลย โดยจะส่ง TCP packet ที่มี sequence number แต่ไม่มี flag ออกไปยังเครื่องเป้าหมาย ถ้าพอร์ตปิดอยู่จะส่ง กลับมา RST packet กลับมา แต่ถ้าพอร์ตเปิดอยู่ ก็จะ ไม่สนใจ packet นั้นเลย โดยทั่วไปแล้ว TCP packet ประเภทนี้จะ ไม่มีอยู่ในข้อกำหนดของ potocol จึงไม่มี ผู้สนใจ นอกจากนี้ยังทำให้ potocol ใน layer ชั้นสูงขึ้นไปไม่ทราบว่ามีการส่ง packet เข้ามาด้วย นอกจากการใช้ packet เหล่านี้เพื่อการสแกนพอร์ตแล้วยังสามารถนำ packet เหล่านี้ไปใช้ในการตรวจสอบระบบปฏิบัติการของ เหยื่อเป้าหมายได้อีกด้วย เนื่องจากระบบปฏิบัติการแต่ละแบบจะมีการตอบสนองที่ไม่เหมือนกัน
- 8. The TCP ACK scan เป็นเทคนิคที่ใช้ค้นหาเว็บไซต์ที่เปิดบริการอยู่ แต่ปฏิเสธการตอบสนองต่อ ICMP ping หรือเพื่อค้นหากฎ (rule) หรือนโยบาย (policy) ต่าง ๆ ที่ตั้งไว้ที่ไฟล์วอลล์เพื่อตรวจสอบคูว่าไฟล์วอลล์นั้นๆ ทำ หน้าที่แค่เพียงสามารถกรอง packet อย่างง่าย ๆ หรือเป็นไฟล์วอลล์ที่มีความฉลาดพอสมควร และใช้เทคนิคการ กรอง packet ขั้นสูง โดยเทคนิคการสแกนแบบนี้จะใช้ TCP packet ที่มี flag เป็น ACK ส่งไปยังพอร์ตเครื่อง ปลายทาง ถ้าพอร์ตเปิดอยู่ เครื่องเป้าหมายจะส่ง RST กลับมา แต่ถ้าปิดอยู่ก็จะไม่สนใจ packet นั้น
- 9. TCP Windows scan เทคนิกการสแกนนี้จะตรวจสอบพอร์ตที่เปิดอยู่ รวมทั้งตรวจดูว่า พอร์ตใดบ้างที่ถูก filter เอาไว้ไม่ให้ผ่านเข้าไปถึง และพอร์ตหมายเลขใดได้รับการอนุญาตไว้บ้าง โดยอาศัยช่องโหว่จากความ ผิดปกติบางอย่างในการแจ้งค่า TCP Windows Size ของ TCP/IP protocol

- 10. TCP RPC scan เทคนิคการสแกนนี้ใช้งานได้เฉพาะกับเครื่องปลายทางที่รันบนยูนิกซ์เท่านั้น มันถูกใช้เพื่อ ตรวจสอบคูว่ามีเซอร์วิสใคทำงานอยู่บนเซอร์วิส RPC บ้าง รวมทั้งตรวจคูเวอร์ชันของเซอร์วิสนั้น และ โปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 11. The FTP Bounce Attack จะใช้ FTP protocol สำหรับสร้างการเชื่อมต่อบริการ FTP ของ ตัวกลาง (proxy) เทคนิคการสแกนแบบนี้ ผู้โจมตีจะสามารถซ่อนตัวอยู่หลัง FTP server และสแกนเป้าหมายอื่น ๆ ได้โดยไม่ถูก ตรวจจับ ดังนั้น FTP servers ส่วนใหญ่จะมีการ disable บริการของ FTP เพื่อความปลอดภัยของระบบ
- 12. The UDP ICMP Port scanning ใช้ UDP potocol โดยมันจะส่ง UDP packet ไปยังพอร์ตเป้าหมาย ถ้าพอร์ต ที่ปิดอยู่นั้นจะตอบกลับมาด้วย ICMP type PORT UNREACHABLE packet ถ้าพอร์ตนั้นเปิดอยู่มันจะไม่ส่ง packet กลับมา เทคนิคนี้ใช้ในการสแกนหาพอร์ตหมายเลขสูง ๆ โดยเฉพาะในระบบ Solaris แต่จะช้าและไม่ น่าเชื่อถือ เนื่องจาก UDP protocol เป็นลักษณะ connectionless คือไม่รับรองว่า packet ที่ส่งไปจะถึงเครื่อง ปลายทางครบถ้วนหรือไม่
- 13. The ICMP ping-sweeping scan จะใช้คำสั่ง ping เพื่อกวาดดูว่ามีระบบใหนที่เปิดใช้งานอยู่ เครือข่ายส่วน ใหญ่จึงมีการกรองหรือ disabled

การทำ Session Hijack

การงโมยเซสชันเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้เราได้สิทธิการเข้าถึงระบบใคระบบหนึ่ง อันที่จริงวิธีการใน การเข้าถึงระบบใคระบบหนึ่งนั้น วิธีการคักจับรหัสผ่านถือเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุด แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีด้าน การรักษาความปลอดภัยมีมากขึ้น ทำให้มีการนำวิธีการพิสูจน์ตน (Authentication) ที่มีความปลอดภัยมากขึ้น อาทิ ระบบ One Time Password ที่แม้จะคักจับรหัสผ่านได้ แต่เนื่องจากรหัสผ่านนั้น ใช้ครั้งเดียวทิ้ง รหัสผ่านที่ คักจับได้จึงไม่มีประโยชน์อะไร หรือการนำวิธีการเข้ารหัสมาใช้ในระหว่างการพิสูจน์ตน โดยการเข้ารหัสข้อมูล ส่วนที่เป็นรหัสผ่าน ทำให้แม้คักจับมาได้ ก็ไม่สามารถแกะรหัสผ่านออกมาได้ เพราะหากใช้วิธีการที่มีความ ปลอดภัยสูงอย่าง 3DES หรือ AES แล้ว ต้องใช้เวลานับเป็นล้านปี จึงจะสามารถแกะรหัสผ่านได้ ซึ่งเราคงรอ คังนั้นวิธีการที่มักจะนำมาใช้เพื่อเข้าสู่ระบบในกรณีแบบนี้ คือ การขโมยเซสชัน วิธีการนี้เป็นการขโมย การเชื่อมต่อเซสชันที่กำลังมีการเชื่อมต่อกันอยู่ ซึ่งทำให้เราสามารถข้ามกระบวนการพิสูจน์ตนไปได้ และ สามารถเข้าใช้งานระบบได้เลย ในการขโมยเซสชันนั้น ขั้นตอนแรกแฮกเกอร์จะต้องคักจับข้อมูลที่เกิดขึ้นใน เซสชันจริง ๆ ตรวจสอบและวิเคราะห์ จากนั้นก็หาทางสร้างเซสชันเพื่อเชื่อมเข้ากับเซสชันที่มีอยู่เคิม คังนั้นการ โจมตีแบบนี้จะสามารถทำได้กับแอปพลิเคชันที่ทำงานในแบบเซสชันเท่านั้น เช่น เวปแอพลิเคชัน เทลเน็ต FTP เป็นต้น แนวคิดของการขโมยเซสชัน แสดงให้เห็นในรูปที่ 9



รูปที่ 9 แนวคิดของการขโมยเซสชัน

จากรูปจะเห็นได้ว่าการขโมยเซสชัน ก็คือ การโจมตีให้เซสชันที่กำลังเชื่อมต่ออยู่เกิดการหยุดชะงัก ซึ่ง จากรูปเครื่อง MangMug จะทำการโจมตีเครื่อง Dreamer ให้หยุดการทำงาน หรือหยุดการติดต่อ จากนั้นจะส่ง ข้อมูลเพื่อทำการติดต่อไปยังเครื่อง Diamond แทน ซึ่งการทำเช่นนี้เครื่อง MangMug จะต้องปลอมตัวเองเป็น เครื่อง Dreamer ด้วย ดังนั้นเครื่อง Diamond ก็จะคิดว่าเครื่อง MangMug เป็นเครื่อง Dreamer และยอมเชื่อมต่อ และทำงานต่อจากที่หยุดชะงักไป

ขโมยเซสชันประกอบด้วยขั้นตอน 6 ขั้นตอน คือ 1) เลือกเป้าหมาย 2) เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของ หมายเลขลำคับ 3) หาเซสชันที่เชื่อมต่ออยู่ 4) ทำนายหมายเลขลำคับ 5) ทำให้ฝั่งหนึ่งหยุคการเชื่อมต่อ และ 6) ครอบครองเซสชัน เพื่อให้เข้าใจการทำงาน จะขอยกตัวอย่างการขโมยเซสชัน โดยสมมติว่ามีผู้ที่กำลังเทลเน็ตไป ที่ Diamond ตามในรูปที่ 1 แล้วผู้บุกรุกก็จะเริ่มหาข้อมูล เพื่อจะได้สร้างรูปแบบของหมายเลขลำคับ ทั้งนี้

เนื่องจากหมายเลขลำดับนั้น มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการอย่างมาก ดังนั้นแฮกเกอร์จะพยายามหาข้อมูลว่า เป็นระบบปฏิบัติการอะไรเสียก่อน (อาจใช้คำสั่ง NMAP -O ip-address)

หลังจากนั้นผู้บุกรุกก็จะทดลองติดต่อไปยังเครื่องเป้าหมายหลาย ๆ ครั้ง เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของค่า หมายเลขลำดับที่เปลี่ยนไปในการติดต่อแต่ละครั้ง โดยตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการเชื่อมต่อไปยังเครื่องลีนุกซ์จาก ระบบปฏิบัติการวินโดว์

การเพื่อมต่อครั้งที่ 1

03:52:46.202589000 eth0 P 161.246.70.239.1447 > 161.246.4.3.telnet: S 1881721336: 1881721336(0) win 64240 < mss 1460, nop, nop, sackOK> (DF)

03:52:46.204274000 eth0 P 161.246.4.3.telnet > 161.246.70.239.1447 S 1156928000: 1156928000(0) ack 1881721337 win 32768 < mss 1460

การเชื่อมต่อครั้งที่ 2

03:52:51.145662000 eth0 P 161.246.70.239.1448 > 161.246.4.3.telnet: S 1882982486: 1882982486 (0) win 64240 < mss 1460, nop, nop, sackOK> (DF)

03:52:46.147212000 eth0 P 161.246.4.3.telnet > 161.246.70.239.1448 S 1157248000: 1157248000(0) ack 1882982487 win 32768 < mss 1460

การเชื่อมต่อครั้งที่ 3

03:52:56.742647000 eth0 P 161.246.70.239.1449 > 161.246.4.3.telnet: S 1884422564: 1884422564 (0) win 64240 < mss 1460, nop, nop, sackOK> (DF)

03:52:56.744337000 eth0 P 161.246.4.3.telnet > 161.246.70.239.1449 S 1157376000: 1157376000 (0) ack 1884422565 win 32768 < mss 1460

การเชื่อมต่อครั้งที่ 4

03:53:00.909787000 eth0 P 161.246.70.239.1450 > 161.246.4.3.telnet: S 1885526759: 1885526759 (0) win 64240 < mss 1460, nop, nop, sackOK> (DF)

03:53:00.911478000 eth0 P 161.246.4.3.telnet > 161.246.70.239.1448 S 1157568000: 1157568000(0) ack 1885526760 win 32768 < mss 1460

ซึ่งเมื่อเรานำหมายเลขลำดับของแพ็กเกจมาพิจารณาดู จะ ได้ผลลัพธ์ดังตารางที่ 3

Connection Number	Windows Client	Diamond Server
1	1881721336	1156928000
2	1882982486	1157248000
3	1884422564	1157376000
4	1885526759	1157568000

ตารางที่ 3 ตัวอย่าง Sequence Number และ Acknowledge Number

และผลลัพธ์จากตารางเป็นการยืนยันให้เห็นว่าหมายเลขลำดับของวินโคว์นั้น ง่ายต่อการคาดเคามากกว่า ลีนุกซ์จริง ๆ และเมื่อเราได้ข้อมูลเบื้องต้นดังกล่าวแล้ว เราก็จะเข้าสู่การทำงานในขั้นที่ 3 คือ หาเซสชันเป้าหมาย ที่จะโจมตี โดยทั่วไปผู้บุกรุกมักจะกระทำในช่วงเวลาที่มีการใช้งานมาก ๆ เพราะมีเซสชันให้เลือกมาก นอกจากนั้นในระหว่างการขโมยเซสชันอาจต้องมีการทำซ้ำหลายครั้งกว่าจะสำเร็จ การมีเซสชันมาก ๆ จะทำให้ คนไม่สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะหากมีอยู่เซสชันเดียว และปรากฏว่ามีการหลุดจากการติดต่อบ่อย ๆ ก็อาจเป็น ที่สงสัยได้

จากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 4 คือการคาดเดาหมายเลขลำดับของแพ็กเกจ ทั้งนี้เนื่องจากในระหว่างการ เข้าไปสวมรอยเพื่อขโมยเซสชันนั้น หากหมายเลขลำดับแพ็กเกจที่ผู้บุกรุกส่งไปไม่สอดคล้องกับหมายเลขลำดับ ที่เซิร์ฟเวอร์คาดหมายว่าจะได้รับแล้ว เซิร์ฟเวอร์จะไม่สามารถดำเนินการในเซสชันนั้นต่อได้ และจะทำการ Re-Sync ใหม่ ซึ่งจะทำให้การสวมรอยล้มเหลวได้ ดังนั้นผู้บุกรุกจะต้องคอยเฝ้าดูหมายเลขลำดับเอาไว้ตลอดเวลา เมื่อสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของหมายเลขลำดับได้แล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 5 คือการโจมตีให้ฝ่ายหนึ่ง หยุดการทำงาน หรือหยุดการเชื่อมต่อไป โดยส่วนใหญ่แล้วฝ่ายที่เราจะโจมตีให้หยุดมักจะเป็นไคลเอนต์ เพราะ เราต้องการจะเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์

โดยทั่วไปวิธีที่ทำให้ข้างหนึ่งหยุดการทำงานไป มักจะใช้วิธีการ DoS (Denial of Service Attack) ซึ่ง เรียกเป็นภาษาไทยว่า การโจมตีเพื่อปิดบริการ เมื่อเราสามารถโจมตีให้ฝั่งไคลเอนต์หยุดการทำงานชั่วคราวแล้ว ผู้บุกรุกจะทำการส่งแพ็กเกจไปที่เซิร์ฟเวอร์ซะเองเสมือนกับเป็นเครื่องไคลเอนต์ติดต่อ โดยการปลอมไอพี ตัวเองไปเป็นเครื่องไคลเอนต์ อย่างไรก็ตามหากในระหว่างที่ผู้บุกรุกพยายามติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ แล้วเครื่อง ไคลเอนต์ตัวจริงกลับมาติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์อีก อาจเกิดเหตุการ ACK Storm ได้

สำหรับวิธีที่ใช้ในการขโมยเซสชัน ก็มีวิธีการอยู่หลายวิธี ตั้งแต่การเขียนโปรแกรมขึ้นมาเอง หรือการ นำเอาเครื่องมือที่มีผู้พัฒนาเอาไว้มาใช้งาน เช่น Juggernaut, Hunt, TTY Watcher และ IP Watcher ซึ่งจากที่กล่าว มาทั้งหมด คงพอจะเข้าใจกระบวนการทั้งหมด และเห็นได้ว่าการขโมยเซสชันไม่ใช่เรื่องยาก โดยเฉพาะเมื่อมี เครื่องมือให้ใช้

แนวทางการแก้ปัญหา

ในการแก้ปัญหาการทำ Denial of Servce จะสามารถใช้ Firewall และ NIDS โดย Firewall จะทำหน้าที่ เป็นตัวกรองแพ็กเก็ตต่างๆ ที่จะเข้าและออกจากเครือข่ายที่ผู้ดูแลระบบคูแล เมื่อไฟร์วอลล์ตรวจจับได้ว่าแพ็กเก็ต ใดๆ เป็นแพ็กเก็ตที่มีปัญหาจะทำการคัดกรองข้อมูลนั้นออกจากเครือข่ายทันที ซึ่งจะทำการศึกษาเกี่ยวกับไฟร์ วอลล์ในรายละเอียดในหัวข้อถัดไป สำหรับ NIDS เป็นระบบการตรวจจับความผิดปกติในระบบเครือข่าย ใน การทำงานจะทำการคึงข้อมูลจากระบบเครือข่ายมาประมวลผลด้วยเทคนิควิธีการต่างๆ และให้ผลลัพธ์เป็นการ แจ้งเตือนว่ามีความผิดปกติในระบบเครือข่ายหรือไม่ ในการทำงานในการดูแลระบบเครือข่ายมักจะใช้เครื่องมือ ทั้งสองนี้ร่วมกัน นอกจากนี้

ในการแก้ปัญหาการScan จะสามารถทำได้โดยการปิดพอร์ตที่ไม่ใช้งาน หรือไม่เปิดบริการที่ไม่มีความ จำเป็น กระบวนการนี้สามารถทำได้โดยการตั้งค่าระบบ หรือใช้ไฟร์วอลล์เพื่อช่วยคัดกรองแพ็กเก็ตและปิด พอร์ตที่ไม่จำเป็น การใช้โปรแกรมที่ทำงานในลักษณะ Port Scan Attack Detector นอกจากนี้ยังมีอีกวิธีการหนึ่ง คือการเปิดพอร์ดหลอกการ Scan โดยจะทำการตอบสนองต่อ SYN ที่เข้ามายังพอร์ตต่างๆ ทุกพอร์ต ทำให้ ผลลัพธ์ที่ได้จากการ Scan ไม่สามารถนำไปใช้งานได้เป็นต้น

สำหรับการทำ Session Hijack ในการตรวจจับและป้องกัน โดยใช้อุปกรณ์เช่น ไฟร์ วอลล์หรือ NIDS อาจ ทำได้ยากเนื่องจากการทำงานของเครื่องมือดังกล่าวดำเนินการ โดยอาศัยข้อมูลจาก โพร โตคอลและการทำงาน ต่างๆ ในปัจจุบัน แต่การตรวจจับและป้องกันการทำ Session Hijack ได้นั้นจำเป็นต้องพึ่งพากระบวนการที่ทำให้ เกิด Confidentiality และ Integrity ใน OSI Layer ต่างๆ เช่นการทำ IP Security หรือใช้โปรแกรมที่มีการเข้ารหัส และสามารถตรวจสอบ session ได้เสมอ เช่น Secure Shell, Secure FTP, VPN หรือ IPSec ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป

User Datagram Protocol: UDP

โพรโตคอลยูดีพีเป็นโพรโตคอลที่ทำงานในชั้น Transport อีกโพรโตคอลหนึ่ง โพรโตคอลยูดีพีย่อมา จาก User Datagram Protocol โดยโพรโตคอลนี้จะมีลักษณะเป็น Datagram กล่าวคือ ทำงานเป็นแพ็กเกจเคี่ยว ๆ ไม่มีการสร้างการเชื่อมต่อ และ ไม่มีการรับรองความถูกต้องของการส่งข้อมูล โพรโตคอลยูดีพี เมื่อจะส่งข้อมูลก็ จะส่งทันที โดยไม่สนใจว่าปลายทางในขณะนั้น พร้อมจะรับข้อมูลหรือไม่ หรือส่งไปแล้วปลายทางได้รับข้อมูล อย่างถูกต้องหรือไม่ โพรโตคอลนี้จะทำหน้าที่ส่งผ่านโพรโตคอลไอพีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หน้าที่อื่น ๆ โพรโตคอลระดับแอปพลิเคชัน จะต้องทำเอาเอง

Source Port	Destination Port			
Length	Checksum			
Data				

รูปที่ 10 UDP Datagram

โพรโตคอลยูดีพี มักจะใช้ในกรณีที่เป็นการส่งข้อมูลขนาดสั้น ๆ เพียงแพ็กเกจเคียว ซึ่งจะทำให้ส่งได้ รวดเร็วกว่า เพราะไม่มีการทำงานที่ซับซ้อนเหมือนทีซีพี หรือใช้กับข้อมูลที่ไม่สนใจเรื่องความถูกต้องของ ข้อมูลมากนัก เช่น การส่งข้อมูลประเภทเสียง รูปแบบของคาต้าแกรมยูดีพีไม่ซับซ้อน เพราะไม่มีภาระงานอะไร มีเพียงพอร์ตต้นทาง พอร์ตปลายทาง ความยาวของแพ็กเกจทั้งหมด และส่วนตรวจสอบความผิดพลาดเท่านั้น ดัง แสดงในรูปที่ 10

สำหรับโพรโตคอลยูดีพีแล้ว ข้อแตกต่างกับโพรโตคอลทีซีพีประการหนึ่ง คือ ความยาวของแพ็กเกจใน แบบ UDP จะมีความยาวได้ไม่จำกัด (จำกัดที่ขนาดของแพ็กเกจ IP) โดยความยาวของข้อมูลที่ส่งแต่ละครั้ง โปรแกรมแอปพลิเคชันที่เรียกใช้โพรโตคอลยูดีพี จะต้องเป็นผู้กำหนดเอง ซึ่งอาจทำให้เกิดผลเสียได้ เพราะหาก กำหนดไว้ยาวมากเกินไป จะทำให้เกิดภาระงานที่ระดับชั้นไอพี โดยจะต้อง Fragment ออกเป็นแพ็กเกจเล็ก ๆ จำนวนมาก ดังนั้นหากต้องใช้โพรโตคอลยูดีพีแล้ว ควรคำนึงขนาดข้อมูลที่ไม่ก่อให้เกิดการ Fragment ด้วย

จุดอ่อนและการโจมตี

โพร โตกอล UDP เป็นโพร โตกอลที่ออกแบบมาเพื่อการเชื่อมต่อที่รวดเร็ว จึง ไม่มีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดใน การควบคุมการเชื่อมต่อเหมือน TCP ซึ่งการที่ UDP ไม่มีความเข้มงวดในการควบคุมนี่เองทำให้ UDP กลายเป็น เครื่องมือสำคัญในการ โจมตีระบบ โดยผู้โจมตีระบบสามารถสร้าง IP Packet หุ้มข้อมูล UDP โดยทำการปลอม แปลงข้อมูลในเฮดเดอร์ของ IP Packet ให้ผ่านไฟร์วอลล์ได้ แล้วส่ง UDP Packet ไปยังเครื่องเป้าหมาย เนื่องจาก สำหรับไฟร์วอลล์นั้นอาจป้องกันการ โจมตีของ UDP ได้ยากเนื่องจากมีบริการที่จำเป็นต้องใช้โพร โตกอลนี้อยู่ ในทุกๆ ระบบคือ DNS (UDP port 53) นอกจากนี้ยังมีการ โจมตีระบบในลักษณะการส่งข้อมูลปริมาณมากเข้าสู่ ระบบ และการ Scan port ที่สามารถใช้ UDP เป็นโพร โตคอลหลักในการทำการ โจมตีได้

แนวทางการแก้ปัญหา

แนวทางการแก้ปัญหาการโจมตีโดยใช้โพรโตคอล UDP ยังคงต้องใช้เครื่องมือในการคัดกรองข้อมูลใน เครือข่ายและตรวจจับความผิดปกติในเครือข่ายโดยการไฟร์วอลล์ และ NIDS

Internet Protocol: IP

โพรโตคอล IP เป็นโพรโตคอลหลักในการรับส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ข้ามเครือข่ายผ่านอินเตอร์เน็ต รูปแบบของแพ็กเกจหรือที่เรียกว่าคาตาแกรมของไอพีนั้น แสดงคังError! Reference source not found.

Version	IHL	Type of Service	Total Length		
Identification		Flags	Fragmemt Offset		
Time t	o Live	Protocol	Header Checksum		
Source IP Address					
Destination IP Address					
Options + Padding					
Data					

รูปที่ 11 รูปแบบของแพ็กเก็ตไอพี

รายละเอียดของแต่ละฟิลด์ภายในแพ็กเกจไอพีได้แก่

- Version มีขนาด 4 บิต ทำหน้าที่แสดงเวอร์ชันของโพรโตคอล โดยเวอร์ชันที่ใช้งานในปัจจุบัน คือ
- IHL (Internet Header Length) ทำหน้าที่บอกความยาวของแพ็กเกจ เฉพาะในส่วนของเฮดเดอร์ โดย ส่วนของเฮดเดอร์จะเริ่มรับตั้งแต่ฟิลด์ Version จนถึงไบต์ก่อนจะถึงฟิลด์ข้อมูล โดยข้อมูลในฟิลด์นี้จะมี หน่วยเป็น 32 บิต หรือ 4 ไบต์ เช่น หากในฟิลด์ IHL มีค่าเป็น 6 จะมีความหมายว่าส่วนเฮดเดอร์นั้นยาว 24 ไบต์ ดังนั้นความยาวของส่วนหัวจะต้องมีความยาวเป็นจำนวนเท่าของ 4 ไบต์เสมอ และหากข้อมูล ในส่วนหัวมีความยาวไม่เป็นจำนวนเท่าของ 4 ไบต์ จะมีการเพิ่มความยาวจนครบจำนวนเท่าของ 4 ไบต์ โดยฟิลด์ Padding จะทำหน้าที่นี้

- TOS (Type of Service) มีขนาค 8 บิต ฟิลค์นี้ใช้กำหนคชนิคของการให้บริการ โคยฟิลค์นี้ มีรูปแบบ ข้อมูลคังรูปที่ 12



รูปที่ 12 รายละเอียคของฟิลค์ TOS

ในฟิลด์ Precedence นั้นจะใช้กำหนดระดับความสำคัญของแพ็กเกจ ซึ่งมีได้ 8 ระดับ โดยระดับ 0 จะต่ำ ที่สุด และระดับ 7 จะสูงที่สุด โดยอุปกรณ์เลือกเส้นทางใช้ข้อมูลในส่วนนี้ในการจัดลำดับความสำคัญในการส่ง ต่อข้อมูล อย่างไรก็ตามจนถึงปัจจุบันฟิลด์นี้ก็ยังไม่ได้มีการนำมาใช้งานในการรับส่งข้อมูล นอกจากนั้นอุปกรณ์ เลือกเส้นทางส่วนใหญ่ ก็ไม่ได้ใช้ฟิลด์นี้ในการจัดลำดับความสำคัญของการส่งต่อข้อมูล

ในฟิลด์ D (Minimize Delay) นั้นหากมีค่า 1 จะหมายถึงแพ็กเกจนี้ต้องการเส้นทางที่มี Delay น้อยที่สุด ฟิลด์ T (Maximum Throughput) หากมีค่า 1 หมายถึงแพ็กเกจนี้ต้องการเส้นทางที่มีขนาดการส่งข้อมูลมากที่สุด ฟิลด์ R (Maximum Reliability) หากฟิลด์นี้เป็น 1 หมายถึงแพ็กเกจนี้ต้องการเส้นทางที่มีความเชื่อถือ ได้สูง และ ฟิลด์ C (Minimize Monetary Cost) หากฟิลด์นี้เป็น 1 หมายถึงแพ็กเกจนี้ ต้องการเส้นทางที่มี Cost ต่ำที่สุด สำหรับฟิลด์ NA หมายถึงไม่ได้มีการใช้งาน

ในบิตทั้ง 4 ข้างต้นนั้น จะมีบิตที่เป็น 1 ได้เพียงบิตเดียวเท่านั้น เช่น Telnet และ FTP จะให้บิต D เป็น 1 SNMP จะกำหนดให้บิต R เป็น 1 และ NNTP จะกำหนดให้บิต C เป็น 1 เป็นต้น และหากบิตทั้ง 4 มีค่าเป็น 0 ก็ หมายถึงเป็นแพ็กเกจข้อมูลทั่วไป ไม่มีความพิเศษอะไร

Total Length ฟิลด์นี้จะหมายถึงความยาวทั้งหมดของแพ็กเกจที่รวมทั้งส่วนเฮดเดอร์ และ ส่วนของ
ข้อมูล แต่จะต่างกับ IHL ตรงที่มีหน่วยนับเป็นใบต์ และเนื่องจากฟิลด์นี้มีความยาว 16 บิต ดังนั้นจึง
สามารถระบุความยาวสูงสุดของแพ็กเกจได้เท่ากับ FFFFh หรือ 65535 ซึ่งจะหมายความว่าขนาดของ
แพ็กเกจจะมีความยาวเกินกว่า 65535 ไม่ได้

- Identification, Flags และ Fragment Offset เป็นฟิลด์ที่ทำงานร่วมกัน ใช้ในการแบ่งดาตาแกรมออกเป็น แพ็กเกจย่อย ๆ เพื่อให้สามารถส่งผ่านไปยังเครือข่ายที่มีค่า MTU (Maximum Transmission Unit) ได้ ซึ่งเรื่องนี้จะกล่าวถึงในหัวข้อถัดไป
- TTL (Time to Live) มีขนาด 8 บิต ใช้สำหรับป้องกันการวนลูปไม่สิ้นสุดของแพ็กเกจ โดยเครื่อง คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ส่งแพ็กเกจไอพี จะทำหน้าที่กำหนดตัวเลขนี้ขึ้นมา โดยตัวไปจะใช้ตัวเลข 64,128 หรือ 255 เมื่อแพ็กเกจผ่านอุปกรณ์เลือกเส้นทาง 1 ครั้ง ก็จะลดตัวเลขนี้ในแพ็กเกจลง 1 และหาก เกิดลูปในการส่งต่อแพ็กเกจขึ้น ตัวเลขนี้จะลดลงเรื่อย ๆ ทีละ 1 จนกระทั่งเป็น 0 ก็จะทิ้งแพ็กเกจนี้ไป ดังนั้นตัวเลขนี้ นอกเหนือจากป้องกันการเกิดการวนลูปส่งต่อไม่สิ้นสุดแล้ว ยังสามารถบอกจำนวน อุปกรณ์เลือกเส้นทางที่แพ็กเกจนี้วิ่งผ่านมาได้อีกด้วย
- Protocol มีขนาด 8 บิต ทำหน้าที่บอกโพรโตคอลในระคับที่สูงกว่าที่เรียกใช้โพรโตคอล IP เช่น 1 หมายถึง ICMP, 6 หมายถึง TCP และ 8 หมายถึง UDP เป็นต้น
- Header Checksum มีขนาด 16 บิต จะเป็นค่าที่กำนวณเพื่อหาความผิดพลาดของส่วนเฮดเดอร์
- Source IP Address มีขนาด 32 บิต เป็นหมายเลข ใจพี ของต้นทาง
- Destination IP Address มีขนาด 32 บิต เป็นหมายเลขใจพี ของปลายทาง
- Option มีขนาดไม่คงที่ ใช้สำหรับส่งข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป
- Padding มีขนาด 0-3 ใบต์ มีหน้าที่เติมข้อมูลในส่วนเฮดเดอร์ในครบเป็นจำนวนเท่าของ 4 ใบต์
- Data มีขนาดเท่าไรก็ได้ แต่ไม่เกิน 65535 ลบด้วยขนาดของเฮดเดอร์

Fragmentation and Reassemble

ในการส่งแพ็กเกจไอพีไปยังผู้รับที่อยู่ในที่ต่าง ๆ ของโลกนั้น จำเป็นต้องผ่านเครือข่ายที่หลากหลาย ทั้ง เครือข่ายแบบ LAN และเครือข่ายแบบ WAN ทั้งเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งในบรรคาเครือข่ายต่างๆ นั้นแม้ว่าจะมี ความสามารถในการรองรับแพ็กเกจไอพี เหมือนกันหมด แต่เนื่องจากสถาปัตยกรรมของเทคโนโลยีเหล่านั้น ต่างกัน ทำให้ค่าขนาดของข้อมูลที่ขนส่งได้ใน 1 ครั้งต่างกัน เช่น ในเครือข่ายอีเทอร์เน็ตมีค่าขนาดของข้อมูลที่ขนส่งได้ระหว่าง 64 ใบต์ถึง 1500 ใบต์ แต่เครือข่าย FDDI มีค่าขนาดข้อมูลที่ขนส่งได้สูงถึง 8000 ใบต์ ซึ่งค่า


ขนาดข้อมูลที่ขนส่งได้ หรือ MTU (Maximum Transmission Unit) ที่แตกต่างกันนี่เอง ที่ทำให้การขนส่ง แพ็กเกจไอพีระหว่างเครือข่ายที่ต่างกันมีปัญหาได้ เช่น สมมติว่าข้อมูลเริ่มส่งจากเครือข่าย FDDI ที่มีขนาด MTU 4325 ใบต์ พอแพ็กเกจนั้นมาถึงฝั่งผู้รับที่เป็นเครือข่ายอีเทอร์เน็ต ซึ่งมี MTU เพียง 1500 ใบต์ ก็จะไม่ สามารถส่งแพ็กเกจได้

ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการขนส่งจากต้นทางไปยังปลายทาง ไม่มีอุปสรรคในเรื่องที่เกี่ยวกับ MTU ทาง ผู้ออกแบบโพรโตคอลไอพี จึงได้กำหนดขั้นตอนขึ้นมาขั้นตอนหนึ่ง ซึ่งจะใช้กรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ 2 เครือข่ายมี ค่า MTU ไม่เท่ากัน โดยเฉพาะการส่งจากเครือข่ายที่มีค่า MTU มาก ไปยังเครือข่ายที่มีค่า MTU น้อย ขั้นตอนนี้มี ชื่อเรียกว่า Fragmentation ซึ่งก็คือกระบวนการแตกแพ็กเกจไอพีออกเป็นแพ็กเกจย่อย ๆ ที่มีขนาดเล็กลง เพื่อให้ สามารถผ่านสู่เครือข่ายที่มีค่า MTU น้อยกว่าได้ วิธีการเช่นนี้ ทำให้การส่งผ่านแพ็กเกจไอพีไปยังเครือข่ายใด ๆ สามารถทำได้โดยไม่มีข้อจำกัด

ในการ ทำ Fragmentation นั้นจะอาศัยฟิลด์ในแพ็กเกจไอพี จำนวน 3 ฟิลด์ คือ Identification, Flags และ Fragment Offset โดยฟิลด์ Identification มีความยาว 16 บิต ทำหน้าที่เป็นเลขประจำคาตาแกรม (หมายถึง ข้อมูลก่อนการ Fragment) โดยแพ็กเกจไอพีที่แตก (Fragment) ออกจากคาตาแกรมเดียวกัน จะมีหมายเลข เดียวกัน หมายเลขนี้จะทำหน้าที่บอกกับอุปกรณ์ปลายทางว่าแพ็กเกจที่ได้รับเกิดจากคาตาแกรมเดียวกันหรือไม่ โดยหากมีหมายเลข Identification เคียวกัน แสดงว่าเกิดจาก Datagram เดียวกัน ดังนั้นเมื่อแพ็กเกจส่งถึง ปลายทาง ก็จะนำแพ็กเกจที่เกิดจากคาตาแกรมเดียวกัน กลับมารวมกันเป็นคาตาแกรมเดิม

ฟิลด์ Flags ควบคุมและบอกรายละเอียดของการ Fragment โดยฟิลด์ Flags นี้จะมี 3 บิต บิตแรกไม่ใช้ งาน และต้องมีค่าเป็น 0 เสมอ บิตที่ 2 (D) เป็นบิตที่บอกว่าดาตาแกรมนี้สามารถ Fragment ได้หรือไม่ โดยหากมี ค่าเป็น "0" หมายถึงให้อุปกรณ์เลือกเส้นทางสามารถทำการ Fragment ดาตาแกรมนี้ได้หากจำเป็น หากมีค่าเป็น "1" หมายถึงห้ามมิให้มีการ Fragment ดาตำแกรมนี้ ซึ่งหากกรณีที่บิตนี้มีค่าเป็น 1 และดาตาแกรมต้องวิ่งผ่าน เครือข่ายที่มี MTU น้อยกว่าขนาดของดาตาแกรม อุปกรณ์เลือกเส้นทางจะทิ้งดาตำแกรมนั้นไป พร้อมแจ้ง ข้อผิดพลาด โดยทั่วไปบิตนี้จะมีค่าเป็น "0" สำหรับบิตที่ 3 (M) นั้นจะทำหน้าที่บอกว่าแพ็กเกจนี้เป็นแพ็กเกจ สุดท้ายของดาตำแกรมหรือไม่ โดยหากเป็น "0" หมายถึงเป็นแพ็กเกจสุดท้าย

ฟิลค์ Fragment Offset มีขนาด 13 บิต ทำหน้าที่บอกว่าแพ็กเกจนี้อยู่ส่วนใหนของคาตาแกรม เช่น หากมี ค่า 128 หมายถึงแพ็กเกจนี้อยู่ในตำแหน่ง 1024 (128 * 8 = 1024) ของข้อมูลในคาตาแกรมนั้น จากที่กล่าวมาจะ เห็นได้ว่า เราสามารถบอกได้ว่าแพ็กเกจนั้นผ่านการ Fragment มาหรือไม่ โดยดูจากค่าของ Flags (M) และค่า ของ Fragment Offset หากค่าของ Flag M มีค่าเป็น 0 และฟิลค์ Fragment Offset มีค่าเป็น 0 แล้ว หมายความว่า แพ็กเกจนนี้เป็นแพ็กเกจแรกของคาตาแกรม และไม่มีแพ็กเกจต่อจากนี้ ซึ่งก็คือแพ็กเกจนี้เป็นแพ็กเกจที่ไม่ผ่าน การ Fragment มา หากฟิลค์ทั้ง 2 ไม่มีค่าคังกล่าวแล้ว ย่อมหมายความว่าแพ็กเกจนั้นผ่านการ Fragmentation เพื่อให้เข้าใจการทำ Fragmentation ดีขึ้น จะขอยกตัวอย่างคังรูปที่ 13



Packet in Transit

รูปที่ 13 ตัวอย่างของการ Fragmentation

ในรูปที่ 13 แสดงให้เห็นถึงการ Fragment ดาต้าแกรมขนาด 4000 ไบต์ ไปเป็นแพ็กเกจที่มีขนาดไม่เกิน 1500 ไบต์ โดยการแยกดาต้าแกรมนั้นจะใช้วิธีการก๊อปปี้ข้อมูลส่วนหัวของดาต้าแกรม มาเป็นส่วนหัวของ แพ็กเกจทั้ง 3 แพ็กเกจ ดังนั้นทั้ง 3 แพ็กเกจจะมีแอดเดรสต้นทางและแอดเดรสปลายทางเดียวกัน และทุก แพ็กเกจจะมีค่าในฟิลด์ Identification เหมือนกัน เพื่อแสดงว่าเป็นแพ็กเกจที่แยกมาจากดาต้าแกรมเดียวกัน ใน แพ็กเกจแรกจะเห็นว่า Fragment Offset มีค่าเป็น 0 และ Fragment Flag มีค่าเป็น 1 แสดงให้เห็นว่าแพ็กเกจนี้เป็น แพ็กเกจแรกของดาต้าแกรม และยังมีแพ็กเกจต่อไปอีก

ในแพ็กเกจที่ 2 มีค่า Fragment Offset เป็น 1480 (เก็บข้อมูล 13 บิตด้วยค่า 1480/8 = 185) แสดงให้เห็น ว่าข้อมูลในแพ็กเกจนี้อยู่ในตำแหน่งที่ 1480 ของดาต้าแกรม และมีค่า Fragment Flag เป็น 1 แสดงว่ายังไม่ใช่ แพ็กเกจสุดท้าย จากแพ็กเกจที่ 2 นี้ เราอาจสังเกตเห็นว่าในขณะที่ค่าของ Length มีค่าเป็น 1500 แต่ค่า Fragment Offset ของแพ็กเกจที่ 2 กลับเริ่มต้นที่ 1480 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในแพ็กเกจที่ 1 นั้นบรรจุข้อมูลของดาต้าแกรมไป เพียง 1480 ไบต์เท่านั้น สำหรับ 20 ไบต์ที่หายไปนั้นไม่ได้หายไปไหน แต่เป็นข้อมูลในส่วนของเฮดเดอร์ สำหรับแพ็กเกจที่ 3 นั้น มี Length เท่ากับ 1040 แสดงให้เห็นว่ายังคงเหลือข้อมูลจากคาต้าแกรมเพียง 1040 และมี ส่วนของ Fragment Flag เท่ากับ 0 แสดงให้เห็นว่าแพ็กเกจนี้เป็นแพ็กเกจสุดท้ายของดาต้าแกรมแล้ว


เมื่อแพ็กเกจทั้ง 3 เดินทางไปในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แพ็กเกจทั้ง 3 จะเป็นอิสระต่อกัน ซึ่งหมายความว่า แพ็กเกจทั้ง 3 อาจเดินทางไปคนละเส้นทางกันก็ได้ ด้วยเหตุนี้ในระหว่างการเดินทางแพ็กเกจทั้ง 3 จะไม่มี โอกาสรวมกันได้อีกเลย จนกระทั่งแพ็กเกจทั้ง 3 เดินทางมาจนถึงปลายทางแล้วเท่านั้น แพ็กเกจทั้ง 3 จึงจะ กลับมารวมเป็นคาต้าแกรมเดียวกันอีกครั้ง โดยจะเรียกกระบวนการที่แพ็กเกจที่ผ่านการ Fragment กลับมา รวมกันเป็นคาต้าแกรมนี้ว่า Reassemble โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางจะต้องจัดเตรียมบัฟเฟอร์ที่เพียงพอ สำหรับคาต้าแกรมทั้งหมด เพื่อเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการจัดเรียงแพ็กเกจ ทั้งนี้เนื่องจากแต่ละแพ็กเกจอาจเดินทางไป คนละทาง ดังนั้นแพ็กเกจของคาต้าแกรมอาจเดินทางมาถึงในเวลาไม่เท่ากัน และอาจเดินทางมาโดยไม่เป็นไป ตามลำดับก่อนหลังอีกด้วย และเนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางมักไม่ทราบว่าขนาดของคาต้าแกรมเป็น เท่าใด จึงต้องจัดเตรียมพื้นที่เท่ากับขนาดสูงสุดของคาต้าแกรม คือ 65,535 ไบต์รอเอาไว้ ซึ่งจุดนี้เองที่ได้ กลายเป็นจุดโจมตีหนึ่งได้ ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ในการทำ Fragment นั้น แม้มีข้อดีที่ทำให้แพ็กเกจไอพีสามารถส่งได้ในทุก เครือข่าย แต่ก็มีข้อเสีย เนื่องจากการหาเส้นทางของเครือข่ายไอพีนั้น ยึดหลักการหาเส้นทางที่ดีที่สุดในขณะนั้น ซึ่งแต่ละแพ็กเกจที่ Fragment มาจากดาตาแกรมเดียวกัน อาจถูกส่งไปคนละทิศทางกันก็ได้ และการรับข้อมูลจะ สมบูรณ์ก็ต่อเมื่อฝั่งปลายทางได้รับข้อมูลทุกแพ็กเกจในดาตาแกรมนั้นทั้งหมดแล้วเท่านั้น ซึ่งหากมีแพ็กเกจใด ล่าช้า ก็หมายถึงการรวมข้อมูลที่ปลายทางก็จะล่าช้าตามไปด้วย นอกจากนั้นกระบวนการรวมข้อมูลปลายทาง ก็ ต้องเสียทรัพยากรส่วนหนึ่งไปเป็นพื้นที่ในการจัดเรียงแพ็กเกจอีกด้วย

ดังนั้นเพื่อให้การส่งข้อมูลมีประสิทธิภาพ และไม่เป็นภาระในการทำ Fragmentation ควรจะกำหนดการ ส่งข้อมูลแต่ละครั้งให้ไม่เกินค่า MTU ที่น้อยที่สุดในเส้นทางการส่ง ซึ่งหากเป็นโปรแกรมแอปพลิเคชันทั่วไป เราสามารถกำหนดค่านี้ในระบบปฏิบัติการได้ แต่หากไม่ทราบค่า MTU ที่น้อยที่สุด ข้อกำหนดของ RFC 1122 ได้แนะนำค่า MTU ที่เหมาะสมเอาไว้ที่ 576 ซึ่งมีที่มาจากข้อมูลขนาด 512 ไบต์บวกกับไอพีเฮดเดอร์ขนาด 20 ไบต์ และค่าอื่น ๆ ประกอบ ซึ่งค่านี้จะเป็นค่าที่สามารถผ่านทุกเครือข่ายได้โดย ไม่ต้องทำ Fragmentation

จุดอ่อนและการโจมตี

การโจมตีในระดับชั้นไอพี จะอาศัยหลักการแฟร็กเมนเตชันและรีแอสเซมเบิ้ลที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยทำ ให้แพ็กเก็ตนั้นต้องมีการรีแอสเซมเบิ้ล (กำหนดค่า MF flag = 0) ซึ่งปกติการรีแอสเซมเบิ้ลแพ็กเก็ตทั้งหมดต้อง สามารถเชื่อมต่อกันได้สนิท ดังรูปที่ 2 แต่แพ็กเก็ตที่ผู้บุกรุกส่งไปมีการแก้ไขข้อมูลในบางฟิลด์ ทำให้เกิดความ ผิดปกติในกระบวนการรีแอสเซมเบิ้ล ซึ่งการโจมตีในลักษณะนี้ แบ่งได้ดังต่อไปนี้



รูปที่ 14 การรีแอสเซมบลีแบบปกติ


การส่งแพ็กเก็ตที่มีลำดับผิดปกติ (Abnormal Sequences of Packets Sending) ปกติการส่งแพ็กเก็ตมัก เรียงตามลำดับกัน ไป หาก ไม่เรียงลำดับก็ต้องรองนกว่าแพ็กเก็ตก่อนหน้านี้มาถึง เพื่อเรียงลำดับแพ็กเก็ตที่ เครื่องรับ แต่การ โจมตีแบบนี้กลับส่งเฉพาะแพ็กเก็ตสุดท้าย เพื่อให้ระบบเป้าหมายรอแพ็กเก็ตก่อนหน้า และ ส่งไปเป็นปริมาณมากๆ เพื่อให้ระบบเป้าหมายไม่สามารถให้บริการอย่างอื่นได้ โดยปกติแล้วการโจมตีใน รูปแบบนี้ผู้โจมติจะแก้ไขข้อมูลในฟิลด์แสดงลำดับของแพ็กเก็ต (Fragment Offset) ของแพ็กเก็ตไอพี ซึ่งเป็น ส่วนที่แสดงลำดับของข้อมูลหลังจากกระบวนการแฟร็กเมนต์เตชัน โดยแก้ให้ส่งแพ็กเก็ตสุดท้ายหรือแพ็กเก็ต หลังๆ เพียงแพ็กเก็ตเดียวเลย ทำให้ระบบเป้าหมายต้องรอแพ็กเก็ตก่อนหน้านี้



รูปที่ 15 แพ็กเก็ตสุดท้ายที่ต้องรอแพ็กเก็ตก่อนหน้า

การส่งแพ็กเก็ตที่มีขนาดเหลื่อมกัน (Overlapped Packets' Size Sending) ปกติแพ็กเก็ตที่ส่งมา ต้องนำมาต่อกันที่ระบบเป้าหมายได้พอดี แต่การโจมตีแบบนี้เป็นการส่งแพ็กเก็ตที่มีขนาดเหลื่อมกัน หรือ ซ้อนทับกัน ทำให้ข้อมูลเมื่อมาต่อกันแล้วเกิดความผิดพลาด หรือไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ โดยปกติแล้วการ โจมตีแบบนี้ ผู้บุกรุกสามารถแก้ไขข้อมูลได้ 2 แห่งใหญ่ๆ ได้แก่

การแก้ไขข้อมูลที่ฟิลด์แสดงลำดับของแพ็กเก็ต (Fragment Offset) ของแพ็กเก็ตใอพี หลังจาก กระบวนการรีแอสเซมเบิ้ล ซึ่งทำให้ลำดับในการส่งมีความผิดพลาด และอาจเกิดการเหลื่อมล้ำของแพ็กเก็ต กระบวนการรีแอสเซทเบิ้ลอาจเกิดปัญหาได้ และการแก้ไขฟิลด์แสดงความยาวของ (Total Length) ของแพ็กเก็ต ไอพี หลังจากกระบวนการรีแอสเซมเบิ้ล ขนาดของแพ็กเก็ตที่มาต่อไม่พอดีกัน ทำให้ไม่สามารถรวมแพ็กเก็ตได้ หรือหากรวมได้ ข้อมูลที่ได้ก็ไม่ถูกต้อง



รูปที่ 16 การรีแอสเซมบลีแบบแพ็กเก็ตมีขนาดเหลื่อมกัน

การส่งแพ็กเก็ตแบบวนลูป (Looping) คือ การส่งโดยกำหนดค่าแอดเดรสต้นทาง (Source Address) และ แอดเดรสปลายทาง (Destination Address) ให้เหมือนกันทำให้เกิดการรับส่งวนไปวนมาอยู่ที่เครื่องเป้าหมายเอง เช่น LAND ซึ่งเป็นโปรแกรมโจมตีที่มีการกำหนดแอดเดรสต้นทาง และแอดเดรสปลายทางเป็นค่าเดียวกัน คือ เป็นแอดเดรสของเครื่องเป้าหมายนั่นเอง ทำให้เกิดการส่งวนไปวนมาอยู่ที่เครื่องเป้าหมาย

แนวทางการแก้ปัญหา

สำหรับการป้องกันปัญหาการโจมตีในระดับชั้น IP ซึ่งมักจะใช้กระบวนการออกแบบแพ็กเก็ตให้มี ความผิดปกติไปจากแพ็กเก็ตมาตรฐานนั้น ควรใช้ไฟร์วอลล์ที่มีความสามารถในการตรวจสอบความผิดปกติ ดังกล่าว ซึ่งจะทำการ Reassemble แพ็กเก็ตต่างๆ ก่อนส่งไปยังเครื่องปลายทางเพื่อให้แพ็กเก็ตที่ผิดปกติต่างๆ ไม่สามารถเข้าถึงเครื่องปลายทางได้

Internet Control Message Protocol: ICMP

โพรโตคอล ICMP ย่อมาจาก Internet Control Message Protocol ซึ่งหากดูจากชื่อแล้ว ก็พอจะสื่อให้ เห็นถึงหน้าที่ของโพรโตคอลนี้ โดย ICMP นั้นเป็นโพรโตคอลที่ใช้ในการส่งข่าวสารระหว่างอุปกรณ์ใน เครือข่าย โดยข่าวสารนี้จะเป็นข่าวสารที่แสดงถึงสถานะต่างๆ ของอุปกรณ์ในเครือข่าย ซึ่งจะมีผลให้การทำงาน ของอุปกรณ์เปลี่ยนไปได้ เช่น หากข่าวสารจากเราเตอร์แจ้งว่ากำลังมีภาระการทำงานมาก ก็อาจทำให้เราเตอร์ตัว ก่อนหน้า ชะลอความเร็วในการส่งข้อมูลลง หรืออาจเปลี่ยนเส้นทางในการส่งข้อมูลได้ ด้วยหน้าที่อัน หลากหลายและมีความสำคัญของ ICMP ดังที่กล่าวมา โพรโตคอล ICMP จึงมีความสำคัญกับเรื่องของความ ปลอคภัยอย่างมาก

โพร โตคอล ICMP เป็นโพร โตคอลที่จัดว่าทำงานในระดับชั้นที่ 3 ของ OSI แต่โพร โตคอล ICMP ไม่มี ความสามารถในการเดินทางด้วยตัวเองได้ ดังนั้นการส่งข้อมูลของโพร โตคอลจะส่งผ่านแพ็กเกจไอพีอีกทีหนึ่ง โดยรูปแบบข้อมูลในแพ็กเกจ ICMP แสดงดังในรูปที่ 17

Туре	Code	Checksum			
Content					

รูปที่ 17 รูปแบบข้อมูลของแพ็กเกจ ICMP

สำหรับรายละเอียดของแต่ละฟิลด์ภายในแพ็กเกจ ICMP มีดังต่อไปนี้

- Type มีขนาด 8 บิตทำหน้าที่บอกประเภทของข้อมูลที่ส่งมา โดยมีรายละเอียดดังตารางข้างล่างนี้
- Code มีขนาค 8 บิต ทำหน้าที่บอกประเภทย่อยของข้อมูลที่ส่งมา
- Checksum มีขนาด 16 บิต ใช้สำหรับตรวจสอบความผิดพลาดของแพ็กเกจ
- Contents มีขนาดไม่คงที่ ฟิลด์นี้จะเก็บข้อความของข่าวสารหรือรายงานข้อผิดพลาดที่ส่งมา เนื่องจากโพรโตคอล ICMP เป็นโพรโตคอลที่ใช้ในการส่งข่าวสารทั่วไป จึงมีการทำงานหลายหน้าที่ ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจได้ง่าย จะขอแยกอธิบายเป็นกลุ่ม ๆ ไป

กลุ่มการใช้ ICMP เพื่อตรวจสอบโฮสต์ จะใช้ ICMP ที่มีรหัสเป็น 0 และ 8 โดย ICMP รหัส 0 (Echo) จะ ใช้ในการส่งไปยังอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์เครือข่ายนั้น ๆ ทำงานในระบบ TCP/IP หรือไม่ หากอุปกรณ์นั้นได้รับแพ็กเกจ ICMP ที่มีรหัส 0 และทำงานกับโพรโตคอล TCP/IP ก็จะตอบกลับด้วยแพ็กเกจ ICMP ที่มีรหัสเป็น 8 (Echo Reply) คือหมายความว่าทำงานอยู่ โดยโปรแกรมที่ใช้ ICMP ชนิดนี้ คือ โปรแกรม Ping และ Traceroute โดยข้างล่างนี้จะแสดงผลลัพธ์ของคำสั่ง Ping ใน Linux

\$ ping 161.246.4.3

PING 161.246.4.3: 56 data bytes

64 bytes from 161.246.4.3: icmp_seq=0 ttl=254 time=1.1 ms

64 bytes from 161.246.4.3: icmp seq=1 ttl=254 time=1.0 ms

64 bytes from 161.246.4.3: icmp_seq=2 ttl=254 time=1.0 ms

64 bytes from 161.246.4.3: icmp_seq=3 ttl=254 time=1.0 ms

กลุ่มการใช้ ICMP เพื่อรายงานความผิดพลาดกรณีที่ติดต่อปลายทางไม่ได้ จะใช้ ICMP ที่มีรหัส 3 โดย ในฟิลด์ Code จะบอกถึงสาเหตุที่ติดต่อปลายทางไม่ได้ เช่น

- หาก Code เป็น 0 จะหมายถึงไม่สามารถค้นหาเครือข่ายนี้ได้ (Network Unreachable)
- หาก Code เป็น 1 หมายถึงไม่สามารถค้นหาโฮสต์ได้ (Host Unreachable)

- หาก Code เป็น 2 หมายถึงในโฮสต์นั้น ไม่สนับสนุนโพรโตคอลนั้น (Protocol Unreachable)
- หาก Code เป็น 3 หมายถึงในโฮสต์นั้น ไม่เปิด Port นั้นไว้ (Port Unreachable)
- หาก Code เป็น 4 หมายถึงหากจะไปในเครือข่ายนั้น จะต้องทำการ Fragment แต่กำหนดไว้ว่าห้าม Fragment ในแพ็กเกจนั้น (Fragmentation needed but Do Not Fragment Bit was set)

กลุ่มการใช้ ICMP ในการรายงานสถานะของเราเตอร์ จะใช้ ICMP ที่มีรหัส (Type) ดังต่อไปนี้

- หากรหัสเป็น 4 หมายถึงเราเตอร์กำลังมีภาระงานมาก อันอาจเป็นเหตุให้ทำงานไม่ทันหากยังได้รับ แพ็กเกจจำนวนมากอยู่ จึงส่ง ICMP เพื่อบอกให้เราเตอร์หรือโฮสต์ตัวอื่น ๆ ที่ส่งข้อมูลมายังเรา เตอร์นั้น ลดอัตราการส่งแพ็กเกจลง (Source Quench)
- หากรหัสเป็น 5 หมายถึงเราเตอร์พบว่ามีเส้นทางที่เหมาะสมกว่าสำหรับแพ็กเกจนั้น ๆ จะส่ง ICMP นี้ไปบอกให้ส่งแพ็กเกจที่มีแอดเดรสไอพีเป้าหมายนั้น ๆ ไปยังเส้นทางอื่น (Redirect)
- หากรหัสเป็น 9 และ 10 ใช้ในการตรวจหาเราเตอร์ (9=Router Advertisement, 10=Router Solicitation)

กลุ่มการใช้ ICMP ในการแจ้งข้อผิดพลาดเกี่ยวกับแพ็กเกจไอพี จะใช้ ICMP ที่มีรหัส (Type) ดังต่อไปนี้

- หากรหัสเป็น 11 จะหมายถึง แพ็กเกจนั้นเดินทางจนหมดเวลา (Time Exceed for datagram) โดย หาก Code เป็น 0 แสดงว่าสาเหตุจาก TTL=0 หาก Code เป็น 1 แสดงว่าสาเหตุจากการทำ Reassemble ไม่สมบูรณ์
- หากรหัสเป็น 12 จะหมายถึงส่วนหัวของแพ็กเกจ ใอพีมีความผิดปกติ (Parameter problem on datagram)

กลุ่มการใช้ ICMP เพื่อสอบถามข้อมูล จะใช้ ICMP ที่มีรหัส (Type) ดังต่อไปนี้

- หากรหัสเป็น 13 และ 14 จะเป็นการสอบถามเวลา (Time Stamp Request) และตอบเวลากลับ (Time Stamp Reply)
- หากรหัสเป็น 17 และ 18 จะเป็นการสอบถามซับเน็ตมาส์ก (Address Mask Request) และตอบกลับ (Address Mask Reply)

จากโพรโตคอล ICMP ที่อธิบายมาทั้งหมดจะเห็นว่ามีการใช้งานที่หลากหลายมาก และมีผลกระทบกับ การทำงานของระบบอย่างมาก ดังนั้นหากมีการโจมตีผ่านโพรโตคอลนี้ ก็จะสามารถสร้างผลกระทบได้มาก ซึ่ง จะกล่าวถึงต่อไป

จุดอ่อนและการโจมตี

เนื่องจากโพรโตคอล ICMP เป็นโพรโตคอลที่ใช้สำหรับการส่ง Message ระหว่างอุปกรณ์เพื่อแจ้ง รายละเอียดต่างๆ ดังนั้นจึงมีการนำมาใช้เพื่อหาข้อมูลระบบและเครือข่ายในลักษณะต่างๆ นอกจากนี้ Message ที่ใช้ควบคุมการทำงานยังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการปรับแปลี่ยนการทำงานของโพรโตคอลมาตรฐาน ต่างๆ ได้ยกตัวอย่างเช่น การใช้ ICMP Echo และ ICMP Reply ในการสแกนหาเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย ว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเปิดใช้งานอยู่บ้าง และการใช้ คำสั่ง Traceroute ซึ่งใช้โพรโตคอล ICMP มาหาข้อมูลเกี่ยวกับแผนผังของเครือข่ายที่ใช้งานกันอยู่ได้


แนวทางการแก้ปัญหา

ถึงแม้ว่าการใช้งาน ICMP จะทำให้เกิดการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบและเครือข่ายได้ง่ายขึ้น หนทาง หนึ่งในการปิดการใช้บริการ ICMP คือการให้อุปกรณ์เราเตอร์ทำการคัดกรองข้อมูล ICMP ออกจากระบบซึ่ง เป็นวิธีการที่ทำได้ง่าย แต่วิธีการดังกล่าวนี้จะทำให้เกิดปัญหากับการดูแลระบบได้เช่นเดียวกัน เนื่องจาก ICMP จะเป็นโพรโตคอลที่มีประโยชน์และถูกใช้งานเป็นอันดับต้นๆ ในการตรวจสอบความปิดปกติในระบบเครือข่าย

ดังนั้นกระบวนการที่ควรทำคือการออกแบบและตั้งค่าระบบให้สามารถใช้งาน ICMP ได้ในบางคำสั่งที่ จำเป็นต้องใช้งาน และสามารถเรียกใช้ได้ในส่วนของระบบส่วนกลางเท่านั้น สำหรับในเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสามารถตั้งค่าไฟร์วอลล์ส่วนบุคคล (Personal Firewall) ให้ป้องกันโพรโตคอล ICMP ทั้งหมดหรือบางส่วน จะเพิ่มความปลอดภัยได้มากขึ้น

การโจมตีรูปแบบอื่นๆ

การทำงานของการโจมตีเพื่อปิดบริการแบบกระจาย มีความแตกต่างจากการโจมตีเพื่อปิดบริการ เล็กน้อย กล่าวคือ การโจมตีเพื่อปิดบริการจะใช้คอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียว แต่การโจมตีเพื่อปิดบริการแบบ กระจาย จะใช้คอมพิวเตอร์มากกว่านั้น อาจจะเป็นร้อยเป็นพันๆ เครื่อง ซึ่งแน่นอนว่า ความรุนแรงจะเพิ่มขึ้นจน ทำให้เหยื่อที่ถูกการโจมตีในรูปแบบนี้ได้รับความเสียหายได้รวดเร็วยิ่งขึ้นในรูปที่ 18 นี้แสดงโครงสร้างการ ทำงานของ การโจมตีเพื่อปิดบริการแบบกระจาย



รูปที่ 18 โครงสร้างการทำงานของ DDoS

จากรูปเครื่องใกลเอ็นต์ คือ ผู้ควบคุมการโจมตี ซึ่งก็คือเครื่องของแฮกเกอร์ เครื่อง แฮนค์เลอร์ คือ โฮสต์ที่มีโปรแกรมพิเศษที่ทำงานบนเครื่อง โดยแต่ละเครื่องสามารถควบคุมเครื่องเอเจนต์ได้หลายเครื่อง ส่วน เครื่องเอเจนต์ คือ โฮสต์ที่มีโปรแกรมพิเศษทำงานบนเครื่อง จะรับผิดชอบการสร้างสตรีมของแพ็กเก็ตที่ผิดปกติ ที่ส่งไปยังเครื่องที่ตกเป็นเหยื่อโดยตรง โดยโปรแกรมพิเศษที่ทำงานอยู่บนเครื่องแฮนด์เลอร์และเครื่องเอเจนต์ นั้น แฮกเกอร์จะต้องนำไปฝั่งในเครื่องเหล่านั้น ซึ่งหมายความว่าแฮกเกอร์จะต้องครอบครองระบบนั้น ๆ ให้ได้ ก่อน จึงจะสามารถฝั่งโปรแกรมได้ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการโจมตีในลักษณะนี้ ต้องใช้ความพยายามในการ เซ็ทอัประบบอย่างมาก แต่ผลของการโจมตีก็มีความร้ายแรง และยากจะป้องกันได้ โดยการโจมตีที่เกิดขึ้นใน Distributed Denial of Service นั้นสามารถนำเอาการโจมตีทุกประเภทมารวมกัน โดยสามารถสั่งให้เครื่องเอ เจนต์ต่างๆ ทำการโจมตีเหมือนๆ กัน หรือแตกต่างกันได้ตามลักษณะการทำงานของโปรแกรมที่ใช้สั่งการ ส่วนโปรแกรมที่ผู้โจมตีรู้จักกันเป็นอย่างดี คือ Trinoo, TFN, TFN2K, TFN3K, Shaft และ Mstream

การป้องกัน Distributed Denial of Service นั้นในขั้นต้นสามารถป้องกันได้โดยใช้ไฟร์วอลล์เนื่องจาก แพ็กเก็ตที่ส่งมาจากเครื่องต่างๆ ที่จะโจมตีระบบได้นั้น จะมีการใช้งานโปรแกรมที่ใช้ในการโจมตี หรือ ออกแบบแพ็กเก็ตผิดปกติต่างๆ ในการโจมตีระบบ ซึ่งในกรณีนี้เราสามารถใช้ไฟร์วอลล์ในการป้องกันได้ โดย อนุญาตเฉพาะแพ็กเก็ตที่มีลักษณะปกติผ่านได้เท่านั้น

ถ้าในกรณีที่เครื่องเอเจนต์ต่างๆ ส่งข้อมูลปกติเป็นปริมาณมากเพื่อทำการโจมตีระบบ แพ็กเก็ตต่างๆ เหล่านี้จะสามารถทะลุไฟร์วอลล์เข้าสู่ระบบได้ ในกรณีนี้จึงจำเป็นต้องมีการออกแบบและตั้งค่าระบบให้ สามารถทนทานต่อการโจมตี สามารถรองรับการร้องขอปริมาณมากได้ สามารถดำเนินการต่อการร้องขอต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและไม่มีการสิ้นเปลืองทรัพยากรมาก ซึ่งจำเป็นต้องมีการตั้งค่าระบบปฏิบัติการให้มีการใช้งาน ทรัพยากรที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริการหลักของระบบให้น้อยที่สุด

ช่องโหว่อื่นๆ ในระบบ

เมื่อผู้บุกรุกต้องการบุกรุกระบบสามารถทำได้โดยหาช่องโหว่ภายในระบบ แล้วพยายามเข้าสู่ระบบทาง ช่องโหว่นั้น ๆ ช่องโหว่ของระบบมีดังนี้

1. ข้อบกพร่องของโปรแกรม

เกิดจากบักที่อยู่ในโปรแกรมซึ่งทำงานในเครื่องเซิร์ฟเวอร์, เครื่องไคลเอนต์, บนระบบปฏิบัติการ, หรือ สแต็กของเน็ตเวิร์ก ช่องโหว่ของระบบซึ่งพบที่โปรแกรมจำแนกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

- บัฟเฟอร์โอเวอร์โฟลว์ (Buffer Overflow) ช่องโหว่ที่พบในปัจจุบันเกิดจากบัฟเฟอร์โอเวอร์โฟลว์แทบ ทั้งสิ้น การเกิดบัฟเฟอร์โอเวอร์โฟลว์ เช่น สมมุติว่าโปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมรับอินพุตเป็นชื่อ ผู้ใช้ และจองพื้นที่ 256 ตัวอักษรสำหรับเก็บอินพุตนี้ โปรแกรมเมอร์คาดไว้ว่าไม่มีผู้ใช้คนในที่มีชื่อ ยาวกว่านี้แน่ ส่วนในมุมมองของผู้บุกรุกนั้นจะพิจารณาว่าหากใส่อินพุตที่ยาวกว่า 256 ตัวอักษร แล้ว ตัวอักษรที่เกินมาจะถูกวางไว้ที่ส่วนใดในหน่วยความจำ ผู้บุกรุกจึงพยายามส่งตัวอักษรมากกว่า 256 ตัวอักษรติดกัน พร้อมกับแทรกโค้ดที่สามารถทำงานได้ไว้ในอินพุตนั้นด้วย ถ้าโปรแกรมเกิดแครชขึ้น ผู้บุกรุกสามารถนำมาใช้เป็นจุดที่เข้าไปบุกรุกระบบได้ ซึ่งผู้บุกรุกสามารถหาช่องโหว่นี้ได้หลายทาง เช่น จากซอร์สโค้ดของเซอร์วิสต่าง ๆ ที่มีแจกให้ในอินเทอร์เน็ต ผู้บุกรุกเพียงแค่ค้นหาโปรแกรมตัวที่ มีช่องโหว่นี้ จากนั้นก็ศึกษาซอร์สโค้ดแอสเซมบลีในการค้นหาช่องโหว่ และทดลองใส่ข้อมูลสุ่มเพื่อ หาข้อบกพร่อง มีข้อสังเกตว่าปัญหานี้มักเกิดกับโปรแกรมที่เขียนด้วย C หรือ C++ และพบได้น้อยมาก ในโปรแกรมที่เขียนด้วยจาวา (JAVA) เนื่องจากจาวาไม่อนุญาดให้โปรแกรมเมอร์ไปเข้าถึง หน่วยความจำได้โดยตรง
- การใช้โปรแกรมหลายโปรแกรมทำงานร่วมกันทำให้เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นในการเขียนโปรแกรม
 (Unexpected combinations) โปรแกรมเมอร์เขียนโดยใช้โค้ดหลาย ๆ ระดับสร้างโปรแกรมขึ้นมา โดยมี
 ระดับระบบปฏิบัติการเป็นระดับล่างสุด ตัวอย่างช่องโหว่แบบนี้ที่สามารถเห็นได้คือโปรแกรมที่เขียน
 ด้วยภาษาเพิร์ล ซึ่งสามารถส่งอินพุตไปยังโปรแกรมอื่นได้ เช่น "|mail < /etc/passwd" เมื่อโปรแกรม
 ทำงานที่กำสั่งนี้ ทำให้ระบบส่งไฟล์ /etc/passwd ไปให้ผู้บุกรุกผ่านทางอีเมล์

- อินพุตที่ไม่สามารถควบคุมได้ (Unhandled input) โปรแกรมเมอร์ โดยส่วนใหญ่พิจารณาถึงเฉพาะ
 อินพุตที่ใส่อย่างถูกต้องเท่านั้น โดยไม่ได้คิดถึงการใส่อินพุตที่เป็นไปไม่ได้ด้วย นี่เป็นช่องโหว่อีกทาง
 หนึ่งที่สามารถใช้ในการบุกรุกระบบได้
- สภาพที่มีการแข่งขัน (Race condition) ระบบปัจจุบันเป็นระบบแบบมัลติทาร์กิง (multitasking) และมัล ติเธรด (multithread) คือในขณะใดขณะหนึ่งสามารถมีโปรแกรมมากกว่าหนึ่งโปรแกรมทำงานอยู่ได้ ซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบถ้าสองโปรแกรมกำลังเข้าถึงข้อมูลเคียวกันในเวลาเคียวกัน กรณีนี้อาจทำให้ ข้อมูลของโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งไม่สามารถเขียนได้อย่างสมบูรณ์ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นน้อยมาก ผู้ บุกรุกต้องใช้เวลานานสำหรับการบุกรุกด้วยช่องทางนี้

2. ข้อบกพร่องของการกำหนดค่าของระบบ

ข้อบกพร่องจากการกำหนดค่าของระบบเกิดได้จากหลายสาเหตุดังนี้

- การตั้งค่าโดยใช้ค่าเดิมที่ระบบกำหนดมาให้ (Default configure) โปรแกรมส่วนใหญ่ที่ลูกค้าซื้อมาได้ กำหนดค่าการทำงานต่าง ๆ มาแล้ว และเป็นค่าที่ทำให้โปรแกรมใช้งานได้ง่าย ซึ่งการใช้งานง่ายนำไปสู่ การง่ายต่อการถูกบุกรุกระบบด้วย
- เกิดจากผู้ดูแลระบบเกียจคร้าน ไม่ได้ใส่รหัสผ่านของรูต (root) หรือผู้ใช้ใดๆ ในระบบ ทำให้เป็นช่อง โหว่ที่ผู้บุกรุกใช้บุกรุกเข้าระบบโดยง่าย
- โปรแกรมอาจมีช่องโหว่จากเซอร์วิสที่ทำงานอยู่ในระบบ ผู้ดูแลระบบควรปิดเซอร์วิสของระบบทุกตัว ที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อหลีกเลี่ยงช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นได้ในภายหลัง ในส่วนนี้มีโปรแกรมสำหรับ ตรวจสอบความปลอดภัย ซึ่งสามารถตรวจสอบและแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบให้ไปแก้ไขได้
- เครื่องที่เชื่อถือกัน (Trust relationships) ผู้บุกรุกอาศัยช่องโหว่จากเครื่องที่ติดต่อกันแบบทรัสต์ โดย สามารถเข้าไปยังเครื่องอื่น ๆ ที่ยกเว้นการตรวจสอบสิทธิ์ของกันและกันได้ ตัวอย่างการบุกรุกทางช่อง โหว่ตรงนี้คือ การบุกรุกโดยใช้ .rhost

3. ช่องโหว่ของรหัสผ่าน

ส่วนใหญ่เกิดจากผู้ใช้ส่วนใหญ่จะใช้ชื่อที่ผู้ใช้คุ้นเคย เช่นชื่อตัวเอง ชื่อเพื่อน หรือสัตว์เลี้ยง เป็น รหัสผ่าน ทำให้ผู้บุกรุกสามารถเดารหัสผ่านได้ง่าย

การบุกรุกจากเคารหัสผ่านจากคำในพจนานุกรม มักเป็นขั้นตอนที่ผู้บุกรุกทำหลังจากไม่สามารถเคา รหัสผ่านได้ โดยลองใช้รหัสผ่านซึ่งได้จากการเข้ารหัสคำที่อยู่ในพจนานุกรม แล้วนำมาเปรียบเทียบกับ รหัสผ่านที่เข้ารหัสในไฟล์ของระบบ ซึ่งผู้บุกรุกอาจใช้คำที่อยู่ในฐานข้อมูลพจนานุกรมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ก็ได้

การบุกรุกโดย Brute Force Attack เป็นอีกวิชีหนึ่งที่ผู้บุกรุกใช้ในการเคารหัสผ่าน ผู้บุกรุกเคารหัสที่ เป็นไปได้ที่เกิดขึ้นจากการสร้างรหัสผ่าน เช่นสมมุติว่ารหัสผ่านที่เป็นไปได้ของระบบเป็นตัวอักษร ภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กจำนวน 4 ตัว ผู้บุกรุกกีพยายามล็อกอินเข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสผ่านที่เป็นไปได้ทั้งหมด จากการผสมคำ ในกรณีนี้ รหัสผ่านที่เป็นไปได้คือ 26x26x26x26 ตัว ซึ่งถ้าตั้งรหัสผ่านมีการผสมกันระหว่าง ตัวอักษรทั้งตัวเล็ก ตัวใหญ่ ตัวเลขและเครื่องหมายต่างๆ จะทำให้คำที่เป็นไปได้ทั้งหมดมีจำนวนมากขึ้น ดังนั้น หากผู้บุกรุกใช้วิธีนี้ในการเคารหัสผ่านก็จะใช้เวลานานยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ผู้บุกรุกสามารถได้รหัสผ่านโดยวิธีต่อไปนี้

- การดักจับข้อมูลที่ไม่ได้เข้ารหัส (clear text sniffing) เซอร์วิสที่รันบนโพรโตคอล TCP/IP เช่น telnet มี การส่งรหัสผ่านที่ไม่เข้ารหัส ซึ่งอาจมีการดักจับโดยใช้ตัววิเคราะห์โพรโตคอล (protocol analyzer) ระหว่างทางของการส่งแพ็กเก็ตผ่านไปในเน็ตเวิร์ก ผู้บุกรุกสามารถเอารหัสผ่านที่ได้ไปลีอกอินเข้า ระบบในภายหลัง
- การดักจับข้อมูลเข้ารหัส (Encrypt sniffing) ถึงแม้ว่ารหัสผ่านถูกเข้ารหัสไว้ ผู้บุกรุกสามารถทราบ
 รหัสผ่านเหล่านั้นได้โดยนำรหัสผ่านจากคำในพจนานุกรม หรือจากการเดาคำไปเข้ารหัสเพื่อมา
 เปรียบเทียบกับรหัสผ่านที่ถูกเข้ารหัสไว้ (Brute force) หากผู้บุกรุกสามารถทราบรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ แล้ว ผู้นั้นก็เหมือนกับผู้ใช้ทั่วๆ ไป โดยที่ไม่อาจทราบได้เลยว่า ผู้ที่ลี่อกอินเข้ามานั้นเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ คนนั้นจริงๆ หรือไม่

- การบุกรุกโดยการส่งข้อมูลซ้ำ (Replay attack) ผู้บุกรุกไม่จำเป็นต้องถอดรหัสรหัสผ่าน เพียงแต่ดัก
 จับแพ็กเก็ตนั้น และสร้างโปรแกรมที่สามารถส่งแพ็กเก็ตของรหัสผ่านที่เข้ารหัส ของผู้ที่มีสิทธิ์ในการ
 ใช้งานที่ดักจับได้ไว้ก่อนหน้านั้น แล้วส่งแพ็กเก็ตนั้นอีกครั้งไปยังเซิร์ฟเวอร์ขณะที่กำลังตรวจสอบ
 สิทธิ์ ทำให้การติดต่อนั้นสำเร็จด้วยโดยใช้สิทธิ์ของผู้ใช้คนอื่น
- การขโมยไฟล์รหัสผ่าน (Password file stealing) ในระบบของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ทั่วๆ ไปจะเก็บ ฐานข้อมูลรหัสผ่านของผู้ใช้ให้อยู่ในไฟล์ ซึ่งในระบบปฏิบัติการลีนุกซ์อยู่ที่ไฟล์ /etc/password หรือ สำหรับระบบปฏิบัติการ WindowsNT เก็บอยู่ในไฟล์ที่ชื่อว่า SAM เมื่อผู้บุกรุกกระทำการใด ๆ ก็ตาม ทำให้ได้ไฟล์รหัสผ่านเหล่านี้แล้ว ผู้บุกรุกสามารถนำไฟล์นี้ไปถอดรหัสโดยให้โปรแกรมถอดรหัส (Crack) หารหัสผ่านที่ใช้เข้าสู่ระบบ
- การเฝ้าสังเกต (Observation) ปัญหาพื้นฐานของระบบการรักษาความปลอดภัย คือการขโมยใช้ รหัสผ่าน หากผู้ใช้ในระบบมีการกำหนดรหัสผ่านของตนให้เป็นรหัสผ่านที่ยากต่อการเคา ปัญหาที่จะ เกิดกับผู้ใช้ผู้นั้นคือ ผู้ใช้ต้องจำรหัสผ่านที่ตัวเองตั้งขึ้นมาด้วย ผู้ใช้บางคนอาจเผอเรอเขียนรหัสผ่านไว้ บนกระดาษแล้วทิ้งไว้ ทำให้ผู้บุกรุกได้เอกสารที่มีรหัสผ่านนั้นไปได้ อีกวิธีหนึ่งคือถามรหัสผ่านผู้ที่รู้ โดยใช้วิธีหลอกถามรหัสผ่านจากผู้ที่มีสิทธิ์จริง ๆ โดยอ้างเหตุผลต่าง ๆ

นอกจากปัญหาด้านการรักษาความปลอดภัยในเครือข่ายแล้ว ยังมีปัญหาด้านความปลอดภัยอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นใน ระบบ ยกตัวอย่างเช่น

- 1. จะมั่นใจได้อย่างไรว่าการส่งข้อมูลในการใช้บริการต่างๆ ในอินเตอร์เน็ตเช่น เว็บ , E-mail , Instant Messaging จะเป็นความลับไม่มีใครคักจับได้
- 2. จะมั่นใจได้อย่างไรว่าการส่งข้อมูลในการใช้บริการต่างๆ ในอินเตอร์เน็ตเช่น เว็บ , E-mail , Instant Messaging จะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงข้อมูล
- จะมั่นใจได้อย่างไรว่าหน้าเว็บเพจที่เปิดขึ้นมานั้น เป็นของเว็บไซต์นั้นจริงๆ หรือบุคคลที่กุยด้วยใน อินเตอร์เน็ตจะเป็นบุคคลนั้นๆ จริงๆ
- 4. ในบริษัทขนาดใหญ่ การ replicate ข้อมูลในฐานข้อมูลระหว่างบริษัทสาขา จะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะไม่ มีใครในอินเตอร์เน็ตดักจับได้

ทำความรู้จัก CIA

จากการทำงานของโพร โตคอลต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ และระบบ ต่างเข้าด้วยกันเท่านั้นจึงทำให้เกิดปัญหาความปลอดภัย ทั้งนี้เนื่องจากการออกแบบโพร โตคอลต่างๆ ไม่ได้ คำนึงถึงปัจจัยในการสร้างความปลอดภัยในการใช้งานได้แก่ Confidentiality, Integrity และ Availability (ซึ่ง ต่อไปจะเรียกรวมกันโดยใช้ตัวย่อ CIA) ในหัวข้อนี้จะทำการศึกษาหลักการทำงานของ CIA วิธีการสร้าง CIA ให้เกิดขึ้นเพื่อใช้โพร โตคอลและการทำงานต่างๆได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น โดย CIA ความหมายและการทำงาน ดังนี้

Confidentiality

คือการทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลที่ควรจะเป็นความลับจะไม่ถูกเปิดเผยและจะคง สถานะการเป็นความลับตลอดการทำงาน ในการสร้าง Confidentiality ในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จำเป็นต้องอาศัยกระบวนการ มาตรการและทฤษฎีต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทฤษฎีเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับ (encryption)

Integrity

คือการทำให้ข้อมูลที่ส่งจากต้นทางไปยังปลายทางไม่ถูกเปลี่ยนแปลงระหว่างทาง โดยข้อมูลที่ผู้รับ ได้รับจะต้องเหมือนกับข้อมูลที่ส่งจากผู้ส่ง ไม่มีความแตกต่างและไม่ถูกแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต สำหรับการ สร้าง Integrity ในระบบจำเป็นต้องอาศัยกระบวนการสร้าง Digital Signature ของข้อมูลหรือ Identity ใดๆ เพื่อ ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของ ข้อมูล หรือ Identity นั้นๆ ซึ่งสามารถประยุกต์เข้ากับทฤษฎีการเข้ารหัสลับเพื่อ ต่อยอดการทำงานได้

Availability

เป็นกระบวนการต่างๆ เพื่อสร้างให้ระบบมีเสถียรภาพและสามารถตอบสนองต่อการร้องขอบริการจาก ผู้ใช้งานได้ ซึ่งจำเป็นต้องพึ่งพากระบวนการต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยต้อง มีการเตรียมการสำหรับเหตุการณ์ผิดปกติต่างๆ ที่อาจทำให้ระบบล่ม และการเตรียมการสำหรับตอบสนองอย่าง ทันท่วงที่ได้แก่

- 1. Access Control เพื่อควบคุมไม่ให้การโจมตีใดๆ เข้าสู่ระบบ
- 2. การ Monitor และการตรวจตราระบบ
- 3. การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครื่อข่ายให้มีความทนทานสูง
- 4. การวางแผนการบริหารความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง
- 5. การกำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
- 6. การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ


บทที่ 3. Confidentiality

ในกระบวนการสร้าง Confidentiality ในระบบคอมพิวเตอร์ จะใช้การเข้ารหัสลับเป็นกระบวนการหลัก การเข้ารหัสลับหรือ Encryption เป็นกระบวนการที่ต้องการให้ข้อมูลข่าวสารที่รับส่งนั้นเป็นความลับในขณะที่ ยังไม่ถึงมือผู้รับ โดยการเข้ารหัสลับในโลกของคอมพิวเตอร์จะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลออกไปเป็นข้อมูลที่ ไม่สามารถแปลความหมายตามต้นฉบับได้ ซึ่งกระบวนการที่ใช้ในการเข้ารหัสลับนั้น จะมีวิธีการที่แตกต่างกัน ออกไปตามวัตถุประสงค์ มีความซับซ้อนในการเข้ารหัสลับต่างกัน ทำให้ระดับของการรักษาความปลอดภัย ต่างกันด้วย

ในการเข้ารหัสลับเราจะเรียกข้อมูลต้นฉบับที่สามารถอ่านได้ว่า plain text หรือ clear text และจะเรียก กระบวนการที่ทำให้ข้อมูล Plaintext กลายเป็นข้อมูลที่ไม่อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านได้ว่า Encryption ซึ่ง ข้อมูลที่ไม่อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านได้นี้จะเรียกว่า ciphertext โดยในการส่งข้อมูลจะทำการส่งข้อมูล ciphertext ไปยังผู้รับแล้วจึงเข้าสู่กระบวนการ Decryption เพื่อถอดความ ciphertext สำหรับการเข้ารหัสลับจะใช้ สาสตร์ในการเข้ารหัสหรือเรียกว่า cryptography โดยทฤษฎีการเข้ารหัสลับจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือการ เข้ารหัสลับแบบใช้คีย์ในการเข้ารหัสลับและถอดรหัสลับเหมือนกัน (Symmetric Cryptography) และการ เข้ารหัสลับแบบที่ใช้คีย์ในการเข้ารหัสลับและถอดรหัสลับต่างกัน(Asymmetric Cryptography)

Symmetric Cryptography

Symmetric Cryptography เป็นกระบวนการเข้ารหัสลับและถอดรหัสลับที่มีการใช้คีย์ในการเข้ารหัสลับ และถอดรหัสลับคือข้อมูลชุดเดียวกัน ตัวอย่างอัลกอริทึมในกลุ่มของ Symmetric Cryptography คือ DES (Data Encryption Standard)



รูปที่ 19 รูปการเข้ารหัสลับแบบ Symmetric Key

Data Encryption Standard (DES)

Data Encryption Standard (DES) เป็นอัลกอริทึมที่ใช้ในการเข้ารหัสที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย กิคค้นขึ้นในปี 1976 โดยใช้คีย์ในการเข้ารหัสและถอดรหัสคือคีย์เคียวกัน (Symmetric Cryptography) เนื่องจาก DES มีการใช้งานคีย์ที่มีขนาด 56 บิต การถอดรหัสโดยไม่ทราบคีย์จึงต้องมีการสุ่มคีย์ทั้งหมด 72,000 ล้านล้าน คีย์ ซึ่งถือว่าอัลกอริทึมดังกล่าวมีความปลอดภัยสูง ในกระบวนการเข้ารหัส DES จะทำการแบ่งข้อมูลออกเป็น บล๊อค บล๊อคละ 64 บิต แล้วทำการเข้ารหัสแต่ละบล๊อคโดยใช้คีย์ 56 บิต กระบวนการดังกล่าวจะทำการเข้ารหัส ทั้งหมด 16 รอบตามกระบวนการของ DES ถึงแม้ว่า DES จะถือว่ามีความปลอดภัยสูง แต่ก็ยังมีการปรับปรุง DES ให้มีความปลอดภัยสูงขึ้นโดยการปรับเปลี่ยนเป็น "Triple DES" ซึ่งสามารถใช้คีย์ทั้งหมด 3 ชุด


ถึงแม้ว่า DES จะมีความปลอดภัยสูงแต่ก็ยังสามารถถอดรหัสได้ โดยในปี 1997 มีนักคณิตศาสตร์
Rivest - Sharmir - Adleman (ซึ่งภายหลังทั้งสามคนคิดค้นอัลกอริทึม RSA) โดยทำการถอดรหัสข้อมูลโดย
ได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้คอมพิวเตอร์ประมาณ 14,000 เครื่องในอินเตอร์เน็ต ร่วมกันถอดรหัสข้อมูลเพื่อหาคีย์
ในการถอดรหัส ซึ่งภายหลังสามารถถอดรหัสได้โดยการสุ่มตรวจคีย์ทั้งสิ้น 18,000 ล้านล้านคีย์ จนได้รับรางวัล
10,000 เหรียญสหรัฐ

ภายหลังมีการกิดค้นการถอดรหัส DES ด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ ในปี 1998 มีการถอดรหัส DES โดยใช้ เวลา 56 ชั่วโมงโดยใช้อุปกรณ์ EEF DES Cracker ในปี 1999 มีการคิดค้นกระบวนการในการถอดรหัส DES ได้ ในเวลา 22 ชั่วโมง 15 นาที และล่าสุดในวันที่ 15 มีนาคม 2007 มีการออกแบบอุปกรณ์ โดยเชื่อมต่อ FPGA แบบ ขนานขึ้นชื่อ COPACOBANA โดย University of Bochum and Kiel, Germany ซึ่งราคารวมประมาณ 10,000 เหรียญสหรัฐและทำการถอดรหัส DES โดยใช้เวลา 6.4 วัน

หลังจากที่มีการถอดรหัสข้อมูล DES ได้มากขึ้นจึงมีการคิดค้นกระบวนการในการเข้ารหัสใหม่ คือ Advanced Encryption Standard (AES) ซึ่งอัลกอริทึมนี้ได้พัฒนาโดย Joan Daemen และ Vincent Rijmen ในปี 2000 อัลกอริทึมนี้เป็นที่ยอมรับโดยหน่วยงานมาตรฐานและเทคโนโลยีของสหรัฐ หรือ National Institute of Standard and Technology (NIST) ให้เป็นมาตรฐานในการเข้ารหัสชั้นสูงของประเทศ อัลกอริทึมมีความเร็วสูง และมีขนาดกะทัดรัด โดยสามารถใช้กุญแจที่มีความยาวขนาด 128, 192 และ 256 บิตเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้ สูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีอัลกอริทึมอื่นๆ ที่ได้รับการสนับสนุนให้นำไปใช้ให้แพร่หลายอีกเช่น RC6, Serpent, MARS และ Twofish

Asymmetric Cryptography

Asymmetric Cryptography คือกระบวนการเข้ารหัสลับที่มีการใช้คีย์ในการเข้ารหัสกับคีย์ในการ ถอดรหัสต่างกัน ในการใช้งาน หากใช้คีย์ใดในการเข้ารหัสลับจะใช้คีย์อีกคีย์หนึ่งในการถอดรหัส สำหรับคีย์ที่ ใช้ทั้งสองคีย์จะมีชื่อเรียกว่า Private Key และ Public Key โดย Private Key จะเป็นคีย์ประจำตัวของผู้ใช้งานจะ ถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ ส่วน Public Key จะเป็นคีย์ในการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อส่งให้กับเจ้าของคีย์ สามารถ แจกจ่ายให้กับบุคคลทั่วไปได้ Asymmetric Cryptography จึงมีการใช้งานในอีกชื่อหนึ่งคือ Public Key Cryptography



รูปที่ 20 รูปแบบการเข้ารหัสแบบ Asymmetric Key

ในการใช้งาน ผู้ใช้งานจะสามารถคำเนินการได้ใน 2 รูปแบบคือ

- 1. การ Sign ข้อมูลที่จะส่งด้วย Private Key ของผู้ส่ง ทำให้ผู้รับสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้รับจะเป็น ข้อมูลที่ถูกต้องโดยการตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้ Public Key ของผู้ส่ง
- 2. ทำการเข้ารหัสลับข้อมูลที่จะส่งโดยใช้ Public Key ของผู้รับ ทำให้ผู้ที่สามารถถอดรหัสข้อมูลและใช้ งานข้อมูลนั้นๆ ได้คือผู้รับเท่านั้น โดยผู้รับจะทำการถอดรหัสและนำข้อมูลไปใช้งานโดยใช้ Private Key ของตนเอง

ในการใช้งานในระบบจริง การใช้งาน Asymmetric Cryptography นั้นประสบความสำเร็จได้เนื่องจากมี ระบบการบริหารจัดการคีย์ (Key Management System) ซึ่งเป็นระบบเกี่ยวกับการสร้าง การเก็บและการแจกจ่าย Public Key ของผู้ใช้งานระบบได้โดยง่ายและน่าเชื่อถือ โดยระบบบริหารจัดการคีย์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายใน ปัจจุบันคือ Public Key Infrastructure หรือ PKI ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป ตัวอย่างของอัลกอริทึมในการเข้ารหัสแบบ Asymmetric Cryptography คือ RSA

RSA

RSA เป็นอัลกอริทึมในการเข้ารหัสข้อมูลโดยการใช้คีย์ในการเข้ารหัสกับลอดรหัสคนละคีย์กัน ซึ่งจาก การทำงานดังกล่าวทำให้อัลกอริทึมนี้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในการสร้าง Digital Signature ของ ข้อมูลต่างๆ RSA ถูกคิดค้นขึ้นโดย Ron Rives, Adi Shamir และ Len Adleman สำหรับชื่อ RSA นั้นมาจากการ นำเอาตัวอักษรตัวแรกของผู้คิดค้นมาเรียงต่อกันตามลำดับ สำหรับแนวคิดของ RSA คือการคิดว่าการแยกตัว ประกอบของตัวเลขจำนวนเฉพาะ 2 จำนวนใดๆ เป็นสิ่งที่สามารถทำได้ยาก

การบริหารจัดการคีย์

Public Key Infrastructure: PKI

ระบบโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure) PKI คือ ระบบป้องกันข้อมูลที่ รับส่งกันผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต ในการทำงานของ PKI ทำได้โดยการใช้หลักการของ Asymmetric Encryption โดยการสร้าง Public Key และ Private Key ในการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล โดยกุญแจทั้งสองนี้ จะได้มาพร้อมกับใบรับรองที่ Certificate Authority (CA) เป็นผู้ออกให้ โดย Private Key จะถูกเก็บไว้ที่เจ้าของ ใบรับรองเท่านั้น ส่วน Public Key จะถูกแจกจ่ายโดย CA เพื่อนำไปใช้ในการติดต่อกับเจ้าของใบรับรอง ทำให้ การรับส่งข้อมลใดๆ มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

Certificate Authority

ในชีวิตจริง เราจะเห็นได้ว่าความน่าเชื่อถือในตัวบุคคลต่างๆ มีต่ำมาก หลายๆ หน่วยงานจะเชื่อถือใน หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานต้นสังกัดของคนๆ นั้นเป็นหลัก ทำให้ในการทำธุรกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สมัครงาน สมัครเพื่อเรียนต่อ ซื้อทรัพย์สิน กู้เงิน เปิดบัญชีธนาคาร ฯลฯ จำเป็นต้องใช้บัตรประชาชนซึ่งออกให้ โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย หรือบัตรอื่นๆ ที่ออกโดยหน่วยงานนั้นๆ จึงจะสามารถทำธุรกรรม หากหน่วยงานต่างๆ เชื่อถือในตัวประชาชนคนนั้นๆ จริงๆ จะต้องสามารถดำเนินการธุรกรรมต่างๆ ได้โดยไม่ จำเป็นต้องใช้บัตรประชาชนเลย

นั่นหมายความว่าการทำธุรกรรมต่างๆ จะมีความเชื่อถือกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มากกว่า ตัวบุคคลนั้นๆ ซึ่งเมื่อมองในความเป็นจริงก็เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ เนื่องจากรูปลักษณ์ภายนอกของแต่ละคน สามารถปลอมแปลงกันได้ไม่ยาก

ในการทำธุรกรรมอิเลกทรอนิกส์ให้มีความปลอดภัยสูง การไว้ใจให้ผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมได้
ด้วยตนเอง โดยการสร้างคู่กุญแจในการเข้ารหัสและถอดรหัสด้วยตนเองนั้น เป็นสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงมาก
ปัจจุบันจึงมีการตั้งหน่วยงานกลางในการสร้าง การรับรองและการแจกจ่ายคู่กุญแจเหล่านั้นแทนที่จะให้ผู้ใช้งาน
สร้างขึ้นเอง ด้วยเหตุผลหลักเพียงข้อเดียวคือไม่เชื่อถือในผู้ใช้งานแต่เชื่อถือในผู้ประกอบการรับรอง (Certificate Authority: CA) เท่านั้น

ผู้ประกอบการรับรอง (Certification Authority) หรือผู้ให้บริการรับรอง (Certification Service Provider) ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานกุญแจสาธารณะ (PKI) เพื่อตอบสนอง ความต้องการพื้นฐานด้านความปลอดภัยของการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ CA คือผู้ประกอบกิจการรับรองการใช้ Key pairs ในรูปแบบของใบรับรอง อีกนัยก็คือผู้ที่รับรองความปลอดภัยของข้อมูลอิเลกทรอนิก และยืนยัน ความมีตัวตนของเจ้าของใบรับรองในการทำธุรกรรมได้ โดยหน้าที่ของผู้ออกใบรับรองฯ มีดังนี้

- สร้างคู่กุญแจ (Key pairs) ของผู้ใช้บริการ
- ออกใบรับรองฯ เพื่อยืนยันตัวผู้ใช้บริการ
- จัดเก็บและเผยแพร่กุญแจสาชารณะ
- หากมีการร้องขอให้ยืนยันตัวบุคคลเจ้าของกุญแจ จะคำเนินการยืนยันหรือปฏิเสธความเป็นเจ้าของ กุญแจสาธารณะตามคำขอของบุคคลทั่วไป
- เปิดเผยรายชื่อใบรับรองฯ ที่ถูกยกเลิกแล้ว (Certificate Revocation List หรือ CRL) เพื่อเป็นการบอกแก่ สาธารณชนว่าใบรับรองฯ นั้น ไม่สามารถนำมาใช้ได้อีกต่อไป

Digital Certificate

เพื่อให้ระบบมีความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือมากขึ้น การดำเนินการต่างๆ จะมีการใช้ใบรับรอง ดิจิตอล (Digital Certificate) ซึ่งออกโดย CA เพื่อยืนยันในการทำธุรกรรมเพื่อรับรองว่าบุคคลที่ทำธุรกรรมนั้น เป็นบุคคลนั้นจริงตามที่ได้อ้างไว้ สำหรับรายละเอียดในใบรับรองดิจิตอลทั่วไปมีดังต่อไปนี้

- ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการรับรอง
- ข้อมูลระบุผู้ออกใบรับรอง ได้แก่ ลายมือชื่อดิจิตอลขององค์กรที่ออกใบรับรอง หมายเลขประจำตัวของ ผู้ออกใบรับรอง
- กุญแจสาธารณะของผู้ที่ได้รับการรับรอง
- วันหมดอายุของใบรับรอง
- ระดับชั้นของใบรับรองคิจิตอล
- หมายเลขประจำตัวของใบรับรองดิจิตอล
- ประเภทของใบรับรองดิจิตอลซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ใบรับรองเครื่องแม่ข่าย ใบรับรองตัว บุคคล ใบรับรองสำหรับองค์รับรองความถูกต้อง

ในส่วนของการทำ Encryption จึงแยกกระบวนการออกเป็น 2 กระบวนการหลักคือการเข้ารหัสลับ (Encryption) และการบริหารจัดการคีย์ (Key Management) ซึ่งกระบวนการทั้งสองมีส่วนเกี่ยวข้องกันคือ ระบบ การเข้ารหัสจำเป็นต้องใช้คีย์ แต่ในการแจกจ่ายคีย์นั้นจำเป็นต้องมีกระบวนการในการแจกจ่าย รวมถึงการใช้งาน คีย์ใดๆ ควรมีผู้รับรองว่าคีย์นั้นเป็นของบุคคลที่ต้องการติดต่อด้วยจริงๆ ไม่ใช่ แฮกเกอร์

ตัวอย่างการใช้งาน Encryption เพื่อป้องกันการโจมตีแบบต่างๆ

- 1. การใช้งาน IP Security ในเครือข่ายไอพี โดย IP Security จะเพิ่มความปลอดภัยในด้านการเข้ารหัสลับ ข้อมูล ก่อนการส่ง ซึ่งเป็นส่วนการทำงานเพิ่มเติมจาก IP Protocol
- 2. การใช้งาน SSL เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานโพร โตคอล HTTP
- 3. การใช้โปรแกรมเพื่อเข้ารหัสไฟล์ข้อมูลต่างๆ ในเครื่องเพื่อป้องกันการนำข้อมูลนั้นๆ ไปใช้งาน โดย เจ้าของไฟล์ข้อมูลจะเป็นเพียงคนเดียวที่ทราบรหัสผ่านที่ใช้ในการถอดรหัสไฟล์ ก่อนนำไปใช้งาน
- 4. การใช้งาน WEP ในเครือข่ายไร้สาย เพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่รับส่งในเครือข่ายไร้สาย (IEEE 802.11)
- 5. การใช้งาน Secure Shell แทนการเชื่อมต่อ Remote Terminal แทน Telnet เพื่อเข้ารหัสข้อมูลก่อนทำการ ส่ง

บทที่ 4. Message Integrity Control

สิ่งที่สำคัญที่สุดในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคือ "ข้อมูล" โดยองค์ประกอบทั้งหมดในระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบที่ช่วยในการสร้าง ประมวลและนำส่งข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ไปยังผู้ใช้งาน ในการร้องขอข้อมูลข้อมูลต่างๆ ในระบบสารสนเทศไม่ว่าจะเป็นไฟล์ที่อยู่ในอินเตอร์เน็ต ข้อมูล ในฐานข้อมูล และข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ ผู้ร้องขอจะได้รับข้อมูลที่ต้องการในช่องทาง และในรูปแบบที่ผู้ใช้งาน ร้องขอ

ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในการเรียกใช้งานข้อมูลคือ ข้อมูลที่ผู้ใช้งานร้องขอนั้นถูกเปลี่ยนแปลงระหว่างการ จัดส่ง ซึ่งอาจเกิดจากปัญหาของช่องทางการรับส่งข้อมูล หรือถูกผู้ไม่หวังคีเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวระหว่าง ทาง หรือแม้กระทั้ง ข้อมูลที่ผู้ใช้งานต้องการนั้น ไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้อง อาจเนื่องมาจากไม่ได้ Download จาก แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่นในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการ Download ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ซึ่งไม่ใช่เว็บไซต์ของผู้ ให้บริการข้อมูลนั้นๆ โดยตรง ซึ่งผู้ใช้งานจะไม่สามารถทราบได้เลยว่าไฟล์ข้อมูลนั้นคือไฟล์ข้อมูลที่ต้องการ จริงหรือไม่ ไฟล์ดังกล่าวถูกปลอมแปลงบางส่วนไปอย่างไรบ้าง การนำข้อมูลที่มีปัญหาเหล่านั้นไปใช้งาน อาจ ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นในอนาคต

ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนั้นสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ เช่น CheckSum , Hash Function , Message Authentication Code , Digital Signature เป็นต้น ซึ่งกระบวนการในการตรวจสอบข้อมูลใน รูปแบบต่างๆ นี้มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปตามการออกแบบและวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบข้อมูลนั้นๆ

Check sum

กระบวนการที่ง่ายที่สุดในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลคือการใช้ Checksum ซึ่ง Checksum คือ การใช้ข้อมูลเพิ่มเติมแนบส่งไปกับข้อมูลหลัก ซึ่งข้อมูลเพิ่มเติมนี้จะมีความสัมพันธ์กับการจัดวางข้อมูลต่างๆ ที่ ฝั่งผู้ส่งจะทำการคำนวณค่า Check sum แล้วแนบไปกับข้อมูลในการส่งครั้งเดียวหรือแยกส่งได้ เมื่อข้อมูลไปถึง มือผู้รับแล้วจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้โดยการใช้ฟังก์ชั่นในการตรวจสอบ ในโพรโตคอล ต่างๆ เช่น TCP, UDP, IP, ICMP ต่างก็มีฟิลด์ Checksum อยู่ทั้งสิ้น หรือการใช้ Checksum กับไฟล์ที่จะ เผยแพร่ เพื่อยืนยันความเป็นต้นฉบับ การใช้ Checksum ในกระบวนการบีบอัดและขยายไฟล์ต่างๆ ก็ใช้สำหรับ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเช่นกัน

Hash function

ถึงแม้ว่า checksum จะสามารถตรวจสอบความผิดเพี้ยนในข้อมูลได้ แต่ก็ยังไม่สามารถตรวจสอบได้ ทั้งหมด เนื่องจาก checksum นั้นเป็นกระบวนการคำนวณทางคณิตศาสตร์ซึ่งอาจเกิดการซ้ำซ้อนกันได้ จึงมีการ กิดค้นกระบวนการที่สร้างตัวแทนของข้อมูลที่ผลลัพธ์ไม่ซ้ำซ้อนกัน และมีขนาดคงที่ คือ Hash Function

ในกระบวนการเข้ารหัส หรือการสร้าง Digital Signature ของข้อมูลต่างๆ จะมีการใช้งานฟังก์ชั่นแฮช (Hash Function) ร่วมด้วยเนื่องจากข้อมูลที่จะทำการเติม Digital Signature นั้นจะมีความยาวแตกต่างกัน บาง ข้อมูลที่มีความยาวสูงมากๆ จะใช้เวลาในการสร้าง Digital Signature นาน นอกจากนี้ข้อมูลที่มีความซ้ำซ้อนสูง และซับซ้อนต่ำเมื่อทำการเข้ารหัสจะส่งผลให้การถอดรหัสทำได้ง่าย ดังนั้น เพื่อเพิ่มความซับซ้อนของข้อมูล และลดขนาดข้อมูลให้มีขนาดเล็กลง จึงจำเป็นต้องใช้ฟังก์ชั่นแฮชร่วมด้วย

คุณสมบัติของฟังก์ชั่นแฮชที่ดีควรมีดังต่อไปนี้

- 1. ผลลัพธ์ของฟังก์ชั่นแฮชควรมีผลลัพธ์เฉพาะตัวกับข้อมูลที่ทำการแฮชนั้นๆ ข้อมูลแต่ละตัวเมื่อผ่าน ฟังก์ชั่นแฮชแล้วไม่ควรมีผลลัพธ์ที่เหมือนกัน
- 2. สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว
- 3. มีการกระจายตัวสูง การนำข้อมูลใดๆ มาแฮชควรได้รับผลลัพธ์ที่อยู่ในช่วงที่กำหนดไว้แต่ละ ตำแหน่งมีความเป็นไปได้ในการเกิดเท่าๆ กัน
- 4. รหัสแฮช (Hash Code) ที่ได้ไม่ควรแก้กลับเป็นข้อมูลได้

ตัวอย่างฟังก์ชั่นแฮชที่มีการใช้งานได้แก่ MD5, SHA-1 และ CRC32 เป็นต้น

MD5

MD5 (Message-Digest Algorithm 5) เป็นอัลกอริทึมที่ใช้ในการสร้างแฮช หรือ digest ของข้อมูลเพื่อใช้ ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สำหรับ MD5 ถูกนำไปใช้ในการทำงานที่หลากหลายเช่นการ ตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ที่แชร์กันในอินเตอร์เน็ต การตรวจสอบความถูกต้องของการบีบอัดและขยาย ข้อมูล เป็นต้น สำหรับ MD5 จะทำการสร้างข้อมูลที่เป็นตัวแทน หรือเป็นข้อมูลในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ซึ่ง จะมีลักษณะเป็นตัวเลขฐานสิบหกจำนวน 32 ตัว

MD5 เป็นอัลกอริทึมที่คิดค้นขึ้นโดย Ron Rivest ในปี 1991 ซึ่งมาใช้ทดแทน MD4 ต่อมาในปี 1996 มี การค้นพบช่องโหว่ของ MD5 ซึ่งขณะนั้นยังไม่ถือว่าเป็นช่องโหว่ร้ายแรงนัก แต่นักคณิตศาสตร์ก็ได้แนะนำให้ ใช้ SHA-1 แทน ในปี 2004 มีการค้นพบช่องโหว่ของ MD5 ที่ถือว่าเป็นช่องโหว่ร้ายแรงทำให้ MD5 มีการใช้งาน ลดน้อยลงเรื่อยๆ จนกระทั่งปี 2007 มีการค้นพบกระบวนการที่ทำให้ไฟล์ 2 ไฟล์มีค่า MD5 เดียวกันได้

SHA

SHA (Secure Hash Algorithm) เป็นอัลกอริทึมในการสร้างแฮช โดย National Security Agency (NSA) และประกาศใช้เป็นมาตรฐานโดย NIST ในการทำงานของ SHA จะสร้าง Message Digest ของข้อมูลต่างๆ ซึ่ง จะมีความปลอดภัยดังนี้

- 1. ไม่สามารถคำนวณได้ว่าข้อมูลใคคือข้อมูลต้นฉบับของ Message Digest
- 2. ข้อมูล 2 ข้อมูลใดๆ จะไม่มี Messag Digest ที่ตรงกันแน่นอน
- 3. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพียงเล็กน้อย จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากใน Message Digest

สำหรับอัลกอริทึมในกลุ่มของ SHA นี้จะมีอัลกอริทึมอยู่หลาย ตัวเช่น SHA-1, SHA-224, SHA-256, SHA-384 และ SHA-512 โดยตัวเลขหลัง SHA คือตัวเลขบอกขนาดของ Message Digest ที่ได้จากการใช้ อัลกอริทึมนั้นๆ ยกเว้น SHA-1 จะมี Message Digest ขนาด 160 บิต

สำหรับความปลอดภัยในการใช้ SHA-1 นั้นปัจจุบันมีการค้นพบจุดอ่อนของ SHA-1 และกระบวนการ ในการค้นหาข้อมูลดิบที่ผ่าน SHA-1 แล้วได้ Message Digest ที่ตรงกันได้หลากหลายวิธี

MAC


เป็นข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในการพิสูจน์ตนข้อมูล โดย MAC นี้มีข้อแตกต่างจากฟังก์ชั่นแฮช คือ จำเป็นต้องใช้คีย์เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการทำงานด้วย โดยอัลกอริทึม MAC จะรับพารามิเตอร์สองตัวคือ ข้อมูลที่ต้องการรับรอง และคีย์ลับของผู้ส่ง ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้จากอัลกอริทึม MAC จึงสามารถรับรองได้ทั้ง ความถูกต้องของข้อมูลที่ส่ง และความเป็นเจ้าของข้อมูลนั้นๆ ได้

Digital Signature

ลายมือชื่อดิจิตอล (Digital Signature) คือ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากการเข้ารหัสข้อมูลด้วยกุญแจ ส่วนตัวของผู้ส่งซึ่งเปรียบเสมือนเป็นลายมือชื่อของผู้ส่ง คุณสมบัติของลายมือชื่อดิจิตอล นอกจากจะสามารถ ระบุตัวบุคคล และ เป็นกลไกการป้องกันการปฏิเสธความรับผิดชอบแล้ว ยังสามารถป้องกันข้อมูลที่ส่งไปไม่ให้ ถูกแก้ไข หรือ หากถูกแก้ไขไปจากเดิมก็สามารถล่วงรู้ได้

กระบวนการสร้างและลงลายมือชื่อคิจิตอลเริ่มจากการนำเอาข้อมูลที่จะส่ง ผ่านฟังก์ชันแฮชจนได้ Message Digest แล้วทำการเข้ารหัสด้วยกุญแจส่วนตัวของผู้ส่ง และผลลัพธ์ที่ได้คือ ลายมือชื่อคิจิตอล ของข้อมูลชุดนั้น จากนั้นจึงทำการส่ง ลายมือชื่อไปพร้อมกับข้อมูลต้นฉบับ ผู้รับจะตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับว่าถูกแก้ไขระหว่าง ทางหรือไม่ โดยการนำข้อมูลต้นฉบับที่ได้รับ มาผ่านฟังก์ชั่นแฮชเพื่อให้ได้ Message Digest ผึ่งผู้รับ และ ถอครหัสข้อมูลลายมือชื่อคิจิตอลด้วย กุญแจสาธารณะของผู้ส่ง จะได้ Message Digest ทางผึ่งผู้ส่ง แล้วทำการ เปรียบเทียบ Message Digest ทั้งสองว่าเหมือนกันหรือไม่ ถ้าเหมือนกันแสดงว่าข้อมูลที่ได้รับนั้นถูกต้อง ไม่ถูก แก้ไข ถ้า Message Digest ที่ได้ แตกต่างกันจะหมายถึงข้อมูลที่ได้รับถูกเปลี่ยนแปลงระหว่างทาง

จากกระบวนการดังกล่าวเราจะพบว่าลายมือชื่อดิจิทัลจะแตกต่างกันไปตามข้อมูลต้นฉบับและบุคคลที่ จะลงลายมือชื่อ กระบวนการที่ใช้จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับการเข้ารหัสแบบอสมมาตร แต่การเข้ารหัสจะใช้ กุญแจส่วนตัวของผู้ส่ง และการถอดรหัสจะใช้กุญแจสาธารณะของผู้ส่ง ซึ่งสลับกันกับ การเข้าและถอดรหัส แบบกุญแจอสมมาตร ในการรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ



รูปที่ 21 กระบวนการทำ Digital Signature ของข้อมูลต่างๆ

ตัวอย่างการทำงานที่มีการนำเทคนิคต่างๆ ของการตรวจสอบ Integrity มาช่วยในการตรวจสอบว่าข้อมูลมีการ เปลี่ยนแปลงไปจากต้นฉบับหรือไม่ดังนี้

- 1. Checksum ในหน่วยความจำ และ โปรแกรมต่างๆ ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- 2. Checksum ในโปรโตคอลต่างๆ เช่น IP, TCP, ICMP, UDP
- 3. Checksum ในหมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขบัตรเครดิต หรือหมายเลขบัญชีธนาคารต่างๆ
- 4. Checksum ในกระบวนการบีบอัดและขยายไฟล์
- 5. ค่า MD5 และ SHA1 ของซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่ให้ Download ในอินเตอร์เน็ต

- 6. ค่า Digital Signature ของข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้งานส่งไปยังคนอื่นๆ
- 7. ค่า Signature ในการตรวจสอบความผิดปกติในระบบ Intrusion Detection System ที่ตรวจสอบการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลในไฟล์ระบบที่สำคัญ

บทที่ 5. Availlabiltiy

Availlability คือความสามารถในการให้บริการซึ่งตอบสนองการเรียกใช้งานได้ตลอดเวลาที่มีความ ต้องการเกิดขึ้นโดยการตอบสนองการเรียกใช้งานต้องสามารถตอบสนองได้อย่างสมบูรณ์ไม่ติดขัด สำหรับ ระบบคอมพิวเตอร์ของธุรกิจต่างๆ ที่มีผู้ใช้งานอยู่ตลอดเวลา การให้บริการแก่ผู้ใช้งานซึ่งเป็นลูกค้านั้น ถือว่ามี ความสำคัญสูงมาก Availlability จึงเป็นหัวใจของการให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ

สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบที่ทำให้ระบบไม่มี Availlability แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือปัญหาที่ทำ ให้ผู้รับบริการไม่สามารถเข้าถึงผู้ให้บริการได้ ได้แก่ ปัญหาทางระบบเครือข่ายทำให้ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ทำให้ระบบ down และปัญหาที่ทำให้ผู้ให้บริการไม่สามารถให้บริการได้อย่างเต็มที่ เช่นระบบโดนโจมตี ทำ ให้ไม่สามารถบริการได้อย่างเต็มที่ เชีร์ฟเวอร์ไม่สามารถรองรับการร้องขอบริการได้อย่างเต็มที่ เป็นต้น

แนวทางการสร้าง Availlability ในระบบ ซึ่งจำเป็นต้องพึ่งพากระบวนการต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้งาน สามารถระบบรับบริการได้อย่างต่อเนื่องได้แก่

- 1. Access Control เพื่อควบคุมไม่ให้การโจมตีใดๆ เข้าสู่ระบบ
- 2. การ Monitor และการตรวจตราระบบทำให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
- 3. การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้มีความทนทานสูง สามารถรองรับการให้บริการได้ อย่างเต็มที่
- 4. การวางแผนการบริหารความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง
- 5. การกำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
- 6. การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ

ความสำคัญของ Availlability

ในแง่ของ Availlability ถือ ได้ว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการให้บริการแก่ผู้ใช้งาน และการ ดำเนินธุรกิจต่างๆ ในการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศหนึ่งๆ จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนปริมาณมาก ซึ่งใน การลงทุนนั้นจะมีการคาดการณ์ถึงผลลัพธ์ที่ได้ และระยะเวลาในการคืนทุนทั้งหมด โดยการคาดการดังกล่าวจะ อยู่บนสมมุติฐานที่ให้ระบบสามารถดำเนินการได้โดยปกติ แต่ในการทำงานในระบบจริง การทำงานของระบบ สารสนเทศต่างๆ มักจะมีปัญหาเกิดขึ้นเสมอๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบที่ออกแบบมาโดยไม่ได้คำนึงถึง Availlability เช่น

ระบบสารสนเทศที่ให้บริการ E-Commerce หนึ่งมีมูลค่าในการลงทุน 3 ล้านบาท ซึ่งคาดหวังว่าจะคืน ทุนหลังจากสร้างระบบเรียบร้อยแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งการคาดการดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานที่ว่าระบบสามารถ ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่ภายหลังเมื่อทำงานจริง ระบบสามารถให้บริการได้เพียง 95 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ซึ่ง ก็คือระบบมีระยะเวลา Down Time คิดเป็น 5 เปอร์เซ็นต์ของระยะเวลาทำงานทั้งหมด ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ในการลงทุนครั้งนี้ได้แก่

- 1. ขาดทุนเงินลงทุน เนื่องจากการลงทุนครั้งนี้ต้องการให้ได้ระบบที่สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง แต่ระบบมีปัญหาคิดเป็น 5 เปอร์เซ็นต์ของระยะเวลาทำงานทั้งหมด นั่นหมายความว่าการลงทุนครั้งนี้ ขาดทุนไปแล้ว 5 เปอร์เซ็นต์
- 2. ขาดทุนกำไร เนื่องจากการลงทุนครั้งนี้คาดว่าจะคืนทุนในระยะเวลา 3 ปี นั่นหมายความว่าระบบควรทำ รายได้ให้กับเจ้าของระบบเป็นเงิน โดยเฉลี่ย 1 ล้านบาทต่อปี ซึ่งหากระบบมีปัญหาในช่วงระยะเวลาการ ทำงาน 5 เปอร์เซ็นต์ จะหมายความว่าเจ้าของระบบจะขาดรายได้ ไปอย่างน้อย 5 เปอร์เซ็นต์ต่อปีเช่นกัน ทำให้ระยะเวลาการคืนทุนจริงๆ ของระบบต้องใช้ระยะเวลาสูงขึ้น
- 3. ปัญหาด้านความเชื่อมั่นในระบบซึ่งตีค่าไม่ได้ เนื่องจากระบบที่มีความสำคัญสูง หากไม่มีเสถียรภาพ เพียงพอ จะทำให้ไม่สามารถบริการผู้ใช้งานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นระบบที่ให้บริการทำธุรกรรมที่ สำคัญเช่น ธนาคาร หรือตลาดหลักทรัพย์เป็นต้น

การสร้าง Availlability จึงมีความสำคัญอย่างมากในระบบ ในการวิเคราะห์ถึง Availlability ในระบบ นั้นให้มองภาพของปัญหาง่ายๆ คือทำอย่างไรให้ระบบสามารถทำงานได้ตลอดเวลาโดยผู้ใช้งานที่ต้องการใช้ งานจะต้องได้รับบริการจากระบบเสมอ ในการวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบที่ทำให้ระบบมีAvaillability จะพบว่า กุณลักษณะของระบบที่มีเสถียรภาพสูง มีดังนี้

- 1. ระบบทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ ต้องทำงานอย่างเป็นปกติ สามารถรองรับการร้องขอการทำงาน ทั้งหมดได้อย่างเหมาะสม
- 2. ระบบเครือข่ายต้องสามารถทำงานได้เป็นปกติและรองรับการทำงานต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนเพียงพอ
- ผู้ใช้งานระบบสามารถใช้งานระบบอย่างถูกต้อง ในปริมาณงานที่เหมาะสม
- 4. ไม่มีการโจมตีระบบในรูปแบบต่างๆ
- 5. ผู้ดูแลระบบสามารถคาดการถึงปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที่

ในการทำงานของระบบสารสนเทศต่างๆ เมื่อมองว่าระบบสารสนเทศเป็นผู้ให้บริการทรัพยากร และ ผู้ใช้งานระบบเป็นผู้ขอใช้ทรัพยากร สำหรับระบบที่มีเสถียรภาพควรมีลักษณะการทำงานที่ระบบให้บริการ ทรัพยากร มากกว่าทรัพยากรที่ผู้ใช้งานระบบร้องขอ

System Resource
User Request

รูปที่ 22 สัดส่วนของทรัพยากรในระบบและทรัพยากรที่ผู้ใช้งานต้องการในระบบปกติ

แต่ทว่าในระบบการทำงานที่เป็น Public Service ที่ให้บริการเช่นเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการผู้ใช้งานใน ระบบ และผู้ใช้งานทั่วไปด้วย หรือแม้กระทั่งระบบเครือข่ายที่เป็นทางผ่านของระบบย่อยอื่นๆ มักจะประสบ ปัญหาที่ผู้ใช้งานนอกระบบ เข้ามาร่วมใช้ทรัพยากรในระบบด้วย ทำให้ทรัพยากรของระบบไม่มีเพียงพอในการ ให้บริการผู้ใช้งานของระบบ ผลที่ได้ทำให้ระบบไม่มีการตอบสนองที่เพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้งาน

System Resource		
User Request	Non-User Request	

รูปที่ 23 สัดส่วนของทรัพยากรในระบบและทรัพยากรที่ผู้ใช้งานต้องการในภาวะผิดปกติ

ยิ่งไปกว่านั้นหากกลุ่มผู้ใช้งานที่ไม่ใช่ผู้ใช้งานระบบนั้น เป็นผู้ไม่ประสงค์ดีต่อระบบ มีการร้องขอ ทรัพยากรในระบบในลักษณะที่เป็นการโจมตีระบบเช่นการโจมตีในเครือข่ายแบบ Syn Flood, Port Scan หรือ Denial of Service เป็นต้น

System		
User Request	Attacker	

รูปที่ 24 สัดส่วนของทรัพยากรในระบบและทรัพยากรที่ผู้ใช้งานต้องการในภาวะผิดปกติ

ในการทำให้ระบบยังคงสามารถให้บริการกับการร้องขอของผู้ใช้งานระบบได้ จำเป็นต้องมีการคัด
กรอง (Filter) หรือการควบคุมการเข้าถึงระบบ (Access Control) โดยคัดกรองข้อมูลการร้องขอที่เป็นการโจมตี
ระบบไม่ให้เข้ามาในระบบ หรือการควบคุมการเข้าถึงระบบ ไม่ให้ผู้ใช้งานที่ไม่ใช่ผู้ใช้งานระบบเข้าใช้งาน
ระบบ

เนื่องจากผู้ใช้งานระบบสารสนเทศหรือรูปแบบการใช้งานระบบสารสนเทศ มักมีการขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบที่มีการใช้งานมาเป็นเวลานาน ปริมาณผู้ใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จะทำให้ความ ต้องการทรัพยากรของระบบมีมากขึ้น จนล้นระบบ ทำให้การทำงานไม่สามารถทำงานต่อได้อย่างเป็นปกติ

System Resource	
User Request	

รูปที่ 25 การขยายตัวของผู้ใช้งานจนความต้องการเกินกว่าทรัพยากรระบบ

ในการปรับปรุงระบบให้สามารถรองรับการขยายตัวของความต้องการผู้ใช้งานที่ขยายตัวมากขึ้นนั้น ผู้ดูแลระบบอาจสามารถแก้ปัญหาโดยการเพิ่มทรัพยากรในระบบให้มากขึ้น โดยการเพิ่ม CPU, Memory, Network Capacityและทรัพยากรอื่นๆ ซึ่งการปรับปรุงระบบในลักษณะนี้สามารถทำได้โดยง่ายหากระบบยังมี Slot เพียงพอและยังไม่เกินขีดจำกัดของระบบที่สามารถรองรับการทำงานได้

System Resource	
User Request	

รูปที่ 26 การขยายทรัพยากรระบบเพื่อรองรับผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้น


สำหรับระบบส่วนใหญ่ที่มักจะมีการจัดซื้อโดยกำหนดสเปคของเครื่องไว้สูงสุดของรุ่นนั้นๆ แล้ว จะไม่ สามารถเพิ่มทรัพยากรต่างๆ ได้เลย หากต้องการเพิ่มทรัพยากรให้เพียงพอต่อการใช้งานของผู้ใช้งานนั้นจะ สามารถทำได้ 2 วิธีการคือ

 เพิ่มระบบที่ให้บริการขึ้นให้มีระบบที่ให้บริการมากกว่า 1 ระบบ แล้วทำการตั้งค่าระบบให้มีการ แจกจ่ายงานของผู้ใช้งานไปยังระบบทั้งหมด รูปแบบการทำงานในลักษณะนี้จะเรียกว่า "Load Balancing" ซึ่งจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์และการตั้งค่าระบบเพิ่มเติมเล็กน้อย

System1 Resource	System2 Resource	
User Request		

รูปที่ 27 การคำเนินการในลักษณะ Load Balance

2. ทำการเพิ่มระบบที่ให้บริการขึ้นอีกระบบหนึ่ง แล้วทำการตั้งค่าระบบให้มีการทำงานเป็น "Clustering" คือทำให้ผู้ใช้งานมองเห็นระบบที่มีอยู่เป็นระบบใหญ่ระบบเคียว แต่ในการตั้งค่าการทำงานของระบบ ให้เป็น "Clustering" ได้นั้น ระบบปฏิบัติการหรือระบบเครือข่ายจะต้องรองรับการทำงานแบบ Clustering ด้วย



รูปที่ 28 การคำเนินการในลักษณะ Clustering

ในส่วนของการขยายขนาดระบบให้รองรับการร้องขอทรัพยากรของระบบได้นั้น ทำให้ระบบสามารถ ทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพมากขึ้น แต่ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทำให้ระบบต้องปิดตัวเองลงไม่ว่ากรณีใดๆ สำหรับ ระบบที่มีความสำคัญสูง เช่นระบบของสนามบิน หรือตลาดหุ้นที่จำเป็นต้องมีการทำงานอยู่ตลอดเวลา ผู้ดูแล ระบบจำเป็นต้องออกแบบให้ระบบยังคงทำงานได้

System Resource : System Fail

User Request

รูปที่ 29 ภาวะที่ระบบหลักไม่สามารถให้บริการได้

ในการออกแบบระบบให้สามารถทำงานได้ถึงแม้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุทำให้ระบบไม่สามารถ ทำงานได้นั้น จำเป็นต้องมีระบบสำรองที่มีความสามารถในการทำงานเหมือนกับระบบหลัก และมีกระบวนการ ในการโยกย้ายการทำงานจากระบบที่มีปัญหาไปยังระบบสำรอง ซึ่งกระบวนการคังกล่าวจะมีลักษณะการทำงาน แบบ "Fault Tolerant"

Backup System Resource: Active


System Resource: System Fail

User Request

รูปที่ 30 การออกแบบระบบให้เป็น Fault Tolerant

<u>ระบบที่มีปัญหาความปลอดภัย</u>

ในการ โจมตีระบบในลักษณะใดๆ จะสัมฤทธิผลขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีสาเหตุ และปัจจัยที่เหมาะสม ในกรณี ของการ โจมตีระบบที่ทำให้ระบบเกิดความผิดปกติในระบบหรือแม้กระทั่งทำให้ระบบปิดตัวเองลง จำเป็นต้องมี สาเหตุ และปัจจัยที่เหมาะสมในการ โจมตีระบบเช่นเดียวกัน สำหรับสาเหตุของการ โจมตีนั้นคือช่อง โหว่ต่างๆ ที่ มีอยู่ในระบบ ส่วนปัจจัยที่ทำให้ระบบเกิดปัญหาความปลอดภัยได้นั้นคือการ โจมตีที่สอดคล้องกับช่อง โหว่ที่มี อยู่ในระบบ



รูปที่ 31 การโจมตีช่องโหว่ของระบบ

โดยสรุปการ โจมตีระบบจะสัมฤทธิผลได้ก็ต่อเมื่อ

ช่องโหว่ + การโจมตีช่องโหว่ = ปัญหาความปลอดภัยระบบ

จะเกิดปัญหาขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีองค์ประกอบของปัญหาอย่างครบถ้วน เท่านั้น ในกรณีที่มีช่องโหว่แต่ไม่มี การโจมตีระบบ หรือมีการโจมตีระบบ แต่ไม่มีช่องโหว่ ก็ยังไม่เกิดปัญหาความปลอดภัยในระบบ จากสมการ ดังกล่าว ทำให้ผู้ดูแลระบบต้องมีการทำงานเพื่อลดปัญหาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังต่อไปนี้

- 1. ลดช่องโหว่ให้มีในระบบให้น้อยที่สุด
- 2. คัดกรองการโจมตีระบบไม่ให้เข้าสู่ระบบได้
- 3. ตอบสนองต่อปัญหาความปลอดภัยในระบบอย่างรวดเร็ว กระบวนการที่จำเป็นต้องทำได้แก่

- 1. ทำ Assessment เพื่อทราบปริมาณของช่อง โหว่ในระบบ
- 2. ทำ Hardening เพื่อลดปริมาณช่องโหว่ในระบบ
- 3. ทำการ Filter การ โจมตีที่เข้ามาในระบบ
- 4. ทำการ Monitoring เพื่อให้ทราบถึงการโจมตีช่องโหว่ในระบบ

เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ

- 1. ในกรณีที่ผู้ดูแลระบบสามารถปิดช่องโหว่ได้มาก จะทำให้ระบบมีเสถียรภาพสูง ไม่เกิดปัญหาใดๆ ถึงแม้ว่าจะมีการโจมตีที่หลากหายก็ตาม หากไม่ตรงกับช่องโหว่ก็จะไม่เกิดปัญหาใดๆ ทำให้การบริหาร จัดการทำได้ง่ายและสบายขึ้น
- 2. ระบบที่สามารถ Filter การ โจมตีได้มากจะทำให้ระบบมีเสถียรภาพสูงเช่นกัน ถึงแม้ว่าระบบจะมีช่อง โหว่ แต่หากไม่มีการ โจมตีที่ตรงกับช่องโหว่นั้น ก็จะไม่เกิดปัญหาความปลอดภัยขึ้นเช่นกัน
- 3. ในระบบที่ผู้ดูแลระบบไม่มีการปิดช่องโหว่และคัดกรองการโจมตีต่างๆ แต่ Response ปัญหาต่างๆ อย่างรวดเร็ว จะทำให้การทำงานของระบบติดขัดเป็นบางช่วงเวลา ไม่ถือว่ามีเสถียรภาพ เนื่องจากจะมี ปัญหาเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ต้นทุนการดูแลรักษาระบบสูงมาก ผู้ดูแลระบบจะไม่มีเวลาวางแผนระบบในระยะ ยาวได้เนื่องจากต้องคอยแก้ไขปัญหาต่างๆ อยู่ตลอดเวลา

ดังนั้นในการดูแลระบบให้มีความเสถียรเพียงพอที่จะให้บริการกับผู้ใช้งานได้ตลอดเวลาได้ จำเป็นต้อง คอยตรวจสอบดูแลระบบไม่ให้เกิดปัญหาขึ้น โดยการตรวจสอบระบบนั้นผู้ดูแลระบบจะไม่สามารถคอยตรวจ ตราระบบได้ตลอดเวลา จึงมีการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการตรวจตราระบบต่างๆ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถ ทำงานได้ง่ายขึ้น การทำงานของโปรแกรมในกลุ่มนี้จะมีความสามารถในการตรวจสอบรายละเอียดการทำงาน ในส่วนงานที่ผู้ดูแลระบบต้องการเช่น การตรวจสอบจุดบกพร่องภายในระบบ การตรวจจับการทำงานที่ผิดปกติ การตรวจหาช่องโหว่ของระบบ ฯลฯ ซึ่งตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ในงานดังกล่าวได้แก่ Intrusion Detection and Prevention System, Virus Scanner และ Vulnerability Scanner

บทที่ 6. Access Control


การทำ Access Control เป็นกระบวนการที่ใช้ในการป้องกันการใช้งานทรัพยากรโดยผู้ที่ไม่ได้รับ
อนุญาต ซึ่งกระบวนการ Access Control นั้นมีการใช้งานในหลากหลายรูปแบบซึ่งตัวอย่างในชีวิตประจำวันเรา
จะเห็นได้ทั่วไปเช่น การใช้กุญแจไขปิดล๊อกประตู ซึ่งมีเพียงเจ้าของกุญแจเท่านั้นจึงจะสามารถเปิดประตูได้ การ
ตรวจบัตรเข้าชมภาพยนตร์ซึ่งอนุญาตเฉพาะผู้ที่มีบัตรเท่านั้นจึงจะเข้าชมภาพยนตร์ได้ การใช้บัตรผ่านประตูและ
รหัสเปิดประตูเพื่อเข้าไปยังห้องที่เก็บข้อมูลสำคัญในธนาคาร หรือหน่วยงานต่างๆ และการใช้ Username และ
Password ในการเข้าอ่าน E-mail ต่างๆ ของผู้ใช้งานแต่ละคนเป็นต้น

โดยหลักการทำงานของ Access Control มีกระบวนการคำเนินการคั้งนี้คือ

- 1. กำหนดผู้ใช้งานระบบว่ามีใครบ้าง
- 2. กำหนดค่าทรัพยากรที่ต้องการควบคุมการใช้งานว่ามีอะไรบ้าง
- 3. กำหนดกระบวนการใช้งานของผู้ใช้งานระบบว่ามีอะไรบ้าง
- 4. กำหนดการใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละคนว่าผู้ใช้งานแต่ละคนสามารถทำงานอะไรได้บ้างและใช้งาน ทรัพยากรใดได้บ้าง

ในการดำเนินการเกี่ยวกับ Access Control จะใช้ Access Control Matrix ในการสร้างกฎหรือ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานและทรัพยากรในระบบ โดยกระบวนการสร้าง Access Control Matrix จะเป็นการ สรุปรวมนโยบายการป้องกันทรัพยากรต่างๆ หรือการกำหนดสิทธิในการเข้าใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้โดยชัดเจน

objects (entities)



- Subjects $S = \{s_1, \dots, s_n\}$
- Objects $O = \{ o_1, ..., o_m \}$
- Rights $R = \{ r_1, ..., r_k \}$
- Entries $A[s_i, o_j] \subseteq R$
- $A[s_i, o_j] = \{r_x, ..., r_y\}$ means subject s_i has rights $r_x, ..., r_y$ over object o_j

รูปที่ 32 Access Control Matrix

สำหรับลักษณะของ Access Control Matrix คือตารางที่ประกอบด้วยส่วน Row ของ Subject และ Column ของ Object (อาจเป็น Subject ด้วย) ในตารางแต่ละช่องจะแสดงสิทธิ (Right) การใช้งานของ Subject เมื่อมีการใช้ทรัพยากรของ Object ยกตัวอย่างเช่น Access Control Matrix ของโปรแกรมสองโปรแกรมคือ X และ Y ซึ่งมีการใช้งานไฟล์ F และ G คังรูป

	F	G	Р	Q
Р	RWO	R	RWXO	W
Q	Α	RO		RWXO

รูปที่ 33 ตัวอย่าง Access Control Matrix ในการใช้งานไฟล์ระบบ

สิทธิในการใช้งานทรัพยากรของตัวอย่างนี้คือการ Read(R), Write(W), Execute(X) และ Owner(O) โดยการใช้งานของโปรแกรม P และ Q สามารถใช้งานไฟล์ F และ G รวมถึง การใช้งานพื้นที่ต่างๆ ในโพรเซส ของ P และ Q เป็นไปดังตาราง

การใช้งาน Access Control Matrix นั้นสามารถประยุกต์ใช้กับการควบคุมการใช้งานทรัพยากรต่างๆ ได้ อย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานฐานข้อมูล การใช้งานเครือข่าย การเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้งานแต่ละ คน ซึ่งการทำงานแต่ละรูปแบบถึงแม้ว่าเป็นการทำงานที่แตกต่างกัน แต่สามารถใช้หลักการเดียวกันในการ ควบคุมการใช้งานได้

สำหรับกระบวนการกำหนดการใช้งานทรัพยากรโดยใช้ Access Control Matrix นี้มีข้อดีคือสามารถ กำหนดค่าต่างๆ ให้กับ Subject และ Object ได้อย่างครบถ้วน แต่มีเสียเล็กน้อยคือถ้า Subject และ Object มี จำนวนมาก จะทำให้ตารางมีขนาดใหญ่ การกำหนดค่าต่างๆ จะทำได้ยาก รวมถึงไม่สามารถกำหนดค่าโดยมีการ กำหนดเงื่อนไขต่างๆ ได้ เช่นการกำหนด Access Control Matrix ในการใช้งานแต่ละช่วงเวลา จะไม่สามารถใช้ Access Control Matrix เพียง Matrix เดียวได้เนื่องจาก Access Control Matrix ไม่ได้มีรูปแบบหรือพื้นที่ในการ กำหนดเงื่อนไขต่างๆ ได้

ในกรณีของการควบคุมการใช้ทรัพยากรระบบเครือข่าย สามารถใช้ Access Control Matrix ได้แต่โดย ข้อจำกัดของ Access Control Matrix ซึ่งไม่สนับสนุนการควบคุมโดยใช้ตรรกะที่ซับซ้อนได้ การควบคุมระบบ เครือข่ายจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการควบคุม จาก Access Control Matrix ให้อยู่ในรูปของ Access Control List ที่มีรูปแบบการควบคุมที่ซับซ้อนกว่าได้ ยกตัวอย่าง Access Control List ที่ใช้ควบคุมระบบเครือข่ายให้โดย ใช้ตรรกะในการควบคุมที่ซับซ้อนเช่น

```
router(config) #access-list 110 permit host 161.246.5.10 gt 1024 host -
161.246.4.7 eq 80
router(config) #access-list 110 deny tcp host any any
router(config) #interface fastethernet1
router(config-if) #ip access-group 110 in
```

คำสั่งข้างต้นเป็นคำสั่งที่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ 161.246.5.10 เท่านั้นที่สามารถติดต่อกับ Web Server ที่มี หมายเลขไอพี 161.246.4.7 สำหรับเครื่องอื่น ๆ จะติดต่อไม่ได้ ซึ่งจะเห็นว่าเราสามารถตั้งค่าให้กับเราเตอร์ได้ ค่อนข้างหลากหลายเงื่อนใจ

ถึงแม้ว่า Access Control List จะรองรับการใช้งานในการควบคุมการใช้ทรัพยากรอย่างซับซ้อนได้ แต่ก็ มีรูปแบบที่เปิดมาก และ ไม่มีกฎตายตัวว่าจะต้องควบคุม Subject และ Object ใดบ้าง จึงทำให้เกิดปัญหาการตั้ง กฎที่ควบคุมระบบได้ไม่ครบถ้วนเนื่องจากไม่มีรูปแบบควบคุมให้มีรายการของ Subject และ Object อย่าง ครบถ้วน และอาจเกิดปัญหา Rule Conflict ซึ่งมีกฎตั้งแต่สองกฎที่ควบคุมการใช้ทรัพยากรที่จัดแย้งกัน

สำหรับการสร้าง Access Control ขึ้นมาในระบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ใน Network Protocol จำเป็นต้องมีการ กำหนดตัวตนของผู้ใช้งานหรือ Identity ก่อนซึ่งต้องอาศัยกระบวนการระบุตัวตนของผู้ใช้งานต่างๆ มีการพิสูจน์ ว่าผู้ใช้งานที่ใช้ Identity นั้นๆ คือเจ้าของ Identity นั้นๆ จริง แล้วจึงมีการกำหนดสิทธิการใช้งานให้กับ Identity นั้นๆ ตามนโยบายที่กำหนด

เข้าใจความหมายของ Identification Authentication Authorization

Identification หมายถึงการระบุตัวตนของสิ่งต่างๆ ในระบบ จะเป็นกระบวนการที่ผู้ใช้งานระบบจะแจ้ง หลักฐาน(Identity) การมีตัวตนของตัวเอง สำหรับ Identification สำหรับผู้ใช้งานระบบสามารถใช้เช่นชื่อผู้ใช้ เป็นต้นซึ่งโดยหลักการของ Identification จะต้องการสิ่งของ หรือข้อมูลใดๆ ก็ตามที่ผู้ใช้งานคนนั้นๆ "เป็น เจ้าของ" สำหรับคุณสมบัติของ Identity ที่ดีควรปลอมแปลงยาก และเป็นของบุคคลนั้นๆ เท่านั้น

Authentication หมายถึงกระบวนการในการพิสูจน์ตัวตนว่าบุคคลที่ใช้งานระบบอยู่นั้นใช่บุคคลคน นั้นๆ จริงหรือไม่ เนื่องจากการใช้งานระบบต่างๆ จะเป็นแบบการใช้งานระยะไกล ไม่สามารถพิสูจน์ตัวตนได้ เนื่องจากไม่เห็นหน้า ไม่ทราบลักษณะ แต่จะเห็นเพียงข้อมูลที่วิ่งผ่านไปมาเท่านั้น ซึ่งหมายถึงการใช้งานระบบ ต่างๆ เป็นแบบ Logical ทั้งสิ้น กระบวนการ Authentication จึงเป็นกระบวนการที่ตรวจสอบว่า Logical ที่แทน บุคคล หรือระบบต่างๆ นั้น เป็นตัวแทนของบุคคลหรือระบบนั้นๆ จริง กระบวนการในการทำ Authentication ได้แก่ การพิสูจน์หลักฐานที่บุคคลนั้นๆ นำมาเสนอเพื่อบ่งบอกว่าคนๆ นั้นเป็นคนๆ นั้นจริงๆ เช่น Username และ Password

Authorization หมายถึงการพิสูจน์สิทธิว่าบุคคลที่ผ่านกระบวนการ Authentication นั้นมีสิทธิในการใช้ งานระบบหรือทรัพยากรใดได้บ้าง จะเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการการตั้งค่าของสิทธิต่างๆ ของผู้ใช้งาน ในระบบ เพื่อให้การคำเนินการต่างๆ ถูกต้องตาม Role ของระบบที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า

ทั้ง Identification, Authentication และ Authorization มีส่วนเกี่ยวข้องในการควบคุมการเข้าถึง ทรัพยากรโดยในการเข้าใช้งานระบบผู้ใช้งานจะแสดง Identity ของตนเองเพื่อ Authentication และระบบจะทำ การ Authorization เมื่อมีการใช้งานทรัพยากรใดๆ ในระบบ

Identity

โปรแกรมหรือระบบต่างๆ มักมีการทำงานโดยมีรายการของผู้ใช้งานระบบซึ่งมักจะประกอบด้วยรายละเอียด ต่างๆ ดังต่อไปนี้

- Username / User ID
- Credential (Password, Certificate, และอื่น)
- Directory Attribute (Name , E-Mail , Phone , Address, และอื่นๆ)
- Organization
- Group
- Application Right
- Policy

สำหรับข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้งานนี้ระบบจำเป็นต้องมีการจัดเก็บเพื่อใช้ในระบบ Authentication โดย กระบวนการ Authentication คือการที่ผู้ใช้งานระบบพิสูจน์ Identity ของตัวเองโดยใช้ Credential ซึ่ง Credential ที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือการใช้ Username ร่วมกับรหัสผ่าน ภายหลังจากผ่านกระบวนการ Authentication แล้ว ระบบหรือโปรแกรมนั้นๆ จะทำการ Authorization โดยดึงข้อมูล Identity และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ ตัดสินใจว่าผู้ใช้งานนั้นจะสามารถใช้งานระบบหรือโปรแกรมนั้นๆ ได้หรือไม่ ซึ่งกระบวนการ Authorization นี้ สามารถคำเนินการได้โดยใช้ข้อมูล Group , Membership , Organization และ Application Right

Identity Management

ในกระบวนการ Authentication และ Authorization ของระบบหรือโปรแกรมต่างๆ จำเป็นต้องมีการดึง ข้อมูล Identity ต่างๆ ของผู้ใช้งานระบบ นั่นหมายความว่าโปรแกรมหรือระบบต่างๆ จะต้องดึงข้อมูลจาก แหล่งข้อมูลใดก็ตามในระบบ ซึ่งอาจเป็นฐานข้อมูลผู้ใช้งานของโปรแกรมนั้นๆ ในกรณีที่มีการเก็บ Identity ของผู้ใช้งานระบบถูกเก็บอยู่ในฐานข้อมูลย่อยต่างๆ หลากหลายแหล่ง จะทำให้การบริหารจัดการทำได้ยากมาก ขึ้น โดยปัญหาสำคัญที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการบริหารจัดการฐานข้อมูลผู้ใช้งานที่กระจายตัวกันคือเมื่อมีการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลจากจุดใดจุดหนึ่งต้องมีการ update ที่ฐานข้อมูลผู้ใช้งานที่กระจายตัวกันคือเมื่อมีการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลจากจุดใดจุดหนึ่งต้องมีการ update ที่ฐานข้อมูลผู้ใช้งานของตนเองได้ ทำให้โปรแกรมหรือ งานโปรแกรมต่างๆ สามารถดึงข้อมูลผู้ใช้งานเสมือนกับเป็นฐานข้อมูลผู้ใช้งานของตนเองได้ ทำให้โปรแกรมหรือ ระบบต่างๆ สามารถทำงานได้เหมือนเดิม หรือในบางกรณีที่โปรแกรมนั้นๆ จำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลของโปรแกรมเท่านั้น Identity Management จะทำการ Update ฐานข้อมูลของโปรแกรมนั้นๆ อัดโนมัติหากมีการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลบางอย่างในระบบที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม นอกจากนี้ Identity Management จะมีกลไกที่เอื้อ สำหรับการบริหารจัดการผู้ใช้งานในระบบต่างๆ แบบควบคุมจากศูนย์กลางได้ โดยเป้าหมายของโปรแกรม Identity Management ก็อด้องการให้ผู้ใช้งานสามารถใช้รหัสผ่านเดียวกันในระบบหรือโปรแกรมต่างๆ

Directories !!@ LDAP

ในการทำงานของ Identity Management จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างฐานข้อมูลผู้ใช้งานกลางขึ้น เพื่อ ใช้ในการ Update ฐานข้อมูลผู้ใช้งานของแต่ละระบบหรือแต่ละโปรแกรม ฐานข้อมูลผู้ใช้งานกลางนี้จะเก็บ ข้อมูลของผู้ใช้งานในระบบทั้งหมด ซึ่งฐานข้อมูลนี้มักเรียกกันในชื่อ "Directory" ซึ่ง Directory นี้จะสามารถ เข้าถึงได้โดยใช้ LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) ซึ่งเป็นมาตรฐานกลางในการเข้าถึง Directory ต่างๆ และสามารถ Query , Read และ Update ได้โดยผ่านโพรโตคอลนี้

Directory จะมีการทำงานในฐานะฐานข้อมูลผู้ใช้งานกลางในองค์กร ระบบและโปรแกรมต่างๆ สามารถคึงข้อมูลของ Identity ต่างๆ จาก Directory ในบางระบบหรือโปรแกรมจึงออกแบบมาให้รองรับการใช้ งาน Directory โดยไม่มีฐานข้อมูลผู้ใช้งานของระบบหรือโปรแกรมนั้นๆ ซึ่งแนวโน้มของระบบหรือโปรแกรม จะเป็นไปในแนวทางนี้ ขณะเคียวกันถึงแม้ว่า LDAP จะเป็นโพรโตคอลมาตรฐานในการเข้าถึง Directory แต่ก็ ไม่มีมาตรฐานใดที่กำหนดว่าโครงสร้างข้อมูลที่เก็บอยู่ใน Directory ควรมีลักษณะอย่างไร โดยทั่วไป ในการ ออกแบบโครงสร้างข้อมูลต่างๆ ที่เก็บอยู่ใน Directory นั้น จะขึ้นอยู่กับความต้องการของระบบหรือโปรแกรม ต่างๆ และ ความต้องการข้อมูลของบุคลากรต่างๆ ในองค์กรด้วย

การ Log On เพื่อเข้าสู่ระบบ

สำหรับกระบวนการ Log On เพื่อเข้าสู่ระบบนั้น ระบบสามารถทำได้โดยการแสดงหน้าต่างสำหรับ
กรอก Username และ Password หากตรวจสอบแล้วข้อมูลทั้งสองตรงกันกับข้อมูลที่เก็บใน Directory หรือ
ฐานข้อมูลผู้ใช้งานของระบบแล้ว แสดงว่าผู้ใช้งานนั้นเป็นผู้ใช้งานในระบบจริง และสิ้นสุดกระบวนการ
Authentication เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานระบบจึงมักมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการ Log On เช่น

- กำหนดให้ผู้ใช้งานต้องมีการเปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อทำการ Log On ครั้งถัดไป
- กำหนดให้มีวันหมดอายุของรหัสผ่าน
- กำหนดระยะเวลาการใช้งานของรหัสผ่าน
- กำหนดความซับซ้อนของรหัสผ่าน
- กำหนดให้มีการจัดเก็บประวัติของรหัสผ่านเพื่อไม่ให้มีการตั้งรหัสผ่านซ้ำกับที่เคยใช้งาน
- กำหนดกระบวนการ Logout

เมื่อผู้ใช้งานเข้าใช้งานระบบจะมีการตรวจสอบตามนโขบายการรักษาความปลอดภัยคังกล่าว ถ้า รหัสผ่านหมดอายุระบบจะดำเนินการให้ผู้ใช้งานเปลี่ยนรหัสผ่าน ซึ่งรหัสผ่านใหม่ที่ได้ตั้งขึ้นนั้นจะต้องถูก ตรวจสอบความซับซ้อนของรหัสผ่าน และประวัติของรหัสผ่าน หลังจากการเปลี่ยนรหัสผ่านเสร็จสมบูรณ์ จะมี การ update ข้อมูลประวัติของรหัสผ่าน สำหรับการใช้งาน Directory ในการเก็บข้อมูลรหัสผ่าน จะมีการกำหนด นโยบายเกี่ยวกับรหัสผ่านไว้ใน Directory และนำไปใช้สำหรับโปรแกรมต่างๆ ด้วยเพื่อความสะดวกในการ บริหารจัดการ โดยนโยบายที่กำหนดใน Directory นั้นจะขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิตโปรแกรม Directory Service นั้นๆ

หากต้องการความปลอดภัยมากขึ้นในการ logon เข้าสู่ระบบ ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดให้ผู้ใช้งาน ระบบต้องใช้การ logon ด้วยกระบวนการอื่นๆ เช่น Certificate, SecureID, Biometric หรืออุปกรณ์อื่นๆ) ซึ่งการ ที่จะดำเนินการเช่นนี้ได้ ทุกๆ ระบบที่เกี่ยวข้องจะต้องรองรับกระบวนการ Logon ด้วยรูปแบบต่างๆ อย่างเท่า เทียมกันและควรจะมีกระบวนการ logon ที่ผู้ใช้งานมองเห็นเป็นกระบวนการเดียวกัน

การทำ Single Sign On

ในกรณีที่ผู้ใช้งานจำเป็นต้องเข้าใช้งานระบบต่างๆ มากกว่า 1 ระบบ จะเริ่มเกิดความยุ่งยากสำหรับ ผู้ใช้งานหากจำเป็นต้องจำชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของระบบต่างๆ ที่ตนเองมีสิทธิเข้าใช้งาน ซึ่งจะนำไปสู่ ปัญหาการลืมรหัสผ่าน การตั้งรหัสผ่านที่คาดเดาได้ง่ายเกินไป หรือการจดรหัสผ่าน ซึ่งเป็นปัญหาความปลอดภัย ในระบบเช่นกัน ในสถานการณ์เช่นนี้ผู้ดูแลระบบควรตั้งค่าระบบให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ชื่อผู้ใช้งานและ รหัสผ่านเพียงชุดเดียวในหลายๆ ระบบ หรือ Single Sign-On (SSO) โดยกระบวนการของ SSO นั้นจะเป็นการ แยกส่วนของ Authentication / Authorization Component ออกจาก Application

สำหรับการสร้างระบบ Single Sign-On นั้นสามารถทำได้โดยใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในท้องตลาด หรือ Open Source Project ซึ่งเจ้าของผลิตภัณฑ์ด้าน Identity Management ที่มีขนาดใหญ่ในท้องตลาดจะมีฟังก์ชั่น การทำ SSO อยู่แล้ว ซึ่งโดยทั่วไป Identity Management และ SSO Component ของผลิตภัณฑ์เดียวกันจะมีการ ใช้งาน Directory Service ร่วมกัน ซึ่ง Identity Management จะให้บริการการบูรณาการข้อมูลต่างๆ ใน Directory

นอกจากนี้ ผู้ใช้งานระบบอาจจำเป็นต้องมีการใช้งานข้อมูลข้ามองค์กร ซึ่งเป็นระบบการ
Authentication / Authorization ที่ซับซ้อนมาก ผู้ใช้งานจากระบบหนึ่งขององค์กรหนึ่ง จะสามารถเข้าใช้งานอีก
ระบบหนึ่งในอีกองค์กรหนึ่ง ซึ่งในการสร้างระบบ SSO ให้สามารถทำ Authentication และ Authentication ข้าม
องค์กรได้นั้นจำเป็นต้องมี Federation Service ในแต่ละระบบแล้วสร้าง Trust System ขึ้นระหว่างระบบ ปัจจุบัน
มีผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดที่รองรับมาตรฐานการทำ Federation Service อยู่มากมาย แต่สามารถจัดกลุ่มได้เป็น 2
กลุ่มหลักคือ

- 1. กลุ่มผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ Identity และ SSO ที่มีการเพิ่มเติมความสามารถการทำ Federation ในภายหลัง
- 2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทำงานเกี่ยวกับการจัดการ Federation Service โดยเฉพาะ

กลุ่มผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ Identity และ SSO ที่มีการเพิ่มเติมความสามารถ Federation

- 1. Oracle (Oracle Federated Identity Solution)
- 2. IBM (IBM Tivoli Federated Identity Manager)
- 3. Sun (Sun Java System Federation Manager)
- 4. CA (Ca eTrust SiteMinder Federation Security Services)
- 5. HP (HP OpenView Select Federation)

โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดรองรับมาตรฐาน SAML 1.1 และ 2.0 นอกจากนี้ยังสนับสนุน WS-Federation และ มาตรฐานของ Liberty Alliance เช่นกัน สำหรับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft นั้นมีการเพิ่ม Active Directory Federation Services ใน Windows 2003 Server ซึ่งมีการทำงานตามมาตรฐาน WS-* เช่น WS-Federation และ WS-Trust

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทำงานเกี่ยวกับการจัดการ Federation Service โดยเฉพาะ

ยกตัวอย่างเช่น PingFederation ของ Ping Identity และ Federated Access Manager ของ Symlabs ซึ่ง สนับสนุนตามมาตรฐาน SAML 1.1 และ 2.0, WS-Federation สามารถทำงานทั้ง Identity Provider และ Service Provider

นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ชื่อ Ping Trust ของ Ping Identity ที่มีการทำงานตาม WS-Trust เพื่อทำ security token service

นอกจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องตลาดทั้งสองกลุ่มแล้ว ยังมีซอฟต์แวร์ในกลุ่ม Open Source ที่สามารถ ทำงาน Federation Services ได้แก่

- 1. Shibboleth
- 2. OpenSAML
- 3. SourceID toolkits
- 4. Guanxi
- 5. OpenSSO

Shibboleth เป็นโปรเจคหนึ่งของ Internet2 networking consortium โดยการทำงานของ Shibboleth จะ สามารถสร้าง Identity Provider และ Service Provider บนพื้นฐานของมาตรฐาน SAML 1.1 และ 2.0 นอกจากนี้ Shibboleth ยังมีซอฟต์แวร์เพิ่มเติมสำหรับการทำงานตามมาตรฐาน WS-Federation เพื่อรองรับการทำงาน ร่วมกับระบบ Active Diretory Federation Service (ADFS)

OpenSAML เป็นโปรเจกหนึ่งของ Internet2 networking consortium ซึ่งมีใลบรารีในภาษา Java และ C++ เพื่อการสื่อสารในมาตรฐาน SAML 1.1 และ 2.0

SourceID เป็นโปรเจคหนึ่งของ Ping Identity ที่ให้บริการการเชื่อมต่อตามมาตรฐาน SAML , ID-FF และ WS-Federation สำหรับ Platform ต่างๆ Guanxi เป็นระบบการทำงานที่ให้บริการการเชื่อมต่อ SAML สำหรับ Java web application โดยรองรับ การทำงานเป็น Identity Provider และ Service Provider Guanxi ทำให้ Java web application ต่างๆ สามารถ เชื่อมต่อกับ Identity Provider อื่นๆ เช่น Shibboleth ได้ผ่าน SAML

OpenSSO เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดยบริษัท Sun ที่มีการพัฒนาจาก Sun Java System Access Manager และ Sun Java Federation Manager เพื่อเป็นโครงสร้างการทำงานที่ทำให้เกิด Federation Service สำหรับ
OpenSSO สามารถทำงานร่วมกับ Shibboleth และ ADFS ได้

สำหรับกรณีของระบบเครือข่าย การควบคุมการเข้าถึงระบบจะหมายถึงการคัดกรองข้อมูลในเครือข่าย ว่าข้อมูลใดจะสามารถผ่านเข้าระบบได้ และข้อมูลใดไม่สามารถผ่านเข้าออกระบบได้ อุปรณ์ที่ใช้ในการคัด กรองข้อมูลดังกล่าวคือ "Firewall"

บทที่ 7. Firewall

ในบทที่ผ่านมา เราได้กล่าวถึงรายละเอียดวิธีการ โจมตีทางเครือข่ายหลายวิธีการ สำหรับในบทนี้เราจะ กล่าวถึงเครื่องมือหลักที่ถือได้ว่าเป็นทัพหน้าของเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันการ โจมตี นั่นก็คือ ไฟร์วอลล์ เพราะไฟร์วอลล์นับเป็นเครื่องมือแรกที่เกิดขึ้นมาในโลกของ Security เป็นเครื่องมือที่พัฒนาไปมากที่สุด เป็นที่รู้จักกันมากที่สุด และเป็นเครื่องมือตัวแรกที่มักจะใส่เข้าไปในระบบเพื่อป้องกัน เพราะหากไม่มีไฟร์วอลล์ทำ หน้าที่ป้องกันไว้ชั้นหนึ่งแล้ว เครื่องมืออย่าง IDS (Intrusion Detection System) อาจต้องรับภาระหนักขึ้น หรือ ต้องกลายเป็นเป้าในการโจมตีซะเอง

Firewall เป็นอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ในการคัดกรองข้อมูลภายในเครือข่าย โดยตรวจสอบ เพ็กเก็ตที่วิ่งผ่านไปมาในเครือข่าย ซึ่งเป็นองค์ประกอบในระบบสารสนเทศที่ทำหน้าที่ในการสร้าง Access Control สำหรับแพ็กเก็ตต่างๆ ในระบบเครือข่าย ไฟร์วอลล์นั้น หากจะกล่าวในมุมกว้าง ก็อาจกล่าวได้ว่าเป็น Smart Router เพราะไฟร์วอลล์จะต้องทำหน้าที่เป็นเราเตอร์ โดยทำหน้าที่เป็นเกตเวย์ของเครือข่ายที่มันป้องกัน อยู่ ปัจจุบันไฟร์วอลล์ได้รับการพัฒนาไปมาก จนมีความสามารถพิเศษต่าง ๆ เพิ่มขึ้นมากมาย ซึ่งเราจะกล่าวใน ภายหลัง สำหรับในส่วนแรกนี้เราจะกล่าวถึงประเภทของไฟร์วอลล์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) Packet Filtering 2) Stateful Inspection และ 3) Application Proxy ว่ามีหลักการทำงานที่ต่างกันอย่างไร

Packet Filtering Firewall

ไฟร์วอลล์ชนิดนี้ เป็นไฟร์วอลล์ที่มีรูปแบบการทำงานง่ายที่สุด และเป็นไฟร์วอลล์ที่เก่าแก่ที่สุด ปัจจุบัน ไฟร์วอลล์ประเภทนี้แทบไม่มีการนำไปใช้งานจริง ๆ แล้ว ที่ยังมีใช้งานอยู่มักจะเป็นฟังก์ชั่นหนึ่งของเราเตอร์ โดยเราเตอร์ที่มีความสามารถนี้ นอกจากจะสามารถหาเส้นทางได้แล้ว ยังสามารถกรองแพ็กเกจได้อีกด้วย กล่าวคือ สามารถจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้แพ็กเกจผ่านเราเตอร์ได้ โดยการกำหนดเป็นกฎขึ้นมา เช่น

router(config)#access-list 11 deny 161.246.20.0 0.0.0.255 router(config)#access-list 11 permit any router(config)#interface fastethernet1 router(config-if)#ip access-group 11 in คำสั่งข้างต้นเป็นคำสั่งที่ใช้ในการตั้งค่าให้กับเราเตอร์ของ Cisco ดังนั้นหากเป็นเราเตอร์ยี่ห้ออื่น รูปแบบคำสั่งอาจต่างออกไป แต่หลักการของการตั้งค่า จะยังคงเป็นหลักการเคียวกัน สำหรับคำสั่งข้างต้นนั้น บรรทัดแรกเป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนด access-list หมายเลข 11 โดยกำหนดให้ปฏิเสธ ไอพีแอดเดรสหมายเลข 161.246.20.0 โดยให้ปฏิเสธทั้ง Class C เลย คือ จะหมายถึงไอพีหมายเลขตั้งแต่ 161.246.20.1-161.246.20.255 สำหรับบรรทัดถัดมาเป็นการกำหนดว่าจะตั้งค่าให้กับพอร์ต Fast Ethernet หมายเลข 1 และในบรรทัดสุดท้าย จะ เป็นการกำหนดว่าให้นำ access-list ที่ได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้มาใช้กับพอร์ต Fast Ethernet 1 โดยให้ Filter เฉพาะฝั่ง inbound ซึ่งหมายถึง แพ็กเกจใด ๆ ที่มี Source IP Address อยู่ในช่วงดังกล่าวจะผ่านเราเตอร์นี้มาไม่ได้ แต่ยังสามารถส่งออกไปได้

รูปแบบข้างต้นเรียกว่าเป็น Standard ACL (Access Control List) แต่เราเตอร์ของ Cisco ยังมี ACL อีกรูปแบบ หนึ่ง คือ Extend ACL ดังตัวอย่างต่อไปนี้

router(config)#access-list 110 deny tcp host 161.246.4.3 smtp router(config)#access-list 110 deny tcp host 161.246.4.3 ftp router(config)#access-list 110 permit tcp host any any router(config)#interface fastethernet1 router(config-if)#ip access-group 110 in

จากกำสั่งข้างต้น บรรทัดแรก เป็นกำสั่งกำหนด Extend ACL หมายเลข 110 โดยกำหนดให้ห้ามการ เชื่อมต่อชนิด TCP ที่มีหมายเลข IP เป็น 161.246.4.3 และมีหมายเลขพอร์ตเป็นพอร์ตของ SMTP (25) และ TCP (23) โดยกำหนดให้มีผลกับพอร์ต Fast Ethernet 1 สำหรับการเชื่อมต่ออื่น ๆ สามารถผ่านได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการ กำหนด Extend ACL เราสามารถจะกำหนดลงไปยังหมายเลขพอร์ตได้ ว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตการเชื่อม ต่อไปยังพอร์ตใด ๆ ได้ ซึ่งทำให้เราสามารถกำหนดได้ว่าจะให้แอดเดรสหรือช่วงแอดเดรสใด ติดต่อกับแอป พลิเคชันแบบใดได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่า การกำหนดในแบบ Extend ACL นี้ มีประโยชน์อย่างมาก นอกจากนั้น ยัง สามารถกำหนดกฎในลักษณะเช่นนี้ได้อีกด้วย

router(config)#access-list 110 permit host 161.246.5.10 gt 1024 host –161.246.4.7 eq 80 router(config)#access-list 110 deny tcp host any any router(config)#interface fastethernet1 router(config-if)#ip access-group 110 in

คำสั่งข้างต้นเป็นคำสั่งที่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ 161.246.5.10 เท่านั้นที่สามารถติดต่อกับ Web Server ที่มี หมายเลขไอพี 161.246.4.7 สำหรับเครื่องอื่น ๆ จะติดต่อไม่ได้ ซึ่งจะเห็นว่าเราสามารถตั้งค่าให้กับเราเตอร์ได้ ค่อนข้างหลากหลายเงื่อนไช นอกจากนั้นแล้ว คำสั่งที่เป็น Extend ACL นี้ ยังสามารถกำหนดในบล็อก ICMP เช่น

router(config)#access-list 110 deny icmp any any echo-request router(config)#access-list 110 permit tcp host any any router(config)#interface fastethernet1 router(config-if)#ip access-group 110 in

ในการกำหนด Access List นั้น หากจะกำหนดให้ครบถ้วน มักจะต้องมีการป้องกันแอดเดรสต่อไปนี้ ด้วย คือ แอดเดรสที่ใช้งานเป็นหมายเลข Private IP Address ซึ่งได้แก่หมายเลขแอดเดรสที่มีหมายเลข 10.0.0.0-10.255.255.255, 172.16.0.0-172.31.255.255 และ 192.168.0.0-192.168.255.255 เอาไว้ด้วย เพราะเนื่องจาก หมายเลขเหล่านี้เป็นหมายเลขที่ใช้งานภายใน ดังนั้นหากปรากฏเป็นหมายเลขของ Source IP Address แล้ว ก็ หมายความว่าแพ็กเกจนั้นมีการปลอมหมายเลข Source IP Address มา นอกจากนั้น ก็ควรจะมีการ Filter หมายเลข IP Address ที่เป็นหมายเลขขององค์กรไว้ด้วย เพราะการติดต่อเข้ามายังองค์กรนั้น ย่อมจะต้องไม่มี หมายเลข Source IP Address เป็นหมายเลขภายในองค์กรแน่ ๆ เช่น หากภาควิชาฯ จะป้องกันตามรูปแบบ ข้างต้น ก็จะสามารถสร้าง ACL ได้เป็น

router(config)#access-list 11 deny 10.0.0.0 0.255.255.255 router(config)#access-list 11 deny 127.0.0.0 0.255.255.255 router(config)#access-list 11 deny 172.16.0.0 0.0.255.255 router(config)#access-list 11 deny 192.168.0.0 0.0.255.255
router(config)#access-list 11 deny 161.246.4.0 0.0.0.255
router(config)#access-list 11 deny 161.246.5.0 0.0.0.255
router(config)#access-list 11 deny 161.246.6.0 0.0.0.255
router(config)#access-list 11 deny 161.246.70.0 0.0.0.255
router(config)#access-list 11 permit any
router(config)#interface fastethernet1
router(config-if)#ip access-group 11 in

Stateful Inspection Firewall

ในไฟร์วอลล์แบบ Packet filtering ที่ได้กล่าวมานั้น จะเห็นได้ว่าเราสามารถตั้งค่าเพื่อกรองแพ็กเกจที่ไม่ ต้องการออกไป แต่ไฟร์วอลล์ดังกล่าวก็ยังไม่ปลอดภัยมากพอ เพราะแม้ว่าเราสามารถจำกัดการเชื่อมต่อให้เหลือ แต่พอร์ต 80 เท่านั้นที่ติดต่อเข้ามาได้ แต่ไฟร์วอลล์ข้างต้นก็ไม่ได้ตรวจสอบว่า การเชื่อมต่อผ่านพอร์ต 80 นั้น เป็นการเชื่อมต่อตามปกติหรือไม่ คือ หากเป็นพอร์ต 80 แล้วก็จะปล่อยผ่านหมด ทั้งที่อาจเป็นแพ็กเกจโจมตีก็ได้ เพราะแฮกเกอร์อาจเทลเน็ตไปยังพอร์ต 80 เพื่อรันโปรแกรม Backdoor ก็ได้ นอกจากนั้นกรณีที่แพ็กเกจที่ผ่าน ไฟร์วอลล์มาเป็นแพ็กเกจที่มีการทำ Fragmentation มาด้วยแล้ว ไฟร์วอลล์ประเภทนี้จะไม่สามารถตรวจสอบ อะไรได้เลย (เราเตอร์บางตัวสามารถกำหนดให้ไม่ส่งผ่านแพ็กเกจแบบ Fragment ได้)

และหากเป็นกรณีที่เป็นการโจมตีโดยการกำหนดแพ็กเกจที่ผิดปกติแล้ว ไฟร์วอลล์แบบนี้ก็จะไม่ สามารถตรวจสอบได้เช่นกัน เพราะหากหมายเลขไอพีผ่าน และพอร์ตผ่าน ไฟร์วอลล์แบบ Packet filtering ก็ ยอมให้ผ่านได้ทันที และหากมีการปลอมหมายเลขไอพีด้วยแล้ว ก็ยิ่งทำให้การป้องกันของไฟร์วอลล์มี ความสามารถลดลง นอกจากนั้นสำหรับพอร์ตที่มีหมายเลขมากกว่า 1024 ไฟร์วอลล์ดังกล่าวจะต้องเปิดพอร์ต เหล่านั้นไว้ตลอดเวลา เพราะไฟร์วอลล์ไม่รู้ว่าแอปพลิเคชันใดจะใช้งานพอร์ตหมายเลขใดบ้าง ซึ่งถือเป็นความ ไม่ปลอดภัยอีกเช่นกัน

ซึ่งข้อบกพร่องทั้งหมดนี้ ไฟร์วอลล์แบบ Stateful Inspection สามารถป้องกันได้ (ต่อไปจะเรียกว่าสเตท ฟูล) โดยไฟร์วอลล์ ก็จะมีการตั้งกฎขึ้นมาเช่นเดียวกัน แต่ไฟร์วอลล์ประเภทนี้จะมีความสามารถในการติดตาม State ตามการเชื่อมต่อ โดยเฉพาะการเชื่อมต่อแบบ TCP ที่ได้อธิบายไปในบทก่อนหน้านี้ โดยในระหว่างการ เชื่อมต่อไฟร์วอลล์จะทำการสร้าง State Table ที่จะเก็บสถานะของการเชื่อมต่อในทุกๆ การเชื่อมต่อเอาไว้ เช่น การเชื่อมต่อในแบบ TCP จะต้องเริ่มด้วย 3 Way Handshake ไฟร์วอลล์สเตทฟูลก็จะตรวจสอบว่าแพ็กเกจแรก เป็น SYN หรือไม่ และแพ็กเกจตอบกลับเป็น SYN/ACK หรือไม่ และแพ็กเกจยืนยันเป็น ACK หรือไม่ และแต่ ละแพ็กเกจมีลำดับของ Sequence Number ถูกต้องหรือไม่ นอกจากในระหว่างการเชื่อมต่อไฟร์วอลล์สเตทฟูล ยังมีการตรวจสอบหมายเลขลำดับ หมายเลขตอบรับและแฟล์กต่าง ๆ ตลอดเวลา ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการสร้าง แพ็กเกจแปลกปลอมให้ผ่านไฟร์วอลล์สเตทฟูลจะยากขึ้นมาก

สำหรับกรณีของแพ็กเกจที่มีการ Fragmentation มานั้น ไฟร์ วอลล์สเตทฟูลจะรอจนครบทั้ง Datagram แล้วจึงทำการ Reassemble แล้วจึงตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ คังนั้นการ โจมตี โดยวิธีการแบ่งเป็น Fragment ย่อย ๆ เพื่อหลอกไฟร์ วอลล์ก็จะทำได้ยากขึ้น และไฟร์ วอลล์แบบสเตทฟูลไม่จำเป็นต้องเปิดพอร์ตหมายเลข 1024 ขึ้นไป ทิ้งเอาไว้ด้วย เพราะเมื่อไฟร์ วอลล์สามารถติดตามสเตทได้แล้ว ก็ย่อมจะรู้ ว่าการเชื่อมต่อนั้น ๆ ฝั่ง ไคลเอนต์มีการใช้งานพอร์ตใด ก็จะเปิดพอร์ตนั้น "เฉพาะ" สำหรับ ไคลเอนต์นั้น และเมื่อการเชื่อมต่อจบลง ก็จะ ปิดพอร์ตนั้น ไว้เหมือนเดิม ทำให้ระบบมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมาก

อย่างไรก็ตามไฟร์วอลล์แบบสเตทฟูลนั้น ไม่ได้ทำงานเหมือนกันไปหมด ไฟร์วอลล์สเตทฟูลบางตัวจะ ขยับไปทำงานที่ชั้นแอปพลิเคชันในบางโพรโตคอล เช่น ในโพรโตคอล FTP นั้นจะมีการใช้พอร์ต 2 พอร์ต คือ พอร์ต 21 ใช้งานเป็นพอร์ตควบคุม และพอร์ต 20 เป็นพอร์ตข้อมูล ดังนั้นในการทำงานแบบสเตทฟูลนั้น สมมติ ว่าในครั้งแรกเครื่องไคลเอนต์ 161.246.5.10 ติดต่อมายังพอร์ต 21 ของเซิร์ฟเวอร์ 161.246.4.3 โดยจะสุ่มค่า พอร์ตผึ้งไคลเอนต์มาด้วย เช่น 1234 ซึ่งไฟร์วอลล์ก็จะกำหนดใน State Table ว่า ไอพี 161.246.4.3 พอร์ต 21 กับ ไอพี 161.246.5.10 พอร์ต 1234 มีการเชื่อมต่อกัน ไฟร์วอลล์ก็จะเปิดพอร์ตทั้ง 2 เอาไว้ แต่เมื่อมีการส่งข้อมูล เครื่องไคลเอนต์กลับติดต่อมายังพอร์ต 20 ซึ่งไฟล์วอลล์ที่ไม่เข้าใจการทำงานของโพรโตคอล FTP ก็จะบล็อก ข้อมูล ทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อได้

หรือในการส่งข้อมูลประเภทมัลติมีเคีย เช่น H.323 นั้น พอร์ตควบคุมกับพอร์ตที่ใช้ในการส่งข้อมูล ก็จะ เป็นคนละพอร์ตเช่นเคียวกับ FTP และบางครั้งยังเป็นการใช้พอร์ต UDP อีกด้วย ดังนั้นหากไฟร์วอลล์ไม่มีการ ทำงานในชั้นแอปพลิเคชั้น หรือไม่เข้าใจโพรโตคอลนั้น ๆ แล้ว ก็จะใช้งานแอปพลิเคชันนั้น ๆ ไม่ได้ หรือหาก ต้องการจะทำให้ได้ ก็จะต้องเปิดพอร์ตนั้นทิ้งเอาไว้ถาวร นอกจากนั้นในไฟร์วอลล์หลายตัว จะมีการติดตาม สถานะการทำงานของ HTTP เป็นพิเศษ เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าข้อมูลในโลกนี้ มีบทบาทของ HTTP อยู่ไม่ น้อย และมีการโจมตีผ่านทางเว็บมาก ดังนั้นการติดตามสถานะของ HTTP ก็จะทำให้ระบบเครือข่ายมีความ ปลอดภัยมากขึ้น


แต่แม้ว่าไฟร์วอลล์แบบสเตทฟูลจะมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมากแล้วก็ตาม ไฟร์วอลล์ประเภทนี้ยังไม่ สามารถป้องกันการโจมตีที่แทรกซึมมากับการเชื่อมต่อตามปกติได้ เช่น โพรโตคอล FTP นั้น แม้ว่าไฟร์วอลล์ แบบสเตทฟูลจะมีการติดตามให้มีการเปิดพอร์ต 20 และ 21 อย่างถูกต้อง แต่หากมีการส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ ข้อมูล FTP แทรกมาในระหว่างการเชื่อมต่อ ไฟร์วอลล์ประเภทนี้ก็จะไม่รู้ ดังนั้นหากต้องการให้ไฟร์วอลล์มี ความสามารถในการติดตามการทำงานของชั้นแอปพลิเคชันมากขึ้น โดยทราบว่าการติดต่อเป็นการติดต่อตาม รูปแบบของโพรโตคอลนั้น ๆ อย่างถูกต้องหรือไม่ ไฟร์วอลล์นั้นจะต้องก้าวขึ้นไปทำงานในชั้นแอปพลิเคชัน โดยจะเรียกไฟร์วอลล์ชนิดนี้ว่า Application Proxy Firewall

Application Proxy Firewall

ไฟร์วอลล์ประเภทนี้ จะทำงานในระดับชั้นแอปพลิเคชันเป็นสำคัญ โดยไฟร์วอลล์ประเภทนี้จะทำ หน้าที่เป็นตัวแทน (Proxy) ในการส่งต่อ การเชื่อมต่อใด ๆ ไปยังเซิร์ฟเวอร์ เช่น เมื่อไคลเอนต์ 161.246.5.10 ติดต่อไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ 161.246.4.7 ผ่านทางไฟร์วอลล์ 161.246.5.1 ไฟร์วอลล์จะทำหน้าที่รับแพ็กเกจที่ขอ เชื่อมต่อจาก 161.246.5.10 เอาไว้ จากนั้นก็ถอดแพ็กเกจเดิมออก แล้วสร้างแพ็กเกจใหม่ โดยอาศัยข้อมูลร้องขอ เดิม ไปยัง 161.246.4.7 เสมือนกับว่าไฟร์วอลล์เป็นผู้ร้องขอเอง ดังนั้นข้อดีประการแรกของไฟร์วอลล์ประเภทนี้ คือ บุคคลภายนอกจะไม่รู้หมายเลขไอพีของเครือข่ายภายในที่ขอเชื่อมต่อออกมาภายนอก และเมื่อเว็บเซิร์ฟเวอร์ ตอบกลับ มันก็จะส่งผลลัพธ์กลับไปยังเครื่อง 161.246.5.10

และ โดยการที่มันทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเชื่อมต่อนี่เอง ทำให้การติดต่อผ่านไฟร์วอลล์ทุกครั้ง ไฟร์ วอลล์ก็จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบรูปแบบการติดต่อ ว่ามีรูปแบบที่ถูกต้องตามโพรโตคอลนั้น ๆ หรือไม่ ทำ ให้มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นไฟร์วอลล์แบบนี้ยังป้องกันการปลอมไอพีได้โดยเด็ดขาด เพราะมันจะ ทำหน้าที่ในการส่งต่อเสียเอง แต่การติดต่อแบบนี้ก็มีข้อเสียเช่นกัน โดยข้อเสียแรก คือ ไฟร์วอลล์แบบนี้จะ

ทำงานได้ช้ากว่า เพราะมีการตรวจสอบมากกว่า และยังต้องสร้างแพ็กเกจใหม่ในทุก ๆ ครั้งด้วย และหากกรณีที่ ในการเชื่อมต่อหนึ่งมีการแบ่งเป็น Segment หลาย ๆ Segment ด้วยแล้ว ไฟร์วอลล์ประเภทนี้ต้องรอให้ทุก Segment ส่งมาจนครบก่อน จึงจะส่งต่อได้ ทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงานขึ้น



รูปที่ 34 ตัวอย่าง Application Proxy Firewall

นอกจากนั้นการที่ไฟร์วอลล์ประเภทนี้ทำงานในระดับชั้นแอปพลิเคชัน หมายความว่า มันจะส่งต่อได้ เฉพาะโพรโตคอลที่มันรู้จักเท่านั้น หากโพรโตคอลใดที่มันไม่รู้จัก ก็จะไม่สามารถส่งต่อได้เลย ในขณะที่หาก เป็นไฟร์วอลล์แบบสเตทฟูลแล้ว เราสามารถตั้งค่าให้เปิดพอร์ตต่าง ๆ ทำให้สามารถเชื่อมต่อได้ แต่ไฟร์วอลล แบบ Application Proxy จะไม่สามารถติดต่อได้เลย หากไฟร์วอลล์ไม่รู้จักกับโพรโตคอลนั้น

และจากข้อดีของไฟร์วอลลแบบสเตทฟูล ที่มีความรวดเร็วในการทำงาน และข้อดีของไฟร์วอลล์แบบ Application Proxy ที่มีความปลอดภัยสูง จึงทำให้มีผู้สร้างไฟร์วอลล์ที่ผสมผสานความสามารถของไฟร์วอลล์ทั้ง สองขึ้น และเรียกไฟร์วอลล์แบบใหม่นี้ว่า Hybrid Firewall หรือบางผู้ผลิตจะเรียกว่า Adaptive Firewall โดยไฟร์ วอลล์แบบใหม่นี้ จะแตกต่างกันไปตามผู้ผลิต บางผลิตภัณฑ์ก็ทำงานในแบบ Proxy สำหรับโพรโตคอลหลัก ๆ และแบบสเตทฟูลสำหรับโพรโตคอลทั่ว ๆ ไป บางผลิตภัณฑ์ก็ทำงานในแบบ Proxy ในช่วงแรกของการ

เชื่อมต่อ เพราะมีความปลอดภัยสูง และต่อมาหากเชื่อว่าการเชื่อมต่อนั้น เป็นการเชื่อมต่อตามปกติ ก็จะขยับลง มาทำงานในแบบสเตทฟูล เพราะมีความรวดเร็วในการทำงานมากกว่า

ไฟร์วอลล์ในปัจจุบันมีการพัฒนาไปมาก จนอาจกล่าวได้ว่าไม่มีผลิตภัณฑ์ไฟร์วอลล์ใค ที่เป็นแบบใด แบบหนึ่ง นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ไฟร์วอลลหลาย ๆ ตัวก็มักจะมีการทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันด้านความ ปลอดภัยอื่น ๆ เช่น ทำงานร่วมกับ Antivirus ทำให้ไฟร์วอลล์ส่งข้อมูลของเมล์ไปตรวจสอบไวรัสก่อนจะส่งต่อ หรือทำงานร่วมกับ IDS เพื่อตรวจสอบการบุกรุก ไฟร์วอลล์บางตัวสามารถตั้งให้ทำงานตามเวลา ตามผู้ใช้ บาง ตัวสามารถกำหนดทราฟฟิกให้กับแอปพลิเคชันไม่เท่ากันได้ด้วย ไฟร์วอลล์บางตัวสามารถล็อกการใช้งานของ ผู้ใช้ให้สามารถเชื่อมต่อกับไซต์ที่กำหนดไว้เท่านั้นได้

แนวทางการออกแบบ

เป้าหมายหลักของการออกแบบโครงสร้างความปลอดภัย ก็เพื่อที่จะปกป้องทรัพย์สินขององค์กร ให้ สามารถใช้งานใค้ โดยที่ไม่มีใครสามารถมาโจมตีใค้ ซึ่งแนวทางในการออกแบบจะประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ออกแบบระบบ (Design) สร้างระบบ (Deploy) นำไปใช้งานใช้งาน (Manage) และประเมินผล (Assess) โดย ขั้นตอนทั้ง 4 จะมีลักษณะเป็นงานที่ต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ ไม่รู้จบ ทั้งนี้เพราะการออกแบบระบบนั้นหลังจาก นำไปใช้งาน อาจไม่เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น อาจทำให้ระบบปลอดภัยจริง แต่ทำให้ผู้ใช้ไม่สะดวกต่อการใช้ งาน อย่างนี้ก็ต้องปรับการออกแบบใหม่ หรืออาจสะดวกต่อการใช้งาน แต่เมื่อประเมินแล้ว มีความปลอดภัยไม่ เพียงพอ ดังนั้นจึงต้องมีการปรับจนกว่าจะลงตัว นอกจากนั้นก็ยังจะต้องมีการตรวจประเมินเป็นระยะ ๆ ดังนั้น คงไม่ผิดนัก หากจะกล่าวว่า วงจรความปลอดภัยข้างดันเป็นเรื่องที่ต้องทำไปเรื่อย ๆ ตราบเท่าที่องค์กรนั้นยังคง อยู่

นอกจากนั้นการออกแบบนั้นควรจะต้องเป็นไปตาม Policy และแนวทางขององค์กร แต่หากองค์กรใด ยังไม่มี Policy ก็จะต้องออกแบบและสร้างขึ้นก่อนที่จะสร้างโครงสร้างความปลอดภัย

การแบ่งเครื่อข่าย

การแบ่งเครือข่าย หรือ Network Partition นี้ ถือเป็นขั้นตอนแรกของการออกแบบ โดยก่อนที่จะทำงาน ในขั้นตอนนี้กัน เราจะต้องมีผังของระบบคอมพิวเตอร์ และผังของระบบเครือข่ายขององค์กรก่อน สำหรับ จุดประสงค์ของการแบ่งเครือข่ายนี้ ก็เพื่อจะจัดระดับความสำคัญของเครือข่ายในแต่ละส่วน ซึ่งโดยทั่วไปก็จะ ถือว่าเครือข่ายที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์อยู่ มีความสำคัญสูงที่สุด และเครือข่ายที่เครื่องไคลเอนต์อยู่ ก็มีความสำคัญ รองลงมา โดยเครื่องของผู้บริหารอาจจะจัดให้มีความสำคัญมากกว่าเครื่องของพนักงานก็ว่ากันไป

คราวนี้เมื่อได้ระดับความสำคัญต่าง ๆ ของระบบเครือข่ายแล้ว ก็จะหาทางปกป้องเครือข่ายต่อไป โดย ยึดหลักที่ว่าส่วนของเครือข่ายที่สำคัญมาก็ต้องปกป้องมาก ส่วนของเครือข่ายที่สำคัญน้อยก็ป้องน้อยหน่อย แต่ โดยทั่ว ๆ ไปแล้ว จะแบ่งส่วนของเครือข่ายออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ คือ ส่วนของเครือข่ายที่มีเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ได้ ติดต่อกับภายนอกเป็นส่วนหนึ่ง ส่วนของเครือข่ายที่มีเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องติดต่อกับภายนอกเป็นอีกส่วนหนึ่ง และ อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของผู้ใช้

สำหรับเหตุผลของการแบ่งเครือข่ายในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ออกเป็น 2 ส่วน ก็เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ที่ทำ หน้าที่ติดต่อกับภายนอก อย่างเช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์ภายนอก หรือ เมล์เซิร์ฟเวอร์นั้น เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่จะต้องติดต่อ กับข้างนอก หรือเรียกว่า "เข้าถึงได้" จากภายนอก อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งการป้องกันก็จะไม่สามารถทำได้อย่าง เต็มที่ ประกอบกับการที่เซิร์ฟเวอร์เหล่านี้ เข้าถึงหรือเห็นได้จากภายนอก ทำให้มันกลายเป็นเป้าโจมตี และมี ความเสี่ยงที่จะถูกเจาะเข้ามาได้ ในขณะที่เซิร์ฟเวอร์อย่างเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลนั้น ไม่จำเป็นต้องติดต่อกับ ภายนอก และ ไม่จำเป็นต้องให้ "เข้าถึงได้" จากภายนอก หรือพูดง่าย ๆ คือ ไม่ควรจะมองเห็นจากภายนอก เซิร์ฟเวอร์ในกลุ่มนี้จึงมีความเสี่ยงน้อยกว่า ดังนั้นหากนำเซิร์ฟเวอร์ 2 กลุ่มนี้ไปไว้ด้วยกันแล้ว เมื่อมีการเจาะเข้า มาได้จากเซิร์ฟเวอร์กลุ่มแรก ก็อาจจะสูญเสียเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด แต่หากมีการแบ่งเป็น 2 กลุ่ม เมื่อเซิร์ฟเวอร์กลุ่ม แรกถูกเจาะเข้ามาได้ เซิร์ฟเวอร์ในกลุ่มที่ 2 ก็ยังจะมีความปลอดภัยต่อไป จนกว่าแฮกเกอร์จะเจาะเข้ามาใน เซิร์ฟเวอร์กลุ่มหลังได้สำเร็จ ซึ่งจะเจาะได้ยากกว่ามาก เพราะการที่มันไม่ต้องติดต่อกับภายนอกทำให้เรา สามารถป้องกันเครือข่ายส่วนนี้ได้อย่างเต็มที่มากกว่า

อย่างไรก็ตาม ในองค์กรที่มีขนาดไม่ใหญ่นัก อาจมีการแบ่งเครือข่ายออกเป็นเพียง 2 กลุ่ม คือจะรวมเอา ส่วนของเครือข่ายที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ภายในกับเครือข่ายของผู้ใช้เข้าด้วยกัน เพราะอันที่จริงเหตุผลที่เขาแยกส่วน ของเครือข่ายผู้ใช้ออกจากส่วนของเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ภายในนั้น ก็เพราะไม่ไว้ใจผู้ใช้ภายในว่าอาจทำอันตราย เซิร์ฟเวอร์ได้ แต่ในองค์กรขนาดเล็ก ที่สามารถไว้ใจผู้ใช้ได้ หรือสามารถควบคุมผู้ใช้โดยวิธีการอื่นได้ ก็อาจ รวมเอาเครือข่าย 2 ส่วนนี้เข้าด้วยกันได้ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย



รูปที่ 35 การแบ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายออกเป็น 3 ส่วน


หลังจากที่เราแบ่งเครือข่ายแล้ว จะมีสัพท์อยู่คำหนึ่งที่มักพูดถึงกันในวงการรักษาความปลอดภัย นั่นก็
คือ ศัพท์คำว่า Trust ซึ่งภาษาไทย ก็น่าจะแปลว่าความเชื่อถือ คำนี้มีความหมายว่าเราจะเชื่อถือเครื่อง
คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นได้มากน้อยเพียงใด ว่าในระหว่างที่ติดต่อกันนั้น จะไม่เป็นอันตรายต่อเรา ซึ่งโดยทั่วไป ก็
มักจะให้คอมพิวเตอร์กลุ่มที่ 2 มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุด เพราะดูแลโดยผู้ดูแลระบบเอง จากนั้นก็ตามมาด้วย
คอมพิวเตอร์ในกลุ่มที่ 1 หรือกลุ่มที่ 3 ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรนั้นเป็นลักษณะใด อย่างองค์กรของผมเป็นสถานศึกษา
ผมก็จะเชื่อว่าคอมพิวเตอร์กลุ่มที่ 1 น่าเชื่อถือกว่า เพราะถึงแม้จะมีความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการต้องติดต่อกับ
ภายนอก แต่ก็ยังเป็นเครื่องที่ดูแลเอง แต่ผมไม่สามารถเชื่อในตัวนักศึกษาได้เลย ว่าจะไม่พยายามทำอันตรายต่อ
องค์กร ทั้งนี้เพราะนักศึกษามักจะมีนิสัยชอบทดลอง แต่หากเป็นองค์กรที่ผู้ใช้ค่อนข้างจะธรรมดา ไม่ค่อยมีคน

เก่งคอมพิวเตอร์ ก็อาจวางใจได้ว่า ผู้ใช้ไม่มีศักยภาพพอที่จะทำอันตรายต่อระบบในองค์กรได้ ในกรณีก็อาจเชื่อ คอมพิวเตอร์ในกลุ่มที่ 3 มากกว่า สำหรับเครือข่ายที่ไม่น่าเชื่อถือเลย ก็คือเครือข่ายภายนอกองค์กร

การแบ่งเครื่อข่ายโดยใช้ไฟร์วอลล์

เมื่อเราจัดกลุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์เรียบร้อย พร้อมทั้งจัดอันดับความน่าเชื่อถือแล้ว เราก็จะมาหาทาง แบ่งกลุ่มคอมพิวเตอร์เหล่านั้นออกจากกัน โดยเป้าหมายของการแบ่งก็คือ ให้เครือข่ายส่วนต่าง ๆ สามารถติดต่อ ใช้งานกันได้ตามปกติ แต่ไม่อนุญาตให้การใช้งานที่ผิดปกติผ่านเข้าไปได้ ซึ่งตรงนี้เราจะต้องกำหนดกฎการเข้า ออก (Rule) โดยกฎที่กำหนดนี้ก็จะเป็นแนวทางที่ตั้งร่วมกันว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตการสื่อสารประเภท ใดบ้าง ที่ข้ามระหว่างเครือข่ายแต่ละส่วนที่ได้แบ่งออกจากกัน

สำหรับการนำไฟร์วอลล์มาใช้ ก็จะนำมาตั้งในตำแหน่งที่แบ่งเครือข่ายแต่ละส่วนออกจากกัน อย่าง เครือข่ายตัวอย่างของผม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ก็สามารถออกแบบได้ 2 วิธี โดยวิธีแรกจะใช้ไฟร์วอลล์ 2 ตัว โดยไฟร์วอลล์ตัวแรก จะทำหน้าที่กั้นระหว่างเครือข่ายภายนอกกับองค์กร และไฟร์วอลล์ตัวที่ 2 จะทำหน้าที่กั้น ระหว่างเครือข่ายกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 โดยจะได้โครงสร้างตามรูปที่ 36 วิธีการออกแบบลักษณะนี้จะ เรียกว่า Screening Subnet หรือบางทีก็เรียกว่า Three Homed Computer




รูปที่ 36 การแบ่งเครือข่ายด้วยไฟล์วอลล์ 2 ตัว

สำหรับเหตุผลของการออกแบบข้างต้นนั้น ไฟร์วอลล์ตัวแรกนั้นคงไม่มีปัญหาอะไร คือ เห็นได้ชัดเจน ว่าทำหน้าที่ในการกั้นระหว่างเครือข่ายที่เชื่อถือไม่ได้เลย คือ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตกับเครือข่ายภายในองค์กร สำหรับไฟล์วอลล์ตัวที่ 2 นั้นจะมี 3 ขา โดยจะทำหน้าที่กั้นระหว่างเครือข่ายภายในทั้ง 3 โดยเครือข่ายกลุ่มที่ 1 ที่ ต้องเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตนั้น จะอยู่นอกสุด คือ มีไฟร์วอลล์กั้นเพียงตัวเดียว เครือข่ายส่วนนี้ จะมีชื่อเรียกอีก อย่างว่า DMZ หรือ De-Militarize Zone ซึ่งหากจะแปลก็น่าจะแปลได้ว่า เขตปลอดทหาร ทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าส่วน นี้จะเสมือนกับเป็นเขตชายแดน หรือเขตกันชนระหว่างเครือข่ายอินเตอร์เน็ตกับเครือข่ายภายใน ซึ่งจะมีการ ควบคุมเข้มงวดน้อยกว่าส่วนของเครือข่ายภายใน

เขต DMZ นี้เป็นเขตที่เราถือว่าเป็นเขตที่มีความปลอดภัยน้อย เพราะการตั้งกฎที่ ใฟร์วอลล์ตัวนอก จะ ไม่สามารถตั้งอย่างเข้มงวด ได้ เนื่องจากต้องติดต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประกอบกับเป็นเครือข่ายที่คนข้าง นอกสามารถมองเห็น และสามารถเป็นเป้าของการ โจมตี ได้ ซึ่งหากผู้ดูแลระบบดูแลระบบไม่ดีพอ หากเจอกับ แฮกเกอร์ที่เก่ง ๆ ก็อาจทำให้สูญเสียเซิร์ฟเวอร์ตัวใดตัวหนึ่งไปได้

สำหรับเขตที่อยู่ภายในเครือข่ายถัดมา จะเป็นเครือข่ายที่ปลอดภัยมากกว่า เพราะมีไฟร์วอลล์กั้นอยู่อีก ชั้นหนึ่ง และเครือข่ายส่วนนี้จะใช้กฎที่เข้มงวดมากกว่า จนกระทั่งไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก เพราะ หากคนในองค์กรจะส่งเมล์ ก็จะติดต่อกับเมล์เซิร์ฟเวอร์ใน DMZ หรือหากคนในองค์กรต้องการเล่นเว็บก็ต้อง ผ่านทาง Web Proxy ที่อยู่ใน DMZ เช่นเดียวกัน หรือแม้กระทั่งใน DMZ เองก็ยังไม่สามารถมองเห็นเครือข่าย ภายในได้ตลอดเวลา โดยจะเห็นเฉพาะที่มีการเชื่อมต่อเท่านั้น ซึ่งตรงนี้จะอธิบายอีกครั้งในเรื่องชนิดของไฟร์ วอลล์ ดังนั้นเครือข่ายภายในจะมีความปลอดภัยสูงมาก

นอกจากนั้นไฟร์ วอลล์ตัวในก็ยังทำหน้าที่ในการกั้นระหว่างเครือข่ายของผู้ใช้กับเครือข่ายของ เซิร์ฟเวอร์ภายใน ซึ่งจะทำให้เครือข่ายของเซิร์ฟเวอร์มีความปลอดภัยจากการกระทำของผู้ใช้มากขึ้น เพราะได้มี การสำรวจพบในอเมริกาว่ามากกว่าครึ่งของความไม่ปลอดภัย มักเกิดจากคนในมากกว่าคนนอก แต่นั่นก็เป็น สภาพแวดล้อมในอเมริกา สภาพแวดล้อมในประเทศไทยก็อาจต่างออกไปได้ บางองค์กรที่ผู้ใช้ค่อนข้างจะรู้ คอมพิวเตอร์มาก ก็อาจจะออกแบบอย่างในรูปข้างต้น แต่ในบางองค์กรที่ผู้ใช้สามารถเชื่อใจได้ หรือองค์กรที่ผู้ใช้ไม่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มากนัก ก็อาจจะรวมเอาเครือข่ายผู้ใช้กับเครือข่ายของเซิร์ฟเวอร์ภายในเข้า ด้วยกันได้ ซึ่งจะเป็นผลให้สามารถลดไฟร์ วอลล์ลงได้ 1 ตัว โดยจะได้เครือข่ายที่มีรูปแบบตามรูปที่ 37



รูปที่ 37 การแบ่งเครือข่ายค้วยไฟล์วอลล์เพียงตัวเคียว

อย่างไรก็ตามในการกั้นระหว่างเครือข่ายของเซิร์ฟเวอร์ภายในกับผู้ใช้นั้น ตามในรูปที่ 2 นั้น ในการ นำไปใช้งานจริง จะค่อนข้างมีความยุ่งยากอยู่บ้าง ทั้งนี้เพราะการสื่อสารระหว่างผู้ใช้กับเซิร์ฟเวอร์ภายใน บางครั้งก็มีความซับซ้อน โดยเฉพาะกับองค์กรที่ใช้ไมโครซอฟต์วินโคว์ และใช้งานในระบบของโคเมน ทั้งนี้ เพราะในการสื่อสารระหว่างเครื่องที่เป็นสมาชิกของโคเมน และเครื่องโคเมนคอนโทรลเลอร์นั้น จะมีการติคต่อ ที่ซับซ้อน ผ่านทางพอร์ตหลายพอร์ต ดังนั้นในการใช้งานอาจมีปัญหาในเรื่องของการติดต่อกันไม่ได้เกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตามหากมีการปรับแต่งกฎของไฟร์วอลล์ให้เหมาะสมแล้ว ก็ยังสามารถใช้งานในรูปแบบนี้ได้

จะเห็นว่าเครือข่ายจะแบ่งออกเป็นเพียง 3 ส่วน คือ เครือข่ายภายนอกองค์กร เครือข่าย DMZ และ เครือข่ายภายในองค์กร ซึ่งรวมเอาเซิร์ฟเวอร์ภายในและเครื่องไคลเอนต์เข้าไว้ด้วยกัน รูปแบบนี้จัดว่าเป็น รูปแบบที่ประหยัด เพราะใช้ไฟร์วอลล์เพียงตัวเดียว แม้จะมีความเสี่ยงมากกว่าแบบที่ใช้ไฟร์วอลล์ 2 ตัวก็ตาม แต่หากเลือกใช้ไฟร์วอลล์ที่ดีหน่อย และมีการดูแลรักษาอย่างเคร่งครัด และถือได้ว่ามีความปลอดภัยที่เทียบเท่า ได้กับไฟร์วอลล์ 2 ตัวเลยทีเดียว วิธีการออกแบบนี้จะเรียกว่า Screening Router หรือ Dual Homed Computer

และในทำนองเดียวกัน หากต้องการความปลอดภัยมากขึ้นไปอีก ก็สามารถทำได้ โดยการเพิ่มไฟร์วอลล์ ขึ้นอีกตัวหนึ่ง เพื่อกั้นระหว่างเครือข่ายภายในและเครือข่ายของเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กร ซึ่งก็จะกลายเป็นไฟร์ วอลล์ 3 ชั้น ซึ่งบางคนอาจจะบอกว่า โอเวอร์ไปหรือเปล่า ก็ต้องขอตอบว่าในเรื่องของความปลอดภัยแล้ว ไม่มี คำว่า โอเวอร์ หรอกครับ เพราะยิ่งเราป้องกันมากขึ้น ความปลอดภัยก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ต้องแลกกับค่าใช้จ่ายที่ ต้องเสียเพิ่มขึ้นด้วย บางองค์กรมีการใช้ไฟร์วอลล์ตั้ง 7-8 ชั้นก็ยังมีเลย เพราะเขาต้องการความมั่นใจจนถึงที่สุด ว่าเครือข่ายของเขาจะปลอดภัยมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ว่าจะเสียค่าใช้จ่ายมากแค่ไหนก็ตาม อย่างเช่น ธุรกิจ ธนาคารที่มีมูลค่าธุรกิจนับแสนล้านบาทเป็นเดิมพันนี่คงเรียกว่าโอเวอร์ไม่ได้เหมือนกัน

สำหรับความแตกต่างของการมีไฟร์วอลล์มากชั้น กับไฟร์วอลล์น้อยชั้นนั้น จะไม่แตกต่างกันในแง่ของ ความปลอดภัย หากไฟร์วอลล์ไม่ถูกเจาะซะเอง แต่หากเมื่อไรก็ตามที่ไฟร์วอลล์ถูกเจาะสำเร็จแล้ว ไฟร์วอลล์ที่มี จำนวนชั้นมากกว่า ก็จะมีความปลอดภัยมากกว่าอย่างแน่นอน เพราะอย่างน้อยแฮกเกอร์ก็จะต้องเสียเวลาเจาะ ไฟร์วอลล์ตัวถัดไปเพิ่มขึ้น ทั้งนี้แม้ว่าไฟร์วอลล์จะเป็นซอฟต์แวร์เพื่อความปลอดภัย ที่ตัวมันเองจะต้องมีความปลอดภัยสูง ซึ่งที่ผ่านมาไฟร์วอลล์แต่ละยี่ห้อก็รักษาชื่อเสียงด้านนี้ได้เป็นอย่างดี

แต่อย่างไรเสียไฟร์วอลล์ก็เป็นซอฟต์แวร์ตัวหนึ่ง ที่อาจจะมีข้อบกพร่องหรือจุดโหว่ได้เช่นเดียวกัน แม้ว่าจะมีน้อยกว่า เพราะมีการตรวจสอบกันอย่างเข้มงวดมาก จนถึงปัจจุบันก็อาจกล่าวได้ว่าไฟร์วอลล์ชื่อดัง ส่วนใหญ่ ล้วนแต่เคยมีการรายงานข้อผิดพลาดมาแล้วทั้งสิ้น แม้แต่ไฟร์วอลล์ที่ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งอย่าง Firewall-1 ก็ยังเคยมีการรายงานข้อผิดพลาด แต่ผู้อ่านก็ไม่ต้องตกใจไปหรอกนะครับ เพราะนาน ๆ ทีจึงจะมี เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น และเมื่อเกิดขึ้นทางผู้ผลิตก็แก้ไขกันอย่างรวดเร็วอยู่แล้ว ดังนั้นหากเราดูแลระบบดี ๆ แล้วเราก็ยังสามารถเชื่อถือในไฟร์วอลล์ได้เต็มร้อย

ดังนั้นเมื่อมีจำนวนชั้นของไฟร์วอลล์มากกว่าก็จะปลอดภัยมากกว่า และในบางองค์กรมีการออกแบบ ให้ใช้ไฟร์วอลล์ต่างยี่ห้อกันในแต่ละชั้นของไฟร์วอลล์ด้วยแล้ว ก็ยิ่งเป็นการยากเข้าไปอีกที่จะสามารถเจาะทะลุ ไฟร์วอลล์หลาย ๆ ยี่ห้อเข้าไปได้

ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น เป็นการกล่าวในแง่ของความปลอดภัยจากการโจมตี แต่ไม่ได้กล่าวในแง่ของ ระบบที่ไม่ล้มเหลว ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า High Availability เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รันโปรแกรมไฟร์วอลล์ ก็เป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ที่แม้จะเป็นยี่ห้อที่น่าเชื่อถือสักเท่าใด มีราคาสูงสักเท่าใด คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นก็ สามารถล้มเหลวได้ แม้จะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยก็ตาม ดังนั้นหากต้องการความมั่นคงของไฟร์วอลล์ ให้มากขึ้นก็ ต้องเพิ่มไฟร์วอลล์เข้าไปอีกให้ทำงานขนานกัน ซึ่งจะมีชื่อเรียกไฟร์วอลล์แบบนี้ว่า Load-Balanced Firewall ซึ่ง แน่นอนว่าจะทำให้ราคาของระบบสูงขึ้นไปอีก

การเลือกใช้ไฟร์วอลล์

หลังจากที่เราได้ออกแบบโครงสร้างที่แบ่งเครือข่ายออกเป็นส่วน ๆ เรียบร้อยแล้ว คราวนี้เราจะมา พิจารณาแนวทางการเลือกใช้ไฟร์วอลล์กัน เพื่อจะได้จัดหาไฟร์วอลล์ที่เหมาะสมมาใช้กับองค์กร ไฟร์วอลล์นั้น สามารถแบ่งเป็นประเภทได้หลายอย่าง โดยอาจแบ่งตามรูปแบบเป็น 2 แบบ คือ แบบที่เป็นฮาร์ดแวร์ และแบบที่ เป็นซอฟต์แวร์

ไฟร์วอลล์แบบที่เป็นฮาร์ดแวร์นั้น อันที่จริงแล้วก็เป็นแบบซอฟต์แวร์นั่นแหละ เพียงแต่ตอนที่เขาขาย นั้นเขาขายมาพร้อมกับฮาร์ดแวร์ โดยซอฟต์แวร์ของไฟร์วอลล์แบบนี้จะสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทำงานกับฮาร์ดแวร์ นั้น ๆ โดยเฉพาะ ดังนั้นการทำงานระหว่างซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ก็จะเข้ากันได้เป็นอย่างดี และมีความ
ปลอดภัยมากกว่า เพราะซอฟต์แวร์ของไฟร์วอลล์แบบนี้ จะไม่ได้ทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการทั่วไป แต่จะรัน
อยู่บนระบบปฏิบัติการที่เขียนขึ้นมาเฉพาะ โดยบางบริษัทจะพัฒนาขึ้นมาใหม่ทั้งหมด แต่บางบริษัทก็นำ
ระบบปฏิบัติการประเภทยูนิกซ์มาดัดแปลง ซึ่งทำให้การหาข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการ
เหล่านั้นทำได้ยากขึ้น ทำให้การเจาะเข้าไปในไฟร์วอลล์ประเภทนี้ยากขึ้นไปด้วย

ไฟร์วอลล์อีกประเภทหนึ่ง คือ ไฟร์วอลล์ที่มีลักษณะเป็นซอฟต์แวร์อย่างเดียว โดยไฟร์วอลล์แบบนี้จะ ทำงานอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ และระบบปฏิบัติการทั่วไป โดยอาจมีการเข้าไปแก้ไขส่วนประกอบ ของระบบปฏิบัติการบางส่วน โดยเฉพาะส่วนที่ทำหน้าที่ติดต่อกับเครือข่าย ทั้งนี้เพื่อให้ไฟร์วอลล์สามารถ ควบคุมการสื่อสารได้โดยตรง และช่วยให้คอมพิวเตอร์ที่รันโปรแกรมไฟร์วอลล์มีความแข็งแกร่งมากขึ้น ดังนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ทำเป็นไฟร์วอลล์จึงควรจะใช้เป็นไฟร์วอลล์เพียงอย่างเดียว ไม่ควรให้ทำหน้าที่อื่น ร่วมด้วย เพราะมักจะมีปัญหาเกิดขึ้นเสมอ หากให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นไฟร์วอลล์ ทำหน้าที่ให้บริการ อย่างอื่นด้วย

สำหรับแนวทางการเลือกระหว่างไฟร์วอลล์ประเภทซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์นั้น ไฟร์วอลล์ประเภท ซอฟต์แวร์จะมีข้อดีที่มีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากกว่า กล่าวคือ เนื่องจากทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ จึงมี การติดต่อผู้ใช้เป็นแบบกราฟิก และเนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์ ดังนั้นจึงสามารถเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะติดตั้ง ให้เหมาะสมกับประสิทธิภาพที่ต้องการได้ เช่น หากเครือข่ายมีความเร็วไม่มากนัก ก็อาจจะใช้เครื่องสเปกทั่วไป ได้ แต่หากเครือข่ายมีความเร็วสูง ก็อาจจะหาเครื่องประสิทธิภาพสูง ๆ มาใช้แทนได้ เครื่องเดิมก็สามารถ นำไปใช้งานอย่างอื่นต่อไป แต่ไฟร์วอลล์แบบฮาร์ดแวร์จะทำไม่ได้ แต่สิ่งที่คุณจะได้จากไฟร์วอลล์แบบฮาร์ดแวร์ก็อ ความปลอดภัยที่สูงกว่า จากเหตุผลที่ได้กล่าวไปแล้ว และอีกประการหนึ่ง คือ ค่าใช้จ่าย เพราะไฟร์ วอลล์ประเภทฮาร์ดแวร์มีแนวโน้มที่จะมีราคาสูงกว่า


ในระบบที่ออกแบบ จะเลือกไฟร์วอลล์ประเภท Stateful Inspection แล้วจะออกแบบเงื่อนไขการทำงาน ไว้แบบนี้ครับ คือ สำหรับไฟร์วอลล์ตัวนอก จะเปิดเฉพาะพอร์ตที่มีการใช้งาน ซึ่งในที่นี้ก็จะมีเพียงเมล์และเว็บ เท่านั้น คังนั้นนอกเหนือจากช่องทางทั้งสองแล้วแฮกเกอร์ก็จะ โจมตีระบบไม่ได้เลย หากไม่โจมตีไฟร์วอลล์ เสียก่อน เพราะไฟร์วอลล์จะช่วยป้องกันเอาไว้ สำหรับไฟร์วอลล์ตัวใน ผมก็จะยิ่งตั้งเงื่อนไขให้เข้มงวดอีกว่า

การติดต่อระหว่างใคลเอนต์ภายในเพื่อใช้งานเว็บ หรือ ใช้งานเมล์ จะต้องเริ่มการติดต่อจากข้างในมาข้างนอก เท่านั้น ซึ่งด้วยความที่เป็นไฟร์วอลล์ประเภท Stateful Inspection มันจะเสมือนกับเป็นการปิดพอร์ตทั้งหมดจาก ภายนอก และจะเปิดใช้งานบางพอร์ตเฉพาะระหว่างการติดต่อเท่านั้น ดังนั้นการโจมตีเข้ามาข้างในก็จะสามารถ ทำได้เฉพาะเวลาที่ติดต่อกับข้างนอกเท่านั้น และจะโจมตีได้เฉพาะเครื่องที่กำลังติดต่อเท่านั้นด้วย ดังนั้นจะเห็น ได้ว่าจะปลอดภัยมาก

สำหรับไฟร์วอลลที่มีจำหน่ายในปัจจุบันนั้น ได้พัฒนาก้าวหน้าไปมาก มีฟังก์ชันต่าง ๆ เพิ่มขึ้นมากมาย และส่วนใหญ่จะไม่ได้เป็นประเภทใดประเภทหนึ่งซะทีเดียว แต่จะเป็นแบบผสมผสาน โดยไฟล์วอลล์ที่จัดว่า เป็นแบบ Stateful ได้แก่ Firewall-1 ของ Checkpoint, Symactec Enterprise Firewall (Raptor) ของ Symantec, Bulletproof ของ CA, PIX Firewall ของ Cisco และ ISA Server ของไมโครซอฟต์ ไฟล์วอลล์ที่จัดว่าเป็น Application Proxy จริง ๆ ก็น่าจะเป็น Gaunlet ของบริษัท Network Associate

นอกเหนือจากที่ได้กล่าวมา ก็ควรจะพิจารณาความสามารถอื่น ๆ ของไฟร์วอลล์ประกอบด้วย เช่น บาง ยี่ห้อมีการทำงานในระดับ User ด้วย คือ ผู้ใช้แต่ละคนจะผ่านไฟร์วอลล์ได้ไม่เท่ากัน บางยี่ห้อสามารถกระจาย Policy ไปยังไฟร์วอลล์ตัวอื่น ๆ ได้ บางยี่ห้อสามารถทำงานกับแอปพลิเคชันอื่นได้ เช่น ทำงานร่วมกับโปรแกรม แอนตี้ไวรัสในการตรวจสอบไวรัสบนเมล์หรือเว็บ หรือทำงานร่วมกับโปรแกรมตรวจจับการบุกรุกได้ บางยี่ห้อ สามารถตั้งปฏิทินการทำงานให้ใช้กฎ ที่ต่างกันในแต่ละช่วงเวลาได้ บางยี่ห้อมีการเพิ่มส่วนตรวจสอบเว็บ (Content Filter) เพื่อกรองข้อมูลที่ผ่านเว็บเป็นพิเศษ และอื่น ๆ อีกมากมาย

ตัวอย่างการออกแบบ



รูปที่ 38 ตัวอย่างเครือข่าย

รูปข้างต้นเป็นการออกแบบ High Available Firewall โดยการใช้ไฟร์วอลล์ 2 ตัวทำหน้าที่กั้นระหว่าง เครือข่าย โดยไฟร์วอลล์ 2 ตัวนี้จะทำงานแบบ Load Balancing คือ ใช้ Virtual IP เดียวกัน แบ่งภาระการทำงาน โดยหากเป็นไมโครซอฟต์จะเรียกการเชื่อมต่อระหว่างเซิร์ฟเวอร์ 2 ตัวนี้ว่า Heartbeat โดยจะคอยตรวจสอบการ ทำงานของไฟร์วอลล์ทั้ง 2 หากมีตัวใดตัวหนึ่งผิดปกติ จะทำการ Failover ทันที ระบบนี้จะเหมาะสำหรับองค์กร ที่ต้องการ

ไฟร์วอลล์สำหรับ Host

ไฟร์วอลล์สำหรับนี้ เรามักได้ขึ้นคำว่า Personal Firewall มากกว่า โดยไฟร์วอลล์ประเภทนี้จะทำหน้าที่ ป้องกันเฉพาะคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งมากกว่าจะป้องกันเครื่อง่าย ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ส่วนใหญ่มัก ออกแบบมาเพื่อใช้กับระบบปฏิบัติการในตระกูลวินโดว์ เพราะเป็นระบบปฏิบัติการที่มีการใช้งานเป็นไคลเอนต์ มากที่สุด ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มักมีราคาถูก และบางตัวก็ให้ดาวน์โหลดได้ฟรี นอกจากนั้นบางตัวยังมีความสามารถ ด้าน IDS แบบง่าย ๆ อีกด้วย โปรแกรมเหล่านี้แม้ว่าจะทำให้การใช้งานคอมพิวเตอร์มีความยุ่งยากมากขึ้น แต่ก็มี ประโยชน์เพราะสามารถตรวจสอบได้ว่ามีการสแกนเข้ามาในเครื่องของเรา หรือมีความ พยายามแฮกเข้ามาใน เครื่องของเราหรือไม่ นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ส่วนใหญ่มีการใช้งานง่าย สามารถเพิ่มกฎเข้าไปได้เอง โดย ไม่จำเป็นต้องมีความรู้มากนัก ตัวอย่างของโปรแกรมเหล่านี้ได้แก่

- Zone Alarm
- Tiny Personal Firewall
- Norton Personal Firewall
- Sygate Personal Firewall
- Conseal PC Firewall
- VPN-1 Secure Client

และนอกเหนือจากโปรแกรมที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีโปรแกรมที่ทำหน้าที่ป้องกันเซิร์ฟเวอร์ด้วย เช่น โปรแกรม IP Filter, SunScreen Lite Firewall, Firewall-1 Secure Server และ Packet Filtering via IPSec in Windows 2000

บทที่ 8. Network Address Translation

Network Address Translation (NAT) คือวิธีการทางเครือข่ายที่จะเปลี่ยนค่า Network Address จาก หมายเลขหนึ่ง ไปเป็นอีกหมายเลขหนึ่ง ซึ่งทำให้เกิดการเชื่อมต่อ ไปยังเครื่องปลายทางได้ โดยเครื่องต้นทางไม่ จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค่าทางเครือข่าย การทำ NAT ช่วยให้การใช้งานเครือข่ายทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก ขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ รวมทั้งมีส่วนในการรักษาความปลอดภัยในเครือข่ายได้ด้วย ซึ่ง โดยทั่วไปจะเป็นความสามารถ หนึ่งในไฟร์วอลล์ หรืออุปกรณ์เครือข่ายทั่วไปอยู่แล้ว

จุดประสงค์ของการทำ NAT

ที่มาของการทำ NAT นั้นเกิดจากความคิดที่จะนำ Private IP ซึ่งเป็นหมายเลข ไอพีแอดเดรสที่ใช้สำหรับ เครือข่ายเฉพาะ ซึ่ง ไม่มีการใช้งานข้ามเครือข่ายได้ (ไม่มีการ route ไปยังเครือข่ายอื่นๆ) และนำมาใช้เพื่อ แก้ปัญหาการขาดแคลนหมายเลข ไอพีแอดเดรสในอนาคตด้วย ซึ่งภายหลัง การทำงานของ NAT สามารถเพิ่ม ความสามารถในการรักษาความปลอดภัย และนำมาใช้ในการแก้ปัญหาในกรณีที่หมายเลข ไอพีแอดเดรสใน องค์กรมีจำนวนจำกัด

Private IP Address

เนื่องจากการใช้งานระบบเครือข่ายนั้น ในบางครั้งก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่นๆ เลย ยกตัวอย่างเช่นเครือข่ายภายในบริษัท ซึ่งจะติดต่อสื่อสารกันเฉพาะภายในบริษัทเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องติดต่อกับ บริษัทอื่นๆ หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แต่การติดต่อสื่อสารเพื่อใช้งานแอปพลิเคชั่นต่างๆ ก็ยังจำเป็นต้องใช้ หมายเลขไอพีแอดเดรสเช่นเดียวกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือถ้ามีการจัดแบ่งหมายเลขไอดีแอดเดรสที่มีอยู่ให้กับ เครือข่ายในลักษณะนี้ จะทำให้เกิดปัญหาหมายเลขไอดีแอดเดรสไม่เพียงพอ การตรวจสอบและจัดสรรทำได้ยาก รวมถึงการรักษาความปลอดภัยในเครือข่ายจะทำได้ยากขึ้นด้วย

จากปัญหาดังกล่าวองค์กรที่มีชื่อว่า Internet Assigned Number Authority (IANA) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ คูแถใน การจัดสรรหมายเลข ไอพีแอดเดรสให้กับผู้ใช้งานทั่วโลก ได้กำหนดช่วงของหมายเลข ไอพีแอดเดรสที่ ทุกๆ คน สามารถนำไปใช้ได้โดย ไม่จำเป็นต้องขึ้นทะเบียนก่อนเรียกว่าช่วง Private IP ซึ่งหมายเลข ไอพีแอดเดรสในช่วง นี้จะ ไม่สามารถนำมาเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่นๆ ได้โดยตรง

ช่วงของหมายเลขไอพีแอดเครสที่เป็น Private IP นั้น จะแบ่งเป็น 3 กลุ่มด้วยกันคือ

- 1. ช่วงหมายเลข 10.0.0.0 10.255.255.255 (10/8)
- 2. ช่วงหมายเลข 172.16.0.0 172.32.255.255 (172.16 / 12)
- 3. ช่วงหมายเลข 192.168.0.0 192.168. 255.255 (192.168 / 16)

คุณสมบัติของอุปกรณ์ NAT

อุปกรณ์เครือข่าย หรือโปรแกรมที่ใช้ในการทำ NAT จะต้องมีความสามารถในการทำงานต่างๆ เหล่านี้ คือ

- 1. สามารถกำหนดหมายเลขไอพีแอดเครสได้ (Transparent address assignment)
- 2. สามารถส่งผ่านแพ็กเก็ตของข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงแอดเดรสได้ (Transparent address routing through address transition)
- 3. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ ICMP payload ใค้ (ICMP error message payload translation)

สามารถกำหนดหมายเลขไอพี่แอดเดรสได้ (Transparent address assignment)

อุปกรณ์ที่จะทำ NAT นั้นจะต้องสามารถเปลี่ยนค่าหมายเลข ใอพีแอคเครสของข้อมูลในเครือข่าย ซึ่ง เป็นหมายเลข ใอพีเอคเครสในกลุ่มของ Private IP ให้กลายเป็นหมายเลข ใอพีแอคเครสที่ใช้ในเครือข่าย อินเทอร์เน็ต และสามารถเปลี่ยนหมายเลข ใอพีแอคเครสที่ใช้ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้กลายเป็นหมายเลข ไอพี แอคเครสในช่วย Private IP ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งในบางกรณีอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค่าข้อมูลในชั้น Transport บางส่วนด้วยเช่นหมายเลขพอร์ตของ TCP และ UDP ในการเปลี่ยนแปลงค่าไอพีแอดเครสนั้นสามารถทำได้ 2 แบบคือแบบ Static และแบบ Dynamic

static address assignment

เป็นการเปลี่ยนแปลงค่าหมายเลขไอพีแอดเดรสโดยมีการจับคู่กันของหมายเลขไอพีแอดเดรสตลอดการ ทำงานของอุปกรณ์ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงค่าไอพีแอดเดรสจาก Private IP เป็นหมายเลขไอพีภายนอก และเปลี่ยน จากหมายเลขไอพีแอดเดรสภายนอกเป็น Private IP แบบหนึ่งต่อหนึ่งไปตลอด

dynamic address assignment

เป็นการเปลี่ยนแปลงค่าหมายเลข ใอพีแอดเดรสโดยมีการจับคู่กันของหมายเลข ใอพีแอดเดรสที่เป็น Private IP กับหมายเลข ใอพีแอดเดรสภายนอกเพียงชั่วคราวเท่านั้น โดยอุปกรณ์ NAT จะจับคู่หมายเลข ใอพี แอดเดรสในช่วงเวลาที่ session มีการเชื่อมต่อกันอยู่เท่านั้น หลังจากที่ใช้งาน session เสร็จเรียบร้อยแล้วจะ ไม่ เก็บข้อมูลการจับคู่นั้น ไว้อีก เมื่อมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอกอีกครั้ง อุปกรณ์ NAT จะเลือกหมายเลข ใอพี แอดเดรสภายนอกใหม่อีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง ไม่จำเป็นต้องซ้ำกับหมายเลขเดิม

สามารถส่งผ่านแพ็กเก็ตของข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงแอดเดรสได้ (Transparent address routing through address transition)

เนื่องจากอุปกรณ์ที่ทำ NAT นั้นจะอยู่ระหว่างระบบหมายเถขแอดเดรส 2 ระบบคือ Private Address และ ใอพีแอดเดรสที่จดทะเบียนอย่างถูกต้อง ดังนั้นสิ่งที่อุปกรณ์ NAT จะต้องคำนึงถึงก็คือ การทำงานที่ไม่ขัด ต่อการทำงานของระบบหมายเลขแอดเดรสทั้งสองระบบ และต้องไม่เป็นปัญหาในการหาเส้นทางและการรับส่ง ข้อมูลด้วย โดยข้อกวรระวังข้อหนึ่งในการใช้อุปกรณ์ NAT คือการป้องกันการส่งข้อมูล routing information

ข้ามเครือข่าย (จากเครือข่ายภายนอก ส่งมายังเครือข่ายภายใน หรือจากเครือข่ายภายในส่งไปยังเครือข่าย ภายนอก) เนื่องจากจะทำให้ระบบโดยรวมมีปัญหาทันที

กระบวนการในการเปลี่ยนหมายเลขไอพีแอดเดรสมีขั้นตอนทั้งหมด 3 ขั้นตอนหลักคือ ขั้นตอนในการ จับคู่หมายเลขไอพีแอดเดรส ขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงหมายเลขไอพีแอดเดรสขณะที่มีการเชื่อมต่อกันแล้ว และกระบวนการเมื่อสิ้นสุดการทำงาน

การทำงานในการจับคู่หมายเลขไอพีแอดเดรส (address binding)

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่อุปกรณ์ NAT เปลี่ยนแปลงหมายเลข ใอพีแอดเดรสจาก Private IP ให้กลายเป็น ใอพีที่จดทะเบียนไว้แล้ว และเปลี่ยนแปลงหมายเลข ใอพีแอดเดรสจาก ไอพีที่จดทะเบียนไว้แล้วให้กลายเป็น Privatte IP ซึ่งสามารถทำได้ทั้งแบบ Static และ Dynamic ซึ่งในการ binding นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลข ใอพีแอดเดรสลู่นั้นๆ ไปจนกว่าจะปิดการเชื่อมต่อ

กระบวนการนี้เริ่มต้นเมื่อเริ่มต้นการเชื่อมต่อ (ซึ่งยัง ไม่มีการเชื่อมต่อกันมาก่อน) โดยเครื่องที่ส่งข้อมูล จะส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์ NAT ซึ่งอุปกรณ์ NAT จะมีการกำหนดหมายเลข ไอพีแอดเดรสให้กับข้อมูลนั้นใหม่อีก ครั้งหนึ่ง โดยการกำหนดหมายเลข ไอพีแอดเดรสที่มีการจดทะเบียนให้แทน แล้วจะจำไว้ว่าได้มีการจับคู่ หมายเลข ไอพีแอดเดรสภายนอกอะ ไร กับหมายเลข Private IP อะ ไรบ้าง ตัวเลขคู่นี้จะกำหนดไปจนกว่าจะจบ การเชื่อมต่อ สำหรับกรณีที่มีการเชื่อมต่อมากกว่า 1 การเชื่อมต่อในช่วงเวลาเดียวกันก็จะมีการจับคู่หมายเลข แอดเดรสแบบเดียวกัน

การทำงานขณะมีการเชื่อมต่อกันแล้ว (address lookup and translation)

หลังจากที่ session มีการเชื่อมต่อกันแล้ว เมื่อการส่งข้อมูลถัดๆ มาจะมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขไอพี แอคเครสโคยใช้วิธีการค้นหาในหน่วยความจำว่าเคยจับคู่กับหมายเลขไอพีแอคเครสอะไร

การทำงานเมื่อสิ้นสุดการเชื่อมต่อ (address unbinding)

เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการเชื่อมต่อแล้ว โดยอุปกรณ์ NAT จะมีกระบวนการในการ ตรวจจับว่ามีการสิ้นสุด session ของคู่ใอพีแอดเดรสนั้นๆ หรือไม่ ซึ่งถ้ามีการสิ้นสุดแล้วจะลบข้อมูลการจับคู่ ออกจากหน่วยความจำ

สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลของ ICMP payload ได้ (ICMP error message payload translation)

การทำงานในเครือข่าย TCP/IP นั้น เมื่อมีการทำงานที่ผิดพลาดเกิดขึ้น จะมีการส่งรายละเอียดต่างๆ ไป กับแพ็กเก็ต ICMP ซึ่งในกรณีที่มีการใช้งาน NAT และเกิดการทำงานที่ผิดพลาดหรือผิดปกติเกิดขึ้นในเครือข่าย ตัวอุปกรณ์ NAT ต้องสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแพ็กเก็ต ICMP ให้ถูกต้องด้วย เช่น Destination Unreachable, Source-Quench, Time-Exceed และ Parameter-Problem แต่ NAT ไม่ควรเปลี่ยนแปลงค่าข้อมูล ใน Redirect Message

การเปลี่ยนแปลงค่าในแพ็กเก็ต ICMP นั้นจะหมายรวมถึงค่าของหมายเลขไอพีแอดเดรสต้นทางใน ICMP payload ด้วย ซึ่งก็หมายความว่าต้องเปลี่ยนค่า checksum ทั้งใน ICMP header และ IP header ด้วยเช่นกัน

<u>รูปแบบของการทำงานของ NAT</u>

เนื่องจากการทำงานของระบบและการใช้งานเครือข่ายมีหลากหลายรูปแบบ การทำ NAT จึงมีวิธีการ หลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานแบบต่างๆ โดยการทำ NAT แบบต่างๆ มีดังนี้คือ

Traditional NAT (outbound NAT)

เป็นการทำ NAT แบบหนึ่งที่ออกแบบให้มีการเชื่อมต่อจากเครือข่ายภายใน ออกสู่เครือข่ายภายนอก เท่านั้น โดย outbound NAT แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ Basic NAT และ Network Address Port Translation (NAPT)

basic NAT

เป็นการทำ NAT โดยเปลี่ยนแปลงข้อมูลของเครือข่ายภายในซึ่งเป็นเครือข่ายที่เริ่มการเชื่อมต่อ ให้
กลายเป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการเชื่อมต่อ โดยอุปกรณ์ NAT จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลหมายเลขไอพีต้นทาง และ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น TCP, UDP, ICMP header checksum เป็นต้น ซึ่งหลังจากที่มีการเชื่อมต่อกัน
เรียบร้อยแล้ว ข้อมูลที่ตอบกลับมาจากเครือข่ายภายนอกก็จะถูกเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมในการเชื่อมต่อกับ
เครือข่ายภายในเช่นกัน

Network Address Port Translation (NAPT)

Network Address Port Translation (NAPT) คือกระบวนการที่คล้ายกับการทำ NAT แต่จะมีการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลในชั้น transport ด้วยเช่น TCP port, UDP port และ ICMP query identification เป็นต้น ซึ่ง กระบวนการดังกล่าวจะช่วยให้สามารถทำ NAT โดยใช้หมายเลขไอพีแอดเดรสที่จดทะเบียนเพียงหมายเลขเดียว ได้

Bi-Directianal NAT (Two-way NAT)

เป็นการทำ NAT ที่สามารถเชื่อมต่อจากเครือข่ายภายนอกเข้ามายังเครือข่ายภายในได้ เช่นเดียวกับการ เชื่อมต่อจากเครือข่ายภายในออกไปยังเครือข่ายภายนอก ในการจับคู่หมายเลขไอพีแอคเครสสามารถทำได้ทั้ง แบบ static และ dynamic สำหรับการเชื่อมต่อจากต้นทางไปยังปลายทางนั้นจำเป็นต้องใช้ DNS ในการบอก หมายเลขไอพีในการเชื่อมต่อด้วยโดยเฉพาะในการทำงานแบบ Dynamic

Twice-NAT

การทำงานของ Traditional NAT และ Bi-Directional NAT นั้นมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะค่าของ
หมายเลขไอพีแอดเดรสต้นทางหรือหมายเลขไอพีแอดเดรสปลายทาง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ซึ่งในการทำงาน
บางอย่างจำเป็นต้องมีการทำงานมากกว่านี้ เช่นในกรณีที่หมายเลขไอพีแอดเดรสภายในซ้ำกับหมายเลขไอพี

แอดเดรสภายนอก (กรณีที่มีการเปลี่ยน ISP แต่ไม่ต้องการให้เปลี่ยนแปลง configuration ในองค์กร) ซึ่งปัญหาที่ เกิดขึ้นก็คือไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายภายนอกได้ เพราะถือว่าเป็นการทำงานใน local เท่านั้น สำหรับ ปัญหานี้จำเป็นต้องมีการทำ NAT ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมายเลขไอพีแอดเดรสต้นทางและปลายทางพร้อมๆ กัน ซึ่งต้องใช้การทำงานของ DNS มาช่วยในการเชื่อมต่อด้วย

ยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่เครือข่ายภายในเป็นเครือข่าย 200.200.200.0/24 ต้องการเชื่อมต่อไปยังเครื่อง ในเครือข่ายภายนอกหมายเลขไอพีแอคเครสคือ 200.200.200.100 จะมีการทำงานคือ

- 1. ต้องทำให้เครื่องต้นทางส่งข้อมูลไปยังหมายเลขไอพีแอดเดรสในเครือข่ายภายนอกให้ได้เพื่อให้แพ็ก เก็ตผ่านอุปกรณ์ NAT ซึ่งต้องให้เป็นภาระการทำงานของ DNS และ
- 2. ต้องให้อุปกรณ์ NAT เปลี่ยนแปลงหมายเลขไอพีแอดเดรสปลายทางไปยัง ปลายทางที่แท้จริง และ เปลี่ยนแปลงหมายเลขไอพีต้นทางเป็นหมายเลยไอพีแอดเดรสที่จดทะเบียนอย่างถูกต้อง

ในการทำงานข้อแรก เครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายภายในร้องขอไปยัง DNS เมื่อ DNS รับการร้องขอ แล้ว DNS จะส่งหมายเลขไอพีแอดเดรสปลอมซึ่งเป็นหมายเลขไอพีแอดเดรสของเครือข่ายภายนอกไปให้เครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ร้องขอ พร้อมกับส่งข้อมูลการร้องขอและหมายเลขไอพีแอดเดรสปลายทางที่แท้จริงไปให้ อุปกรณ์ NAT

หลังจากนั้นเครื่องต้นทางจะส่งข้อมูลเพื่อร้องขอไปยังหมายเลขไอพีที่ได้ เมื่อแพ็กเก็ตส่งไปยังอุปกรณ์ NAT ได้แล้ว หลังจากนั้นอุปกรณ์ NAT จะเปลี่ยนหมายเลขไอพีแอดเครสปลายทางให้กลายเป็นหมายเลข ปลายทางที่แท้จริง และเปลี่ยนแปลงหมายเลขไอพีต้นทางให้เป็นหมายเลขไอพีที่จดทะเบียนอย่างถูกต้อง ซึ่งถ้า อุปกรณ์ NAT ได้รับข้อมูลตอบกลับมาแล้ว จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลกลับไปเป็นแบบเดิมอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะทำให้ การเชื่อมต่อเป็นไปได้อย่างถูกต้องทั้งทางฝั่งผู้รับและผู้ส่ง


Multihomed NAT

จากการออกแบบเครือข่ายที่ทำให้ NAT เป็นเสมือนกับช่องทางเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายภายนอกเพียง ช่องทางเดียวซึ่งทำให้เป็นจุดอ่อนในระบบ (single point of failure) วิธีการแก้ปัญหานี้ก็สามารถทำได้โดยการ ออกแบบให้มีอุปกรณ์ NAT มากกว่าหนึ่งชิ้นในเครือข่าย ซึ่งอุปกรณ์ทั้งหมดต้องสามารถส่งข้อมูลสถานะการ ทำงานเช่นข้อมูลการจับคู่หมายเลขไอพีแอดเครส และต้องมีความสามารถในการสวิทช์การทำงานไปยังอุปกรณ์ ตัวอื่นๆ ได้ในกรณีที่มีอุปกรณ์หลักมีปัญหาได้

การใช้งาน NAT

Static NAT (static assignment and basic NAT)

เป็นการทำ NAT ที่ช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหมายเลขไอพีแอดเดรสอยู่ในช่วง private IP หรือ หมายเลขไอพีแอดเดรสที่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้อง สามารถติดต่อกับเครือข่ายอื่นๆ ได้ โดยการทำงานของ Static NAT นั้นจะจับคู่ระหว่างหมายเลขไอพีแอดเดรสภายในเครือข่าย กับหมายเลขไอพีแอดเดรสที่ได้รับการ จดทะเบียนแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ในการทำงานลักษณะนี้มีประโยชน์เพื่อความสะดวกในการจัดการหมายเลขไอพี แอดเดรสในเครือข่ายที่มักจะมีการปรับเปลี่ยนบ่อยๆ และทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ภายนอกเครือข่ายสามารถ ติดต่อเข้ามาในเครือข่ายได้ด้วย



ฐปที่ 39 Static NAT

Dynamic NAT (dynamic assignment and basic NAT)


เป็นการทำ NAT ที่ใช้วิธีการเปลี่ยนแปลงหมายเลข ไอพีแอดเดรสที่ใช้ในเครือข่าย ให้กลายเป็น หมายเลข ไอพีแอดเดสรที่จดทะเบียนแล้ว โดยการสุ่มเลือกหมายเลข ไอดีแอดเดรสซึ่งการทำงานลักษณะนี้จะ ช่วยให้เครือข่ายที่มีหมายเลข ไอพีแอดเดรสในช่วง private IP หรือเป็นเครือข่ายที่มีการตั้งค่าหมายเลข ไอพี แอดเดรสเองโดย ไม่ได้จดทะเบียน สามารถติดต่อ ไปยังเครือข่ายอื่นๆ ได้ แต่การทำ Dynamic NAT นี้เครื่อง คอมพิวเตอร์จากภายนอกเครือข่ายจะ ไม่สามารถติดต่อเข้ามายังเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในเครือข่าย ได้ เนื่องจาก เครื่องคอมพิวเตอร์ภายนอกจะ ไม่สามารถทราบ ได้เลยว่าหมายเลข ไอพีแอดเดรสของเครื่องที่จะเชื่อมต่อด้วยนั้น คือหมายเลขอะ ไร ซึ่งการทำ Dynamic NAT ก็สามารถนำมาใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยในเครือข่าย ได้

192.168.0.1	161.246.5.35		
192.168.0.2	161.246.5.50		
192.168.0.3	161.246.5.23		
92.168.0.1	161.240	6.5.35	l.
92.168.0.2	161.24	6.5.50)
92.168.0.3	161.24	6.5.23	

รูปที่ 40 Dynamic NAT

Network Address Port Translation


จากการทำงานของ Static NAT และ Dynamic NAT นั้นจะเห็น ได้ว่าจำนวนของหมายเลข ไอพี แอดเดรสที่จดทะเบียน จะต้องเท่ากับจำนวนหมายเลข ไอพีแอดเดรสภาย ในเครือข่าย ซึ่งทำให้ยังจำเป็นต้องใช้ จำนวน ไอพีแอดเดรสจำนวนมากอยู่เช่นเดิม วิธีการหนึ่งที่ช่วยให้ประหยัดหมายเลข ไอพีแอดเดรสคือการนำเอา วิธีการของ NAPT มาใช้ โดยเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายที่เป็น Private IP เมื่อติดต่อไปยังเครือข่ายอื่นๆ จะ ถูกเปลี่ยนเป็นหมายเลขไอพีแอดเดรสเพียงหมายเลขเดียวแต่มีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขพอร์ตต้นทางในการ เชื่อมต่อแทน เมื่อมีการตอบกลับจากเครื่องภายนอกเครือข่ายแล้ว ที่อุปกรณ์ NAT จะดูหมายเลขพอร์ตปลายทาง ในส่วนหัวของข้อมูลว่าเป็นหมายเลขอะไร แล้วจึงเปลี่ยนข้อมูลส่วนหัวให้ตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำการ ร้องขออีกครั้ง



รูปที่ 41 Network Address Port Translation

• Twice-NAT

ในกรณีที่หมายเลขไอพีแอดเดรสในเครือข่าย เป็นหมายเลขไอพีแอดเดรสซึ่งใช้งานอยู่ในเครือข่ายอื่นๆ หรือเป็นหมายเลขไอพีแอดเดรสที่เรานำมาใช้งานกันเอง โดยไม่ได้จดทะเบียนขอใช้งาน เมื่อมีการเชื่อมต่อกับ เครือข่ายอื่นๆ จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นในระบบเครือข่าย แต่การใช้งานในลักษณะนี้ก็ยังสามารถใช้งานได้ แต่ต้อง ทำ NAT ให้กลายเป็นหมายเลขไอพีที่จดทะเบียนถูกต้องเสียก่อน



ฐปที่ 42 Twice NAT

ข้อจำกัดของการทำ NAT

1. โปรแกรมที่มีข้อมูลของหมายเลขไอพีแอดเดรสอยู่ในชั้น Application Layer

เนื่องจากการทำ NAT มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของเฮดเดอร์ของแพ็กเก็ต จึงทำให้การทำงานของ
โปรแกรมบางโปรแกรมที่มีข้อมูลของหมายเลข ไอพีแอดเดรสที่จะต้องติดต่อด้วยอยู่ในส่วนของข้อมูลทำงาน
ไม่ได้เนื่องจากไม่สามารถทำงานตามการทำงานโดยปกติได้ เนื่องจากข้อมูลหมายเลข ไอพีในเนื้อข้อมูลเป็น
หมายเลข ไอพีแอดเดรสของเครื่องในเครือข่ายภายใน ซึ่งเป็นหมายเลข private IP ถ้าการทำงานต้องมีการเชื่อม
ต่อไปยังหมายเลข ไอพีแอดเดรสดังกล่าว โปรแกรมนั้นจะไม่สามารถทำงานได้เลย ยกตัวอย่างเช่น SNMP เป็น
ต้น

นอกจากนี้ในกรณีที่โปรแกรมต้องมีการแลกเปลี่ยนหมายเลขพอร์ตกันโดยใช้การทำงานในชั้น
Application Layer หรือมีการรับส่งข้อมูลหมายเลขพอร์ตกันในเนื้อข้อมูลชั้นแอปพลิเคชั่น ก็จะทำให้การทำงาน
ของโปรแกรมมีปัญหาได้ในกรณีที่มีการทำ NAPT เพราะจะได้หมายเลขพอร์ตที่ผิดไปได้

2. โปรแกรมที่มีความสัมพันธ์ระหว่าง control session กับ data session

การทำงานของอุปกรณ์ NAT นั้นอยู่บนสมมุติฐานที่ว่าแต่ละ session นั้นมีการทำงานแยกจากกัน โดย อิสระ ไม่มีความสัมพันธ์กันระหว่าง session ใคๆ หมายถึง เมื่อมีการสร้าง session ใคๆ จะมีหมายเลขไอพี แอดเครสต้นทาง, หมายเลขไอพีแอดเครสปลายทาง, โพรโตคอล, หมายเลขพอร์ตต้นทาง และหมายเลขพอร์ต ปลายทาง เป็นตัวเลขที่ไม่ขึ้นกับหมายเลข หรือข้อมูลใน session อื่นๆ ถ้ามีโปรแกรมที่มีการสร้าง session ใหม่ โดยขึ้นอยู่กับการควบคุมของ session อื่นๆ จะทำงานไม่ได้ถ้ามีการทำ NAT เนื่องจากภายหลังจากการทำ NAT ข้อมูลของ session จะถูกเปลี่ยนไปทั้งหมดนั่นเอง

ตัวอย่างของโปรแกรมที่มีการทำงานที่มีความสัมพันธ์ระหว่าง control session และ data session เช่น โปรแกรมที่ใช้ H.323 ซึ่งโปรแกรมประเภทนี้จะใช้ control session ในการกำหนดลักษณะการทำงานของ session อื่นๆ โดยใช้ข้อมูลใน control session นั้น

3. การตรวจจับหาความผิดปกติต่างๆ ในระบบเครื่อข่าย

เนื่องจากการทำ NAT จะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจากหมายเลข ไอพีแอดเดรสภายในเครือข่ายให้เป็น หมายเลข ไอพีแอดเดรสที่มีการจดทะเบียน โดยมีการใช้งานหมายเลข ไอพีแอดเดรสต่างๆ แบบสุ่ม และ เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ทำให้การตรวจจับหาผู้กระทำผิดเช่นการส่ง SPAM Mail หรือการโจมตีไปยัง เครือข่ายอื่นๆ ทำได้ยากเนื่องจากข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

4. การประมวลผลในอุปกรณ์ NAT

เนื่องจากการทำงานในอุปกรณ์ NAT จะต้องมีการคำนวณหาค่า checksum ของข้อมูลทุกๆ แพ็กเก็ต จึง ทำให้การทำงานในเครือข่ายที่มีการทำ NAT ช้าลงได้

ตัวอย่างปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในการทำ NAT

- เป็นการปกปิดรายละเอียดของเครือข่ายภายในองค์กรแต่ก็ยังมีปัญหาในการทำงานอื่นๆเช่นการทำงาน ของโปรแกรมบางโปรแกรม
- มีปัญหากับการทำงานของ DNS ("A" and "PTR" query), SNMP, FTP (port command, PASV command), โปรแกรมที่มี content ที่เป็นหมายเลขไอพีแอดเดรส, การทำ IPSec (ipsec tunnel ทำได้ถ้า ให้ nat router เป็น tunnel end point)

- มีปัญหากับ App เช่น H.323 ที่ใช้ control หลาย session ซึ่งต้องใช้ การทำงานพิเศษเช่น payload interpretion gateway เข้าช่วย
- ไม่สนับสนุน ICMP , NetBIOS over TCP/IP , Real Audio , Video Live , IP multi cast
- มีปัญหากับ routing table update , DNS , Zone transfer , Bootp , Ntalk , talk

Security Consideration

- เพื่อไม่ให้ผู้บุกรุกเห็นว่ามีการใช้ NAT device จึงไม่ควรมีข้อมูลของ private ip ส่งออกไปยังเครือข่าย internet
- ควรตรวจสอบทั้งหมายเลข ใอพีแอดเครสต้นทาง , หมายเลข ใอพีแอดเครสปลายทาง , พอร์ตต้นทาง และพอร์ตปลายทางที่ใช้ในการเชื่อมต่อด้วยเพื่อป้องกันการปลอมแปลงหมายเลข ใอพีแอดเครสและ พอร์ต ได้ เพราะอาจมีผู้ไม่หวังดีทำการ ปลอมหมายเลข ใอพีแอดเครสให้เหมือนกับมาจากเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่เครือข่ายภายในแล้วเชื่อมต่อ ไปยังเครื่องของตน แล้วเข้าเข้ามา โจมตีเครือข่าย
- การใช้ multicast session อาจทำให้เกิดปัญหาความปลอดภัยใน basic NAT ได้เนื่องจากระบบจะไม่ สามารถทราบได้เลยว่าข้อมูลที่ตอบกลับมานั้นเป็นข้อมูลที่ตอบกลับมาจากการร้องขอจากเครื่อง คอมพิวเตอร์ภายในเครือข่ายภายในหรือจากผู้บุกรุก
- อุปกรณ์ NAT เป็นเป้าหมายในการ โจมตีเช่นเคียวกับ server จึงควรมีการป้องกันในระดับเคียวกับการ ป้องกัน server

บทที่ 9. IP Security

ในสังคมอินเตอร์เน็ต ได้มีความตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวมานานแล้ว ดังจะเห็นได้จากความพยายามในการสร้างระบบความปลอดภัยสำหรับงานต่าง ๆ ขึ้นมา เช่น E-Mail Security (PGP, S/MIME), Authentication (Kerberos), Web Access (SSL: Secure Socket Layer) และระบบอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ในการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ คงไม่ได้มีเพียงแอปพลิเคชันดังที่ได้กล่าวมาเท่านั้น และการ สร้างระบบความปลอดภัยให้กับแต่ละแอปพลิเคชัน ก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่าย เพราะจะเกี่ยวข้องกับการกำหนด มาตรฐานใหม่ ๆ ขึ้นเป็นจำนวนมาก ดังนั้นวิธีการหนึ่งที่ดีกว่า คือ การนำระบบความปลอดภัย ใส่เข้าไปใน ระดับ IP เสียเลย ซึ่งทำให้แอปพลิเคชันอะไรก็ตามที่ทำงานอยู่บนระดับ IP ก็จะได้อานิสงค์ แห่งความปลอดภัย นั้นไปด้วย

ระบบความปลอดภัยในระดับ IP หรือเรียกย่อ ๆ ว่า IPSec นั้น มีหน้าที่ในการให้บริการอยู่ 3 หน้าที่ ด้วยกัน คือ ระบบการพิสูจน์ตน (Authentication) ซึ่งมีหน้าที่ในการพิสูจน์ว่าแพ็กเกจนั้นถูกส่งมาจากใคร และมี การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาระหว่างทางหรือไม่ การรักษาความลับ (Confidential) มีหน้าที่เข้ารหัสข้อมูลเพื่อป้องกัน ไม่ให้ผู้อื่นสามารถอ่านได้ และการบริหารคีย์ (Key Management) ทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนคีย์ระหว่างทั้ง 2 ฝั่งอย่างปลอดภัย


IP Security Overview

ในปี 1994 IAB (Internet Architecture Board) ได้มีการจัดทำรายงานขึ้นฉบับหนึ่ง มีชื่อว่า Security in the Internet Architecture (RFC 1636) โดยในรายงานดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า มีความต้องการให้เครือข่าย อินเตอร์เน็ตมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และรายงานฉบับดังกล่าวยังได้ชี้จึงจุดต่าง ๆ ที่ควรจะมีการปรับปรุงอีก ด้วย ซึ่งหนึ่งในความต้องการ คือ ต้องการให้มีความปลอดภัยในระดับโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) โดย ควรจะป้องกันการลักลอบแอบดุข้อมูล และ การพิสจน์ผู้ส่งได้

นอกจากนั้นในปี 1988 CERT (Computer Emergency Response Team) ก็ได้รายงานว่าได้รับรายงานมากกว่า 1300 รายงาน ในการโจมตีมากกว่า 20,000 แห่ง ว่ารูปแบบการโจมตีที่พบมาก คือ การโจมตีโดยการปลอม IP (IP Spoofing) โดยผู้โจมตีจะใช้วิธีสร้างแพ็กเกจ โดยปลอมหมายเลข IP ขึ้นมา แล้วเข้าโจมตีในบางแอปพลิเคชัน ที่อ้างอิงความปลอดภัยกับหมายเลข IP และรูปแบบการโจมตีที่พบมากอีกอย่างหนึ่ง คือ การใช้โปรแกรมลักษณะ Sniffer เพื่อดักดูข้อมูลต่าง ๆ

และจากรายงานดังกล่าว IAB ได้ตัดสินใจจะเพิ่มความสามารถทางด้าน Authentication และ Encryption เข้าไป ใน Ipv6 นอกจากนั้นยังได้ออกแบบระบบความปลอดภัยให้สามารถใช้ได้ทั้ง Ipv6 และ Ipv4 อีกด้วย ซึ่ง หมายความว่า หากต้องการความสามารถต่าง ๆ เหล่านี้ ก็ไม่จำเป็นต้องรอ IPv6 โดยสามารถนำมาใช้กับ Ipv4 ได้ทันที โดยจะเรียกความสามารถด้านความปลอดภัยใน Ipv4 ว่า IPSec

สำหรับรูปแบบการใช้งานของ IPSec นั้น เราอาจใช้ IPSec ในการเชื่อมต่อระหว่างสำนักงานสาขา (Branch Office) โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือ ใช้ในการทำเชื่อมต่อระยะไกล (Remote Access) ผ่าน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือ ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายแบบ Intranet และ Extranet ระหว่างองค์กร หรือ ใช้ในการสื่อสารแบบ Electronics Commerce ทั้งนี้เนื่องจาก IPSec นั้นสามารถทั้งค้าน Authentication และ Encryption ในทุก ๆ การสื่อสารที่มีพื้นฐานบนระดับ IP ในรูปที่ 43 ได้แสดงรูปแบบการใช้งานปกติของ IPSec โดยการสื่อสารภายในวง LAN แต่ละวงจะเป็นการสื่อสารตามปกติ แต่เมื่อการสื่อสารได้ก้าวข้ามออกไป ภายนอก ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายแบบ Private หรือ Public ก็ตาม ก็จะมีการใช้ IPSec โดยการนำ IPSec มาใช้นี้ จะ เริ่มที่ Router, Firewall หรืออุปกรณ์เครือข่ายที่ทำหน้าที่เป็นจุดออก (Gateway) ของเครือข่าย โดยจะมีการ เข้ารหัสข้อมูล แล้วจึงส่งออกไป และเมื่อถึงปลายทางก็จะถอดรหัสออกมา ซึ่งการทำงานทั้งหมดนี้ จะเกิดขึ้น โดยที่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีส่วนรับทราบเลย นอกจากนั้น IPSec ยังสามารถใช้งานในกรณีที่ผู้ใช้การเชื่อมต่อ แบบ Dial-Up ได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อเข้ามาที่หน่วยงานนั้น ๆ โดยตรง หรือเป็นการเชื่อมต่อผ่าน อินเตอร์เน็ต



รูปที่ 43 รูปแบบการใช้งาน IP Security

ประโยชน์ของ IPSec

- เมื่อมีการนำ IPSec มาใช้ที่ Firewall หรือ Router จะทำให้มีระบบความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง ที่ สามารถใช้ได้กับทุกการสื่อสาร โดยการสื่อสารภายในจะไม่มี Overhead ของ IPSec
- เมื่อมีการใช้ IPSec กับ Firewall ทุกการสื่อสารจะไม่สามารถข้าม IPSec ได้ เพราะการสื่อสารกับ ภายนอกต้องใช้ IP ซึ่งหมายความว่าต้องใช้ IPSec ด้วย และเนื่องจาก Firewall เป็นเพียงจุดเดียวที่ เชื่อมต่อกับภายนอก ดังนั้นการติดต่อระหว่างภายในและภายนอกกีจะต้องทำโดยผ่าน IPSec เท่านั้น
- เนื่องจาก IPSec ทำงานอยู่ใต้ TCP และ UDP ดังนั้นแอปพลิเคชันที่ทำงานบน TCP และ UDP จึง ต้องทำงานผ่าน IPSec ไปด้วย และ ไม่ต้องรับรู้ถึงการมีอยู่ของ IPSec ดังนั้นโปรแกรมต่าง ๆ ก็ไม่ ต้องเขียนขึ้นมาใหม่
- การทำงานของ IPSec ไม่กระทบกับผู้ใช้ โดยผู้ใช้จะไม่รับรู้ถึงการมีอยู่ของ IPSec เลย ดังนั้นจึงไม่ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสอนผู้ใช้

- IPSec สามารถจะสร้างความปลอดภัยในระดับผู้ใช้ได้ ซึ่งเป็นผลดีที่ทำให้สามารถจะระบุถึงผู้ใช้แต่ ละคนที่เข้ามาใช้งานจากระยะไกลได้


นอกจากนั้น IPSec ยังช่วยให้การทำงานของ Routing Protocol มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เพราะช่วยให้ การทำงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Router Advertisement, Neighbor Advertisement หรืออื่น ๆ สามารถใช้ ความสามารถของ IPSec ในการเข้ารหัสข้อมูล และพิสูจน์ถึง Router จริง ๆ ได้

IP Security Architecture

ข้อกำหนดของ IPSec นั้น ถือได้ว่ามีความซับซ้อนมากพอสมควร โดยได้ถูกกำหนดไว้ในเอกสาร ดังต่อไปนี้

- RFC 2401 : An overview of a security architecture
- RFC 2402 : Description of a packet authentication extension to Ipv4 and Ipv6
- RFC 2406: Description of a packet encryption extension to Ipv4 and Ipv6
- RFC 2408 : Specification of key management capability

ข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นข้อบังคับของ IPV6 และเป็นออปชั้นของ IPV4 โดยการใช้ IPSec ในทั้ง 2 รูปแบบ จะใช้ในลักษณะของการขยายส่วนหัว โดยส่วนหัวนี้จะทำหน้าที่ Authentication ด้วย โดยส่วนของ ข้อมูลที่เข้ารหัสจะเรียกว่า Encapsulating Security Payload (ESP) และนอกจาก RFC ทั้ง 4 ฉบับที่กล่าวไปแล้ว ยังมีการจัดตั้ง IP Security Protocol Working Group ขึ้นโดย IETF เพื่อกำหนดมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย ได้มีการแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ดังรูปที่ 44



รูปที่ 44 องค์ประกอบของ IP Security

ในการทำงานของ IPSec นั้นจะมีส่วนการทำงานอยู่ 2 ส่วนหลักด้วยกัน โดยส่วนแรกก็คือ
Authentication Header หรือ AH และส่วนที่ 2 คือ ESP โดยจะมีงานที่ส่วนต่าง ๆ เกี่ยวของอยู่ทั้งหมด 6 งาน ด้วยกัน ดังแสดงในตาราง

	АН	ESP (Encryption Only)	ESP (Encryption and Authentication)
Access Control	Y	Y	Y
Connectionless Integrity	Y		Y
Data Origin Authentication	Y		Y
Rejection of Replayed Packets	Y	Y	Y
Confidentiality		Y	Y
Limited Traffic Flow Confidentiality		Y	Y

ในการสื่อสารระหว่าง 2 ฝั่ง จะมีการสร้าง Security Associations (SA) ขึ้น โดย SA นี้จะเป็น กวามสัมพันธ์แบบทางเดียว ดังนั้นหากต้องการสื่อสารทั้ง 2 ทาง ก็จะต้องสร้าง SA ขึ้นในทั้ง 2 ทิศทาง โดยแต่ ละ SA จะระบุโดยข้อมูล 3 ตัวร่วมกัน คือ

- SPI (Security Parameter Index) เป็น Bit String ที่กำหนดให้กับ SA โดย SPI นี้จะส่งไปพร้อมกับ IPSec Packet เพื่อให้ฝั่งตรงข้าม สามารถเลือก SA ที่ถูกต้องมาใช้งานได้
- IP Destination Address เป็น IP Address ของเครื่องหรืออุปกรณ์เป้าหมาย
- Security Protocol Identifier เป็นตัวบอกว่า SA นี้สัมพันธ์กับส่วนของ AH หรือ ESP ดังนั้นถ้าจะใช้ ทั้งคู่ ก็ต้องใช้ SA จำนวน 2 ชุด

คังนั้นใน IP Packet ใด ๆ จึงมี SA Identifier ที่ไม่ซ้ำกันเลย โดยในระบบ IPSec แต่ละระบบนั้น จะมี ฐานข้อมูลที่ทำหน้าที่เก็บ SA (Security Association Database) โดยจะเก็บ SA แต่ละตัว และพารามิเตอร์ของแต่ ละ SA นั้น สำหรับพารามิเตอร์ของ SA จะมีคังต่อไปนี้


- Sequence Number Counter เป็นเลข 32 บิต ทำหน้าที่สร้างเลขลำดับใน AH หรือ ESP Header
- Sequence Number Overflow เป็นเฟล็กที่บอกว่า Sequence Number เกิด Overflow ขึ้น
- Anti-Replay Windows ทำหน้าที่บอกว่า AH หรือ ESP นี้เกิดจากการ Replay หรือไม่
- AH Information ทำหน้าที่บอกอัลกอริทึมของ AH, Key, Key Lifetime และอื่น ๆ (AH)
- ESP Information ทำหน้าที่บอกอัลกอริทึมของการเข้ารหัสและ Authentication, Key, ค่าเริ่มต้น, Key Lifetime และอื่น ๆ (ESP)
- Lifetime of this Security Association บอกระยะเวลาหรือจำนวนใบต์ ที่จะเปลี่ยน SA ใหม่ หรือ เลิกใช้ SA ปัจจุบัน
- IPSec Protocol Mode ทำหน้าที่ระบุโหมดการทำงานของ IPSec (Transport หรือ Tunnel)
- Path MTU ทำหน้าที่เก็บค่า MTU ที่จะสามารถส่งได้โดยไม่ต้อง Fragmentation

โดยในการสื่อสารนั้น อาจจะมีการสื่อสารได้ทั้งแบบที่ใช้ IPSec (ซึ่งต้องระบุ SA) และไม่ใช้ IPSec (ซึ่ง ไม่ต้องระบุ SA) โดยจะมี SPD (Security Policy Database) ทำหน้าที่กำกับการสื่อสาร โดยใน SPD จะมีรายการ สื่อสารต่าง ๆ โดยรายการใดที่เป็นการสื่อสารแบบ IPSec ก็จะมีตัวชี้ไปยัง SA ที่เหมาะสมด้วย ซึ่งอาจมีหลาย การสื่อสารที่ชี้ไปยัง SA เดียวกันก็ได้ โดยการเลือกการแต่ละรายการที่เหมาะสมกับแต่ละการสื่อสารนั้น จะใช้ หมายเลข IP Address และค่าต่าง ๆ ในโพรโตคอลที่อยู่ในระดับที่สูงขึ้นไป ของแพ็กเกจที่ส่งออกไป โดยจะ เรียกข้อมูลทั้ง 2 ว่า SA Selector โดยในแต่ละการส่ง จะมีการเข้าไปค้นหาใน SPD และจะตรวจสอบว่ามีการชื้ ไปยัง SA ใด ๆ หรือไม่ หากชี้ก็จะนำพารามิเตอร์ของ SA นั้นมาใช้ แต่หากไม่ชี้ ก็จะส่งแบบปกติ โดยข้อมูลที่ จะใช้ในการกำหนดแต่ละรายการใน SPD จะมีดังนี้

- Destination IP Address อาจเป็นหมายเลขเคียว หรือเป็น Wildcard (mask) หรือเป็นช่วงก็ได้
- Source IP Address อาจเป็นหมายเลขเคียว หรือเป็น Wildcard (mask) หรือเป็นช่วงก็ได้
- UserID ส่วนนี้ไม่ได้เป็นข้อมูลใน IP Packet แต่อนุญาตให้ใช้ หากระบบปฏิบัติการต้องการเพิ่ม ส่วนนี้เข้าไป
- Data Sensitivity Level ใช้ในระบบที่มีการให้ระดับความปลอดภัยของข้อมูล เช่น Secret หรือ Unclassified
- Transport Layer Protocol นำมาจากฟิลค์ในส่วนหัวของ Ipv4 หรือ Ipv6
- IPSec Protocol (AH หรือ ESP หรือ AH/ESP) ถ้ามี หมายความว่านำมาจาก ส่วนหัวของ Ipv4 หรือ Ipv6
- Source and Destination Port เป็นหมายเลขพอร์ตที่ติดต่อ
- Ipv6 Class นำมาจากฟิลค์ในส่วนหัวของ Ipv6
- Ipv6 Flow Label นำมาจากฟิลค์ในส่วนหัวของ Ipv6
- Ipv4 Type of Service นำมาจากฟิลค์ในส่วนหัวของ Ipv4

Authentication Header

ส่วนของ AH จะสนับสนุนทั้งส่วน Data Integrity และส่วน Authentication โดยสามารถจะรับรองได้ว่า ข้อมูลที่ส่งจะไม่มีการแก้ไขระหว่างทาง ที่ตรวจสอบไม่ได้ และสามารถพิสูจน์ผู้ส่งได้ ว่าส่งจากเครื่องใด จาก ผู้ใช้คนใด หรือจากแอปพลิเคชันใด นอกจากนั้นยังสามารถป้องกัน Spoofing Attack และ Replay Attack ได้ ด้วย ซึ่งส่วนของ Authentication Header ดูจากรูปที่ 45




รูปที่ 45 Authentication Header

จากรูปจะมีรายละเอียดดังนี้

- Next Header (8 bit) ทำหน้าที่ระบุชนิดของ Header ว่าเป็น AH หรือ ESP
- Payload Length (8 bit) ทำหน้าที่ระบุความยาวของ AH โดยหน่วยเป็น 32 bitword -2
- Reserved (16 bit) สำรองไว้ในในอนาคต
- Security Parameter Index (32 bit) ทำหน้าที่ระบุ SA
- Sequence Number (32 bit) เป็นเลขลำดับการส่ง
- Authentication Data (Variable) เป็นข้อมูลสำหรับตรวจสอบความถูกต้อง หรือ MAC ของแพ็กเกจ

การโจมตีอย่างหนึ่งที่ IPSec จะยอมให้เกิดขึ้นไม่ได้ คือ Replay Attack ซึ่งจะใช้ฟิลด์ Sequence Number ในการตรวจสอบลำดับของแพ็กเกจ โดยหลังจากที่เชื่อมต่อโดยใช้ SA แล้วฝั่งส่งจะมีการสร้าง Sequence Number ค่า 1 และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยจะไม่มีการกลับมาใช้ใหม่ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก IP ทำงานแบบ Connectionless ดังนั้นการส่งอาจไม่เป็นไปตามลำดับ ดังนั้นฝั่งรับจะต้องสร้าง Windows ขึ้นมา โดยมีขนาด 64

(Default) คังนั้นหากลำคับของ Sequence Number ยังอยู่ในช่วงของ Windows ก็ถือว่าลำคับถูกต้อง และจะส่งไป ตรวจสอบต่อไป โคยรูปที่ 46 แสคงการทำงานของ Windows ใน IPSec




ฐปที่ 46 การป้องกัน Replay Attack โดย Sliding Windows

สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องนั้น จะใช้อัลกอริทึม MAC โดยสามารถใช้ได้ทั้ง HMAC-MD5 และ HMAC-SHA-1 โดยทั้ง 2 วิธีจะใช้ความยาวของ Message Digest เพียง 96 บิตเท่านั้น (โดยการ Truncate) โดยจะ ทำทั้งส่วนของ IP Header, AH และ ส่วนของ Payload หรืออัลกอริทึมอื่น ๆ ก็ได้ ในการทำงานของทั้ง AH และ ESP จะมีโหมดการทำงานให้ใช้อยู่ 2 โหมดด้วยกัน ดังนี้


- โหมด Transport มีเป้าหมายที่จะป้องกันส่วนของข้อมูลที่อยู่ในชั้นที่สูงขึ้นไป ได้แก่ TCP, UDP และ ICMP โดยทั่วไปจะใช้ในลักษณะ End to End ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง โดยเครื่อง ทั้ง 2 เครื่องอาจมีการ Authenticate โดยใช้ Shared Key หรือโดย PKI ก็ได้ โดยรูปที่ 47 แสดง ลักษณะการทำงานของโหมดนี้ และรูปที่ 48 แสดงลักษณะแพ็กเกจที่แตกต่างของทั้ง 2 โหมด
- โหมด Tunnel มีเป้าหมายในการป้องกันทั้งแพ็กเกจ โดยเมื่อมีการปะส่วนของ AH และ ESP แล้ว จะมองว่าข้อมูลทั้งหมดจะเป็นส่วนของ Payload ที่ต้องปกป้อง ดังนั้นจะมีการสร้างแพ็กเกจ IP ขึ้นมาใหม่ และนำ Payload ไปใส่ในแพ็กเกจใหม่นี้ สำหรับการใช้งานในโหมดนี้ มักจะใช้ในกับ Router หรือ Firewall โดยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ User จะต้อง Authenticate กับ Router หรือ Firewall เพื่อขอใช้บริการเพื่อออกสู่ภายนอก สำหรับ Firewall หรือ Router ของทั้ง 2 ฝั่ง ก็จะต้องมี การ Authenticate ซึ่งกันและกันเอง โดยเมื่อแพ็กเกจไปถึง Firewall หรือ Router ก็จะมีการจับใส่

Packet ใหม่ และเมื่อถึง Router หรือ Firewall ปลายทาง ก็จะมีการถอดแพ็กเกจข้างนอกออก ให้ เหลือแต่แพ็กเกจข้างใน แล้วส่งต่อไป

ในทั้ง 2 โหมดนี้ ตามปกติหากเป็นการติดต่อในลักษณะจาก Client ไปยัง Server หรือลักษณะของ Dial Up ก็จะใช้โหมด Transport แต่หากเป็นการเชื่อมต่อระหว่างสำนักงานสาขาแล้ว มักจะใช้โหมด Tunnel โดยใน โหมด Tunnel นั้นจะมีข้อดีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายใน จะไม่ต้องรับรู้ถึงการใช้งาน IPSec เลย เพราะ IPSec จะสร้างที่ Gateway แต่วิธีการนี้มีข้อเสีย คือ ไม่สามารถป้องกัน การลักลอบอ่าน หรือปลอมแปลง ที่เกิดจาก เครือข่ายภายในได้ แต่สำหรับแบบ Transport แล้วระบบจะต้องสนับสนุน IPSec โดยตรง และจะต้องมีการเข้า ไปกำหนด Configuration การทำงานอีกด้วย



รูปที่ 47 รูปแบบการ Authentication



(c) Tunnel Mode


IPv6

รูปที่ 48 Scope of AH Authentication

Encapsulation Security Payload (ESP)


สำหรับส่วนของ ESP ซึ่งทำหน้าที่ให้บริการการเข้ารหัสนั้น มีลักษณะของฟิลด์อยู่ในรูปที่ 49 โดย รายละเอียดของฟิลด์ต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้

- Security Parameters Index (32 bit) ทำหน้าที่ระบุ SA
- Sequence Number (32 bit) เป็นหมายเลขลำดับ เพื่อป้องกัน Replay Attack
- Payload Data (Variable) ส่วนของข้อมูลที่เข้ารหัส
- Padding (0-255 byte) ข้อมูลที่เพิ่มเข้าไปกรณีที่เป็น Block Encryption และเพื่อให้หารค้วย 32 บิต ลงตัว
- Pad Length (8 bit) เป็นความยาวของข้อมูลที่ Pad
- Next Header (8 bit) ทำหน้าที่ระบุชนิดของ Header ในแพ็กเกจถัดไป
- Authentication Data (Variable) เป็นส่วนที่ใช้ตรวจสอบผู้ส่ง และความถูกต้อง




าปที่ 49 ESP Format

ในส่วนของการเข้ารหัสนั้น จะเข้ารหัสในส่วนของ Payload Data, Padding, Pad Length และ Next Header โดยสามารถใช้อัลกอริทึม DES, 3DES, RC5, IDEA, 3IDEA, CAST และ Blowfish โดยทำงานในโหมด Cipher Block Chaining และสำหรับส่วน Authentication จะเหมือนกับ AH โดยในรูปที่ 50 แสดงการทำงานของ โหมด Transport และ Tunnel ใน ESP




(a) Transport-level security



รูปที่ 50 Transport Mode & Tunnel Mode

จากรูปที่ 50(a) แสดงการทำงานของ ESP แบบ Transport โดยจะมีการเข้ารหัส (โดยมีการ Authenticate เป็นตัวเลือก) ระหว่างคอมพิวเตอร์ทั้ง 2 ฝั่ง และรูปที่ 50(b) แสดงการทำงานในแบบ Tunnel ซึ่งสามารถใช้ IPSec ในโหมดนี้ในการสร้าง Virtual Private Network หรือ VPN ได้ โดยจากรูปจะสมมติว่ามีสาขาอยู่ 4 สาขา และมีการกำหนด VPN ระหว่างสาขาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยลักษณะของแพ็กเกจที่ใช้แสดงในรูปที่ 51 ซึ่งจะสังเกตว่าจะมีการเพิ่มส่วน ESP Trailer และ ESP Authen ต่อท้ายแพ็กเกจไว้ด้วย ซึ่ง ESP Trailer เป็นส่วน Padding, Pad Length และ Next Header) และส่วน ESP Authen. จะใช้ตรวจสอบทั้งส่วนที่เป็นข้อมูลและส่วน ของ ESP Header (กรณีที่ไม่ต้องการ Authentication ก็จะไม่มีการเพิ่มส่วนของ ESP Authen เข้าไป



ฐปที่ 51 Scope of ESP Encryption and Authentication

Combining Security Associations

ในแต่ละ SA นั้นสามารถใช้ได้กับ AH หรือ ESP อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะใช้ทั้ง 2 แบบไม่ได้ แต่ เนื่องจากบางครั้งการส่งข้อมูลก็ต้องการทั้งบริการ AH และ ESP ซึ่งในกรณีนี้ จะต้องมีการใช้หลาย ๆ SA ต่อ หนึ่งการสื่อสาร โดยจะเรียกว่า SA Bundle โดยแต่ละ SA จะถูกนำมาใช้งาน ณ จุดที่ต้องการใช้ และอาจจะ สิ้นสุดการใช้ในจุดเดียวกัน หรือคนละจุดก็ได้ โดยการใช้ SA ร่วมกันนั้น จะมีวิธีการอยู่ 2 วิธีการ คือ


- Transport Adjacency ซึ่งจะเป็นการนำ SA หลาย ๆ SA ไปใช้กับ IP Packet เดียวกัน โดยไม่มีการ ทำ Tunneling ซึ่งวิธีการแบบนี้จะทำให้การรวมกันระหว่าง AH และ ESP สามารถทำได้เพียงชั้น เดียว
- Iterated Tunneling วิธีการนี้จะสามารถซ้อน AH หรือ ESP ได้หลายชั้น ซึ่งจะใช้ในกรณีที่มีการใช้ งาน IPSec ซ้อนกันในลักษณะ Gateway ซ้อนหลาย ๆ ชั้น โดยแต่ละชั้นมีความต้องการไม่ เหมือนกัน

นอกจากนั้นวิธีการทั้ง 2 แบบ ยังสามารถใช้งานร่วมกันได้อีกด้วย เช่น มีการใช้ Transport SA ระหว่าง Host โดยผ่าน Tunneling ที่สร้างขึ้นระหว่าง Gateway ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้เกิดคำถามว่า ในการทำงานจริง ๆ จะมี การทำงานในรูปแบบใดกันแน่นี้ลองมายกตัวอย่างดู สมมติว่าด้องการส่งข้อมูลที่มีการเข้ารหัส และมีการ Authenticate ด้วย จะใช้วิธีการใหน เพราะสามารถจะใช้ได้ตั้งแต่ 1) ESP with authentication option ซึ่งหากเป็น กรณีเป็นการเชื่อมต่อจาก Host ไปยัง Host ก็ใช้แบบ Transport ESP หรือหากเป็นแบบ Gateway ก็ใช้แบบ Tunnel Mode ESP (แต่การ Authenticate จะเป็นการ Authenticate กับ Ciphertext) หรือ 2) Transport Adjacency โดยจัดให้มีการใช้ SA แบบ Transport Mode จำนวน 2 ครั้งโดยข้างในให้ใช้ ESP และข้างนอกให้ใช้ AH โดย การใช้ ESP ในกรณีนี้ จะ ไม่มีการใช้ Authentication Option ซึ่งหากเปรียบเทียบวิธีนี้กับวิธีแรกแล้ว วิธีการนี้จะ ครอบคลุมฟิลด์ที่ Authenticate มากกว่า โดยครอบคลุมไปถึง Source IP และ Destination IP ด้วย แต่ข้อเสียคือ จะมี Overhead มากกว่า

แบบที่ 3 คือ ใช้ Transport –Tunnel Bundle โดยจะมีการใช้ AH ก่อน ทั้งนี้เพื่อให้การ Authenticate กระทำกับข้อมูลที่ยังไม่เข้ารหัส เพราะข้อมูลที่เข้ารหัสนั้น ปกติก็เปลี่ยนแปลงระหว่างทางได้ยากอยู่แล้ว จึงไม่ จำเป็นต้อง Authenticate และการนำ Authenticate ไว้ข้างในจะทำให้สามารถเก็บข้อมูลที่ใช้ Authenticate ไว้ใช้ ภายหลังได้อีกด้วย โดยใช้ Transport SA ที่ทำ AH ไว้ข้างในและ ESP Tunnel SA ไว้ข้างนอก สำหรับสาเหตุที่ ใช้แบบ Tunnel ก็เพื่อให้มีการใช้ AH กับทั้ง Packet จากนั้นก็จะนำข้อมูลที่ได้ไปเข้ารหัส

คราวนี้เราจะมาคูตัวอย่างการใช้งาน โดยจะมีตัวอย่างให้ 4 แบบ ซึ่งแสดงไว้ในรูปที่ 52 โดยด้านบนจะ แสดงลักษณะของการเชื่อมต่อ และด้านล่างจะแสดงลักษณะทางกายภาพของการใช้งาน สำหรับในกรณีที่ 1 ความปลอดภัยจะอยู่ที่ปลายทางทั้งสอง ซึ่งอาจจะโดยการใช้ Secret Key ร่วมกัน โดยอาจเป็นการทำงานได้ หลายอย่าง เช่น Transport AH, Transport ESP, AH แล้วตามด้วย ESP สำหรับในกรณีที่ 2 นั้น จะมีระบบความ ปลอดภัยเฉพาะส่วนของ Gateway โดยไม่มีระบบ IPSec ที่ปลายทาง ซึ่งจะเป็นการทำงานในลักษณะของ VPN ซึ่งรูปแบบที่เหมาะสมกับการทำงานแบบนี้ ก็คือ การทำ Tunnel ชั้นเดียว ซึ่ง Tunnel นี้ อาจจะสนับสนุน AH หรือ ESP หรือ ESP with Authentication Option ก็ได้

ในแบบที่ 3 นี้ จะมีการใช้งาน IPSec ทั้งในส่วนของ Gateway และที่ปลายทางทั้งสอง โดยในส่วนของ Gateway นั้นสามารถจะใช้ได้ทั้งการ Authenticate หรือเข้ารหัส หรือทั้งสองแบบ โดยจะให้ความปลอดภัยกับ ทุก ๆ การสื่อสารระหว่างทางของ Gateway แต่ความปลอดภัยโดยรวมนี้ อาจไม่พอเพียงกับความต้องการของ บ้าง Host เช่น หากที่ Gateway ทำให้เฉพาะการเข้ารหัส แต่ที่ Host ต้องการ Authenticate ด้วย ก็จะต้องใช้การ ทำงานในลักษณะเช่นนี้ สำหรับแบบที่ 4 จะใช้กรณีที่ Remote Host มีการเชื่อมต่อกับองค์กรผ่านทาง อินเตอร์เน็ต โดยเชื่อมต่อกับ Router หรือ Firewall ของบริษัท ซึ่งจะมีการสร้าง VPN ระหว่าง Remote Host กับ Router หรือ Firewall จากนั้นหาก Remote Host ต้องการติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในที่มีการใช้งาน IPSec ก็จะต้องมีการสร้างการเชื่อมต่อแบบ IPSec ขึ้น โดยอาจจะเป็นการทำงานแบบเข้ารหัสอย่างเดียว หรือการ ทำงานแบบที่ใช้ Authentication ด้วยก็ได้



รูปที่ 52 Basic Combinations of Security Associations

Key Management


ส่วนของ Key Management เป็นส่วนของ IPSec ที่ทำหน้าที่วางนโยบายและกระจาย Secret Key โดย ปกติจะมีการใช้ Key ทั้งหมด 4 Key ในการสื่อสารระหว่าง 2 เครื่อง ในแต่ละแอปพลิเคชัน โดยจะใช้ 2 คีย์กับ AH โดยเป็นการส่ง 1 คีย์และเป็นการรับอีก 1 คีย์ สำหรับ ESP ก็ใช้ 2 คีย์ทำนองเดียวกัน โดยในระบบของ IPSec จะมีระบบการบริหารคีย์อยู่ 2 แบบ คือ แบบ Manual และ Automated โดยในแบบ Manual นั้นผู้ดูแล ระบบจะต้องกำหนดคีย์ให้กับแต่ละระบบ ซึ่งจะเหมาะสมสำหรับระบบที่เล็ก และ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก สำหรับระบบ Automated จะมีการสร้างคีย์ตามที่แต่ละ SA จะขอมาโคยอัตโนมัติ ซึ่งจะเหมาะสมสำหรับระบบ ที่ใหญ่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานอยู่เสมอ

สำหรับโพร โตคอลที่ใช้ในการบริหารคีย์ สำหรับ IPSec จะใช้โพร โตคอล ISAKMP/Oakley โดยจะ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ โพร โตคอล Oakley โดยเป็น โพร โตคอลที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนคีย์ โดยมีพื้นฐานบน อัลกอริทึม Diffie-Hellman แต่มีการเพิ่มระดับของความปลอดภัยให้มากขึ้น สำหรับโพร โตคอล Oakley นี้ไม่มี การกำหนดรูปแบบที่แน่นอน สำหรับส่วนที่ 2 คือ ISAKMP (Internet Security Association and Key Management Protocol) โดยจะใช้สำหรับบริหารคีย์ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สำหรับ ISAKMP นั้นไม่ได้กำหนด โพร โตคอลที่ใช้แลกเปลี่ยนคีย์ โดยสามารถเลือกใช้ได้หลายวิธีการ

บทที่ 10. Web Application Security

เว็บแอปพลิเคชั่นหมายถึง แอปพลิเคชั่นที่สามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ หรือ HTTP(s) agent (พอร์ต 80 หรือ 443) องค์ประกอบของเว็บแอปพลิเคชั่นนั้นประกอบด้วย

- Web Application เป็นซอฟต์แวร์หลักที่ให้ผลลัพธ์เป็นข้อมูลและการทำงานต่างๆ ทำงานอยู่ใน
 Application Server
- Web Server เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการคือการตอบสนองต่อการร้องขอการทำงานต่างๆ ผ่านเว็บ
- Application Server เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ Web Application ทำงาน
- Database Server เป็นเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลต่างๆ ของ Web Application



รูปที่ 53 Web Architecture

นอกจากองค์ประกอบหลักของระบบแล้วอาจมีส่วนเสริมให้ระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเพิ่มเติม Firewall, Load Balancer, Reverse Proxy Server, Cache System และองค์ประกอบอื่นๆ ปัญหาที่ อาจจะเกิดขึ้นในแต่ละส่วนของเว็บแอปพลิเคชั่นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกๆ ส่วนในการทำงานตั้งแต่ web client ไป จนถึง database sever ดังสรุปในตาราง

Layer	ปัญหาในระบบ
HTTP Client / User	การ โจมตีแบบ Cross-Site Scripting
	ถูกโจมตีโคยการปลอมแปลงหน้าเพจ หรือผู้ใช้งาน (Spoofing)
	การใช้ Javascript Injection เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน Browser
Transport Layer HTTP(s)	การคักจับข้อมูล (Passive Monitoring)
	การโจมตีจากคนกลาง (Man-in-the-Middle Attack)
	การขโมย Session (Session Hijack)
Firewall	การโจมตีระบบผ่าน SSL Session
	การทำ Buffer Overflow และ Format String
	การทำ Directory Traversal
Web Server	การตั้งค่า Default Accounts
	การตั้งค่า Default ใน Applications
	การป้อนค่า Metacharacters
Web Applications	การป้อนค่า Null Characters
	การทำ Buffer Overflow
Firewall	การโจมตีจาก Internal Network ซึ่งสามารถผ่าน Firewall ได้
	การทำ Direct SQL Commands หรือ SQL Injection
Database	การเข้าไป Query ใน Restricted Database
	การทำ Database Exploit

การโจมตีระบบ

ในการโจมตีระบบเว็บแอปพลิเคชั่นนั้นสามารถโจมตีได้หลายๆ อย่าง โดยมีสาเหตุจาก


- ความผิดพลาดของผู้ดูแลระบบที่ติดตั้งและตั้งค่าระบบต่างๆ ไม่ดีพอ
- ความผิดพลาคจากผู้เขียนซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเช่น MS IIS เป็นต้น
- ความผิดพลาดจากผู้เขียนเว็บแอปพลิเคชั่นและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ไม่ได้ตระหนักถึงการ ทำงานให้เกิดความปลอดภัยในระบบ

ตัวอย่างเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการ โจมตีเว็บแอปพลิเคชั่น

- Hidden Field Manipulation
- Cookie Poisoning
- Backdoors and debug options
- Application buffer overflows
- Stealth commanding
- 3rd party misconfigurations
- Known vulnerabilities
- Parameter tempering
- Cross site scripting
- Forceful browsing
- Hacking over SSL
- Sourcecode Disclosure
- Web Server Architecture Attack
- SQL Injection
- Java Script Injection

Hidden Field

สาเหตุเกิดจากเว็บแอปพลิเคชั่น ส่งข้อมูลส่วนหนึ่งไปเก็บไว้ที่ใกลเอนต์ โดยใช้ hidden field แล้วนำค่า ดังกล่าวมาใช้งานอีกครั้งหนึ่งตอนโพรเซสเพื่อแสดงหน้าเพจถัดไป ในการทำงานลักษณะนี้ผู้บุกรุกสามารถ เปลี่ยนแปลงค่า hidden field เพื่อ สร้างความเสียหาย เปลี่ยนแปลงการทำงานของเว็บแอปพลิเคชั่น หรือให้ได้ ผลลัพธ์ที่ต้องการ ในการโจมตีในลักษณะนี้ผู้โจมตีจะดูโค้ดของเว็บเพจนั้นๆ (View Source) แล้วแก้ไข Tag HIDDEN ให้กลายเป็นค่าอื่นๆ ที่สามารถนำไปประมวลผลต่อในเซิร์ฟเวอร์ หรือ Application ได้



ฎปที่ 54 Hidden Field

Cookie Poisoning

ในการเก็บข้อมูลของ Cookie สำหรับการให้บริการเว็บนั้น โดยวัตถุประสงค์คือการเก็บข้อมูล รายละเอียดบางอย่างของผู้ใช้งานเว็บเพจนั้นๆ หรือผู้ใช้คนนั้นๆ ว่ามีความสนใจด้านใดเป็นพิเศษ ต้องการ ปรับแต่งค่าการนำเสนอข้อมูลอย่างไร รวมถึงอาจมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ Session ของการเชื่อมต่อไปยังเว็บ แอปพลิเคชั่น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าใน cookie ย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆ แม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงค่า Session ID ของการเชื่อมต่อได้ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาการเข้าถึงทรัพยากรของบุคคลอื่นๆ ได้ สำหรับข้อมูลที่ เก็บอยู่ใน cookie นั้นจะไม่มีความปลอดภัยหากไม่มีการเข้ารหัส หรือเข้ารหัสไว้ไม่ดีพอ

Back Door & Debug Options

สำหรับแอปพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้น โดย Developing Environment สมัยใหม่มีหลายๆ แอปพลิเคชั่น จะมี ฟังก์ชั่นในการ debug การทำงานของระบบที่พัฒนาขึ้นโดยการป้อนพารามิเตอร์บางอย่างเข้าไปในระบบ หรือ การใช้งานลิงค์พิเศษในการ Debug การทำงานและส่งผลลัพธ์การ Debug ผ่านทางหน้าเว็บเพจ ซึ่งทำให้ผู้พัฒนา และผู้ดูแลระบบทราบค่าตัวแปรและการทำงานของแอปพลิเคชั่นนั้นๆ ได้ ทำให้ง่ายต่อการแก้ไขความผิดพลาด

ต่างๆ ในระบบ โดยโค้ดส่วน Debug นี้ผู้พัฒนาเว็บแอปพถิเคชั่นจะเป็นคนใส่ในระบบเอง นอกจากนี้ผู้พัฒนา ระบบอาจสร้าง back door เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อเข้าไปในระบบด้วย

การทำงานในลักษณะนี้จะเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่แฮกเกอร์สามารถเข้าใช้งานระบบได้โดยได้ สิทธิในทรัพยากรทุกๆ อย่างในระบบ ซึ่งปกติจะได้สิทธิสูงสุดในระบบ ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นจึงควร disable debug mode และไม่ควรมี back door ในระบบ ด้วย

Application Buffer Overflow

การโจมตีเว็บแอปพลิเคชั่นในอีกรูปแบบหนึ่งคือการทำ Buffer Overflow โดยจะทำตรงส่วนของ text box ที่รับข้อมูลจากผู้ใช้งานเว็บเพจนั้นๆ การโจมตีทำได้โดยการป้อนอินพุทที่ระบบไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ ลงในช่อง หรือส่วนในการรับอินพุทจากหน้าเว็บเพจ เมื่อเว็บเพจนั้นส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์แล้ว ข้อมูลที่มี ขนาดมากกว่าที่กำหนดไว้ จะไปทำให้แอปพลิเคชั่นหยุดการทำงานได้ การป้องกันก็คือที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ควรมีการ ตรวจสอบขนาดของข้อมูลที่รับเข้ามาด้วย ไม่ให้เกินจากค่าที่กำหนดไว้

Stealth Commanding

เป็นการโจมตีสู่เว็บเซิร์ฟเวอร์โดยการส่งคำสั่งการทำงานต่างๆ แนบไปกับข้อมูลในช่องรับข้อมูลต่างๆ ในระบบ โดยการทำลักษณะนี้ได้นั้นเกิดจากการที่เว็บแอปพลิเคชั่นคิดว่าข้อมูลที่ได้รับมานั้นเป็นเพียงข้อมูลที่ไม่สามารถเอ็กซีคิวได้ ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับระบบก็คือ การถูกเปลี่ยนหน้าเว็บเพจ การปิดบริการ หรือการขโมยข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ โดยการพัฒนาระบบในปัจจุบันจะมีการใช้งานระบบฐานข้อมูล และติดต่อ ฐานข้อมูลโดยใช้ SQL Command การส่ง Command ไปยังระบบส่วนใหญ่จะเป็นการส่ง SQL Command เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตนเองต้องการ เป็นต้น

3rd Party Misconfiguration

ความผิดพลาดอีกข้อหนึ่งที่ทำให้เกิดช่องโหว่ในระบบได้คือการตั้งค่าต่างๆ ในระบบไม่เหมาะสม หรือ มีความผิดพลาดขณะติดตั้งโปรแกรม ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาเช่น ยังมีการใช้ Default password อยู่ หรือค่า บางอย่างที่ทำให้เกิดความปลอดภัยไม่ถูกเซตไว้ ทำให้ผู้ที่โจมตีระบบสามารถใช้ช่องโหว่นี้มาโจมตีระบบได้

Known Vulnerabilities

ความไม่ปลอดภัยในลักษณะนี้เกิดจากจุดอ่อนในโปรแกรมที่เรานำมาใช้งาน ซึ่งโปรแกรมบางอย่างที่มี การใช้งานกันอย่างแพร่หลายก็อาจมีบักในโปรแกรมได้เช่นกัน เช่นโปรแกรม Microsoft IIS ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น อาจเกิดในจุดเล็กๆ ในระบบแต่ทำให้ระบบเกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นได้

การแก้ปัญหานี้จะต้อง Patch โปรแกรมที่มีปัญหา โดยการนำโปรแกรมสำหรับแก้ใขจุดอ่อน (patch) ที่ ออกโดยผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่นนั้นๆ ซึ่งปกติแล้วจะมีการออก patch ออกมาอย่างรวดเร็ว แต่ปัญหาก็ไม่ได้อยู่ที่ว่า จะออก patch มาเร็วหรือไม่ แต่ปัญหาอยู่ที่ผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่นยกภาระการแก้ไขจุดอ่อนในระบบให้กับผู้ดูแล ระบบเอง ซึ่งจะทำช้ามากและมักจะไม่ทันการทุกที

อันตรายจากปัญหาลักษณะนี้มักลุกลามอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดกับโปรแกรมที่มีการใช้ งานกันอย่างแพร่หลายเช่น Microsoft IIS โดยสาเหตุที่ทำให้การลุกลามเป็นไปอย่างรวดเร็วนั้นจะเกิดจากผู้ดูแล ระบบไม่ได้ติดตามข่าวจุดอ่อนของระบบที่ตัวเองดูแลอยู่อย่างสม่ำเสมอ แต่แฮกเกอร์กลับตามข่าวเหล่านี้อยู่ เสมอๆ เมื่อมีบักชนิดหนึ่งเกิดขึ้น ก็จะมีผู้ประกาศตามหน้าเว็บไซต์ทางด้านความปลอดภัยต่างๆ ซึ่งผู้ที่ทราบ ก่อนมักจะเป็นแฮกเกอร์ มากกว่าผู้ดูแลระบบ

Parameter Tempering


ปัญหานี้เกิดจากการที่เว็บแอปพลิเคชั่นใช้ค่าพารามิเตอร์จากไคลเอนต์ซึ่งการเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์นั้น สามารถทำได้อย่างง่ายดาย ซึ่งผู้เขียนเว็บแอปพลิเคชั่นนั้น มักจะคิดว่าค่าต่างๆ จะเป็นค่าที่ถูกต้องแล้ว จะมีน้อย คนนักที่จะคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์จะทำให้ระบบมีปัญหาอย่างไร

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ไปเป็นค่าที่ไม่ถูกต้องนั้น ทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยใน ข้อมูลหลายๆ อย่างเช่นการดึงข้อมูลของลูกค้าคนอื่นๆ ได้ การเปลี่ยนสิทธิของตนเองไปเป็นของคนอื่นๆ เพื่อดึง ข้อมูลส่วนตัวของคนอื่นๆ เป็นต้น

Cross Site Script

cross site script เป็นกระบวนการหนึ่งที่อาศัยจุดอ่อนของโฮสที่ไม่มีการตรวจสอบว่าพารามิเตอร์ที่ ป้อนเข้ามานั้นคือพารามิเตอร์จากไคลเอนต์จริงหรือไม่ จากจุดอ่อนดังกล่าวทำให้แฮกเกอร์สามารถโจมตีระบบ ได้โดยการฝาก script ไปรันที่เครื่องเป้าหมาย โดยผู้ใช้งานทางฝั่งไคลเอนต์เป็นผู้นำพา script ไปยังเครื่อง เป้าหมายได้

โดยการ โจมตีจะมีการสร้างถึ้ง หรือ การทำ sends an email ที่เว็บบอร์ด หรือหน้าเว็บเพจต่างๆ แล้วป้อน พารามิเตอร์เป็น javascript รอให้คนอื่นๆ ติดต่อจากเครื่องใคลเอนต์ทำการคลิก แล้วสคริปต์จะทำงานทันที โดย ความสามารถของสคริปต์นั้นจะมีตั้งแต่การขโมยข้อมูลเล็กๆ น้อยๆ ไปจนถึงการขโมย session หรือข้อมูล Username และ Password ภายในเครื่องเป้าหมาย ตัวอย่างกระบวนการขโมย Cookie โดย Cross Site Script



รูปที่ 55 Cross Site Script

Forceful Browsing

การโจมตีลักษณะนี้แฮกเกอร์จะใช้การคาดเดาว่าข้อมูลนั้นๆ อยู่ในไดเรกทอรีไหน แล้วป้อนตำแหน่ง ของข้อมูลนั้นๆ โดยตรง ซึ่งทำให้แฮกเกอร์สามารถดึงเอาข้อมูลนั้นๆ ออกมาได้โดยตรง ปัญหานี้เกิดจาก การใช้ Default file ขณะติดตั้งโปรแกรม และไม่มีการลบไฟล์ที่ไม่ใช้ออกไปจากระบบ

ผลที่เกิดจากปัญหานี้คือข้อมูลต่างๆ เช่น ลอกไฟล์ โค้ดต้นแบบของโปรแกรมต่างๆ อาจถูกขโมยไปได้ ถ้าเปิดสิทธิให้สามารถอ่านไฟล์หรือไดเรกทอรี่นั้นๆ ได้

Hacking Over SSL

SSL มีประโยชน์อย่างยิ่งในการเข้ารหัสข้อมูลบนเว็บเพจต่างๆ แต่ก็เป็นประโยชน์ต่อแฮกเกอร์ด้วย เช่นกัน ในการตรวจสอบการบุกรุกระบบนั้น ไฟร์วอล และระบบตรวจจับผู้บุกรุกนั้น จะตรวจสอบ content ของ ข้อมูลที่รับส่งกัน ซึ่งการบุกรุกระบบหลายๆ กรณีสามารถตรวจจับได้โดยง่าย

ในการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบโดยไฟร์วอล และระบบตรวจจับผู้บุกรุกนั้น จะสามารถใช้ SSL มาช่วย หลบหลีกได้เช่นกัน โดยแฮกเกอร์จะใช้เทคนิคการบุกรุกระบบโดยปกติ แต่จะใช้การเชื่อมต่อที่เป็น SSL เพื่อ เข้ารหัสการบุกรุก ทำให้ไฟร์วอล หรือระบบตรวจจับผู้บุกรุกไม่สามารถอ่านข้อมูลจริงๆ และตรวจหาสัญญาณ ของการบุกรุกได้

Source Code Disclosures

การทำ Source Code Disclosure เป็นการใช้จุดอ่อนในการออกแบบแอปพลิเคชั่น ทำให้ผู้บุกรุกสามารถ ดึกข้อมูลของ configuration file หรือข้อมูลอื่นๆ ได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าว ปัจจุบันมีการแก้ไขทั้งหมดแล้ว แต่ก็ควร ศึกษาไว้

ตัวอย่างของการทำ Source Code Disclosures

บักใน WebLogic / WebSpere โดยบักนี้ทำให้ผู้บุกรุกสามารถดึงข้อมูลของไฟล์ที่นามสกุล JSP และ JHTML ได้ ซึ่งเกิดจากการตั้งค่าในเว็บเซิร์ฟเวอร์ผิดพลาด โดยการดึงข้อมูลนั้นสามารถทำได้โดยการเปลี่ยน ตัวอักษร "jsp" ใน URL ให้กลายเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ จะทำให้เซิร์ฟเวอร์ส่งรายละเอียดในไฟล์ .jsp มา แทนผลลัพธ์ในการทำงานของไฟล์ .jsp นั้น

การทำ Source Code Disclosures จะเป็นบักใน Microsoft IIS ซึ่งมีปัญหากับไฟล์ ".HTR" โดยผู้บุกรุก สามารถดูรายละเอียดในไฟล์นามสกุล .ASA และ .ASP ได้ ยกตัวอย่าง URL ที่ทำให้เกิดปัญหาคือ

http://10.0.0.1/global.asa+.htr

โดยเมื่อเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้รับการร้องขอ URL ดังกล่าวแล้วจะทำงาน โดย .htr ทำให้ ISM.DLL ทำงานกับ URL ดังกล่าว และเครื่องหมาย + จะทำให้ ISM.DLL ไม่ประมวลผล ตัวอักษรหลังเครื่องหมาย + นั้น ปัญหาของ Microsoft IIS showcode.asp ซึ่งเป็นโปรแกรมในการดูรายละเอียดในโค้ดของไฟล์ต่างๆ ได้ โดย

showcode.asp จะถูก bundled กับ IIS ของ Windows NT Option Pack 4.0 โดยผู้บุกรุกที่ต้องการคูข้อมูลของ ไฟล์ ต่างๆ ในระบบสามารถคูได้จากการป้อน URL เช่น

http://10.0.0.1/msadc/showcode.asp? Source=/msadc/../../../path/to/file.name

Web Server Architecture Attack

ในบางครั้งก็มีปัญหาในการออกแบบสถาปัตยกรรมของเว็บเซิร์ฟเวอร์ ทำให้เกิดช่องโหว่ขณะใช้งาน เว็บเซิร์ฟเวอร์ได้ การโจมตีช่องโหว่ทางสถาปัตยกรรมของเว็บเซิร์ฟเวอร์นี้ จะใช้วิธีการ bypass การทำงาน บางส่วนของเว็บเซิร์ฟเวอร์ แล้วไปใช้งาน built-in procedure ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยตรง การแก้ปัญหานี้สามารถ ทำได้โดยการตรวจสอบสถาปัตยกรรมของเว็บเซิร์ฟเวอร์ให้ละเอียด เพื่อตรวจสอบคูว่าจะมีการทำงานที่ นอกเหนือจากการทำงานปกติเกิดขึ้นในกรณีใหนบ้าง แล้วทำการแก้ใจ

ในสถาปัตยกรรมเว็บเซิร์ฟเวอร์นั้นจะมีการตั้งค่าให้ handler ต่างๆ รับผิดชอบการประมวลผลไฟล์ต่างๆ ในระบบเมื่อถูกร้องขอเช่น html handler จะทำงานเกี่ยวกับการรับส่งข้อมูลภายในไฟล์ html ไปยังเครื่องที่ร้อง ขอ แต่ cgi handler จะรับผิดชอบในการเรียกให้ cgi ทำงาน แต่บางกรณีจะมี default handler สำหรับการทำงาน กับข้อมูลที่อยู่นอกเหนือหน้าที่ของ handler อื่นๆ ซึ่งอาจทำให้ผู้บุกรุกสามารถเรียกใช้ default handler นี้เพื่อทำ การอ่านไฟล์ cgi ขึ้นมาแสดงผลได้ หรืออาจส่งค่าไฟล์ html ไปยัง jsp handler ทำให้ระบบคอมไพล์ไฟล์ html โดย java compiler และเอ็กซีคิวต์โดย java run-time ในกรณีนี้กี่ทำให้ผู้บุกรุกสามารถมีการทำงานบางอย่างใน ระบบได้ ดังตัวอย่างการทำ handler forcing ใน Sun Java Web Server โดยผู้บุกรุกสามารถป้อน URL ดัง ตัวอย่าง

http://10.0.0.2/servlet/com.sun.server.http.pagecompile.jsp.runtime.JspServlet/path/to/file.html

โดยจะมีการเรียกให้ servlet ทำงานจากการป้อน path /servlet/ แล้วเรียก PageCompile handler (Servlet) มา handle ใฟล์ข้อมูลข้างหลัง แล้วป้อน path ไปยังไฟล์ของข้อมูลที่ต้องการให้ handle ซึ่งในทางปฏิบัติผู้บุกรุก อาจจะป้อนข้อมูลที่เป็นโปรแกรมสำหรับการเชื่อมต่อทางไกลส่งไปให้ java run-time เป็นตัวเอ็กซีคิวต์ แล้ว เปิดพอร์ทขึ้นรอรับการเชื่อมต่อจากผู้บุกรุก สำหรับการทำในลักษณะนี้จะทำให้การเชื่อมต่อนั้นมีสิทธิเทียบเท่า root ในระบบทันที

SQL Poisoning & Injections

เป็นการ โจมตี โดยใช้จุดอ่อนของการเขียนแอปพลิเคชั่น ที่มีการใช้งาน sql statement โดยรับข้อมูลจาก ใกลเอนต์แต่ไม่ได้ตรวจสอบก่อนว่าข้อมูลที่รับเข้ามานั้นถูกต้องหรือไม่ ซึ่ง sql statement จะเชื่อมต่อไปยัง DBMS โดยตรง (ผ่าน SQL Query) ทำให้ผู้บุกรุกสามารถเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง sql statement เพื่อให้ทำงาน อื่นได้

ยกตัวอย่างเช่น โค้ดในการคึ่งข้อมูลจาก database คือ

Dim sql_con , result, sql_qry

Const CONNECT STRING =

"Provider=SQLOLEDB;SERVER=WEB DB;UID=sa; PWD=xyzzy"

sql qry = "SELECT * FROM PRODUCT WHERE ID ="

& Request.QueryString("ID")

Set objCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

ObjCon.Open CONNECT STRING

Set objRS – objCon.Execute(strSQL);

จากตัวอย่าง โค้ดที่อยู่ในเว็บแอปพลิเคชั่นนั้น จะเห็นได้ว่าไม่มีการตรวจสอบค่าของอินพุทที่รับเข้ามา เลย คังนั้นถ้ามีการร้องขอในลักษณะ

http://10.0.0.3/showtable.asp?ID=3+OR+1=1

ผลลัพธ์เมื่อโปรแกรมทำงานใน Query Statement คือ SELECT * FROM PRODUCT WHERE ID=3

OR 1=1 ซึ่งทำให้ระบบส่งผลลัพธ์คือข้อมูลทั้งหมดใน PRODUCT ออกมา จากข้อผิดพลาดในระบบในลักษณะ
นี้ยังสามารถส่งการทำงานอื่นๆ เข้ามาในระบบได้อีกเช่น

http://10.0.0.3/showtable.asp?ID=3%01DROP+TABLE+PRODUCT

ซึ่งจะส่งผลให้มีการทำงานคำสั่งต่อไปนี้ที่แอปพลิเคชั่นเซิร์ฟเวอร์

SELECT * FROM PRODUCT WHERE ID=3

DROP TABLE PRODUCT

นอกจากจะสามารถส่งคำสั่งเพื่อทำงานกับ SQL statement ได้แล้ว ยังสามารถ ส่งคำสั่งเพื่อการทำงาน อื่นๆ ได้ด้วยเช่นกันยกตัวอย่างเช่น

ซึ่งจะส่งคำสั่งไปทำงานที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์คือ

Copy \winnt\system32\winnt\cmd.exe \inetpub\scripts

เนื่องจากการทำงานของระบบสารสนเทศส่วนใหญ่จะมีการใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลเป็นหลัก ทำให้การ โจมตีโดยใช้ SQL Injection สร้างความเสียหายให้กับระบบได้มากมาย เช่น การเข้าระบบโดยสร้างข้อมูล ผู้ใช้งานจากการ Inject คำสั่งต่างๆ หรือการสร้าง Backdoor จากการ Inject คำสั่งเพื่อสร้างไฟล์ หรือปรับเปลี่ยน ข้อมูลในไฟล์ระบบ เป็นต้น

Microsoft IIS Unicode bug

สำหรับ bug ที่สร้างความเสียหายต่อองค์กรธุรกิจอย่างมาก เห็นจะ ไม่พ้น Unicode bug ใน Microsoft IIS ซึ่งช่องโหว่นี้ทำให้ผู้บุกรุกสามารถส่งคำสั่งต่างๆ ไปทำงานที่เซิร์ฟเวอร์ได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่ส่ง URL ที่มี Unicode ที่มีปัญหาเข้าสู่ระบบ แล้วให้ระบบรับคำสั่งจาก URL ไปทำงาน เช่น

http://10.0.0.3/scripts/..%c0%af../winnt/system32/cmd.exe?c+dir ซึ่งจะส่งคำสั่ง dir ไปทำงานที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ และส่งผลลัพธ์การทำงานมาที่หน้าจอบราวเซอร์

Java Script Injection

โดยหลักการของ Javascript Injection เป็นการใช้ Javascript เป็นเครื่องมือในการปรับเปลี่ยนค่าต่างๆ ในเอกสารเว็บนั้นๆ ทั้งนี้ความสามารถของ Java Script Injection นี้สามารถปรับเปลี่ยนค่าต่างๆ ได้โดยยังคง สถานะของ Session อยู่ซึ่งดีกว่าการแก้ Hidden Field ต่างๆ ที่ทำให้ค่า Session นั้น Invalid ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น จำเป็นต้องมีความรู้ด้าน Javascript และ โครงสร้างของเอกสาร HTML ในมุมมองของ Javascript พอสมควร คำสั่งพื้นฐานที่ใช้สำหรับดูข้อมูลต่างๆ เช่น การดูข้อมูล Cookies ในเอกสารสามารถใช้คำสั่ง

javascript:alert(document.cookie)

การตั้งค่าต่างๆ ที่อยู่ในเอกสารเช่นการเปลี่ยนค่า Document.title โดยใช้คำสั่ง

javascript:void(document.title="KMITL")

เป็นต้น

การสร้างความปลอดภัยในระบบ

จากสาเหตุที่ทำให้เกิดการโจมตี 3 ข้อที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น การที่เราจะสร้างความปลอดภัยในระบบจึง ต้องมีกระบวนการเพื่อแก้ปัญหาสองข้อคือ

- ใช้ System Scanner and Security Infrastructure Software
- Secure Coding

System Scanner and Security Infrastructure Software

ในการตรวจสอบทั้งความผิดพลาดจากการตั้งค่าต่างๆ ในระบบ และความผิดพลาดของจากผู้เขียน ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เราจะใช้เครื่องมือช่วยตรวจสอบที่เรียกว่า System Scanner ในการ ตรวจสอบการตั้งค่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น permission ต่างๆ , การตั้งค่าความปลอดภัยในระบบ และเว็บเซิร์ฟเวอร์ ตัวอย่าง Scanner ที่ใช้เช่น Whisker , Nikto , Stealth , Twwwscanและ AppScan เป็นต้น โดยการทำงานของ เครื่องมือเหล่านี้จะสแกนหารายละเอียดต่างๆ ในเว็บไซต์แล้วเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลว่ามีจุดอ่อนในระบบตรง จุดใหนบ้าง และจะรายงานผลการตรวจสอบพร้อมวิธีแก้ใขปัญหา

นอกจากจะใช้โปรแกรมสำหรับตรวจสอบระบบแล้ว การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อสร้างเกราะป้องกันสำหรับ เว็บเซิร์ฟเวอร์และเว็บแอปพลิเคชั่นก็เป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่ง โดยซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะมีกระบวนการในการ ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่ส่งเข้ามายังเว็บเซิร์ฟเวอร์ว่ามีความผิดปกติต่างๆ หรือไม่ ถ้ามีก็จะ reject การทำงาน นั้นๆ โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างโปรแกรมที่ทำหน้าที่นี้ยกตัวอย่างเช่น AppShield เป็นต้น

การทำงานทั้งสองแบบจะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดจากการตั้งค่าต่างๆ ในระบบ และ ความผิดพลาดจากผู้เขียนซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาจากผู้เขียนเว็บแอปพลิเคชั่น ได้ ซึ่งการแก้ไขปัญหาจากการเขียนโค้ดที่มีช่องโหว่นั้น ต้องแก้ไขที่ตัวผู้เขียนเว็บแอปพลิเคชั่นเอง

Secure Coding

สำหรับปัญหาที่นอกเหนือจากปัญหาการตั้งค่าต่างๆ ในเว็บเซิร์ฟเวอร์ และปัญหาเกี่ยวกับเครือข่ายก็คือ ปัญหาในการเขียนโค้ดในเว็บแอปพลิเคชั่น ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหานี้ได้นั้นก็อยู่ที่โปรแกรมเมอร์ที่พัฒนา เว็บแอปพลิเคชั่นยังไม่ได้คำนึงถึงการป้องกันการทำงานที่ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของโปรแกรม เช่นการควบคุม พารามิเตอร์บางอย่างและการตรวจสอบข้อมูลที่รับเข้ามาว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปกติหรือไม่

ในการเขียนโค้ดให้เกิดความปลอดภัยนั้นเราจะต้องเพิ่มเติมการทำงานจากการทำงานปกติคือ

- การทำ input & output validation
- การใช้ SSL
- การใช้ HTML forms
- การใช้ Cookies
- การใช้ HTTP REFERER Header
- การใช้ POST & GET method
- มีกระบวนการในการทำ logout (logout machanism)
- Error Handling

การทำ input & output validation

ในการทำงานโดยปกติของเว็บแอปพลิเคชั่น จะมีการรอรับข้อมูลบางอย่างจากยูสเซอร์เพื่อใช้ในการทำงานแล้ว จึงส่งผลลัพธ์ไปให้ยูสเซอร์ ซึ่งอินพุทจากยูสเซอร์ก็เป็นสาเหตุหลัก ที่จะทำให้ระบบเกิดความไม่ปลอดภัยได้ โดยผู้เขียนเว็บแอปพลิเคชั่นพึงระลึกไว้เสมอว่าไม่ควรเชื่อถือข้อมูลใดๆ ที่ส่งมาจากฝั่งไคลเอนต์ (NEVER TRUST CLIENT SIDE DATA)

สำหรับ Client Side Script ที่มีการใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันนั้นยกตัวอย่างเช่น JavaScript , VBScript , Java Applets , Flash , Active X , CSS และ XML/XSL ซึ่งสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยยูสเซอร์ดังนั้นจึงไม่ควร เชื่อถือในผลลัพธ์ที่ได้จาก script เหล่านี้ แต่ script เหล่านี้ก็ยังมีประโยชน์ในแง่การทดสอบประสิทธิภาพ และ ปรับปรุงการตอบสนองต่างๆ ในการทำงานด้วย

ทำ Sanity Checking โดยการตรวจสอบอินพุททุกอย่างที่เข้ามาในระบบ เพื่อตรวจดูว่าข้อมูลที่เราต้องการมี อะไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่นถ้าอินพุทที่ต้องการใช้งานนั้นเป็นเพียงค่า YES หรือ NO เท่านั้น ก็ทำการ drop ข้อมูล อื่นๆ ที่รับเข้ามาทิ้งไป หรือถ้าข้อมูลที่ต้องการรับเข้ามาเป็นเพียงตัวเลขที่อยู่ในช่วงตัวเลขช่วงหนึ่งก็ต้องมีการ ตรวจสอบค่าตัวเลขที่รับเข้ามาก่อนที่จะนำเอาไปใช้งาน

ควรมีการตรวจสอบตัวอักขระพิเศษต่างๆ ด้วย เพราะตัวอักขระพิเศษต่างๆ มักจะเป็นต้นกำเนิดของปัญหาการ ใช้ฟังก์ชั่น หรือ system call ที่ผิดปกติ การทำ directory traversal โดยเฉพาะอย่างยิ่ง NULL character ซึ่งปกติ แล้วจะไม่มีการใช้งาน

ถ้าเว็บแอปพลิเคชั่นไม่จำเป็นต้องใช้งานตัวอักษร HTML ต่างๆ ก็ควรทำการกรองตัวอักษร HTML ก่อน และ เปลี่ยนรูปแบบอักขระให้อยู่ในรูปอื่นๆ ที่ปลอดภัยกว่า ก่อนที่จะนำเข้ามาเป็นอินพุทของเว็บแอปพลิเคชั่น เช่น

> เปลี่ยนเป็น >

< เปลี่ยนเป็น <:

" เปลี่ยนเป็น "

& เปลี่ยนเป็น &

ในกรณีที่จำเป็นต้องให้ยูสเซอร์ สามารถป้อน HTML tag ส่งเข้ามาเป็นอินพุทได้ เช่นในกรณีที่ทำ web-mail, message board หรือ chat ควรมีการทำ HTML Allow List เพื่ออนุญาตเฉพาะ HTML tag ที่ควรอยู่ในการ ทำงานนั้นผ่านเข้ามาในระบบ และ drop HTML tag อื่นๆ ทิ้ง สำหรับ tag ที่อาจจะมีปัญหาใน HTML คือ <APPLET, <BASE>, <BODY>, <EMBED>, <FRAME>, <FRAMESET>, <HTML>, <IFRAME>, , <LAYER>, <META>, <OBJECT>, <P>, <SCRIPT>, <STYLE> และ HTML tag ที่มี attributes ต่อไปนี้ <STYLE>, <SRC>, <HREF>, < TYPE>

การคึงข้อมูลจากฐานข้อมูลแล้วแสดงผลให้กับยูสเซอร์ควรมีการกรองข้อมูล และเปลี่ยนแปลงค่าตัว อักขระที่อยู่ในข้อมูล HTML ก่อน เพื่อป้องกันการส่งคำสั่งมาทำงานที่เซิร์ฟเวอร์

การใช้ SSL

โพรโตคอล HTTP ที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันมีจุดบกพร่องในด้านการรักษาความปลอดภัย 2 ประการ หลักๆ คือข้อมูล HTTP เป็นข้อมูล Plaintext ซึ่งสามารถคักจับได้โดยโปรแกรม Sniffer ต่างๆ และโพรโตคอล HTTP ยังไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่รับส่งนั้นๆ ในการรักษาความปลอดภัยในโพรโตคอล HTTP SSL (Secure Socket Layer) เป็นระบบการรักษาความปลอดภัยในการสื่อสารระหว่าง Web Client กับ Web Server สำหรับ SSL นั้นเป็นการทำงานในชั้น transport ที่ช่วยในการสร้างความปลอดภัย 3 ข้อคือ

- 1. การเข้ารหัสข้อมูล
- 2. การทำ Client & Server Authentication
- 3. การทำ Data Integrity

การเข้ารหัสของ SSL นั้นมีได้ 2 แบบการใช้คีย์ในการเข้ารหัส 40 บิตและ 128 บิต (โดยทั่วไปจะเป็น 40 บิต) หลักการทำงานของ SSL ก็คือ จะทำการเข้ารหัสข้อมูลจาก Web Browser โดยใช้ Public Key จาก Server มาเข้ารหัสกับคีย์ที่ Browser สร้างขึ้น จากนั้นนำคีย์ที่ได้มาเข้ารหัสข้อมูลที่จะส่งไปยัง Server เมื่อส่งข้อมูล เรียบร้อยแล้ว Server จะทำการถอดรหัสข้อมูลเป็นข้อมูลปกติ

การทำงานของ SSL เริ่มจากผู้ใช้งานเริ่มกระบวนการติดต่อ ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่มีระบบ SSL หลังจาก นั้นเซิร์ฟเวอร์จะส่งใบรับรอง (Server Certificate) กลับมาพร้อมกับเข้ารหัส ด้วยกุญแจสาธารณะ (Public Key) ของเซิร์ฟเวอร์ หลังจากนั้นคอมพิวเตอร์ฝั่งผู้รับจะทำการตรวจสอบใบรับรองนั้นอีกทีเพื่อตรวจสอบตัวตนของ เซิร์ฟเวอร์หลังจากนั้นจะทำการสร้างกุญแจสมมาตรโดยการสุ่มและทำการเข้ารหัสกุญแจสมมาตรด้วยกุญแจ สาธารณะของเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับมา เพื่อส่งกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์เมื่อเซิร์ฟเวอร์ได้รับแล้วก็จะทำการถอดรหัสด้วย กุญแจส่วนตัว (Private Key) ก็จะได้กุญแจสมมาตรของลูกค้ามาไว้ใช้ในการติดต่อสื่อสาร หลังจากนั้นในการ ติดต่อสื่อสารกันก็ไอ้การเข้ารหัสติดต่อสื่อสารกันได้อย่างปลอดภัย

การใช้ HTML forms

การใช้ hidden form element นั้นช่วยให้การทำงานหลายๆ อย่างทำได้สะดวกมากขึ้น โดยระบบจะมอง ข้อมูลที่อยู่ใน hidden เป็นเหมือนกับข้อมูลที่รับมาจากยูสเซอร์ แต่การใช้งาน hidden element ไม่ควรใช้กับ ข้อมูลที่มีความสำคัญมากๆ เช่น ราคาสินค้า รหัสที่แทนผู้ใช้งาน ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ที่มีผลต่อการทำงานของ เว็บแอปพลิเคชั่น

การใช้งาน password element ควรใช้งานควบคู่กับ SSL เนื่องจากข้อมูลที่รับส่งกันยังเป็น plain text และ ในการรับส่งข้อมูลของ password element ไม่ควรใช้ method HTTP/GET ควรใช้ HTTP/POST แทน สำหรับ MaxSize Attribute (<input MaxSize=""##">) นั้นควรใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน ลำคับที่สองเท่านั้น ซึ่งจะมีลักษณะเคียวกับการตรวจสอบ โดย VB/Jscripts เนื่องจากการนำ MaxSize มาเป็นตัว บังคับขนาดของข้อมูลในลำคับแรกนั้น จะใช้ไม่ได้ผลเนื่องจาก ค่าดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยยูสเซอร์ ซึ่งจะส่งผลให้ระบบถูกโจมตีในลักษณะของการทำ buffer overflow ได้

การใช้ Cookies

Cookies เป็นเนื้อที่ในการเก็บข้อมูลในการทำงานบางส่วนไว้ที่ใคลเอนต์โดย Cookie มีอยู่ 2 ประเภทคือ persistent : เป็น Cookie ที่ไม่มีการลบข้อมูลออกแม้ว่าจะปิดแอปพลิเคชั่นไปแล้วก็ตาม non-persistent : เป็น Cookie ที่จะลบข้อมูลออกจากใกลเอนต์เมื่อหมดเวลา หรือเมื่อปิดแอปพลิเคชั่นไปแล้ว Cookies นั้นมีประโยชน์สำหรับเว็บแอปพลิเคชั่นในการทำงาน 3 ลักษณะคือ

- User Authentication
- State Management
- Saving user preference

หลักการในการใช้งาน Cookies เพื่อความปลอดภัย

- ไม่ควรเก็บข้อมูลใน Cookies เป็น Plaintext หรือเข้ารหัสข้อมูลแบบหลวมๆ
- ควรคำนึงไว้เสมอๆ ว่าข้อมูลใน Cookies นั้นไม่ปลอดภัย
- ถ้าใช้งาน Cookies ควรระมัคระวังสองกรณีคือ ไม่ควรมีคนอื่นๆ มาใช้งาน Cookies ได้ และไม่ควรมี ใครรู้ข้อมูลใน Cookies ไม่ว่ากรณีใดๆ
- ควรมีการเซต restrictive path ใน Cookies

- ในการตรวจสอบ Authentication นั้นไม่ควร valid ถ้าทำงานเกินช่วงเวลาที่ตั้งไว้
- ข้อมูลที่เก็บไว้ใน Cookies ควรเป็นข้อมูลที่ใช้ชั่วคราวเท่านั้น
- ในการสร้าง Token ID ควรใช้อัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถคาคเคาได้
- ใช้ Cookies Timeout สำหรับลบ Cookies ที่ไม่มีการใช้งานออกจากระบบ
- การทำ Authentication ควรใช้ข้อมูลของไอพีแอดเดรสมาประกอบด้วยโดย สำหรับ Business Intranet ควรใช้ไอพีแอดเดรสทั้ง 32 บิต สำหรับการใช้งานเว็บทั่วๆ ไป ควรใช้ข้อมูล 16 บิต มาประกอบการทำ authentication ด้วย
- ในการทำ Authentication ควรใช้ข้อมูลเกี่ยวกับไคลเอนต์มาประกอบด้วยเช่นการใช้ header ที่เป็น ค่าคงที่และแตกต่างกันในแต่ละไคลเอนต์เช่น User-Agent , Accept-Language , Etc.
- สำหรับ Authentication Cookies ถ้านำมาใช้งานครั้งหนึ่งแล้ว ก็ไม่ควรนำมาใช้งานอีก

การใช้ HTTP REFERER Header

การป้องกัน script attack อีกทางหนึ่งที่สามารถป้องกัน script attack ได้บ้างคือการใช้ HTTP

REFERER header แต่ก็ไม่สามารถป้องกัน ได้ทั้งหมด เนื่องจาก HTTP REFERER นั้นก็ยังเป็นข้อมูลในฝั่ง

ไคลเอนต์ที่สามารถปลอมแปลงได้เช่นกัน

การใช้ POST & GET method

ไม่ควรใช้ method GET ในการส่งข้อมูลที่มีความสำคัญ เนื่องจากข้อมูลจะไปปรากฏในอุปกรณ์หลายๆ อย่างในเส้นทางที่แพ็กเก็ตผ่านไปเช่น Proxy Server, Firewall, Web Servers log เป็นต้น ในกรณีที่เว็บ แอปพลิเคชั่นมีการใช้งาน POST เท่านั้น ก็ควรตั้งค่าให้เว็บเซิร์ฟเวอร์ตอบสนองเฉพาะ POST เท่านั้น และไม่ ตอบสนองต่อ method อื่นๆ เลย การทำเช่นนี้สามารถป้องกันการโจมตีโดยใช้ client side script ได้ ถึงแม้ว่า POST method จะใช้งานได้ดีและปลอดภัยมากกว่า GET แต่ก็ยังไม่สามารถป้องกันการดักจับข้อมูลได้

มีกระบวนการในการทำ logout (logout machanism)

การเพิ่มกระบวนการในการ logout ในการทำงานต่างๆ ในเว็บแอปพลิเคชั่นนั้น มีประโยชน์ในการ ลบ Cookies หรือทำให้ Cookies ที่ฝั่งไคลเอนต์ไม่สามารถทำงานได้ จัดการกับ session ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์เพื่อ ป้องกันการขโมย session ในกรณีที่ Cookies ที่ไคลเอนต์ยังไม่หมดอายุ

Error Handling Mechanism

การทำ Error Handling ที่มีการแจ้ง Error Description นั้นเป็นประโยชน์ในการดีบักปัญหาต่างๆ แต่ไม่ ควรส่ง Error Description ต่างๆ ไปให้ยูสเซอร์ เนื่องจากจะทำให้ผู้บุกรุกสามารถรู้รายละเอียดในระบบได้ ใน กรณีที่จำเป็นต้องส่ง Error Desciption ต่างๆ ไปให้ยูสเซอร์ ก็ควรมีการกรองข้อมูลก่อนที่จะส่งด้วย ในการแจ้ง Error Desciption ก็ไม่ควรแจ้งลงรายละเอียดมากเกินไปจนทำให้ผู้บุกรุกสามารถคาดเดาได้ว่าระบบมีข้อมูล และ การทำงานอย่างไร เช่น การแจ้งปัญหาในการลอกอินสู่ระบบ ถ้ามียูสเซอร์ป้อนรหัสผ่านผิด ก็ควรแจ้งว่ามีปัญหาในการลอกอิน โดยปัญหาอาจเกิดจาก Username หรือ Password แต่ไม่ควรแจ้งว่าปัญหาอยู่เฉพาะ Password เพราะจะทำให้ผู้บุกรุกระบบทราบว่าในระบบมี Username นี้อยู่ในระบบทันที

บทที่ 11. Wireless LAN Security

Wireless Lan คือการสื่อสารผ่านเครือข่าย LAN โดยใช้สื่อกลางคืออากาศ โดยมาตรฐานที่ใช้ในการ เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายไร้สายโดยทั่วไปในปัจจุบันคือมาตรฐาน 802.11 โดยมาตรฐาน IEEE 802.11 มีการ กำหนด Specification สำหรับอุปกรณ์ WLAN ในส่วนของ Physical Layer และ Media Access Control Layer โดยในส่วนของ Physical Layer กำหนดให้อุปกรณ์มีความสามารถในการรับส่งข้อมูลด้วยความเร็ว 1, 2, 5.5, 11 และ 54 Mbps โดยมีความสามารถในการใช้งานคลื่นวิทยุที่ความถี่สาธารณะ 2.4 และ 5 GHz, และ อินฟราเรด(1 และ 2 Mbps เท่านั้น) สำหรับในส่วนของ MAC Layer ได้กำหนดให้มีกลไกการทำงานที่เรียกว่า CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance) ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับหลักการ CSMA/CD (Collision Detection) ของมาตรฐาน IEEE 802.3 นอกจากนี้ในมาตรฐาน IEEE802.11 ยังกำหนดให้มีกลไกการเข้ารหัส ข้อมูล (Encryption) และการตรวจสอบผู้ใช้ (Authentication) ที่มีชื่อเรียกว่า WEP (Wired Equivalent Privacy)

มาตรฐาน IEEE 802.11 ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2540 ซึ่งในเวอร์ชันแรกนั้น มีประสิทธิภาพ ก่อนข้างต่ำและ ไม่มีการรองรับหลักการ Quality of Service (QoS) อีกทั้งกล ไกการรักษาความปลอดภัยที่ใช้ยังมี ช่อง โหว่อยู่มาก IEEE จึงได้จัดตั้งคณะทำงาน (Task Group) ขึ้นมาหลายชุดเพื่อทำการปรับปรุงเพิ่มเติม มาตรฐานให้มีศักยภาพสูงขึ้น โดยคณะทำงานกลุ่มที่มีผลงานที่รู้จักกันดี ได้แก่ IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, และ IEEE 802.11i

การทำงานของคณะทำงานชุด IEEE 802.11b ได้ตีพิมพ์มาตรฐานเพิ่มเติมนี้เมื่อปี พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นที่ รู้จักกันดีและใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากที่สุด มาตรฐาน IEEE 802.11b ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า CCK (Complimentary Code Keying) ผนวกกับ DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) เพื่อปรับปรุง ความสามารถของอุปกรณ์ให้รับส่งข้อมูล ได้ด้วยความเร็วสูงสุดที่ 11 Mbps ผ่านคลื่นวิทยุความถี่ 2.4 GHz (เป็น ย่านความถี่ที่เรียกว่า ISM (Industrial Scientific and Medical) ซึ่งสามารถใช้งานทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นด้าน วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม และการแพทย์ โดยอุปกรณ์ที่ใช้ความถี่ย่านนี้เช่น IEEE 802.11, Bluetooth, โทรศัพท์ไร้สาย. และเตาไมโครเวฟ

กณะทำงานชุด IEEE 802.11a ได้ดีพิมพ์มาตรฐานเพิ่มเติมนี้เมื่อปี พ.ศ. 2542 มาตรฐาน IEEE 802.11a ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) เพื่อปรับปรุงความสามารถของ อุปกรณ์ให้รับส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูงสุดที่ 54 Mbps แต่จะใช้คลื่นวิทยุที่ความถี่ 5 GHz ซึ่งเป็นข่านความถี่ สาธารณะสำหรับใช้งานในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์อื่นน้อยกว่าในข่านความถี่ 2.4 GHz อข่างไรก็ตามข้อเสียหนึ่งของมาตรฐาน IEEE 802.11a ที่ใช้คลื่นวิทยุที่ความถี่ 5 GHz ก็คือในบางประเทศ ข่านความถี่ดังกล่าวไม่สามารถนำมาใช้งานได้อย่างสาธารณะ ตัวอย่างเช่น ประเทศไทยไม่อนุญาตให้มีการใช้ งานอุปกรณ์ IEEE 802.11a เนื่องจากความถี่ข่าน 5 GHz ได้ถูกจัดสรรสำหรับกิจการอื่นอยู่ก่อนแล้ว นอกจากนี้ ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของอุปกรณ์ IEEE 802.11a WLAN ก็คือรัศมีของสัญญาณมีขนาดค่อนข้างสั้น (ประมาณ 30 เมตร ซึ่งสั้นกว่ารัศมีสัญญาณของอุปกรณ์ IEEE 802.11b WLAN ที่มีขนาดประมาณ 100 เมตร สำหรับการใช้ งานภายในอาคาร) อีกทั้งอุปกรณ์ IEEE 802.11a WLAN ยังมีราคาสูงกว่า IEEE 802.11b WLAN ด้วย ดังนั้น อุปกรณ์ IEEE 802.11a WLAN จึงได้รับความนิยมน้อยกว่า IEEE 802.11b WLAN มาก

คณะทำงานชุด IEEE 802.11g ได้ใช้นำเทคโนโลยี OFDM มาประยุกต์ใช้ในช่องสัญญาณวิทยุความถี่ 2.4 GHz ซึ่งอุปกรณ์ IEEE 802.11g WLAN มีความสามารถในการรับส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุดที่ 54 Mbps ส่วนรัศมีสัญญาณของอุปกรณ์ IEEE 802.11g WLAN จะอยู่ระหว่างรัศมีสัญญาณของอุปกรณ์ IEEE 802.11a และ IEEE 802.11b เนื่องจากความถี่ 2.4 GHz เป็นย่านความถี่สาธารณะสากล อีกทั้งอุปกรณ์ IEEE 802.11g WLAN สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ IEEE 802.11b WLAN ได้ (backward-compatible) ดังนั้นจึงมีแนวโน้ม สูงว่าอุปกรณ์ IEEE 802.11g WLAN จะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและน่าจะมาแทนที่ IEEE 802.11b ใน ที่สุด IEEE 802.11g ได้รับการตีพิมพ์กลางปี พ.ศ. 2546

คณะทำงาน IEEE 802.11e ได้รับมอบหมายให้ปรับปรุง MAC Layer ของ IEEE 802.11 เพื่อให้สามารถ รองรับการใช้งานหลักการ Quality of Service สำหรับ application เกี่ยวกับมัลติมีเดีย (Multimedia) เนื่องจาก IEEE 802.11e เป็นการปรับปรุง MAC Layer ดังนั้นมาตรฐานเพิ่มเติมนี้จึงสามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์ IEEE 802.11 WLAN ทุกเวอร์ชันได้

คณะทำงาน IEEE 802.11i ได้รับมอบหมายให้ปรับปรุง MAC Layer ของ IEEE 802.11 ในด้านความ ปลอดภัย เนื่องจากเครือข่าย IEEE 802.11 WLAN มีช่องโหว่อยู่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) ด้วย key ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง คณะทำงานชุด IEEE 802.11i จะนำเอาเทคนิคขั้นสูงมาใช้ในการ เข้ารหัสข้อมูลด้วย key ที่มีการเปลี่ยนค่าอยู่เสมอและการตรวจสอบผู้ใช้ที่มีความปลอดภัยสูง มาตรฐานเพิ่มเติม นี้จึงสามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์ IEEE 802.11 WLAN ทุกเวอร์ชันได้

*Wi-Fi เป็นใบรับรองของ WECA (Wireless Ethernet Compatability Alliance) ที่ออกให้แก่อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อ บ่งบอกว่าอุปกรณ์ยี่ห้อและรุ่นดังกล่าวทำงานได้ตรงตามมาตรฐานของ wireless lan ซึ่งก็หมายถึงว่า เราสามารถ ใช้งานอุปกรณ์นั้นในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ได้รับใบรับรอง Wi-Fi ได้นั่นเอง

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย

การ์ดเครือข่ายแบบไร้สาย : มีลักษณะคล้ายกับการ์ดเครือข่ายโดยทั่วๆ ไปแต่การเชื่อมต่อระหว่างการ์ดกับ อุปกรณ์อื่นๆ จะใช้อุปกรณ์รับส่งข้อมูลแบบไร้สายตามมาตรฐาน 802.11 แบบต่างๆ แทน



รูปที่ 56 อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย

อุปกรณ์ Access Point : มีลักษณะเป็นเหมือนกับฮับหรืออุปกรณ์ Switching ในเครือข่ายแบบมีสาย แต่จะใช้ อุปกรณ์รับสัญญาณการเชื่อมต่อจากการ์ดเครือข่ายแบบไร้สายแทน




ฐปที่ 57 Access Point

ลักษณะการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ IEEE 802.11 WLAN

มาตรฐาน IEEE 802.11 ได้กำหนดลักษณะการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ภายในเครือข่าย WLAN ไว้ 2 ลักษณะคือโหมด Infrastructure และ โหมด Ad-Hoc หรือ Peer-to-Peer

โหมด Infrastructure

โดยทั่วไปแล้วอุปกรณ์ในเครือข่าย IEEE 802.11 WLAN จะเชื่อมต่อกันในลักษณะของโหมด Infrastructure ซึ่งเป็นโหมดที่อนุญาตให้อุปกรณ์ภายใน WLAN สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่นได้ ในโหมด Infrastructure นี้เครือข่าย IEEE 802.11 WLAN จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ 2 ประเภทได้แก่ สถานีผู้ใช้ (Client Station) ซึ่งก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Desktop, Laptop, หรือ PDA ต่างๆ) ที่มีอุปกรณ์ Client Adapter เพื่อใช้ รับส่งข้อมูลผ่าน IEEE 802.11 WLAN และสถานีแม่ข่าย (Access Point) ซึ่งทำหน้าที่ต่อเชื่อมสถานีผู้ใช้เข้ากับ เครือข่ายอื่น (ซึ่งโดยปกติจะเป็นเครือข่าย IEEE 802.3 Ethernet LAN) การทำงานในโหมด Infrastructure มี พื้นฐานมาจากระบบเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ กล่าวคือสถานีผู้ใช้จะสามารถรับส่งข้อมูลโดยตรงกับสถานีแม่ข่าย ที่ให้บริการแก่สถานีผู้ใช้นั้นอยู่เท่านั้น ส่วนสถานีแม่ข่ายจะทำหน้าที่ส่งต่อ (forward) ข้อมูลที่ได้รับจากสถานี ผู้ใช้ไปยังจุดหมายปลายทางหรือส่งต่อข้อมูลที่ได้รับจากเครือข่ายอื่นมายังสถานีผู้ใช้



รูปที่ 58 BSS และESS (อ้างอิงจาก http://www.winncom.com/html/wireless.shtml)

Basic Service Set (BSS)

Basic Service Set (BSS) หมายถึงบริเวณของเครือข่าย IEEE 802.11 WLAN ที่มีสถานีแม่ข่าย 1 สถานี ซึ่งสถานีผู้ใช้ภายในขอบเขตของ BSS นี้ทุกสถานีจะต้องสื่อสารข้อมูลผ่านสถานีแม่ข่ายดังกล่าวเท่านั้น

Extended Service Set (ESS)

Extended Service Set (ESS) หมายถึงบริเวณของเครือข่าย IEEE 802.11 WLAN ที่ประกอบด้วย BSS มากกว่า 1 BSS ซึ่งได้รับการเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน สถานีผู้ใช้สามารถเคลื่อนย้ายจาก BSS หนึ่งไปอยู่ในอีก BSS หนึ่งได้โดย BSS เหล่านี้จะทำการ Roaming หรือติดต่อสื่อสารกันเพื่อทำการโอนย้ายการให้บริการสำหรับ สถานีผู้ใช้ดังกล่าว

โหมด Ad-Hoc หรือ Peer-to-Peer

เครือข่าย IEEE 802.11 WLAN ในโหมด Ad-Hoc หรือ Peer-to-Peer เป็นเครือข่ายที่ปิดคือ ไม่มีสถานีแม่ ข่ายและ ไม่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอื่น บริเวณของเครือข่าย IEEE 802.11 WLAN ในโหมด Ad-Hoc จะถูก เรียกว่า Independent Basic Service Set (IBSS) ซึ่งสถานีผู้ใช้หนึ่งสามารถติดต่อสื่อสารข้อมูลกับสถานีผู้ใช้อื่นๆ ในเขต IBSS เดียวกัน ได้โดยตรงโดย ไม่ต้องผ่านสถานีแม่ข่าย แต่สถานีผู้ใช้จะ ไม่สามารถรับส่งข้อมูลกับ เครือข่ายอื่นๆ ได้



รูปที่ 59 การทำงานในโหมด Adhoc หรือ Peer-to-Peer Mode (อ้างอิงจาก http://www.winncom.com/html/wireless.shtml)

การเข้าใช้ช่องสัญญาณด้วยกลไก CSMA/CA

บทบาทหนึ่งของ MAC Layer ในมาตรฐาน IEEE 802.11 คือการจัดสรรการเข้าใช้ช่องสัญญาณซึ่งแต่ ละสถานีใน BSS หรือ IBSS จะต้องแบ่งกันใช้ช่องสัญญาณที่ถูกกำหนดมาสำหรับใช้งานร่วมกันอย่างเป็นธรรม มาตรฐาน IEEE 802.11 ได้กำหนดให้ใช้กลไก CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance) เพื่อจัดสรรการใช้ช่องสัญญาณร่วมกันดังกล่าว

CSMA with Random Back-Off

กลไก CSMA (Carrier Sense Multiple Access) with Random Back-Off เป็นเทคนิคอย่างง่ายสำหรับ จัดสรรการเข้าใช้ช่องสัญญาณของผู้ใช้แต่ละคน (ซึ่งต้องแบ่งกันใช้ช่องสัญญาณร่วมนี้) อย่างยุติธรรม กลไกนี้ เป็นที่ยอมรับและนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น ในมาตรฐาน IEEE 802.3 Ethernet LAN หลักการทำงานของ กลไก CSMA คือ เมื่อสถานีหนึ่งต้องการเข้าใช้ช่องสัญญาณ สถานีดังกล่าวจะต้องตรวจสอบช่องสัญญาณก่อน ว่ามีสถานีอื่นทำการรับส่งสัญญาณข้อมูลอยู่หรือไม่และรอจนกว่าช่องสัญญาณจะว่าง เมื่อช่องสัญญาณว่างแล้ว สถานีที่ต้องการเข้าใช้ช่องสัญญาณจะต้องรอต่อไปอีกระยะหนึ่ง (Random Back-Off) ซึ่งแต่ละสถานีได้กำหนด ระยะเวลาในการรอดังกล่าวไว้แล้วด้วยการสุ่มค่าหลังจากเสร็จการใช้ช่องสัญญาณครั้งก่อน สถานีที่สุ่มได้ค่า ระยะเวลาในการรอน้อยกว่าก็จะมีสิทธิในการเข้าใช้ช่องสัญญาณก่อน แต่อย่างไรก็ตามในบางกรณีกลไก ดังกล่าวอาจจะกำหนดให้สถานีมากกว่าหนึ่งสถานีส่งข้อมูลในเวลาพร้อมๆ กันซึ่งจะทำให้เกิดการชนกันของ สัญญาณได้ ซึ่งหากเกิดการชนกันของสัญญาณขึ้นจะต้องมีการส่งสัญญาณข้อมูลเดิมซ้ำอีกครั้งด้วยกลไกที่กล่าว มาแล้วข้างต้น

CSMA/CD

กลไก CSMA/CD (Collision Detection) เป็นเทคนิคที่รู้จักกันดีซึ่งถูกนำมาใช้ในมาตรฐาน IEEE 802.3 Ethernet LAN ซึ่งการทำงานกลไก CSMA/CD โดยหลักแล้วเป็นเช่นเดียวกับที่กล่าวไว้ในส่วนของ CSMA with Random Back-Off แต่จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบว่าเกิดการชนกันของสัญญาณหรือไม่ ใน กรณีนี้สถานีที่กำลังทำการส่งสัญญาณข้อมูลอยู่จะต้องคอยตรวจสอบด้วยว่ามีการชนกันของสัญญาณเกิดขึ้น หรือไม่ (ในขณะเดียวกันกับที่ทำการส่งสัญญาณข้อมูล) โดยการตรวจวัดระดับ voltage ของสัญญาณใน สายสัญญาณว่ามีค่าสูงกว่าปกติหรือไม่ ซึ่งหากระดับ voltage ของสัญญาณในสายสัญญาณในสายสัญญาณมีค่า สูงกว่าค่าที่กำหนดแสดงว่าเกิดการชนกันของสัญญาณขึ้น ในกรณีดังกล่าวสถานีที่กำลังส่งสัญญาณข้อมูลอยู่ จะต้องยกเลิกการส่งสัญญาณทันทีและปฏิบัติตามกลไกที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเพื่อทำการส่งข้อมูลเดิมซ้ำอีก ต่อไป

CSMA/CA with Acknowledgement

เป็นที่ควรสังเกตว่าเทคนิค CSMA/CD ไม่สามารถนำมาใช้กับ WLAN ซึ่งใช้การสื่อสารแบบไร้สายได้ สาเหตุหลักๆ ก็คือการตรวจสอบการชนกันของสัญญาณในระหว่างที่ทำการส่งสัญญาณจะต้องใช้อุปกรณ์รับส่ง คลื่นวิทยุที่เป็น Full Duplex (สามารถรับและส่งสัญญาณในเวลาเดียวกัน ใต้) ซึ่งจะมีราคาแพงกว่าอุปกรณ์รับส่ง คลื่นวิทยุที่ไม่สามารถรับและส่งสัญญาณในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้แต่ละสถานีใน BSS หรือ IBSS อาจไม่ได้ ยินสัญญาณจากสถานีอื่นทุกสถานีหรือปัญหาที่เรียกว่า Hidden Node Problem (ดังในรูปที่ 3: สถานี A ได้ยิน สัญญาณจากสถานีแม่ข่าย (Access Point) แต่ไม่ได้ยินสัญญาณจากสถานี C และในทางกลับกันสถานี C ไม่ได้ ยินสัญญาณจากสถานี A แต่ได้ยินสัญญาณจากสถานีแม่ข่าย ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวนี้เป็นสถานการณ์เกิดขึ้นใน WLAN โดยทั่วไป) ดังนั้นการตรวจสอบการชนกันของสัญญาณโดยตรงเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลย มาตรฐาน IEEE 802.11 จึงได้กำหนดให้ใช้เทคนิค CSMA/CA with Acknowledgement สำหรับการจัดสรรการ เข้าใช้ช่องสัญญาณของแต่ละสถานีเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ซึ่งการทำงานของกลไก CSMA/CA โดยหลักแล้ว เป็นเช่นเดียวกับที่กล่าวไว้ในส่วนของ CSMA with Random Back-Off แต่จะมีรายละเอียดเพิ่มเดิมเกี่ยวกับการ หลีกเลี้ยงไม่ให้เกิดการชนกันของสัญญาณและเทคนิคสำหรับการตรวจสอบว่าเกิดการชนของสัญญาณหรือไม่ แบบเป็นนัย โดยสถานีผู้ส่งสัญญาณข้อมูลจะต้องรอรับ Acknowledgement จากสถานีที่ส่งข้อมูลไปให้ หาก ไม่ได้รับ Acknowledgement กลับมากายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าเกิดการชนของสัญญาณขึ้นและต้องทำการส่ง ข้อมูลเดิมซ้ำอีกต่อไป

สำหรับการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการชนกันของสัญญาณนั้น มาตรฐาน IEEE 802.11 ได้ใช้กลไกที่เรียกว่า Virtual Carrier Sense เพื่อแก้ไขปัญหาที่แต่ละสถานีใน BSS หรือ IBSS อาจไม่ได้ยินสัญญาณจากสถานีอื่นบาง สถานี (Hidden Node Problem) กลไกดังกล่าวมีการทำงานดังนี้ เมื่อสถานีที่ต้องการจะส่งแพ็กเก็ตข้อมูลได้รับ สิทธิในการเข้าใช้ช่องสัญญาณแล้วจะทำการส่งแพ็กเก็ตสั้นๆ ที่เรียกว่า RTS (Request To Send) เพื่อเป็นการ จองช่องสัญญาณ ก่อนที่จะส่งแพ็กเก็ตข้อมูลจริง ซึ่งแพ็กเก็ต RTS ประกอบไปด้วยระยะเวลาที่คาดว่าใช้ ช่องสัญญาณจนแล้วเสร็จ (Duration ID) รวมถึง Address ของสถานีผู้ส่งและผู้รับ เมื่อสถานีผู้รับได้ยินสัญญาณ RTS ก็จะตอบรับกลับมาด้วยการส่งสัญญาณ CTS (Clear To Send) ซึ่งจะบ่งบอกข้อมูลระยะเวลาที่คาดว่าสถานี ที่กำลังจะทำการส่งข้อมูลนั้นจะใช้ช่องสัญญาณจนแล้วเสร็จ หลักการก็คือทุกๆสถานีใน BSS หรือ IBSS ควรจะ ได้ยินสัญญาณ RTS หรือไม่ก็ CTS อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง เมื่อได้รับ RTS หรือ CTS ทุกๆสถานีจะ

ทราบถึงว่าช่วงเวลาที่ระบุไว้ใน Duration ID ซึ่งช่องสัญญาณจะถูกใช้และทุกสถานีที่ยังไม่ได้รับสิทธิในการเข้า ใช้ช่องสัญญาณจะตั้งค่า NAV (Network Allocation Vector) ให้เท่ากับ Duration ID ซึ่งแสคงถึงช่วงเวลาที่ยังไม่ สามารถเข้าใช้ช่องสัญญาณได้ ทุกๆสถานีจะใช้กลไก Virtual Carrier Sense ดังกล่าวผนวกกับการฟังสัญญาณ ในช่องสัญญาณจริงๆ ในการตรวจสอบว่าช่องสัญญาณว่างอยู่หรือไม่

การทำงานเพื่อเชื่อมต่อ

ในการเชื่อมต่อกันของอุปกรณ์นั้น จำเป็นต้องใช้ข้อมูลอันหนึ่งร่วมกันคือชื่อพื้นฐานของการทำงาน (basic name) หรือชื่อของเครือข่ายที่จะติดต่อกัน ซึ่งเราจะเรียกชื่อนี้ว่า SSID (Service Set Identification) ในการ เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ นั้นจะต้องมีการใช้ SSID ตรงกันเพื่อเชื่อมต่อกันอย่างถูกต้อง แต่ในการทำงาน จริงจะไม่มีความปลอดภัย เนื่องจากค่า SSID จะถูก broadcast โดย Access Point

กลไกรักษาความปลอดภัยในมาตรฐาน IEEE 802.11

มาตรฐาน IEEE 802.11 ได้กำหนดให้มีทางเลือกสำหรับสร้างความปลอดภัยให้กับเครือข่าย LAN แบบ ไร้สาย ด้วยกลไกซึ่งมีชื่อเรียกว่า WEP (Wired Equivalent Privacy) ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยกับ เครือข่าย LAN แบบที่ใช้สายนำสัญญาณ (IEEE 802.3 Ethernet) บทบาทของ WEP แบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ

- การเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่มีรหัสข้อมูลสามารถเข้าใจหรือเปลี่ยนแปลง ข้อมูลที่แพร่กระจายอยู่ในอากาศได้
- การตรวจสอบผู้ใช้ (Authentication) เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่มีรหัสผ่านสามารถเข้าใช้เครือข่ายได้

 หมายเหตุ มาตรฐาน IEEE 802.11 จะกำหนดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนาขึ้น โดยคณะทำงาน

 IEEE 802.11i เป็นผู้รับผิดชอบหน้าที่ดังกล่าว


การเข้าและลอดรหัสข้อมูล (WEP Encryption/Decryption)

WEP ใช้หลักการในการเข้าและถอดรหัสข้อมูลที่เป็นแบบ symmetrical (นั่นคือรหัสที่ใช้ในการเข้ารหัส ข้อมูลจะเป็นตัวเดียวกันกับรหัสที่ใช้สำหรับการถอดรหัสข้อมูล)

WEP Encryption

การทำงานของการเข้ารหัสข้อมูลในกลไก WEP เป็นดังนี้

- Key ขนาด 64 หรือ 128 บิต ถูกสร้างขึ้นโดยการนำเอารหัสลับซึ่งมีความยาว 40 หรือ 104 บิต มาต่อรวม กับข้อความเริ่มต้น IV (Initialization Vector) ขนาด 24 บิตที่ถูกกำหนดแบบสุ่มขึ้นมา
- Integrity Check Value (ICV) ขนาด 32 บิต ถูกสร้างขึ้นโดยการคำนวณค่า CRC-32 (32-bit Cyclic Redundant Check) จากข้อมูลดิบที่จะส่งออกไป (ICV ซึ่งจะถูกนำไปต่อรวมกับข้อมูลดิบ มีไว้สำหรับ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหลังจากการถอดรหัสแล้ว)
- ข้อความที่มีความสุ่ม (Key Stream) ขนาดเท่ากับความยาวของข้อมูลดิบที่จะส่งกับอีก 32 บิต (ซึ่งเป็น ความยาวของ ICV) ถูกสร้างขึ้น โดยหน่วยสร้างข้อความที่มีความสุ่มหรือ PRNG (Pseudo-Random Number Generator) ที่มีชื่อเรียกว่า RC4 ซึ่งจะใช้ Key ที่กล่าวมาข้างต้นเป็น Input (หรือ Seed) หมาย เหตุ PRNG จะสร้างข้อความสุ่มที่แตกต่างกันสำหรับ Seed แต่ละค่าที่ใช้
- ข้อความที่ได้รับการเข้ารหัส (Ciphertext) ถูกสร้างขึ้นโดยการนำเอา ICV ต่อกับข้อมูลดิบแล้วทำการ XOR แบบบิตต่อบิตกับข้อความส่ม (Key Stream) ซึ่ง PRNG ได้สร้างขึ้น
- สัญญาณที่จะถูกส่งออกไปคือ ICV และข้อความที่ได้รับการเข้ารหัส (Ciphertext)




รูปที่ 60 WEP Encryption

WEP Decryption

การทำงานของการถอดรหัสข้อมูลในกลไก WEP เป็นดังนี้

- Key ขนาด 64 หรือ 128 บิต ถูกสร้างขึ้นโดยการนำเอารหัสลับซึ่งมีความยาว 40 หรือ 104 บิต (ซึ่งเป็น รหัสลับเดียวกับที่ใช้ในการเข้ารหัสข้อมูล) มาต่อรวมกับ IV ที่ถูกส่งมากับสัญญาณที่ได้รับ
- PRNG สร้างข้อความสุ่ม (Key Stream) ที่มีขนาดเท่ากับความยาวของข้อความที่ได้รับการเข้ารหัสและ ถูกส่งมา โดยใช้ Key ที่กล่าวมาข้างต้นเป็น Input
- ข้อมูลคิบและ ICV ถูกถอดรหัสโดยการนำเอาข้อความที่ได้รับมา XOR แบบบิตต่อบิตกับข้อความสุ่ม (Key Stream) ซึ่ง PRNG ได้สร้างขึ้น
- สร้าง ICV' โดยการคำนวณค่า CRC-32 จากข้อมูลดิบที่ถูกถอดรหัสแล้วเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่า
 ICV ที่ได้ถูกส่งมา หากค่าทั้งสองตรงกัน (ICV' = ICV) แสดงว่าการถอดรหัสถูกต้องและผู้ที่ส่งมาได้รับอนุญาต (มีรหัสลับของเครือข่าย) แต่หากค่าทั้งสองไม่ตรงกันแสดงว่าการถอดรหัสไม่ถูกต้องหรือผู้ที่ส่งมาไม่ได้รับอนุญาต



รูปที่ 61 WEP Decryption

การตรวจสอบผู้ใช้ (Authentication)

สำหรับเครือข่าย IEEE 802.11 LAN ผู้ใช้ (เครื่องลูกข่าย) จะมีสิทธิในการรับส่งสัญญาณข้อมูลใน เครือข่ายได้ก็ต่อเมื่อได้รับการตรวจสอบแล้วได้รับอนุญาต ซึ่งมาตรฐาน IEEE 802.11 ได้กำหนดให้มีกลไก สำหรับการตรวจสอบผู้ใช้ (Authentication) ใน 2 ลักษณะคือ Open System Authentication และ Shared Key Authentication ซึ่งเป็นดังต่อไปนี้

Open System Authentication

การตรวจสอบผู้ใช้ในลักษณะนี้เป็นทางเลือกแบบ default ที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน IEEE 802.11 ใน การตรวจสอบแบบนี้จะไม่ตรวจสอบรหัสลับจากผู้ใช้ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นการอนุญาตให้ผู้ใช้ใดๆ ก็ได้ สามารถเข้ามารับส่งสัญญาณในเครือข่ายนั่นเอง แต่อย่างไรก็ตามในการตรวจสอบแบบนี้อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็น สถานีแม่ข่ายไม่จำเป็นต้องอนุญาตให้สถานีผู้ใช้เข้ามาใช้เครือข่ายได้เสมอไป ในกรณีนี้บทบาทของ WEP จึง เหลือแต่เพียงการเข้ารหัสข้อมูลเท่านั้น กลไกการตรวจสอบแบบ open system authentication มีขั้นตอนการ ทำงานดังต่อไปนี้

สถานีที่ต้องการจะเข้ามาร่วมใช้เครือข่ายจะส่งข้อความซึ่งไม่ถูกเข้ารหัสเพื่อขอรับการตรวจสอบ
(Authentication Request Frame) ไปยังอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นสถานีแม่ข่าย โดยในข้อความดังกล่าวจะมีการ แสดงความจำนงเพื่อรับการตรวจสอบแบบ open system

อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นสถานีแม่ข่ายโต้ตอบด้วยข้อความที่แสดงถึงการตอบรับหรือปฏิเสธ Request ดังกล่าว

Shared Key Authentication


การตรวจสอบผู้ใช้แบบ shared key authentication จะอนุญาตให้สถานีผู้ใช้ซึ่งมีรหัสลับของเครือข่ายนี้ เท่านั้นที่สามารถเข้ามารับส่งสัญญาณกับอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นสถานีแม่ข่ายได้ โดยมีการใช้เทคนิคการถาม ตอบที่ใช้กันทั่วไปผนวกกับการเข้ารหัสด้วย WEP เป็นกลไกสำหรับการตรวจสอบ (ดังนั้นการตรวจสอบแบบนี้ จะทำได้ก็ต่อเมื่อมีการ Enable การเข้ารหัสด้วย WEP) กลไกการตรวจสอบดังกล่าวมีขั้นตอนการทำงาน ดังต่อไปนี้

สถานีผู้ใช้ที่ต้องการจะเข้ามาร่วมใช้เครือข่ายจะส่งข้อความซึ่งไม่ถูกเข้ารหัสเพื่อขอรับการตรวจสอบ (Authentication Request Frame) ไปยังอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นสถานีแม่ข่าย โดยในข้อความดังกล่าวจะมีการ แสดงความจำนงเพื่อรับการตรวจสอบแบบ shared key

หากสถานีแม่ข่ายต้องการตอบรับ Request ดังกล่าว จะมีการส่งข้อความที่แสดงถึงการตอบรับและ คำถาม (challenge text) มายังเครื่องลูกข่าย ซึ่ง challenge text ดังกล่าวมีขนาด 128 ใบต์และถูกสุ่มขึ้นมา (โดย อาศัย PRNG) หากอุปกรณ์แม่ข่ายไม่ต้องการตอบรับ Request ดังกล่าว จะมีการส่งข้อความที่แสดงถึงการไม่ ตอบรับ ซึ่งเป็นการสิ้นสุดของการตรวจสอบครั้งนี้

หากมีการตอบรับจากสถานีแม่ข่าย สถานีผู้ใช้ที่ขอรับการตรวจสอบจะทำการเข้ารหัสข้อความคำถามที่ ถูกส่งมาโดยใช้รหัสลับของเครือข่ายแล้วส่งกลับไปยังสถานีแม่ข่าย

สถานีแม่ข่ายทำการถอครหัสข้อความที่ตอบกลับมาโดยใช้รหัสลับของเครือข่าย หลังจากถอดรหัสแล้ว หากข้อความที่ตอบกลับมาตรงกับข้อความคำถาม (challenge text) ที่ส่งไป สถานีแม่ข่ายจะส่งข้อความที่แสดง ถึงการอนุญาตให้สถานีผู้ใช้นี้เข้าใช้เครือข่ายได้ แต่หากข้อความที่ตอบกลับมาไม่ตรงกับข้อความคำถาม สถานี แม่ข่ายจะโต้ตอบด้วยข้อความที่แสดงถึงการไม่อนุญาต



รูปที่ 62 WEP Shared Key Authentication

ในการศึกษาด้านการรักษาความปลอดภัยควรมีลำดับการศึกษา โดยเริ่มต้นที่โพร โตคอลที่เกี่ยวข้องซึ่ง ในที่นี้คือ IEEE 802.11 และศึกษาเกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยของโพร โตคอลดังกล่าว ซึ่งก็มีมากมายทั้งการ ดักจับ การรบกวนสัญญาณ การสร้างโหนดปลอม การปลอมแปลงตัวบุคคล การเข้าใช้งานเครือข่ายโดยไม่ได้ รับอนุญาต เป็นต้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะสามารถใช้ CIA มาช่วยแก้ปัญหาได้ หลักจากนั้นจึงวิเคราะห์ปัญหาใน มุมมองของ CIA และศึกษาเทคนิคต่างๆ ที่เพิ่มเติมเข้ามาเพื่อสร้าง CIA ในระบบเครือข่ายไร้สายเช่น การทำ MAC Address Filtering การใช้ WEP, WPA, WPA2 การสร้างรูปแบบการ Authentication อย่างเป็นระบบ ตลอดจนการใช้ VPN สำหรับการใช้งานที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

WPA

WPA จะ เข้ารหัสลับ ข้อมูล และจะตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการปรับเปลี่ยน คีย์เพื่อความปลอดภัย ของเครือข่าย นอกจากนั้น WPA ยังรับรองความถูกต้องผู้ใช้ เพื่อช่วยทำให้มั่นใจว่าเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาต เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงเครือข่ายได้

WPA มีการรับรองความถูกต้องสองประเภท คือ WPA และ WPA2 WPA ได้รับการออกแบบให้ทำงาน กับการ์คเชื่อมต่อเครือง่ายแบบไร้สาย แต่อาจไม่สามารถทำงานกับจุดเข้าใช้งานหรือเราเตอร์รุ่นที่เก่ากว่า WPA2 จะมีความปลอดภัยมากกว่า WPA แต่จะไม่ทำงานกับการ์คเชื่อมต่อเครือง่ายรุ่นเก่ากว่าบางรุ่น WPA ได้รับการ ออกแบบให้ใช้กับเซิร์ฟเวอร์การรับรองความถูกต้อง 802.1X ซึ่งจะให้คีย์ที่แตกต่างกันกับผู้ใช้แต่ละราย ซึ่งจะ เรียกว่า WPA-Enterprise หรือ WPA2-Enterprise นอกจากนั้นยังสามารถใช้ในโหมดคีย์ก่อนการใช้ร่วมกัน (PSK) ที่ผู้ใช้ทุกคนจะได้รับวลีรหัสผ่านเดียวกัน ซึ่งจะเรียกว่า WPA-Personal หรือ WPA2-Personal


802.1x

การรับรองความถูกต้อง 802.1X สามารถช่วยสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยสำหรับเครือข่าย 802.11 แบบไร้สาย และเครือข่าย อีเทอร์เน็ตแบบมีสาย 802.1X จะใช้เซิร์ฟเวอร์การรับรองความถูกต้องเพื่อ ตรวจสอบผู้ใช้ และกำหนดการเข้าใช้เครือข่าย 802.1X สามารถทำงานกับคีย์ Wired Equivalent Privacy (WEP) หรือ Wi-Fi Protected Access (WPA) บนเครือข่ายแบบไร้สายได้ โดยปกติการรับรองความถูกต้องประเภทนี้จะ ใช้เมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายในที่ทำงาน


การโจมตีเครื่อข่ายไร้สาย

1. War-driving, war-walking, war-flying, war-chalking

เป็นกระบวนการในการค้นหา Access-point ที่เปิดให้ใช้บริการได้ โดยการทำงานจะมีลักษณะเดียวกับ การทำ war-dialing คือแฮกเกอร์จะใช้วิธีขับรถ , เดิน หรือบิน ไปมาในเมืองแล้วใช้อุปกรณ์ หรือโปรแกรม (NetStumbler) ในการค้นหาว่ามีบริเวณใดบ้างที่มี acces-point เปิดให้ใช้บริการอยู่




หลังจากนั้นจะมีการทำเครื่องหมาย (war-chalking) บอกว่าบริเวณนั้นมีเครือข่ายเป็นอย่างไรตัวอย่าง สัญลักษณ์ที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย



รูปนี้เป็นรูปที่แทนบริเวณดังกล่าวสามารถใช้งานเครือข่ายไร้สายได้ ซึ่งผู้ใช้งานจะมีสิทธิที่จะใช้งาน บริเวณนั้นหรือไม่ก็ตาม การรักษาความปลอดภัยในบริเวณดังกล่าวต่ำมาก สัญลักษณ์ดังกล่าวอาจระบุ SSID และ Bandwidth ให้ด้วย



รูปนี้เป็นรูปที่หมายถึงในบริเวณดังกล่าวมีเครือข่ายไร้สาย (SSID) แต่ไม่สามารถใช้งานได้ หรือ สามารถลักลอบใช้งานได้ยาก เนื่องจากมีการป้องกันในบางลักษณะ



รูปนี้เป็นรูปที่หมายถึงในบริเวณดังกล่าวมีเครือข่ายไร้สาย (SSID) แต่ป้องกันด้วยการเข้ารหัส (WEP) แต่เมื่อพิจารณาระดับความปลอดภัยของ WEP แล้วก็นับว่ายังไม่ปลอดภัยนักเนื่องจากสามารถใช้โปรแกรมใน การแฮกเข้าสู่ระบบได้

2. Insertion Attacks

การทำ Insertion Attack คือการนำเอาอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปในพื้นที่ของเครือข่ายไร้สายเพื่อ เข้าไปใช้งานระบบเครือข่าย เราสามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบคือ

- 2.1 Plug-in Unauthorized Clients คือการนำเอาเครื่องลูกข่ายเช่น laptop, PDA เข้าไปในพื้นที่ของ
 เครือข่ายไร้สายโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งในกรณีนี้ถ้า base station ต้องการรหัสผ่านก็จะไม่สามารถลักลอบเข้าใช้
 งานเครือข่ายในลักษณะนี้ได้ แต่ถ้า base station ไม่มีการใช้รหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานผู้บุกรุกก็สามารถลักลอบเข้า
 ใช้งานในลักษณะนี้ได้
- 2.2 Plug-in Unauthorized Renegade Base Station คือการนำเอา base station ใปวางไว้ในพื้นที่ที่มีการ ใช้งานเครือข่ายไร้สาย โดยเครื่อง base station ที่ใช้จะมีกำลังส่งมากกว่า เมื่อเครื่องลูกข่ายที่ใช้งานในพื้นที่นั้น ได้รับสัญญาณที่มีความแรงมากกว่า จะสับเปลี่ยนการเชื่อมต่อไปยัง base station ใหม่โดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้บุกรุกที่ เป็นเจ้าของ base station นั้นก็จะสามารถโจมตีหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่รับส่งอยู่ได้ สำหรับการป้องกันแก้ไขใน บริษัทนั้น อาจทำได้โดยการกำหนดนโยบายไม่ให้มีการนำ base station มาเชื่อมต่อเข้าในพื้นที่บริษัทเด็ดขาด เป็นต้น

3. Interception and monitoring wireless traffic

สำหรับการบุกรุกในระบบเครือข่ายแบบใช้สายนั้น การดักจับข้อมูลในเครือข่าย ถือว่าเป็นการบุกรุก ระบบที่แพร่หลายอย่างมาก ซึ่งหลักการเดียวกันนี้ก็สามารถนำมาใช้ในเครือข่ายแบบไร้สายเช่นกัน การโจมตีที่ มีการดักจับข้อมูลในเครือข่ายเป็นพื้นฐานมีดังนี้

3.1 Wireless Sniffer

สำหรับการคักจับข้อมูลในเครือข่ายแบบมีสายนั้นเป็นวิธีการโจมตีที่มีมานานแล้ว ซึ่งแฮกเกอร์จะใช้ สำหรับการคักจับข้อมูล username และ password ของผู้ใช้งานในเครือข่าย สำหรับการคักจับข้อมูลในเครือข่าย ไร้สายนั้น แฮกเกอร์สามารถนำวิธีการคังกล่าวไปใช้งานได้ ในการดักจับข้อมูลในเครือข่ายแบบไร้สายกับเครือข่ายแบบมีสายนั้น มีข้อแตกต่างกันอยู่ข้อหนึ่งนั่นคือ ในการดักจับข้อมูลในเครือข่ายแบบมีสายนั้น ผู้บุกรุกจะเจาะระบบแล้ววางโปรแกรม Sniffer ในเครื่อง เซิร์ฟเวอร์ หรือเครื่องใดเครื่องหนึ่งใน broadcast domain ในระบบที่ต้องการ ซึ่งวิธีการดังกล่าวผู้บุกรุกสามารถ ทำกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดๆ ก็ได้ในโลก โดยที่ผู้บุกรุกจะอยู่ในสถานที่อื่นๆ แต่สำหรับกรณีของ เครือข่ายแบบมีสายนั้น ผู้บุกรุกจะต้องนำเอาอุปกรณ์ไปวางไว้ในพื้นที่ของเครือข่ายไร้สายเท่านั้น

3.2 Hijacking the session

เมื่อผู้บุกรุกสามารถคักจับข้อมูลในเครือข่ายได้ ก็สามารถส่งข้อมูลแทรกเข้าไปในการเชื่อมต่อใดๆ ก็ได้ ซึ่งทำให้ผู้บุกรุกสามารถส่งคำสั่งไปยังเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่ได้

3.3 Broadcast Monitoring

ในกรณีที่ base station เชื่อมต่อยู่กับฮับ ไม่ใช่สวิทช์ ข้อมูลทั้งหมดในฮับจะส่งเข้ามายัง base station แล้วกระจายอยู่ในเครือข่ายไร้สายคั่วยเช่นกัน ในกรณีนี้ผู้บุกรุกที่คักจับข้อมูลในเครือข่ายไร้สายก็จะสามารถคัก จับข้อมูลที่ถูกส่งมาจากฮับได้

3.4 ArpSpoof Monitoring and Hijacking

สำหรับเครือข่ายที่เป็นสวิทช์ทั้งหมด ก็สามารถทำการคักจับข้อมูลและขโมยเซสชั่นได้เช่นกัน โดยผู้บุก รุกจะใช้เทคนิค arpspoof เพื่อให้สวิทช์นำเอาข้อมูลมากระจายในพอร์ทที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายได้ ซึ่งการ กระทำคังกล่าวจะทำให้ผู้บุกรุกคักจับข้อมูลและขโมยเซสชั่นได้

(dsniff:http://www.monkey.org/~dugsong/dsniff/)

นอกจากผู้บุกรุกจะใช้เทคนิคของการทำ arpspoof เพื่อดักจับข้อมูลและขโมยเซสชั่นได้แล้ว ยังสามารถ ใช้โปรแกรมอื่นๆ เพื่อขโมยเซสชั่นของ ssl และ ssh ได้ด้วย

3.5 BaseStation Clone (Evil Twin) intercept traffic

ในกรณีที่ผู้บุกรุกสามารถนำเอา access-point ที่มีกำลังส่งสูง เข้าไปในเครือข่ายไร้สายได้ ผู้บุกรุก สามารถสร้าง honeypot network และ honeypot server เพื่อให้เครื่องลูกข่ายที่เข้ามาติดต่อเข้ากับ access-point ของตนเข้ามาใช้งาน honeypot network และลอกอินเข้าสู่ honeypot server ที่ตนสร้างขึ้น เพื่อคักจับข้อมูล รหัสผ่านเป็นต้น

4. AP and Client Misconfiguration

โดยปกติแล้ว base station ที่ส่งมาจากโรงงานนั้นมีการตั้งค่าความปลอดภัยให้ต่ำสุด เพื่อให้การทดสอบ และการใช้งานสามารถทำได้โดยง่าย โดยโยนภาระการตั้งค่าเพื่อความปลอดภัยให้แก่ผู้คูแลระบบ ในกรณีที่ ผู้ดูแลระบบไม่มีความรู้ในการสร้างความปลอดภัย ก็จะไม่มีการปรับแปลี่ยนค่าดังกล่าว ทำให้เกิดความไม่ ปลอดภัยในการใช้งานสูงมาก โดยความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นมีดังนี้

4.1 Server Set ID (SSID) -> default ssid

SSID คือ ID ที่ใช้สำหรับการขอเข้าใช้งานในเครือข่ายไร้สาย หรือเป็นรหัสผ่านในการเชื่อมต่อเข้ากับ base station ซึ่งผู้ใช้งานเครือข่ายจะต้องตั้งค่า SSID ให้ตรงกับ base station เท่านั้นจึงจะเข้าใช้งานได้ สำหรับ base station ยี่ห้อต่างๆ นั้นจะมีค่า Default SSID ซึ่งแตกต่างกันออกไปตามผู้ผลิต ซึ่งผู้บุกรุกสามารถใช้ข้อมูล ดังกล่าวในการเจาะเข้าสู่ระบบได้

ตัวอย่างค่า default SSID

"tsunami" - Cisco

"101" - 3Com

"RoamAbout Default Network Name" - Lucent/Cabletron

"Default SSID"

"Compaq" - Compaq

"WLAN" – Addtron, a popular AP

"intel" - Intel

"linksys" - Linksys

"Wireless"

ในกรณีของ Access Point ของ Lucent นั้นจะมีโหมคในการรักษาความปลอดภัยอยู่เรียกว่า secure access mode ซึ่งจำเป็นต้องให้เครื่อง client และ base statioin ต้องมี SID ที่ตรงกันจึงจะเชื่อมต่อกันได้ แต่โดยค่า Default นั้นจะไม่มีการใช้งานความสามารถนี้ ซึ่งเครื่อง client จะติดต่อกับ base station นี้ได้โดยใช้ blank SSID หรือ "any"

4.2 Bruteforce Base Station SSID

เนื่องจาก SSID เป็นเสมือนกับรหัสผ่านในการเข้าใช้งานเครือข่ายไร้สาย ผู้บุกรุกจึงต้องหาวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้รหัสผ่านนี้ วิธีการหนึ่งในการค้นหา SSID คือการทำ Bruteforce Dictionary Attack โดยการทดสอบค่า SSID หลายๆ ค่า ถ้าผู้ดูแลระบบตั้งค่า SSID ที่คาดเดาได้ง่าย ผู้บุกรุกจะสามารถหาได้อย่างรวดเร็ว

วิธีการแก้ปัญหานี้คือการตั้งค่า SSID ให้คาดเดาได้ยาก และเปลี่ยนบ่อยๆ ซึ่งก็ไม่เหมาะกับเครือข่ายที่มี ผู้ใช้งานปริมาณมาก เพราะจำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานแต่ละคนเปลี่ยนค่า SSID อยู่บ่อยๆ ซึ่งไม่สะควกทั้ง ผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ

4.3 สามารถเข้ารหัส SSID ได้หรือไม่ ?

ในเครือข่ายแบบไร้สายนั้น ผู้บุกรุกสามารถคักจับข้อมูลในเครือข่ายเพื่อให้ได้ค่า SSID เพื่อเข้าใช้งาน ระบบเครือข่าย ซึ่งเป็นปัญหาที่คล้ายๆ กับการคักจับรหัสผ่านในเครือข่ายแบบมีสาย ซึ่งปัญหาในเครือข่ายแบบ มีสายนั้นเราจะใช้วิธีการเข้ารหัส รหัสผ่านก่อนส่งข้อมูล จึงน่าจะใช้วิธีการคังกล่าวในการเข้ารหัสค่า SID ได้ ค้วยเช่นกัน

ในมาตรฐาน 802.11 นั้น มีวิธีการ Wired Equivalent Privacy (WEP) ซึ่งใช้ในการเข้ารหัสแพ็กเก็ตของ ข้อมูลในการรับส่งอยู่แล้ว แต่น่าเสียดายที่มาตรฐาน 802.11 ไม่ได้มีการใช้งาน WEP เพื่อเข้ารหัสแพ็กเก็ต ควบคุม (management packet) ซึ่งก็หมายความว่า ถึงแม้มีการใช้งาน WEP ค่า SSID ก็ยังรับส่งกันเป็น clear text ซึ่งผู้บุกรุกก็ยังดักจับข้อมูลได้

4.4 การไม่ Broadcast SSID จะช่วยป้องกันการ Sniff SSID ได้หรือไม่

โดยค่า Default ของ AP ส่วนใหญ่จะตั้งค่าให้มีการกระจาย SSID โดย Broadcast Beacon Packet ซึ่งทำ ให้ผู้บุกรุกสามารถคักจับข้อมูล SID ได้ การตั้งค่าให้ AP ไม่กระจาย SSID ผ่าน Beacon packet นั้นถือว่าเป็นการ ป้องกันการคักจับ SSID ได้ ทำให้ผู้บุกรุกไม่สามารถคักจับข้อมูล SSID ที่ส่งมาจาก AP

แต่การตั้งค่าไม่ให้ AP กระจาย SSID นั้นก็ไม่สามารถป้องกันการคักจับข้อมูลเพื่อค้นหา SSID ได้ ทั้งหมด เนื่องจากผู้บุกรุกสามารถคักจับ SSID ได้จากสถานการอื่นๆ เช่น เมื่อผู้ใช้งานที่มี SSID ที่ถูกต้อง เข้าใช้ งาน AP จะมีการส่งค่า SSID ที่ถูกต้องไปยัง AP ซึ่งผู้บุกรุกจะรอเหตุการณ์นี้เพื่อคักจับค่า SSID

4.5 Wired Equivalent Privacy (WEP)

WEP มีโหมดการทำงานในการเข้ารหัสคือ

- 1. No encryption mode
- 2. 40 bits encryption
- 3. 64 bits encryptioin
- 3. 128 bits encryption

สำหรับอุปกรณ์บางตัวนั้นสามารถทำงานได้ถึง 152 bits encryption ซึ่งเพื่อความปลอดภัยแล้วควรใช้ การเข้ารหัสที่ 128 bits ขึ้นไป แต่จากการศึกษาด้านความปลอดภัยพบว่าการใช้งาน WEP เพื่อเข้ารหัสข้อมูลเพื่อ ความปลอดภัยในเครือข่ายไร้สายนั้น สามารถถอดรหัสข้อมูลได้อย่างง่ายดาย โดยรายละเอียดของการค้นคว้า สามารถดูได้จาก

- : http://www.isaac.cs.berkeley.edu/isaac/wep-faq.html
- : http://www.cs.rice.edu/~astubble/wep/wep attack.html
- : https://ialert.idefense.com/idcontent/ 2002/papers/Wireless.pdf

สำหรับการ crack ข้อมูลเพื่อให้ได้ WEP key นั้นสามารถทำได้โดยการใช้โปรแกรมชื่อว่า Airsnort และ โปรแกรม WEPcrack ซึ่งในการ crack จะต้องเก็บข้อมูลแพ็กเก็ตจำนวนมากจากเครือข่าย ซึ่งต้องใช้เวลามากใน เครือข่ายปกติ แต่สำหรับเครือข่ายที่มีข้อมูลหนาแน่นมากๆ ก็อาจใช้เวลาเพียง 15 นาทีเท่านั้น ถึงแม้ว่า WEP จะสามารถ crack ข้อมูลได้ แต่การใช้ WEP ย่อมดีกว่าไม่ใช้ โดยการใช้ WEP นั้นจะมี ข้อดีอันหนึ่งที่สำคัญก็คือ สามารถป้องกันการดักจับข้อมูลโดยตรงได้นั่นเอง แต่ก็ยังมีปัญหาของค่า Default WEP Keys เนื่องจากการใช้ WEP นั้นจะต้องใช้รหัสในการเข้ารหัสข้อมูล ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเป็นปัญหาที่คล้ายๆ กับการใช้ SSID นั่นคือ ค่า default ที่ตั้งค่ามาให้แล้ว ซึ่งผู้ดูแลระบบควรจะเปลี่ยนแปลงค่าดังกล่าวด้วย

สำหรับตัวอย่างค่า default ของ WEP sequence นั้นเช่นใน Netgear Access Point จะมีลำคับของ WEP Key คังนี้

: 10 11 12 13 14

: 21 22 23 24 25

: 31 32 33 34 35

: 41 42 43 44 45

4.6 SNMP community words

ปัญหาข้อหนึ่งที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์เครือข่ายไม่เว้นแม้แต่ใน Access Point นั่นคือการตั้งค่า SNMP community word เนื่องจากอุปกรณ์เครือข่ายทุกรุ่น ทุกยี่ห้อจะมีการฝัง SNMP agent สำหรับช่วยบริหาร เครือข่ายอยู่แล้ว ซึ่งจะต้องใช้ community word ในการเข้าใช้งาน ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะคล้ายๆ กับปัญหา default SSID คือ แต่ละยี่ห้อ ก็จะมีค่า community word ที่เป็นค่า default ของตัวเอง ซึ่งถ้าผู้บุกรุกทราบค่าดังกล่าว ก็จะ สามารถดู หรือสามารถแก้ไขการตั้งค่าบางอย่างใน AP ได้ หรือถ้ามีการฝัง SNMP agent ที่ฝั่ง client ผู้บุกรุกกี สามารถแก้ไขการตั้งค่าบางอย่างใน client ได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น base station ของ 3com สามารถแก้ไขค่า ต่างๆ ได้โดยใช้ community word คือ "comcomcom" ซึ่งเป็นค่า default แต่ในอุปกรณ์ของ cisco และ lucent/cabletron จะมีการรักษาความปลอดภัยได้ดีกว่าคือจะต้องมีการตั้งค่า community word ใหม่ทุกครั้ง ก่อนที่ระบบจะเริ่มทำงาน

สำหรับช่องโหว่ในการทำงานของ SNMP นั้นสามารถตรวจสอบได้โดยใช้โปรแกรมชื่อว่า PROTOS ซึ่งควรใช้ตรวจสอบ Access Point ก่อนใช้งาน และตรวจสอบไปยังผู้ผลิตว่ามีการ patch firmware เพื่อปิดช่อง โหว่ของ SNMP เรียบร้อยแล้วหรือไม่สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมดังกล่าวสามารถดูได้จาก

- : http://www.ee.oulu.fi/research/ouspg/protos/
- : http://www.iss.net/security center/alerts/advise110.php

4.7 Configuration Interfaces

ช่องโหว่อีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ผู้บุกรุกสามารถเข้าใช้งานระบบเครือข่ายได้คือ ช่องทางในการตั้งค่า ของ AP ซึ่งแต่แต่ละยี่ห้อก็มีช่องทางในการเข้าไปตั้งค่าระบบต่างๆ กันไปเช่น

Cisco สามารถเข้าไปตั้งค่าระบบได้โดยใช้ SNMP, Serial, Web และ Telnet Lucent / Cabletron สามารถเข้าไปตั้งค่าระบบได้โดย SNMP และ Serial 3Com สามารถเข้าไปตั้งค่าระบบได้โดยใช้ SNMP, Serial, Web และ Telnet

ซึ่งใน base station ของ 3com นั้นไม่มีระบบ access control ในการเข้าไปใช้งานเวป เพื่อดูค่าต่างๆ ที่ตั้ง ค่าไว้ในระบบ ซึ่งผู้บุกรุกสามารถเข้าไปค้นหาค่า SSID ได้โดยง่าย นอกจากนี้ผู้บุกรุกยังสามารถเข้าไปแก้ไขค่า ต่างๆ ได้เพราะในการแก้ไขค่าต่างๆ ระบบจะใช้รหัสผ่านเหมือนกับ community word คือ "comcomcom" ซึ่งทำ ให้ระบบมีความเสี่ยงสูงมากถ้าผู้ดูแลระบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆ ก่อนการใช้งาน

4.8 Client side security risk

ในการติดต่อสื่อสารระหว่าง client กับ base station นั้นจำเป็นต้องใช้ข้อมูลในการพิสูจน์ตน (authentication) และการเชื่อมต่อ ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจะเก็บอยู่ใน client และ base station ซึ่งถ้าตั้งค่าเกี่ยวกับ ความปลอดภัยไม่เหมาะสม อาจทำให้ผู้บุกรุกสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ ยกตัวอย่างเช่น

ใน client ของ cisco จะเก็บข้อมูล SSID อยู่ใน windows registry และเก็บ WEP key ใน firmware ซึ่ง เข้าถึงได้ยาก

ใน client ของ Lucent/Cabletron นั้นจะเก็บข้อมูล SSID อยู่ใน windows registry และเข้ารหัส WEP key เก็บไว้ใน windows registry ซึ่งไม่มีการเปิดเผยอัลกอริทึมในการเข้ารหัส ใน client ของ 3Com จะเก็บ SSID และ WEP key ไว้ใน windows registry โดยไม่มีการเข้ารหัส

4.9 Installation Risk

ในการติดตั้งโดยทั่วๆ ไป จะพยายามให้มีการตั้งค่าอย่างรวดเร็วและทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ ทันที ซึ่งทำให้ไม่มีการตั้งค่าความปลอดภัยใดๆ ในระบบเลย หรืออาจมีน้อย

5. Jamming

ในเครือข่ายแบบใช้สายนั้น การโจมตีเพื่อปิดบริการหรือ Denial of Service ถือเป็นรูปแบบการโจมตีที่มี
ผลต่อระบบเครือข่ายมาก โดยการโจมตีรูปแบบนี้จะมีการสร้างข้อมูลปริมาณมหาศาลส่งไปยังเครื่องหรือให้
เกิดขึ้นในระบบเครือข่ายเป้าหมาย ทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายนั้นๆ ได้

สำหรับในเครือข่ายแบบไร้สายก็เช่นเคียวกัน มีวิธีการโจมตีที่ทำให้ระบบเครือข่ายนั้นช้าลงได้ โดยการ สร้างข้อมูลปริมาณมหาศาลในรูปแบบเคียวกับในเครือข่ายแบบมีสาย หรือจะใช้วิธีการโจมตีเฉพาะซึ่งไม่เห็นใน เครือข่ายแบบมีสายคือการสร้างคลื่นความถี่ขึ้นมารบกวนระบบสื่อสาร เพื่อให้ระบบไม่สามารถทำงานได้

GHz Interfering Technology

ในเครือข่ายแบบไร้สาย ผู้โจมตีสามารถสร้างคลื่นความถี่ในย่าน 2.4 GHz เข้ามารบกวนการสื่อสารทำ ให้ไม่สามารถสื่อสารกันได้ ซึ่งอุปกรณ์ที่สร้างความถี่ในย่าน 2.4 GHz นั้นก็สามารถทำได้ง่ายเนื่องจากมีอุปกรณ์ สื่อสารอื่นๆ ที่ใช้ความถี่ในย่านนี้เช่นกัน เช่น โทรศัพท์ไร้สาย , อุปกรณ์ Bluetooth , baby monitor เป็นต้น

นอกจากนี้การนำอุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสีในช่วง 2.4 GHz มาอยู่ใกล้ๆ กับอุปกรณ์เครือข่าย ก็สามารถ รบกวนการสื่อสารในเครือข่ายไร้สายได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่นการวาง Access Point ไปวางไว้ใกล้ๆ กับเตา ไมโครเวฟ เป็นต้น

6. Client to Client Attacks

เนื่องจากการเชื่อมต่อกันระหว่างอุปกรณ์ไร้สาย สามารถเชื่อมต่อกันได้ในรูปแบบของ adhoc mode ทำ ให้การโจมตีระหว่างเครื่อง client ทำได้ง่ายกว่าเครือข่ายแบบมีสายมาก เนื่องจากในเครือข่ายแบบมีสายเรายัง ทราบว่าในเครือข่าย มีใครใช้งานอยู่บ้าง และมีระบบป้องกันเช่น firewall กันอยู่ในระดับหนึ่ง แต่ในเครือข่าย แบบไร้สาย ผู้ใช้งานจะไม่ทราบเลยว่าใครบ้างที่ใช้อุปกรณ์ไร้สายเข้ามาเชื่อมต่อเพื่อโจมตีตนเอง สำหรับการ โจมตีก็มีหลายรูปแบบด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น

6.1 Filesharing and other TCP/IP service attacks

ผู้บุกรุกสามารถเจาะระบบผ่านช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการ หรือการเปิดให้บริการที่มีช่องโหว่อยู่เช่น เว็บเซิร์ฟเวอร์ หรือการเปิดแชร์ไฟล์ต่างๆ เป็นต้น

6.2 DOS(Denial of Service)

สำหรับเครื่อง Client นั้นสามารถส่ง packet ที่ผิดปรกติเพื่อทำ Denial of Service โจมตีระบบเครือข่าย หรือ โจมตีเครื่องที่อยู่ในระบบเครือข่ายเดียวกันได้ หรือผู้บุกรุกอาจตั้งค่า IP Address หรือ MAC Address ใน ของเครื่องตนเอง ให้ตรงกับเครื่องอื่นๆ เพื่อให้เครื่องๆ นั้นไม่สามารถเชื่อมต่อในระบบเครือข่ายได้เป็นต้น

6.3 Hybrid Threats

ในปัจจุบัน ไวรัสและหนอนต่างๆ มีการพัฒนาตัวเองให้มีความสามารถในการโจมตีที่หลากหลาย ทำ ให้การกระจายตัวทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ไม่เว้นแม้แต่ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย ซึ่งถ้าเครื่อง คอมพิวเตอร์เกรื่องหนึ่งในเครือข่ายติดไวรัสแล้ว ก็จะกระจายตัวไปในเครือข่ายอย่างรวดเร็ว ซึ่งปัญหาที่จะ เกิดขึ้นถัดมาก็คือการนำเครื่อง labtop ที่ติดไวรัส ไปใช้งานในเครือข่ายไร้สายหลายๆ เครือข่าย จะทำให้การ กระจายตัวของไวรัสและหนอนทำได้อย่างรวดเร็วและไร้การควบคุม

ปัจจุบันมีการติดตั้งอุปกรณ์ Access Point ในเมืองต่างๆ ให้ประชาชนสามารถใช้งานได้ฟรี (free metro wireless data network) เช่นใน New York , San Francisco , Seattle , British Columbia และ London และ เนื่องจากผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์มีการใช้งาน wireless network กันมากขึ้น ในบางองค์กรจึงนำกลยุทธเครือข่ายไร้

สายมาจูงใจลูกค้า โดยมีการสร้างพื้นที่เครือข่ายไร้สายที่เรียกว่า Hotspot ขึ้นภายในร้านเพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามาใน ร้าน ใช้เวลาอยู่ในร้านได้นานขึ้น เช่นในร้านกาแฟ Starbucks , ในโรงแรม , ร้านอาหาร หรือในสนามบิน เป็น ต้น

โดยการกระทำดังกล่าวก็มีทั้งข้อดีและข้อเสีย โดยข้อดีคือช่วยให้ทุกคนได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายขึ้น ส่วนข้อเสียก็คือ ทำให้ผู้บุกรุกสามารถใช้งานเครือข่ายดังกล่าวในการโจมตีระบบอื่นๆ โดยที่ไม่สามารถ ตรวจจับได้ และเป็นเครือข่ายที่เป็นเหมือนกับแหล่งเพาะไวรัสคอมพิวเตอร์ และช่วยให้ไวรัสคอมพิวเตอร์ กระจายตัวได้เร็วขึ้นนั่นเอง

การแก้ปัญหา

การจัดการเพื่อลดปัญหาความไม่ปลอดภัยในการใช้งานเครือข่ายไร้สายทำได้โดย

1. Wireless Security Policy and Architecture Design

สำหรับองค์กรต่างๆ ที่มีเครือข่ายไร้สายนั้นควรจะมีการสร้างนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยใน เครือข่ายไร้สายเพื่อแจ้งแก่ผู้ใช้งานในองค์กรว่า อนุญาตให้ทำอะไรได้บ้าง และไม่อนุญาตให้ทำอะไรบ้าง และ สิ่งที่ควรทำไปควบคู่กับการกำหนดนโยบายก็คือการออกแบบระบบ และการทำงานให้มีความเสี่ยงต่อความไม่ ปลอดภัยให้น้อยที่สุดด้วย

วิธีการออกแบบเพื่อรักษาความปลอดภัยวิธีการหนึ่งก็คือการกำหนดขอบเขตและพื้นที่ที่อนุญาตให้ใช้ งานระบบเครือข่ายไร้สายได้ โดยการปรับกำลังส่งสัญญาณให้เหมาะสม และการใช้เสาสัญญาณที่สามารถ กำหนดทิศทางได้ เป็นต้น

2. Treat BaseStations as Untrusted

ในการออกแบบเครื่อง่ายนั้นควรกำหนดระดับความน่าเชื่อถือของเครื่อง่ายแบบ ไร้สายให้เป็น untrust กับเครื่อง่ายภายในองค์กร ไม่ควรให้ติดต่อกันได้โดยตรง และในการติดต่อสื่อสารกับอินเทอร์เน็ตนั้น ควรมีการ ติดตั้ง Wireless DMZ (WDMZ) ซึ่งมี Firewall, VPN, IDS, Vulnerability Assessment และมีการทำการพิสูจน์ ตนก่อนที่จะมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ด้วย

3. Base Station Configuration Policy

สำหรับนโยบายเพื่อรักษาความปลอดภัยในเครือข่ายไร้สายนั้นควรกำหนดให้มีมาตรฐานในการตั้งค่า สำหรับ base station ที่ใช้มาตรฐาน 802.11 ทุกเครื่อง เช่นการตั้งค่า SSID, WEP key, การเข้ารหัส, ค่าของ SNMP community word รวมถึงการตั้งค่าบางอย่างเช่น การปิด broadcast ping ซึ่งทำให้โปรแกรมตรวจจับ อย่างเช่น NetStumbler ไม่สามารถตรวจจับอุปกรณ์นั้นได้ เป็นต้น

ในการกำหนดนโยบายเพื่อกวามปลอดภัยกวรมีการกำหนดสิ่งต่อไปนี้เป็นพื้นฐานเพื่อกวามปลอดภัย ด้วย

3.1 802.1X Security

ใน Windows XP และในอุปกรณ์หลายๆ ตัวที่สนับสนุนมาตรฐาน 802.1X ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ช่วยใน การรักษาความปลอดภัยในการใช้งานเครือข่ายไร้สายมากกว่า WEP โดยในมาตรฐาน 802.1X จะมีการเข้ารหัส ข้อมูลโดยมีการเปลี่ยนแปลง key เป็นช่วงเวลา ซึ่งถ้าอุปกรณ์ หรือระบบปฏิบัติการสนับสนุนมาตรฐาน 802.1X ก็ควรนำมาใช้งานด้วย

ในการใช้งาน 802.1X มีความปลอดภัยมากกว่า WEP แต่ก็มีการศึกษาว่า 802.1X ก็ยังสามารถโจมตีใน ลักษณะ Session Hijack และ Man in the middle attack ได้ (http://www.cs.umd.edu/~waa/1x.pdf) ซึ่งใน การศึกษานี้แนะนำให้ใช้ VPN ในการทำงานที่ต้องการความปลอดภัยสูงๆ แทน 802.1X

3.2 MAC Address Filtering

ใน Access Point บางรุ่นมีความสามารถในการกรอง MAC Address โดยจะมีรายการของ MAC Address เก็บอยู่ และจะอนุญาตให้ใช้งานเฉพาะอุปกรณ์ที่มี MAC Address ในรายการเท่านั้น การใช้งานลักษณะ นี้ไม่เหมาะกับเครือข่ายแบบเปิด ที่อนุญาตให้ใครนำอุปกรณ์มาเชื่อมต่อกับเครือข่ายก็ได้ หรือในบริษัทที่มีการ ใช้งานเครือข่ายไร้สายมากๆ

ในการรักษาความปลอดภัยแบบนี้ ผู้บุกรุกสามารถคักจับแพ็กเก็ตในเครือข่าย แล้วคักจับ MAC Address ซึ่งรับส่งเป็นแบบ clear text หลังจากนี้จึงใช้โปรแกรมในการปลอมแปลงค่า MAC Address ให้เหมือนกับ MAC Address ที่อนุญาตให้ใช้งานได้ ซึ่งถึงแม้ว่าการรักษาความปลอดภัยแบบนี้จะยังมีกระบวนการเพื่อหลบหลีกได้ แต่ก็ควรจะใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยด้วย

3.3 user authentication

มีอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยอีกรูปแบบหนึ่งที่ควรนำมาใช้ในเครือข่ายไร้สายนั่นคือ Firewall ที่ มีความสามารถในการพิสูจน์ตนในระดับผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งานเครือข่ายไร้สายจะต้องป้อน username และ password ก่อนจึงจะใช้งานระบบเครือข่ายได้

4. Base Station Discovery

สำหรับกรณีของ wardriving ซึ่งจะใช้โปรแกรมชื่อว่า NetStumblers เพื่อตรวจจับหาตำแหน่งที่มี
Access Point ในพื้นที่ต่างๆ นั้น เราสามารถใช้โปรแกรมเพื่อป้องกันการค้นหาดังกล่าวได้ โดยโปรแกรมชื่อ
FakeAP (http://www.blackalchemy.to/Projects/fakeap/fake-ap.html) สามารถสร้างแพ็กเก็ตของ Access
Point ปลอมขึ้นมาปริมาณมาก ซึ่งในสภาวะดังกล่าวการใช้งานโปรแกรม NetStumblers จะไม่สามารถค้นหาตำแหน่งของ Access Point จริงๆ ได้เลย

5. Wireless Client Protection

สำหรับเครื่อง client ที่ใช้ในเครือข่ายไร้สายควรมีการรักษาความปลอดภัยโดยใช้วิธีการดังนี้คือ

firecell ซึ่งเป็น personal firewall ที่มีความสามารถในการป้องกันการเข้าใช้งานเครื่อง client

VPN เป็นกระบวนการเพิ่มความปลอดภัยโดยการเพิ่มการทำงานในการเข้ารหัสและการพิสูจน์ตนในชั้นที่สูง กว่าการทำงานของ 802.11

Intrusion Detection เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและลดความรุนแรงของผู้บุกรุก , ไวรัส , หนอน , โทรจัน และ backdoors

Desktop Scanning เป็นการตรวจหาการตั้งค่าที่ไม่ปลอดภัยในเครื่อง client

บทที่ 12. การ Monitor และ ตรวจสอบระบบ

ในการดูแลระบบให้มีความเสถียรเพียงพอที่จะให้บริการกับผู้ใช้งานได้ตลอดเวลาได้ จำเป็นต้องคอย ตรวจสอบดูแลระบบไม่ให้เกิดปัญหาขึ้น โดยการตรวจสอบระบบนั้นผู้ดูแลระบบจะไม่สามารถคอยตรวจตรา ระบบได้ตลอดเวลา จึงมีการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการตรวจตราระบบต่างๆ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถทำงานได้ ง่ายขึ้น การทำงานของโปรแกรมในกลุ่มนี้จะมีความสามารถในการตรวจสอบรายละเอียดการทำงาน ในส่วน งานที่ผู้ดูแลระบบต้องการเช่น การตรวจสอบจุดบกพร่องภายในระบบ การตรวจจับการทำงานที่ผิดปกติ การ ตรวจหาช่องโหว่ของระบบ ฯลฯ ซึ่งตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ในงานดังกล่าวได้แก่ Intrusion Detection and Prevention System, Virus Scanner และ Vulnerability Scanner

Intrusion Detection and Prevention System


Intrusion Detection System (IDS) คือ ระบบตรวจจับความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ โดยอุดมคติ แล้ว IDS จะต้องทราบการทำงานทั้งที่เป็นปกติ และผิดปกติทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระบบ แล้วทำการแจ้งเตือนเมื่อ เกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติขึ้นในระบบ IPS คือระบบตรวจจับความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบและทำการ ป้องกันการ โจมตีหลายๆ รูปแบบได้โดยอัต โนมัติ ซึ่งอาจมองได้ว่า IPS เป็นระบบที่ต่อยอดการทำงานของ IDS สำหรับ IDS และ IPS จะมีการทำงานสามส่วนหลักๆ คือการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการตอบสนอง ต่อการทำงานในรูปแบบต่างๆ

การเก็บข้อมูลใน IDS/IPS นั้นสามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งข้อมูลภายในเครื่องเช่นข้อมูลของไฟล์ระบบ (File System), ลอกไฟล์ของระบบ , ลอกไฟล์ของโปรแกรมต่างๆ ที่รันอยู่ในระบบ และข้อมูลที่รับส่งใน เครือข่าย ซึ่งการเก็บข้อมูลนี้อาจเก็บอยู่ในลักษณะของข้อมูลดิบ หรือเก็บข้อมูลที่ประมวลผลอยู่ในรูปแบบอื่นๆ เช่น Digital Signature ของไฟล์ระบบ หรือปริมาณข้อมูลที่วิ่งผ่านไปมาในระบบเครือข่ายแยกเป็นเครือข่าย ย่อยๆ หรือพอร์ตต่างๆ เป็นต้น ในการวิเคราะห์ข้อมูลจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ใน 2 ลักษณะคือ Anomaly Detection และ Misuse Detection โดยการทำงานของ Anomaly Detection จะทำการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการ ทำงานต่างๆ ที่เป็นการทำงานปกติไว้แล้วทำการเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่ ถ้า เปรียบเทียบแล้วมีความแตกต่างกันจะแปลว่าเกิดการทำงานที่ผิดปกติขึ้นจึงคำเนินการตอบสนองในรูปแบบ

ต่างๆ สำหรับ Misuse Detection จะเป็นการเก็บข้อมูลการทำงานที่ผิดปกติไว้ หากเหตุการณ์ใดตรงกับข้อมูลที่ เก็บไว้จะหมายความว่าเกิดเหตุการณ์ผิดปกติขึ้น ในการดำเนินการตอบสนองต่อความผิดปกติต่างๆ นั้น ใน IDS จะทำการตอบสนองโดยการเก็บข้อมูล และแจ้งเตือนต่อผู้ดูแลระบบ ส่วน IPS จะคำเนินการตอบสนองมากกว่า IDS คือการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นเช่นการตัดการเชื่อมต่อที่มีปัญหานั้นๆ ทิ้งไป เป็นต้น

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

เมื่อพิจารณาถึงหลักการทำงานของ IDS แล้วในทางอุดมคติระบบ IDS ต้องทราบถึงการทำงานต่างๆ ของระบบทั้งหมด โดยขอบเขตการทำงานของระบบ และ Knowledge ของ IDS จะมีขอบเขตเคียวกัน




รูปที่ 63 IDS ในอุคมคติ

การสร้างขอบเขต Knowledge ของ IDS เกิดขึ้นได้ใน 2 ลักษณะคือ


- Misused Detection
- Anomaly Detection

Misused Detection เป็นกระบวนการที่ IDS จะเก็บข้อมูลการทำงานที่ผิดปกติไว้ เมื่อมีการทำงานในระบบที่ตรง กับ Knowledge จะทำการ แจ้งเตือนให้ผู้ดูแลระบบทราบว่าเกิดการบุกรุกขึ้น




รูปที่ 64 Misuse Detection

Anomaly Detection เป็นกระบวนการที่ IDS จะเก็บข้อมูลการทำงานที่เป็นปกติไว้ เมื่อมีการทำงานใน ระบบที่แตกต่างจาก Knowledge จะทำการแจ้งเตือนให้ผู้ดูแลระบบทราบว่าเกิดการบุกรุกขึ้น




รูปที่ 65 Anomaly Detection

ถึงแม้ว่าการดำเนินการสร้างขอบเขตของ IDS ในการตรวจสอบระบบ ทั้งสองแนวทางจะมีกรรมวิธีที่
แน่นอน แต่ในโลกของความเป็นจริงเราไม่สามารถทำให้ Knowledge ของ IDS และ System Behavior เป็น
ข้อมูลชุดเดียวกันได้เนื่องจากที่มาของ IDS Knowledge และความซับซ้อนในการทำงานของ IDS เช่น ในกรณี
ของ Misuse Detection อาจมี Knowledge ของการทำงานที่ผิดปกติไม่ครบถ้วน หรือมีความผิดพลาดทำให้
Knowledge ของ IDS มองว่าการทำงานของระบบบางอย่างเป็นการโจมตี หรือในกรณีของ Anomaly Detection
การเก็บข้อมูล IDS Knowledge อาจมีการผิดพลาดเช่น เก็บข้อมูลการทำงานที่ผิดปกติ เป็นการทำงานที่เป็นปกติ
หรือไม่มีการเก็บข้อมูลการทำงานที่เป็นปกติของระบบใน IDS Knowledge ไม่ว่าจะเป็นโมเดลในการสร้าง
ขอบเขตของ IDS แบบใดก็ตาม ความผิดพลาดดังกล่าวจะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำของขอบเขตระหว่าง IDS กับ



รูปที่ 66 ความสัมพันธ์ระหว่าง IDS Knowledge กับระบบ

จากความเหลื่อมล้ำระหว่าง IDS กับระบบทำให้เกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบเรียกว่า "False Alarm" False Alarm เป็นความผิดพลาดในการแจ้งเตือนของ IDS เมื่อ IDS ไม่มี Knowledge ครอบคลุ่มระบบ ทั้งหมด จึงเกิดกรณี ความผิดปกติขึ้น 2 กรณีคือ False Positive และ False Negative โดย False Positive คือการที่ IDS ทำการแจ้งเตือนว่าเกิดการบุกรุกขึ้น แต่ในระบบ ไม่ถูกบุกรุก และ False Negative คือการที่ IDS ไม่ทำการ แจ้งเตือนว่าเกิดการบุกรุกขึ้นแต่ในระบบถูกบุกรุก



ฐปที่ 67 False Alarm

ในการตรวจจับความผิดปกติต่างๆ ในระบบจะสามารถตรวจสอบได้หลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับ แหล่งที่มา ของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์, ระยะเวลาในการทำงาน, กระบวนการที่ใช้ในการตรวจจับ และผลลัพธ์ในการ ทำงาน จากปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทำให้เกิดโปรแกรม IDS ที่หลากหลายรูปแบบในท้องตลาด ในการวิเคราะห์ ถึงความสามารถของโปรแกรม IDS ต่างๆ นั้น เราสามารถวิเคราะห์ตามปัจจัยต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้ว

- สำหรับที่มาของข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ของ IDS นั้น สามารถใช้ข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นใน ระบบ นำมาใช้ในการตรวจจับผู้บุกรุกได้ โดยข้อมูลที่เป็นไปได้ ได้แก่ข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ภายในระบบ , Log File ของการทำงาน และการใช้ทรัพยากรต่างๆ , ข้อมูลที่วิ่งผ่านไปมาในเครือข่าย , File System , System Call หรืออื่นๆ ซึ่งมีความหลากหลายมาก
- ระยะเวลาในการทำงานของ IDS แบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบคือ แบบ Realtime และแบบ Batch โดย
 แบบ Realtime คือระบบ IDS ที่ทำงานอยู่ตลอดเวลา และส่งผลลัพธ์ในการทำงานทันที หลังจากพบ

ความผิดปกติ และแบบ Batch คือระบบ IDS ที่ทำงานเป็นช่วงเวลาเช่น ทุกๆ เที่ยงคืน ทุกวันเสาร์ หรือ ช่วงเวลาใดๆ ที่ผู้ดูแลระบบกำหนด ซึ่งการทำงานของ IDS จะเป็นแบบ Realtime หรือ Batch นั้นขึ้นอยู่ กับการออกแบบ และวัตถุประสงค์ของการตรวจจับ แต่ โดยทั่วไปแล้ว มีปัจจัย 2 ข้อที่ทำให้ IDS ทำงาน เป็นแบบ Realtime หรือ Batch นั่นคือความเร็วในการตอบสนอง และ ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการ วิเคราะห์ ในบางสถานการณ์เช่นการ โจมตีทางเครือข่าย ผู้ดูแลระบบจำเป็นต้องทราบและตอบสนอง ทันทีเมื่อเกิดปัญหาขึ้น IDS ที่ตรวจจับการ โจมตีทางเครือข่ายจะต้องสามารถทำงานแบบ Realtime ส่วน การตรวจจับไวรัสในเครื่องซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการตรวจจับอยู่ตลอดเวลาจะทำงานแบบ Batch เป็นต้น

- กระบวนการที่ใช้ในการตรวจจับแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ Misuse Detection และ Anomaly Detection ซึ่ง Misuse Detection (หรือ Signature-Based) เป็นการตรวจจับความผิดปกติต่างๆ ในระบบโดยมี
 Signature ของความผิดปกติต่างๆ ในระบบและจะแจ้งเตือนต่อผู้ดูแลระบบเมื่อมีข้อมูลใดๆ Match กับ
 Signature ยกตัวอย่างเช่น Network Intrusion Detection และ Virus Scan เป็นต้น สำหรับ Anomaly
 Detection เป็นการตรวจจับความผิดปกติของระบบโดยจะมีการเก็บ Profile การทำงานที่เป็นปกติไว้
 แล้วทำการเปรียบเทียบข้อมูลที่รับเข้ามากับ Profile หากมีข้อมูลใดแตกต่างจาก Profile จะถือว่ามีการ
 บุกรุกเกิดขึ้น
- ผลลัพธ์ในการทำงานของ IDS ส่วนใหญ่จะเป็นการแจ้งเตือนและเก็บข้อมูลการแจ้งเตือนในรูปแบบ ต่างๆ เช่น การแสดง Alert Message ในหน้าจอ , การส่งอีเมล์แจ้งเตือน , การส่ง SMS แจ้งเตือน , การ ส่งเสียงแจ้งเตือน, ไฟกระพริบ หรืออื่นๆ

ยกตัวอย่างระบบตรวจจับผู้บุกรุกต่างๆ

1. ระบบตรวจจับผู้บุกรุกทางเครือข่าย (Network Intrusion Detection System : NIDS) เป็นระบบ ตรวจจับแพ็กเก็จที่วิ่งอยู่ในเครือข่ายพยายามตรวจสอบว่ามีผู้บุกรุกพยายามบุกรุกเข้าสู่ระบบหรือไม่ ตัวอย่าง ของระบบนี้คือ ระบบที่ตรวจสอบว่ามีแพ็กเกจของการเชื่อมต่อแบบทีซีพี/ไอพี (TCP/IP) ชื่อว่า SYN ส่งเข้า มายังระบบเป็นจำนวนมากอย่างผิดปกติในเครื่องเป้าหมาย ซึ่งการกระทำแบบนี้สามารถตรวจสอบว่ามีผู้บุกรุก พยายามสแกนพอร์ตทีซีพี (TCP port) ของเครื่องอยู่หรือไม่ ซึ่งระบบตรวจจับ ผู้บุกรุกทางเน็ตเวิร์กสามารถ ทำงานที่เครื่องเป้าหมาย หรือเครื่องที่ทำหน้าที่เฉพาะในการเฝ้าดูเหตุการณ์ไม่ปกติในเครือข่ายได้ ดังนั้นระบบ

ตรวจจับผู้บุกรุกทางเครือข่ายสามารถตรวจสอบเครื่องใด ๆ ก็ได้ในเครือข่าย หรือโปรแกรมที่ใช้ตรวจสอบ รูปแบบของข้อมูลที่ผ่านไปมาในเครือข่ายว่าเหมือนกับรูปแบบของ ไวรัส หรือไม่ แล้วทำการแจ้งเตือนให้ผู้ดูแล ระบบทราบเช่นโปรแกรม SNORT

- 2. ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบ (System Integrity Verifiers : SIV) ตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูลในระบบ เพื่อค้นหาว่ามีผู้บุกรุกพยายามเปลี่ยนแปลงข้อมูลของไฟล์ระบบ หรือ ส่วนประกอบอื่นๆ (component) เช่น ไฟล์ที่เป็นรีจิสตรี ของวินโดว์ส หรือครอน (Cron) ในระบบปฏิบัติการ ยูนิกซ์หรือไม่ และสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในไฟล์ระบบเช่นโปรแกรม Tripwire เป็นต้น
- 3. ระบบมอนิเตอร์ไฟล์ลี่อก (Log File Monitor: LFM) ตรวจสอบไฟล์ลี่อกที่สร้างขึ้นมาโดยเซอร์วิส ในเน็ตเวิร์ก ทำงานคล้ายกับระบบตรวจจับผู้บุกรุกทางเน็ตเวิร์ก ระบบนี้เฝ้าดูรูปแบบของไฟล์ลี่อกที่เกิดขึ้นว่า ตรงกับพฤติกรรมการบุกรุกที่เคยเกิดขึ้นแล้วหรือไม่ ถ้าตรงก็สามารถตั้งข้อสงสัยได้ว่าเข้าข่ายการบุกรุกระบบ ตัวอย่างของระบบตรวจจับผู้บุกรุกแบบนี้ เช่นโปรแกรม SWATCH โดยสร้างเซอร์วิสปลอมขึ้นมาหลอกว่าเป็น ช่องโหว่ของระบบ ทำหน้าที่เป็นกับดักล่อให้ผู้บุกรุกเข้ามาติดกับ

ดังนั้น IDS/IPS จึงมีความสามารถในการตรวจจับแตกต่างกัน ไปตามการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการแสดงผล ยกตัวอย่างโปรแกรม SNORT ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตรวจจับความผิดปกติที่เกิดขึ้นใน เครือข่าย ซึ่งการทำงานจะทำงานเป็น IDS เก็บข้อมูลจากข้อมูลที่วิ่งผ่าน ไปมาในเครือข่าย ทำงานแบบ Misuse Detectoin โดยจะเปรียบเทียบข้อมูลที่ดักจับได้กับกฎต่างๆของ SNORT ถ้าเหมือนกันโปรแกรม SNORT จะ ตอบสนองโดยการเก็บข้อมูลสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแจ้งเตือนให้กับผู้ดูแลระบบ

ตัวอย่างคุณสมบัติของอุปกรณ์ Network Intrusion Detection System

- การทำงานแบบ Inline Packet Flow Inspection
- การประมวลผลของระบบประมวลผลแบบ Parallel processing
- มี Interface แบบ UTP ความเรื่ว 10/100/1000 Mbps
- สามารถป้องกันการบุกรุกระบบเครื่อข่ายแยกเป็น Segment ต่างๆ
- มีการกำหนด IPS Throughput เช่นไม่น้อยกว่า 200 Mbps
- กำหนดค่า Latency Time ที่ใช้ในการประมวลผลของอุปกรณ์เช่นไม่เกิน 1 ms

- กำหนดค่าการเชื่อมต่อพร้อมกัน (Concurrent Connection) เช่นไม่น้อยกว่า 2,000,000 การเชื่อมต่อ
- กำหนดค่าความเร็วในการเชื่อมต่อใหม่เช่นความเร็วไม่ต่ำกว่า 250,000 การเชื่อมต่อต่อวินาที
- กำหนดค่าความสามารถในการสแกนข้อมูลซึ่งอาจมี Spyware, Trojan และ Virus ในส่วนของ FTP และ HTTP (เช่นActiveX, Java Applet, Malicious Scripts, Phishing, Backdoor, Cookies หรือ Key word check)
- กำหนดความสามารถในการสแกนข้อมูลซึ่งอาจมี Spyware, Trojan และ Virus ในส่วนของ SMTP, IMAP หรือ POP3
- กำหนดความสามารถป้องกันการ โจมตีจาก Worm, Virus, Trojan, Spyware, DoS
- ความสามารถในการ Filter ได้แบบ Block, Permit, Alert, Log, Quarantine และ Rate Limit
- ความสามารถในการทำ Traffic classification และ Rate Shape ได้ เช่น Peer-to-Peer/Instant Messaging applications ได้
- ความสามารถในการป้องกันการโจมตีแบบ Anti-Phishing และ VoIP Security
- สามารถทำ Fail Open (Bypass Traffic) ได้ในกรณีที่อุปกรณ์เกิด Software Error

Virus Scan

โปรแกรมสแกนไวรัสก็ถือว่าเป็นระบบตรวจจับผู้บุกรุกเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการสแกนไฟล์ระบบ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือใน Mailbox แต่วัตถุประสงค์ไม่ได้ใช้ในการตรวจจับ Hacker แต่เป็นการตรวจจับ โปรแกรมหรือการทำงานที่ผิดปกติต่างๆ ในระบบ หลักการทำงานจะคล้ายกับ Host Based Intrusion Detection System สภาพแวคล้อมในการตรวจจับคือไฟล์ต่างๆ ในระบบ รวมถึง Registry โปรแกรมดังกล่าวมีการทำงาน แบบ Batch หรือ Schedule มี Knowledge คือ Virus Signature การทำงานเป็นแบบ Misuse Detection เมื่อการ ทำงานของโปรแกรมสแกนไวรัสเป็นแบบ IDS ดังนั้นปัญหา False Alarm จึงเกิดได้เสมอ

การตรวจสอบระบบว่าระบบมีความปลอดภัยหรือไม่เป็นหน้าที่หลักของผู้ดูแลระบบเพื่อให้ระบบ สามารถให้บริการกับผู้ใช้งานตลอดเวลา ซึ่งการตรวจสอบระบบโดยผู้ดูแลระบบนั้น อาจทำได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากความซับซ้อนของระบบและขนาดของระบบ ซึ่งระบบที่ให้บริการผู้ใช้งานโดยทั่วไปมักมีขนาดใหญ่ และมีความซับซ้อนสูงทำให้ผู้ดูแลระบบไม่สามารถตรวจสอบระบบได้ด้วยตนเอง จึงมีการนำเอาซอฟต์แวร์ที่ ทำหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบระบบมาใช้โดยซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ดังกล่าวจะเรียกว่า "Vulnerability Scanner"

Vulnerability Scanner

เป็นเครื่องมือที่ผู้ดูแลระบบใช้ในการตรวจสอบระบบเมื่อแบ่งแยกตามรูปแบบการทำงานสามารถแบ่ง ออกได้เป็น 2 ชนิดคือ

- 1. Network-Based Scanner
- 2. Host-Based Scanner

Network Based Scanner เป็น Scanner ที่สามารถตรวจสอบความบกพร่องในระบบคอมพิวเตอร์โดย สามารถตรวจสอบผ่านเครือข่ายได้ ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในเครือข่ายได้ อย่างรวดเร็ว แต่มีข้อเสียเล็กน้อยคือข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบจะไม่ละเอียดมาก เนื่องจากเป็นการส่งข้อมูล ทดสอบไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการทดสอบผ่านระบบเครือข่าย แล้วเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการทำงาน กับฐานข้อมูลช่องโหว่ที่มีอยู่ในโปรแกรม ทำให้ไม่สามารถตรวจจับถึงระดับไฟล์ใดที่มีปัญหา หรือการตั้งค่า ระบบค่าใดที่มีปัญหา ตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่เป็น Network Based Scanner ได้แก่ Nessus และ Retina เป็นต้น

Host-Based Scanner เป็น Scanner ที่สามารถตรวจสอบความบกพร่องภายในระบบคอมพิวเตอร์ได้โดย ละเอียด เนื่องจากผู้ดูแลระบบจะต้องนำโปรแกรม Scanner ไปติดตั้งและสแกนในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆ ทำ ให้ทราบรายละเอียดของซอฟต์แวร์ต่างๆ ในระบบ การตั้งค่าระบบ registry และค่าอื่นๆ จึงทำให้ Host-Based Scanner สามารถตรวจพบความผิดปกติได้ทั้งหมด แต่ข้อเสียของ Host-Based Scanner คือการตรวจสอบระบบ ในเครือข่ายขนาดใหญ่จะทำได้ยาก ดังนั้นจึงมักนำ Host-Based Scanner มาตรวจสอบการตั้งค่าของเครื่อง เซิร์ฟเวอร์เท่านั้น


บทที่ 13. การออกแบบระบบให้พร้อมใช้งานสูง (Hi-Availability)

ในการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศนั้น ปัญหาความปลอดภัยที่เกิดขึ้นนอกจากจะเกิดจาก Hacker แล้ว ก็ยังมีสาเหตุอื่นๆ ที่ทำให้ระบบไม่สามารถให้บริการได้อย่างเหมาะสมเช่นอุบัติเหตุ ปริมาณการใช้ งานระบบที่มีการใช้งานสูงขึ้น การทำให้ระบบสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลง หรืออุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจ เกิดขึ้นนั้น ผู้ดูแลระบบต้องออกแบบระบบให้รองรับการขยายตัวในอนาคต รวมถึงมีการออกแบบระบบให้ สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่ามีอุบัติเหตุต่างๆ ที่ทำให้อุปกรณ์บางตัวหยุดทำงานเกิดขึ้นก็ตาม ในการ ออกแบบระบบให้มีความสามารถในการทำงานอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ต่างๆ นั้น ผู้ดูแลระบบต้องมี ความเข้าใจในหลักการต่างๆ ต่อไปนี้คือ Scalability และ Hi-Availability

ความสามารถในการขยายขนาด (Scalability)

โดยธรรมชาติของระบบสารสนเทศ จะมีแนวโน้มความต้องการในการใช้งานระบบมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่า จะเป็นผู้ใช้งานระบบที่จะมีจำนวนมากขึ้น แอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่จะมีปริมาณและความหลากหลายมากขึ้น อีกทั้ง แอปพลิเคชั่นต่างๆ จะมีการใช้งานข้อมูลและระบบเครือข่ายสูงมากขึ้น จากลักษณะดังกล่าวจะทำให้ผู้ดูแล ระบบจำเป็นต้องมีการวางแผนและออกแบบระบบให้รองรับความต้องการการใช้งานที่ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ อย่าง เหมาะสม

ความสามารถในการขยายขนาด (Scalability) เป็นความสามารถหนึ่งของระบบสารสนเทศที่จำเป็นต้อง มีอย่างยิ่ง ซึ่งการขยายตัวของระบบนั้นสามารถทำได้สองรูปแบบคือการขยายตัวในแนวราบและการขยายตัวใน แนวดิ่ง โดยการขยายตัวในแนวดิ่ง คือการเพิ่มจำนวนทรัพยากร เช่น หน่วยประมวลผลคอมพิวเตอร์หรือ หน่วยความจำ ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ทั่วไปสำหรับระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายต่างๆ ส่วนการขยายแบบแนวราบคือ การเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเป็นต้น ซึ่งวิธีนี้จะใช้สำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการด้านเว็บไซต์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการแอพพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อรองรับกับการ ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้งานโดยเฉพาะ



รูปที่ 68 การขยายตัวในแนวดิ่งและแนวราบ (Vertical and Horizontal Scalability)

ความพร้อมในการใช้งานสูง (High Availability)

ในกรณีของการขยายตัวของผู้ใช้งานในระบบ ผู้ดูแลระบบจะสามารถแก้ไขได้โดยการออกแบบระบบ ให้มีความสามารถในการขยายตัว แต่สำหรับปัญหาอุปกรณ์ชำรุค โปรแกรมหยุดทำงาน หรือปัญหาอื่นๆ ที่ทำ ให้ระบบสารสนเทศไม่สามารถให้บริการได้ ซึ่งที่สำคัญปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ ผู้ดูแลระบบจะ แก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไร

โดยตัวปัญหาอันเกิดจากอุบัติเหตุนั้น คงไม่มีใครสามารถห้ามไม่ให้เกิดขึ้นได้ ในระบบที่มีมูลค่าไม่สูง มากนัก การเกิดปัญหาดังกล่าวก็ยังพอยอมรับกันได้ แต่สำหรับระบบที่จำเป็นต้องให้บริการอย่างต่อเนื่อง และ ตลอดระยะเวลาการให้บริการต้องไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นจนทำให้ระบบหยุดให้บริการเช่น ตลาดหุ้น ธนาคาร ผู้ดูแลระบบจำเป็นต้องออกแบบระบบให้ระบบมีความพร้อมใช้ในการใช้งานสูง (Hi-Availability) การมีความพร้อมในการใช้งานสูงคือความพร้อมในการใช้ทรัพยากรในระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ทำให้ระบบสามารถทำงานได้ตลอดเวลา ไม่ติดขัดหรือเกิดการหยุดชะงักในการให้บริการ ถึงแม้ว่าอาจมีความ บกพร่องในการปฏิบัติงานส่งผลกระทบต่อความพร้อมในการให้บริการ และทำให้ระบบล่มเป็นช่วงๆ ไม่ สามารถดำเนินการบริการตามปกติได้ ในการพิจารณาความพร้อมในการใช้งานถึงแม้ว่าปริมาณผู้ใช้บริการ ไม่ใช่ปัจจัยหลักที่จะมีผลกระทบต่อความพร้อมใช้ของระบบแต่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญเช่นกัน

การทำให้ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์มีความพร้อมในการใช้งานสูงสามารถทำได้โดยการตรวจสอบ และทคสอบระบบ พร้อมทั้งส่วนประกอบต่างๆ ทั้งหมดในโครงสร้างพื้นฐานที่ให้บริการเช่น อุปกรณ์ฮาร์คแวร์ , ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย โดยจะทคสอบความสามารถในการทำงาน ความสามารถในการฟื้นกลับ ภายหลังจากระบบล้มเหลวได้มากน้อยเพียงใด หรือต้องไม่มีอุปกรณ์ใดที่จะทำให้ระบบโดยรวมมีปัญหาเมื่อ อุปกรณ์นั้นเพียงตัวเดียวไม่สามารถทำงานได้เป็นปกติ และต้องทคสอบการให้บริการกับผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้งาน ต้องเข้าถึงบริการต่างๆได้ตามปกติถึงแม้ว่าอุปกรณ์บางตัวในระบบมีปัญหาก็ตาม

วิธีที่จะทำให้ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์มีความพร้อมในการใช้งานสูง (High Availability) จะคล้าย กับวิธีการขยายขนาดของระบบ (Scalability) ได้แก่การติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม โดยการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมนี้จะ กำหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายต่างๆ ทำงานในลักษณะเป็นกลุ่ม (Cluster) เพื่อให้ความล้มเหลวที่อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหนึ่งไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของทั้งหมดได้ นอกจากนี้เครือข่ายจะต้องสามารถทำการปรับระบบให้อุปกรณ์เครือข่ายรองรับการเข้าทำงานแทนที่กันได้ ทำ ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่ายสามารถติดต่อกันผ่านช่องทางหลักและช่องทางสำรองได้

การปรับปรุงระบบที่ได้กล่าวมานั้น อาจไม่เพียงพอหากมีการล้มเหลวของอุปกรณ์ภายในทั้งหมด พร้อมๆ กันอาทิเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในกลุ่มอาจเกิดปัญหาทีละตัวตลอดเวลาหรืออย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ผู้ดูแลรับผิดชอบระบบจะต้องตรวจสอบสภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเป็นประจำและทำการเปลี่ยน อุปกรณ์ที่ไม่อยู่ในสภาพที่ทำงานได้ออกทันที ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดความล้มเหลวของอุปกรณ์ จำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกัน และถึงแม้ว่าจะมีการตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ ก็ยังมีโอกาสที่ จะเกิดความผิดปกติกับอุปกรณ์หลายๆตัวในเวลาเดียวกัน เพราะเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงที่ เกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม หรือไฟไหม้ สำหรับวิธีรับมือกับเหตุการณ์ผิดปกติเหล่านี้ คือ การจัดตั้งสูนย์กู้คืนข้อมูลจากภัยพิบัติ (Disaster Recovery Center) ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อื่น ตามหลักการการกระจาย ความเสี่ยง โดยสูนย์ข้อมูลของหน่วยงาน ควรได้รับการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายและใช้งานได้ทั้งสองระบบ นอกจากนี้ เพื่อให้สูนย์กู้คืนข้อมูลจากภัยพิบัติสามารถเข้าปฏิบัติงานแทนระบบหลักได้ทันทีหากมีเหตุการณ์ เกิดขึ้นโดยผู้ใช้งานระบบไม่รู้สึกถึงปัญหา ผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นควรมีการสำรองข้อมูล และอัพเกรดแอพพลิเคชั่นของทั้งสองสุนย์ข้อมูลเป็นประจำ

Load Balancing

Load Balancing เป็นกระบวนการทำงานหนึ่งที่ทำให้ระบบสารสนเทศสามารถขยายตัวในแนวราบได้ ในการทำงานดังกล่าว จำเป็นต้องใช้งานอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ Loadbalancer เพื่อให้สามารถกระจายภาระงาน ให้กับอุปกรณ์ที่เพิ่มเติมเข้ามาในระบบ และทำงานสอดประสานกันได้เป็นอย่างดี โดยทั่วไปอุปกรณ์ Load Balancer จะเป็นอุปกรณ์ที่ประสานงานให้กับโพรโตคอลต่างๆ โดยเฉพาะโพรโตคอล HTTP จึงอาจเรียก อุปกรณ์ชนิดนี้เป็น Layer 4 Switch หรือ Layer 4+ Switch ในการทำงานเพื่อกระจายการร้องขอบริการไปยัง เซิร์ฟเวอร์เครื่องต่างๆ ที่ให้บริการ

สำหรับผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดที่ทำงานเป็น Loadbalancer ได้แก่

- 1. ซอฟแวร์เช่น StoneBeat , Resonate และ Rainfinity
- 2. Appliances ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบเพื่อทำงาน Load Balancing โดยเฉพาะเช่น F5 และ Radware
- 3. Switch Based ซึ่งเป็น Switch ที่เพิ่มความสามารถ Load Balancing เช่น Cisco , Nortel , Foundry สำหรับการทำงานของอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ Load Balancer จะมีการทำงานพื้นฐานดังนี้คือ
- 1. กลุ่มของเซิร์ฟเวอร์ (Server Farm) จะถูกมองว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์เพียงตัวเดียว และใช้งาน IP Address เคียว
- 2. สามารถบริหารจัดการโปรแกรมที่ให้บริการต่างๆ ในเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างอิสระ สามารถติดตั้งโปรแกรม ที่ให้บริการในเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ ได้มากกว่า 1 ในแต่ละเครื่อง ตามความเหมาะสม แล้วใช้ Load Balancer กระจายงานไปยังเครื่องต่างๆ โดยอัตโนมัติ
- 3. มีกระบวนการตรวจสอบว่าบริการต่างๆ ยังทำงานอยู่หรือไม่ (Service/Application Health Check)
- 4. สามารถใช้งานกับเซิร์ฟเวอร์ที่หลากหลาย
- 5. สามารถกระจายงานให้กับเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้มีการใช้งานระบบต่างๆ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

อัลกอริทึมในการกระจายภาระงานตัวอย่างเช่น

- Round Robin เป็นกระบวนการกระจายภาระงานแบบวนรอบ คล้ายการแจกไพ่ หรือเข็มนาฬิกาที่ชื่
 ตัวเลข 1-12 แล้วกลับไปชี้ตัวเลข 1 อีกครั้ง ในการทำงานแบบ Round Robin หากมีเซิร์ฟเวอร์ 12 ตัว
 ให้บริการ จะจ่ายการร้องขอไปยังแต่ละเครื่องเรียงตามลำดับเครื่องที่ 1,2,3,...,12 แล้วกลับไปจ่ายการ
 ร้องขอให้ตัวแรกใหม่อีกครั้ง
- 2. Least Connection เป็นการกระจายงานตาม Connection ที่เชื่อมต่อในระบบแต่ละระบบ โดยมองว่าแต่ ละเครื่องที่ให้บริการควรมี Connection เท่าๆ กัน
- 3. Weight Distribution เป็นการกระจายงานตามค่า Weight ที่ผู้ดูแลระบบตั้งค่าไว้
- 4. Response Time เป็นการกระจายงานตามค่า Response Time ของแต่ละระบบ โดยเครื่องที่มี Response Time สูงควร ได้รับภาระงานมากกว่าเครื่องที่มี Response Time ต่ำกว่า
- 5. Least Connection & Response Time เป็นรูปแบบการกระจายงานตามจำนวนการเชื่อมต่อและค่า Response Time
- 6. Primary & Backup Server เป็นรูปแบบการกระจายงาน โดยแบ่งเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการเป็นเซิร์ฟเวอร์ หลัก และ Backup Server การทำงานดังกล่าวสามารถทำให้ระบบมี Avaliability สูงขึ้นด้วย

เทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการส่งคำร้องขอต่างๆ ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการ

- 1. Server Load Balance เป็นกระบวนการทำงานคล้ายกับการทำ Network Address Translation
- 2. Source Nat เป็นกระบวนการกระจายงาน โดยทำงานคล้ายกับ Application Proxy โดยจะทำการตั้งค่า ระบบให้อุปกรณ์ Load Balance เป็นผู้ร้องขอการให้บริการจากเซิร์ฟเวอร์เอง
- 3. Direct Server Return เป็นกระบวนการ Redirect แพ็กเก็ตที่ร้องขอไปยังเซิร์ฟเวอร์โดยการปรับแต่ง Destination MAC Address ให้ Redirect ไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง แล้วให้เซิร์ฟเวอร์ปลายทาง ตอบกลับไปยังผู้ร้องขอเองอัตโนมัติ ในการตั้งค่าระบบให้สามารถคำเนินการเช่นนี้ได้ต้องมีการตั้งค่า Loop Back Address เป็นใอพีเดียวกันกับอุปกรณ์ Load Balancer ด้วย

ความสามารถอื่นๆ ของ Load Balancer

Application Level Health Check

เนื่องจากลักษณะการทำงานของ Load Balancer อยู่ในลักษณะการแจกจ่ายงาน ไปยังบริการที่เปิดอยู่ใน เซิร์ฟเวอร์ต่างๆ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นเมื่อจ่ายงาน ไปแล้ว เซิร์ฟเวอร์ต่างๆ ไม่สามารถให้บริการกับการ ร้องขอนั้นๆ ได้ ทำให้การร้องขอนั้น ไม่ได้รับบริการที่ถูกต้อง อุปกรณ์ Load Balancer จึงต้องมีการตรวจสอบ เป็นกระบวนการตรวจสอบว่าบริการต่างๆ ยังสามารถให้บริการ ได้อย่างเหมาะสมหรือ ไม่ หากตรวจสอบแล้ว พบว่าบริการของเซิร์ฟเวอร์ตัวใด ไม่สามารถให้บริการ ได้ จะ ไม่ส่งงาน ไปยังบริการของเซิร์ฟเวอร์นั้นๆ ซึ่ง กระบวนการตรวจสอบว่าระบบยังสามารถให้บริการ ได้นั้นเรียกว่า Health Check

Content Management

จากการให้บริการในลักษณะแจกงานไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการส่วนงานนั้นๆ ทำให้เซิร์ฟเวอร์แต่ละ ตัวจำเป็นต้องมีการติดตั้ง Application ที่ให้บริการไว้เหมือนๆ กัน รวมถึงข้อมูลที่ให้บริการต้องเป็นข้อมูลชุด เดียวกันด้วย ส่งผลให้การอัพเดทข้อมูลในเซิร์ฟเวอร์ทุกตัวที่ทำงานซ้ำซ้อนกันกี่ทำได้ยาก จากเหตุการณ์ดังกล่าว ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถออกแบบระบบให้ได้ผลดีทั้งการกระจายงาน และการกระจายข้อมูลที่เก็บ เพื่อ หลีกเลี่ยงปัญหาข้อมูลซ้ำซ้อน ยากแก่การอัพเดทข้อมูลให้เหมือนกันในทุกๆ ระบบ หรือทำให้มีระบบที่จะเกิด ข้อมูลซ้ำซ้อนกันน้อยที่สุดได้ โดยแบ่งการเก็บข้อมูลเป็นไดเรีกทอรี แล้วกำหนดเซิร์ฟเวอร์แต่ละตัวว่าต้อง รับผิดชอบการเก็บข้อมูลไดเรกทอรีใดบ้าง

จากการทำงานดังกล่าวทำให้ Load Balancer จำเป็นต้องมีความสามารถในการ Redirect ข้อมูลให้ตรง กับ URL ที่ร้องขอมา โดยเมื่อมีการร้องขอใช้บริการและมีรายละเอียด URL มายัง Load Balancer จะต้องส่ง ข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการที่เก็บข้อมูลไดเรกทอรีนั้นๆ ได้ ความสามารถดังกล่าวจะเรียกว่า URL Switching ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทั้งการตั้งกฎ โดยดูจาก Prefix, Suffix หรือรูปแบบของ URL หรือทำ URL Hashing เพื่อส่งการร้องขอไปยังเซิร์ฟเวอร์ตามกฎได้

Session Persistence

อีกปัญหาหนึ่งที่ Load Balance จำเป็นต้องมีกระบวนการดำเนินการเพื่อให้การทำงานของผู้ใช้งานเป็น ปกติคือ การทำให้ผู้ใช้งานระบบสามารถใช้งานระบบได้อย่างต่อเนื่อง และยังคงสิทธิการใช้งานระบบอยู่ ตลอดเวลา แต่โดยการทำงานของ Load Balancer จะดำเนินการส่งการร้องขอไปยังเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ โดยใช้ อัลกอริทึมที่หลากหลาย การจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถคงสิทธิการใช้งานได้ตลอดนั้น จำเป็นต้องมีกระบวนการ ที่ทำให้การจ่ายงานของผู้ใช้งานที่มีการระบุ Session เรียบร้อยแล้ว จะต้องไปยังเซิร์ฟเวอร์เดียวกันตลอดการใช้ งาน หรือต้องมีการตั้งค่าระบบให้มีการใช้ค่า Session เดียวกันทั้งหมดจึงทำให้ระบบสามารถทำงานได้โดยไม่ ติดขัด แต่โดยทั่วไปจะใช้กระบวนการแรกคือการทำให้การจ่ายงานของผู้ใช้งานที่มีการระบุ Session เรียบร้อย แล้วส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์เดียวกันตลอดการใช้งาน โดยวิธีการในการดำเนินการมีตัวอย่างดังนี้

- 1. Cookie Based Switching
- 2. Cookie Based Hashing
- 3. SSL ID Switching

High Availability Load Balance

อุปกรณ์ Load Balance เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่อาจเกิดปัญหาจนไม่สามารถทำงานได้ ดังนั้นจึงต้องพึ่งพา การออกแบบระบบให้มีความพร้อมในการใช้งานสูงเช่นเดียวกับอุปกรณ์อื่นๆเช่นกัน ในการออกแบบสามารถ ติดตั้งระบบ Load Balance ในสองรูปแบบคือ

- 1. Active Active สำหรับเพิ่มความสามารถในการให้บริการ (Scalability)
- 2. Active Standby สำหรับเพิ่มความพร้อมในการใช้งาน (Fault Tolerant)

Global Server Load Balance

สำหรับระบบที่มีการขยายตัวของผู้ใช้งานมากที่สุดคืออินเตอร์เน็ต และบริการต่างๆ ที่ให้บริการกับ ผู้ใช้งานในโลกอินเตอร์เน็ตนั้น ยิ่งมีความจำเป็นต้องมีการออกแบบระบบให้สามารถรองรับผู้ใช้งานที่มีปริมาณ มาก มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก และกระจายตัวอยู่ในทุกมุมโลก โดยการออกแบบที่ใช้งานในองค์กรระดับ โลกต่างๆ ใช้คือการแบ่งโซนของการให้บริการเป็นส่วนๆ โดยอาจแบ่งเป็นทวีปต่างๆ หรือประเทศต่างๆ แล้ว จัดวางเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการเพื่อรอรับการร้องของากผู้ใช้งานตามโซนที่แบ่ง เมื่อเทียบกับทฤษฎีของ Load Balance แล้วกลุ่มของเซิร์ฟเวอร์ที่กระจายตัวกันอยู่ในแต่ละจุดในโลก จะเหมือนกับ Server Farm ในระบบ สารสนเทศ การทำงานของ Load Balance จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเพื่อให้การร้องของากผู้ใช้งาน จะถูก จ่ายไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เหมาะสม

ข้อกำหนดบางอย่างสำหรับการทำ Global Server Load Balance มีดังนี้

- 1. ผู้ใช้งานทั้งหมดจะต้องเห็นว่าเว็บไซต์ที่ให้บริการมีเพียงเว็บไซต์เดียวเท่านั้น
- 2. ต้อง Redirect การร้องขอของผู้ใช้งานไปยังเว็บไซต์ที่ใกล้ที่สุดเพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลเร็วที่สุด
- 3. ต้อง Rediract การร้องขอของผู้ใช้งานไปยังเว็บไซต์ที่เหมาะสม หากเว็บไซต์แรกไม่สามารถให้บริการ ได้
- 4. มีระบบการ Backup บริการหากมีอุบัติเหตุ ทำให้ระบบปลายทางไม่สามารถให้บริการได้

สำหรับแนวทางการออกแบบระบบให้สามารถทำ Global Server Load Balance ได้สามารถทำได้ หลากหลายรูปแบบ สำหรับรูปแบบที่ง่ายที่สุดคือการใช้ DNS โดยการตั้งค่าสามารถทำได้การกำหนดค่า IP Address ของเว็บไซต์เป็นกลุ่มของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด แต่กระบวนการดังกล่าวมีข้อจำกัดดังนี้คือ

- ไม่มี Server Health Check
- 2. ไม่มี Application Health Check
- 3. ไม่สามารถ Redirect การร้องขอของผู้ใช้งานไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เหมาะสมที่สุดได้
- 4. มีการทำงานแบบ Round Robin ประสิทธิภาพการทำงาน Load Balance จึงไม่ดีนัก
- 5. กระบวนการดังกล่าวทำให้ Local DNS จะเก็บข้อมูล (cache) IP Address ของเว็บไซต์ปลายทางไว้ ถึงแม้ว่าจะมีการ Update ข้อมูลไปแล้ว

อีกวิธีการหนึ่งคือการใช้ความสามารถของ HTTP โดยใช้ HTTP Redirect เป็นเครื่องมือหลัก ในการร้อง ขอบริการจากผู้ใช้งานทุกคนจะวิ่งไปยังเว็บไซต์หลัก แล้วเว็บไซต์หลักจะส่ง HTTP Redirect กลับไปยังผู้ใช้งาน โดยกำหนดให้ผู้ใช้งานร้องขอไปยังเว็บเพจของเว็บไซต์รองที่ตั้งค่าไว้ ซึ่งกระบวนการนี้การตั้งค่าระบบจะอยู่ที่ เว็บไซต์หลักเท่านั้น สำหรับระบบนี้จะมีข้อจำกัดคือจะใช้ได้กับ HTTP เท่านั้น และแต่ละไซต์จะต้องมีชื่อที่ แตกต่างกัน

สำหรับวิธีการที่สนับสนุนการทำงานในลักษณะ Global Server Load Balance ที่มีความสามารถสูงและ ตอบโจทย์ด้านการบริหารจัดการได้ดีที่สุด คือการใช้อุปกรณ์ Load Balance มาใช้ โดยแต่ละเว็บไซต์ไม่ว่าจะ เป็นเว็บไซต์กลาง หรือเว็บไซต์ที่ให้บริการในส่วนย่อยๆ จะมีอุปกรณ์ Load Balance คอยบริหารจัดการ

บทที่ 14. การจัดการระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล

การจัดการระบบการรักษาความปลอดภัยข้อมูลอาศัย Information Security Management Framework มี ขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การบริหารความเสี่ยง, การทำ Vulnerability Assessment และ Penetration Testing

ขั้นตอนที่ 2 การทำ Critical Hardening / Patch และ Fixing

ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำ Information Security Policy ที่สามารถนำมาใช้งานจริงได้

ขั้นตอนที่ 4 การป้องกันในระดับลึก และการทำ Best Practice Implementation

ขั้นตอนที่ 5 การสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย และการฝึกอบรมเพื่อการส่งผ่านความรู้ ทางเทคนิคต่างๆ

ขั้นตอนที่ 6 การทำ Internal และ external audit และการทำ Re-assessment และ Re-hardening

ขั้นตอนที่ 7 การทำ Managed Security Service (MSS) และ Realtime Monitoring โดยใช้ระบบ IDS และ IPS

โดยรายละเอียดของการทำงานแต่ละขั้นตอนมีดังนี้


ขั้นตอนที่ 1 การบริหารความเลี่ยง,การทำ Vulnerability Assessment และ Penetration Testing

ขั้นตอนแรกในการจัดการระบบการรักษาความปลอดภัยข้อมูลคือการบริหารความเสี่ยง การทำ Vulnerability Assessment และ การทำ Penetration Testing ซึ่งวัตถุประสงค์ในขั้นตอนแรกนี้คือการหาข้อมูล คุณลักษณะของระบบในมุมมองด้านการรักษาความปลอดภัย โดยผลลัพธ์ที่ได้คือปัญหาด้านความปลอดภัยใน ระบบและแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ

การทำ Vulnerability Scanner คือการวิเคราะห์ตรวจสอบหาช่องโหว่ต่างๆ ในระบบโดยใช้ Security
Tools ต่างๆเครื่องมือที่ใช้งานทั่วไปเช่น Acunetix Web Vulnerability Scanner , GFI LANguard Network
Security Scanner , Nessus™ vulnerability scanner , Retina Network Security Scanner , SAINT , QualysGuard
N-Stalker Web Application Security Scanner


การทำ Penetration Testing คือการทดสอบเจาะระบบเพื่อนำเอาข้อมูลสำคัญเช่น บัญชีผู้ใช้พร้อมทั้ง รหัสผ่าน รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ โดยการทดสอบในลักษณะนี้จะคำเนินการเหมือนกับการเจาะระบบโดย แฮกเกอร์ การทำ Penetration Testing แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ Black-Box Penetration Testing และ White-Box Penetration Testing

Black-Box Penetration Testing คือ กระบวนการทดสอบระบบโดยการเจาะระบบโดยผู้ทดสอบจะ ไม่ได้รับข้อมูลรายละเอียดของระบบโดยจะได้รับข้อมูลเพียง URL หรือ IP Address เท่านั้น ซึ่งผู้ทดสอบระบบจะคำเนินการทดสอบระบบโดยแฮกเข้าสู่ระบบผ่านอินเตอร์เน็ต ในการทดสอบจะได้ผลลัพธ์เชิงรายละเอียดมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ทำการทดสอบ ข้อดีของการทำ Black-Box Penetration Testing คือ สามารถประเมินความแข็งแกร่งของระบบได้จากภายนอกระบบโดยข้อสรุปที่ได้จะเป็นข้อสรุปในลักษณะ ความยากง่ายและความเป็นไปได้ในการเจาะระบบผ่านอินเตอร์เน็ต ข้อเสียของการทำ Black-Box Penetration Testing คือการเจาะระบบจากภายนอก อาจไม่สามารถเจาะเข้าระบบได้ เพราะข้อมูลมีน้อย หรือผู้ทดสอบระบบ มีความสามารถไม่มากพอ และผลลัพธ์ที่ได้ไม่ได้บ่งบอกว่าระบบย่อยต่างๆ ที่ทำงานร่วมกันในระบบทดสอบ มี ช่องโหว่มากน้อยเพียงใด และต้องคำเนินการกับระบบย่อยเหล่านั้นอย่างไรบ้าง



วูปที่ 69 Black-Box Penetration Testing

White –Box Penetration Testing คือการทดสอบการเจาะระบบ โดยผู้ทดสอบจะดำเนินการเจาะระบบ จากภายในระบบที่ต้องการทดสอบ ข้อดีของการทำ White-Box Penetration Testing คือผู้ทดสอบระบบจะ สามารถประเมินความเสี่ยงได้ใกล้เกียงกับความเป็นจริงมากกว่าแบบ Black-Box Testing เนื่องจากผู้ทดสอบ ระบบจะทราบข้อมูลภายในของระบบได้มากกว่า ข้อเสียของการทำ White-Box Penetration Testing คือ การ เจาะระบบจากภายในจะให้ผลลัพธ์คือความปลอดภัยของระบบย่อยต่างๆ แต่ไม่สามารถระบุปัญหาในกรณีที่มี แฮกเกอร์โจมตีจากภายนอกระบบได้



รูปที่ 70 White-Box Penetration Testing

เนื่องจากข้อมูลของ White-Box Penetration Testing และ Black-Box Penetration Testing จะให้ผลลัพธ์ การทดสอบแตกต่างกัน แต่เป็นการให้ข้อมูลช่องโหว่ของระบบในคนละมุมมองกัน การทดสอบระบบจึงควร ทดสอบทั้ง White-Box Penetration Testing และ Black-Box Penetration Testing แล้วนำข้อมูลทั้งสองมา ประมวลผลร่วมกัน จากการดำเนินการทั้ง การทำ Vulnerability Assessment และ Penetration Testing จะให้ ผลลัพธ์คือช่องโหว่ต่างๆ ที่สำคัญพร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าว

ขั้นตอนที่ 2 การทำ Critical Hardening / Patch และ Fixing

หลังจากที่ทำการหาช่องโหว่โดยกระบวนการ Scan และกระบวนการ Penetration Testing จะทำการ จัดลำดับความสำคัญของช่องโหว่ที่พบว่า ช่องโหว่ใดที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องแก้ใจ โดยสามารถจัดเป็น ลำดับ หรือจัดเป็นกลุ่ม เช่นกลุ่มช่องโหว่ที่ทำให้เกิดความเสี่ยงในระดับ สูง กลาง ต่ำ เป็นต้น สำหรับ กระบวนการค้นหาช่องโหว่ในระบบโดยใช้โปรแกรม Vulnerability Scanner เช่น Nessus, Retina, Internet Scanner และ Shadow Security Scanner จะสามารถจัดลำดับความสำคัญได้โดยอัตโนมัติ จากช่องโหว่ต่างๆ ใน


ระบบนั้น จำเป็นต้องมีการทำ Harddening เพื่อปิดช่องโหว่ต่างๆ โดยจะเน้นไปที่ช่องโหว่ที่มีนัยสำคัญใน ระดับสูงก่อน กระบวนการทำ Harddening ที่สำคัญได้แก่

- ปิด Port ของบริการต่างๆ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้งานของ Host/Server ต่างๆ ในระบบ
- แก้ไขการตั้งค่าระบบที่เป็นค่า Default ในการติดตั้งระบบครั้งแรก
- ทำการติดตั้ง Patch หรือ Hotfix
- ติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Personal Firewall ในการป้องกันและตรวจจับ IP Address ของผู้บุกรุก
- ปิด Port หรือบริการต่างๆ ที่ Border Firewall และ Border Router ACL

ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำ Information Security Policy ที่สามารถนำมาใช้งานจริงได้

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ให้ความสำคัญกับการจัดทำ Information Security Policy ที่ต้องสามารถ นำมาใช้งานจริงได้ สำหรับการกำหนดนโยบายต่างๆ จะมีการกำหนดขอบเขตของการควบคุมไว้เป็นหลายชั้น ดังนี้

- 1. Administrative Level
- 2. Physical Level
- 3. Technical Level
- 4. Data Level



รูปที่ 71 ลำดับชั้นการกำหนดขอบเขตการควบกุม

ในชั้น Administrative Level เป็นการกำหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการต่างๆ ในระบบได้แก่

- การกำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ
- การกำหนดนโยบายต่างๆ
- การกำหนดมาตรฐานต่างๆ
- การกำหนดแนวทางปฏิบัติ (Guideline) ต่างๆ
- กระบวนการบริหารจัดการ
- การตรวจสอบระบบ
- การวางแผนการใช้งานทรัพยากรระบบ
- การควบคุมในระดับบุคคล
- การฝึกอบรมเพื่อตระหนักรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยระบบ
- การทดสอบระบบ

ในชั้น Physical Layer เป็นการกำหนดน โยบายเพื่อควบคุมองค์ประกอบต่างๆ ในระบบได้แก่

- นโยบายเรื่องการใช้งานอาการและสิ่งก่อสร้างต่างๆ
- นโยบายเรื่องการใช้พื้นที่ปฏิบัติงานต่างๆ
- นโยบายเรื่องการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ต่างๆ
- นโยบายเรื่องการปิดกั้นพื้นที่ต่างๆ

ในชั้น Technical Layer เป็นการกำหนดนโยบายเพื่อกำหนดองค์ประกอบทางเทคนิคต่างๆ ในระบบได้แก่

- การควบคุมระบบคอมพิวเตอร์
- การควบคุม Network Zone ต่างๆ
- การตรวจจับผู้บุกรุก
- สถาปัตยกรรมเครื่อข่าย
- การเข้าถึงระบบเครื่อข่าย และระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ
- การสำรองข้อมูล
- การตรวจสอบระบบ
- โพรโตคอลต่างๆ

ในชั้น Data Layer เป็นการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ ในระบบได้แก่

- การเข้ารหัสข้อมูลที่สำคัญ
- การกำหนดกระบวนการในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ
- การกำหนดสิทธิในข้อมูลสำหรับผู้ใช้งานระบบต่างๆ

ตัวอย่าง Security Policay ที่เป็นมาตรฐานหรือมีการใช้งานอย่างแพร่หลายได้แก่

- 1. BS ISO/IEC 17799 เป็นมาตรฐานที่มักนำไปอ้างอิงในการเขียนนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัย ข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งเน้นในรูปแบบการทำงาน และภาพรวมของระบบโดยไม่มีรายละเอียดแนว ทางการปฏิบัติเชิงรายละเอียดการปฏิบัติ
- 2. CobiT (Control Objective for Information and Related Technology) เป็นนโยบายที่เน้นในการ ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบด้าน Information System โดยตรง ซึ่งธนาคารหรือสถาบันการเงินมัก นำมาใช้งาน
- 3. CBK (Common Body of Knowledge) เป็นข้อมูลพื้นฐาน หรือองค์ความรู้สำคัญที่จำเป็นในการกำหนด นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งคิดค้นขึ้นโดยสถาบัน ISC² (www.isc2.org)
- 4. SANS / FBI Top20 Vulnerability เป็นข้อมูลเกี่ยวกับช่องโหว่และการสำคัญสำหรับผู้ดูแลระบบในการ นำไปใช้กับระบบที่ตนเองดูแล

Security Policy Plan


Policy หมายถึง นโยบายในภาพรวมที่กระชับและได้ใจความเรียกว่า "Goal" หรือเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ

Standard หมายถึง มาตรฐานที่ต้องบังคับใช้ในการปฏิบัติจริงเช่นมาตรฐานเกี่ยวกับการตั้งรหัสผ่าน เป็นต้น

Guideline หมายถึงแนวทางในการปฏิบัติที่ไม่ได้บังคับแต่แนะนำเพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถบรรลุเป้าหมายได้ง่าย

ขึ้น

Procedure หมายถึง รายละเอียคปลีกย่อยเป็นข้อๆ ที่ต้องนำมาปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่ง Standard ที่ได้วางไว้



รูปที่ 72 Policy Diagram

จะเห็น ได้ว่าเรา ไม่สามารถนำ Information Security Policy จากแหล่งต่างๆ มาใช้งาน ได้ทันที เนื่องจาก เราต้องมีการประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงขององค์กรก่อน ถ้าขาดขั้นตอนนี้จะทำให้ขาดข้อมูลในการจัดการ และ ไม่สามารถนำนโยบายที่กำหนดขึ้นมาใช้งานได้จริง

<u>ขั้นตอนที่ 4 การป้องกันในระดับฉี๊ก และการใช้สูตรสำเร็จต่างๆ มาใช้</u>

ในขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการที่มีรายละเอียด ใช้กำลังคน งบประมาณ ระยะเวลาในการดำเนินการและ ความรู้เชิงลึกในด้าน Information Security สูงมาก เพื่อทำให้ระบบขององค์กรมีความปลอดภัยทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ในการป้องกันในระดับลึกจะคำเนินการดังต่อไปนี้

- การจัดการแบบ "Layered Security" โดยจัดแบ่งระบบออกเป็นชั้นๆ แล้วทำการป้องกันระบบแต่ละชั้น โดยมีรายละเอียดในการป้องกันแตกต่างกันออกไปในแต่ละชั้น ในทางเทคนิคเราจะรวมวิธีการดังกล่าว ว่า "Compartmentalization" เช่นการทำ VLAN แยกระบบออกจากกัน การแบ่งเครือข่ายออกเป็น เครือข่ายย่อยๆ หรือการแบ่ง DMZ (Demilitarized Zone) หลายๆ Zone เป็นต้น
- ออกแบบระบบเครือข่ายใหม่โดยเน้นความปลอดภัยในการใช้งานมากขึ้น
- ปรับแต่ง Configuration ต่างๆ ในระบบให้มีช่องโหว่ในระบบน้อยที่สุด

- จัดทำแผนการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระบบ
- การสร้างระบบ Log Monitoring ในระบบ
- คำเนินการจัดการรักษาความปลอดภัยระบบย่อยๆ ต่างๆ เช่น Web Application, Database, Web
 Server เป็นต้น
- วางแผนการกู้ระบบฉุกเฉินและแผนการจัดการกับความเสียหายในระบบสารสนเทศเพื่อให้ธุรกิจ สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

ในการบริหารจัดการที่ง่าย และสามารถใช้งานได้ทันทีคือการนำเอาสูตรสำเร็จใจการบริหารจัดการมา ใช้งาน (Best Practice Implementation) เช่นถ้ามีการใช้งาน IIS ควรนำ IIS Best Practice มาใช้เป็นหลักในการ ติดตั้ง ตรวจสอบระบบซึ่ง Best Practice โดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยรายละเอียดทางด้านเทคนิคที่ผู้ดูแลระบบ ควรปฏิบัติ ตั้งแต่การติดตั้งระบบจนถึงการใช้งานรายวัน รายละเอียดการปิดช่องโหว่ต่างๆ เช่นการจัดการกับค่า Default การลบไฟล์ตัวอย่าง (Example Files) ต่างๆที่ไม่ได้ใช้งานเป็นต้น

ขั้นตอนที่ 5 การสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย และการฝึกอบรมเพื่อการ ส่งผ่านความรู้ทางเทคนิคต่างๆ

ในขั้นตอนการฝึกอบรมเพื่อการตระหนักรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยนี้เป็นขั้นตอนที่มี ความสำคัญสูง แต่เป็นขั้นตอนที่หลายๆ คนมองข้ามและมองว่าควรจะมีการฝึกอบรมเฉพาะฝ่าย IT และฝ่าย Security เท่านั้น แต่ความเป็นจริงแล้วผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางตลอดจนพนักงานที่ต้องใช้งาน คอมพิวเตอร์ในองค์กรก็มีความจำเป็นที่จะต้องถูกฝึกอบรมด้วย

ในการฝึกอบรมต่างๆ ควรมีการแสดงกรณีตัวอย่างหรือ Case Study ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเห็นว่า Hacker และ Virus มีวิธีการโจมตีอย่างไรบ้าง ซึ่งเมื่อทุกคนได้เห็นตัวอย่างแล้วก็จะเกิดความตระหนักได้ว่า จาก นี้ต้องใช้งานเครือข่ายและอินเตอร์เน็ตด้วยความระมัคระวังมากขึ้น โดยไม่ต้องมีฝ่าย IT คอยบังคับพฤติกรรม การใช้งานอีกต่อไป

สำหรับการฝึกอบรมด้านการตระหนักรู้ทางด้านการรักษาความปลอดภัยระบบจะถูกแบ่งออกเป็นหลาย ระดับตามกลุ่มผู้ใช้งานได้แก่

- กลุ่มผู้บริหารระดับสูง
- กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง
- กลุ่มผู้ดูแลระบบ (System Administrator)
- กลุ่มผู้ดูแลความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ (Security Administrator)
- กลุ่มผู้ตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Auditor)
- กลุ่มผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป (User)

ขั้นตอนที่ 6 การทำ Internal และ external audit และการทำ Re-assessment และ Re-hardening

ในกระบวนการที่ดำเนินการตามขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกนั้น จะมีการดำเนินการตรวจสอบหาช่อง โหว่ในระบบแล้วจึงปิดช่องโหว่ด้วยกระบวนการต่างๆ มากมาย แต่ผู้ดูแลระบบจะแน่ใจได้อย่างไรว่าระบบที่ ผ่านกระบวนการ Harddening แล้วจะมีช่องโหว่หลงเหลืออยู่หรือไม่ ดังนั้นจึงต้องมีกระบวนการในการ ตรวจสอบอีกครั้ง โดยขั้นตอนนี้จะเป็นการดำเนินการซ้ำในขั้นตอน Assessment และมีการทำ Harddening ใน ส่วนของช่องโหว่ที่ยังค้างอยู่ในระบบ

นอกจากนี้ยังต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับระบบ (Risk Assessment) หรือแม้กระทั่ง ขององค์กรทั้งหมด ซึ่งมีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติคือ

- การระบุปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยง และการระบุความเสี่ยงต่างๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้น (Risk Identification)
- การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)
- การบริหารจัดการกับความเสี่ยง (Risk Management)

กระบวนการที่ทำให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับระบบได้ดีที่สุดคือกระบวนการตรวจสอบ (Audit) โดย กระบวนการตรวจสอบต่างๆ นั้นจำเป็นต้องพิจารณาถึงการควบคุมการทำงานต่างๆ ว่าทำได้ถูกต้องหรือไม่โดย การควบคุมต่างๆ ในระบบแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ

- การควบคุมแบบป้องกันล่วงหน้า (Preventive Control)
- การควบคุมแบบค้นหาประวัติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (Detective Control)
- การควบคุมแบบแก้ ใจปัญหาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (Corrective Control)

สำหรับการตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit) ควรพิจารณาการควบคุมใน 3 มุมมองพร้อมๆ กัน ได้แก่

- มุมมองค้านการบริหารจัดการ (Administrative Control)
- มุมมองค้านเทคนิค (Technical Control)
- มุมมองด้านกายภาพ (Physical Control)

ประเภทของ IT Audit สามารถแบ่งออกเป็น 7 ประเภทได้แก่

- การตรวจสอบระบบปฏิบัติการ
- การตรวจสอบอุปกรณ์เครื่อข่าย
- การตรวจสอบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย
- การตรวจสอบโปรแกรมฐานข้อมูล
- การตรวจสอบโปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมที่ให้บริการทางเครือข่ายต่างๆ (Server)
- การตรวจสอบกระบวนการบริหารจัดการควบคุมด้ำนสารสนเทศ (Administrative Control)
- การตรวจสอบค้านกายภาพ (Physical Control)

ปัญหาที่เกิดขึ้นของ IT Auditor ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาด้านความรู้และประสบการณ์ของผู้ตรวจสอบระบบเช่น

- ความรู้ทางด้านVulnerability Assessment และ Penetration Testing ในลักษณะ Ethical Hacking หรือ White Hat Hacking
- ความรู้พื้นฐานทางค้านเครือข่าย
- ความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานระบบปฏิบัติการ
- ความรู้พื้นฐานในการใช้งานอุปกรณ์เครือข่าย Router หรือ Switching
- ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยข้อมูล

จากปัญหาที่พบของ IT Auditor ทำให้ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็น IT Auditor ควรมีคุณสมบัติดังนี้

- มี Certificate ด้านการทำ IT Audit เช่น CISA
- มีความรู้พื้นฐานทางเทคนิค
- มีการฝึกอบรมด้านเทคนิคเพิ่มเติม
- หาความรู้ด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลา

ขั้นตอนที่ 7 การทำ Managed Security Service (MSS) และ Realtime Monitoring โดยใช้ระบบ IDS และ IPS

สำหรับระบบที่ต้องการการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ และยังไม่มีทีมผู้ดูแลระบบที่สามารถดูแลระบบทั้งหมด ได้ การจัดจ้าง Outsource ด้านการรักษาความปลอดภัยในระบบ โดยเฉพาะ เป็นแนวคิดที่ต้องการให้ Outsource มาช่วยในการบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในระบบ และช่วยลดความเสี่ยงในระบบโดยรวม การเลือก Managed Security Service Provider (MSSP) จึงเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารระบบ ขณะเคียวกันต้องมีการ กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับระดับการให้บริการและการรับผิดชอบ (Service Level Agreement) ให้ชัดเจน โดยควรมี รายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เช่น

- ขอบแขตในการให้บริการของ MSSP
- ระยะเวลาในการให้บริการ และการตอบสนองของ MSSP

- ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน
- ความรับผิดชอบของ MSSP ในแง่กฎหมายและบทปรับ

สำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบของ MSSP ควรให้บริการครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้

- บริหารจัดการและเฝ้าระวัง ดำเนินการเกี่ยวกับ Network Perimeter Security ที่ External Firewall, Border Router, IDS/IPS, VPN ตลอดจน Server บริเวณ DMZ
- บริหารจัดการ Vulnerability ให้กับระบบขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่นการทำ Vulnerability Assessment และทำ Penetration Testing รายเดือน เป็นต้น
- เฟ้าระวัง Internal Network จาก Virus และ Hacker
- เฝ้าระวัง Internal Firewall และ Server Farm ภายในระบบ LAN ขององค์กร
- รับปรึกษาในกรณีที่เกิดปัญหาความปลอดภัย รับแก้ปัญหาในลักษณะ Incedent Response และ Digital Forensic
- บริหารจัดการ Centralize Log Management และ Centralize Patch Management อย่างเป็นระบบ
- บริการแจ้งข่าวความเคลื่อนใหวด้าน Information Security โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับช่องโหว่ใหม่ๆ ไวรัส ที่กำลังแพร่ระบาดในขณะนั้น ให้ทราบในลักษณะวันต่อวัน

สำหรับข้อคืของการจัดจ้าง MSSP คือ

- สามารถช่วยลดต้นทุนการดำเนินการในองค์กรด้านอัตรากำลัง ของบุคลากรเชี่ยวชาญได้รวมถึง Hardware / Software ต่างๆ
- สามารถได้รับข่าวสารใหม่ๆ ด้าน Information Security
- ได้รับคำปรึกษาเมื่อเกิดปัญหา
- คอยเตือนภัยทางอินเตอร์เน็ตให้องค์กรทราบอยู่ตลอดเวลา

ข้อเสียของการจัดจ้าง MSSP

- ถ้าสัญญาไม่รัดกุมพอจะทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้
- หาก MSSP ไม่มีความเชี่ยวชาญพอจะทำให้ไม่คุ้มค่าในการลงทุน
- อาจเกิดกรณีที่ระบบเกิดปัญหาแต่ MSSP ไม่สามารถแก้ไขปัญหาหรือให้คำปรึกษาที่เหมาะสมได้ตามที่ คาดหวังไว้


ถึงแม้ว่าจะมีข้อเสียในการจัดจ้าง MSSP แต่ข้อดีก็มีมากกว่า การตกลงทำงานร่วมกันกับ MSSP ใน ลักษณะที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยงานที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะทางจะมอบให้ MSSP เป็นผู้ดูแลส่วน องค์กรจะเป็นผู้ตรวจสอบการทำงานของ MSSP ว่าปฏิบัติตาม Service Level Agreement หรือไม่ จะทำให้ไม่ เกิดปัญหาในระยะยาวกับ MSSP และเป็นการบริหารความเสี่ยงที่ถูกหลัก "IT Outsourcing"

บทที่ 15. การกำหนดนโยบายการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

BS7799 (British Standard 7799) เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล ที่ ออกโดย British Standards Institution ซึ่งถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในเดือนเมษายน ค.ศ. 1991 โดยใช้ชื่อว่า BS7799:1999 มาตรฐานนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน ISO (International Standard Organization)ต่อมาในเดือน ตุลาคมปี ค.ศ.2000 ได้มีการปรับปรุงบางส่วนของมาตรฐาน และถูกตีพิมพ์เป็นครั้งที่ 2 ภายใต้ชื่อ ISO/IEC17799:2000 ในวันที่ 1 ธันวาคม ค.ศ. 2000 มาตรฐานนี้ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการ ด้านความปลอดภัยของข้อมูลภายในองค์กร โดยการกำหนดแนวทางสำหรับการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย และการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการสร้างความมั่นใจในการติดต่อระหว่าง องค์กร เนื่องจากข้อมูลถือเป็นสินทรัพย์ที่มีความสำคัญเช่นเดียวกับสินทรัพย์ทางธุรกิจอื่นๆ ดังนั้นการรักษา ความปลอดภัยข้อมูล,การประเมินและการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจึงถือเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารงาน องค์กรให้มีประสิทธิภาพ หากกล่าวถึงความปลอดภัยข้อมูล จะต้องประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้

- 1. Confidentiality ในการรักษาความปลอดภัยข้อมูล สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงคือ สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ใน ระบบงาน คังนั้นผู้ที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบนั้น ๆ ได้ จะต้องได้รับการกำหนดสิทธ์ในการเข้าใช้ ซึ่ง เป็นไปตามหลัก need-to-know และ need-to-do basis ตัวอย่างเช่น ในการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลเงินเดือนของ พนักงานในองค์กร ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ เพราะข้อมูล ดังกล่าวเป็นข้อมูลสำคัญและไม่สามารถเปิดเผยได้
- 2. Integrity ข้อมูลต่าง ๆ ในระบบจะต้องมีความถูกต้อง เช่น ข้อมูลที่เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นข้อมูลที่ ไม่ได้จำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึง จึงส่งผลให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น จะต้องมีการกำหนดมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล เพื่อป้องกันความ ผิดพลาดหรือการบิดเบือนข้อมูลหรือแม้กระทั่งผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงระบบงานเพื่อทำการแก้ไขข้อมูลก็จะต้องได้รับ การอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาก่อน เช่น เจ้าหน้าที่ที่ทำการแก้ไขข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝากต้องได้รับการอนุมัติจาก ผู้บังคับบัญชาเท่านั้น
- 3. Availability ผู้มีสิทธิ์สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลในระบบงานต่าง ๆ ได้ตามต้องการโดยผ่านช่องทางที่องค์กร กำหนด เช่น เจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบซื้อขายหลักทรัพย์ของธนาคารสามารถเข้าใช้ข้อมูลใน

ช่วงเวลาที่ต้องการได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดเหตุขัดข้อง เช่น ระบบฐานข้อมูลมีปัญหา ไม่สามารถคึงข้อมูล ออกมาได้



การบริหารจัดการและส่งเสริมด้านความปลอดภัยข้อมูล จะต้องมีการกำหนดนโยบายการดำเนินงาน ภายในองค์กรที่ชัดเจน มีการให้ข้อมูล-เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวให้แก่พนักงานทุกคนได้ รับทราบ เข้าใจวัตถุประสงค์ ขอบเขตการดำเนินงาน หลักการ และเป้าหมายของความปลอดภัยข้อมูล รวมไปถึง มาตรฐานที่ สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์กรเพื่อถือปฏิบัติตรงกัน จากนั้นจะต้องมีการประเมินผลว่า บรรลุตามนโยบายที่กำหนดไว้หรือไม่ ส่งผลการทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างไร และผลจากการเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อเทคโนโลยีอย่างไร

การรักษาความปลอดภัยข้อมูล เกี่ยวข้องกับการจัดการในด้านต่างๆ ดังนี้

ความปลอดภัยเกี่ยวกับองค์กร

- เป็นการบริหารจัดการความปลอดภัยข้อมูลภายในองค์กร โดยมีหลักการดังนี้
- 1. มีการกำหนดโครงสร้าง, บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้ เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
- 2. มีการกำหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและอุปกรณ์ประมวลผลต่างๆ จาก บุคคลภายนอก เพราะจะก่อให้เกิดความเสี่ยง / ความเสียหายต่อองค์กรได้ หากไม่มีแนวทางการควบคุม ที่รัดกุม
- 3. กรณีที่มีการว่าจ้างหน่วยงานอื่นให้ดำเนินงานทางด้านการประมวลผลข้อมูล จะต้องระบุมาตรการใน การควบคุมไว้ในสัญญาอย่างชัดเจน
- 4. การดำเนินงานทางด้านความปลอดภัยข้อมูลของแต่ละองค์กร ควรมีการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ความรู้, คำแนะนำ และช่วยในการตัดสินใจเพื่อหาแนวทางที่ดี และเหมาะสมกับองค์กรมากที่สุด

การควบคุมและการจำแนกสินทรัพย์

จะช่วยในการกำหนคระดับการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยแบ่งการจำแนกประเภทของ สินทรัพย์ภายในองค์กร ได้ดังนี้

- 1. สินทรัพย์สารสนเทศ ได้แก่ ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล เอกสาร คู่มือใช้งาน สื่อการเรียน การสอน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และแผนงาน
- 2. สินทรัพย์ซอฟต์แวร์ ได้แก่ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์ระบบ เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนา ระบบ
- 3. สินทรัพย์ที่จับต้องได้ได้แก่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เฟอร์นิเจอร์
- 4. การให้บริการในด้านต่างๆ ได้แก่ การให้บริการในทางด้านคอมพิวเตอร์ การติดต่อ สื่อสาร สาธารณูปโภค และบริการทั่วๆ ไป เพื่อให้การใช้สินทรัพย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมี มาตรการในการควบกุมการใช้สินทรัพย์ดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงลักษณะและ ความสำคัญ และความจำเป็นในการใช้งาน

ความปลอดภัยตัวบุคคล

เป็นการกำหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงอันเกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ โดยมีหลักการดังนี้

1. เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการว่าจ้างจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบทางด้านความ ปลอดภัยไว้ในสัญญาอย่างชัดเจน และติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล

- 2. กำหนดข้อตกลงร่วมกันว่าข้อมูลของแต่ละฝ่ายถือเป็นความลับ ห้ามมิให้นำข้อมูลของอีกฝ่ายไป เผยแพร่ให้แก่บุคคลอื่น ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกันกับสัญญาการว่าจ้าง
- 3. อบรมให้พนักงานทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยข้อมูล เพื่อเป็น แนวทางในการปฏิบัติงานที่สนับสนุนนโยบายความปลอดภัยขององค์กร
- 4. รายงานผลกรณีที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆ อันส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยขององค์กรให้แก่ผู้บริหาร ได้รับทราบโดยด่วน เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

ความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่และสภาพแวดล้อม

เพื่อป้องกันการเข้าถึงจากบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมไปถึงป้องกันความเสียหายและการ แทรกแซงข้อมูลต่างๆ โดยมีหลักการดังนี้

- 1. กำหนดพื้นที่การรักษาความปลอดภัยที่ชัดเจน โดยที่ผู้ถูกอนุญาตเท่านั้นที่จะสามารถเข้าได้
- 2. มีสัญญาณเตือนภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น มีเสียงเตือนกรณีเกิดไฟไหม้
- 3. จัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจไว้ในบริเวณที่มีความปลอดภัย และ มีการควบคุมที่ดี
- 4. ควบคุมคูแลความปลอดภัยของอุปกรณ์ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และ ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เช่น การจัดการเกี่ยวกับระบบสำรองไฟเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินกรณีที่ ไฟฟ้าดับ, การบำรงรักษาอปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี เหมาะต่อการใช้งาน และมีความถูกต้อง

การบริหารจัดการด้านการปฏิบัติงานและการติดต่อสื่อสาร

เป็นการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานและเพิ่มความปลอดภัยของอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล เพื่อลด ความผิดพลาดของระบบ ได้แก่

<u>การกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน</u>

โดยมีหลักการดังนี้

- 1. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดขึ้นเป็นนโยบายทางด้านการรักษาความปลอดภัย โดยระบุขั้นตอนที่ชัดเจน เช่น เริ่มต้นการการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการการประมวลผล การวิเคราะห์ ผลลัพธ์ กรณีที่เกิดข้อผิดพลาดจะมีแนวทางการจัดการอย่างไร
- 2. ควบคุมการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ซึ่งหากควบคุมไม่ดีพอก็จะก่อให้เกิดความล้มเหลวของ ระบบได้ การควบคุมที่ดีจะต้องคำนึงถึง ขั้นตอนการดำเนินงานการที่เปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางใด รวมทั้งการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
- 3. การจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น กรณีระบบจัดเก็บข้อมูลมีปัญหา การให้บริการที่ผิดพลาด และ ความผิดพลาดซึ่งเกิดจากข้อมูลทางธุรกิจที่ไม่สมบูรณ์และไม่ถูกต้อง โดยการกำหนดแนวทางการ จัดการกับเหตุการณ์ดังกล่าว ต้องเริ่มจากการวิเคราะห์และเพื่อหาสาเหตุของปัญหา วางแผนและกำหนด แนวทางแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกในอนาคต ท้ายสุดจะต้องมีการรายงานผลให้กับผู้ ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเพื่อตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
- 4. การแบ่งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานทางด้านความปลอดภัยขององค์กร ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากการทำงานที่ไม่ถูกต้อง

การวางแผนระบบและการยอมรับระบบงาน

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่เกิดจากความล้มเหลวของระบบให้น้อยที่สุด เพราะการวางแผนและการ เตรียมการที่ดีจะช่วยสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับความเพียงพอของ capacity และ resource โดยมีหลักการคังนี้

- 1. วางแผนเกี่ยวกับ capacity ของระบบ โดยจะต้องคำนึงถึงความต้องการในอนาคต เพื่อให้สามารถ รองรับการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูล
- 2. การขอมรับระบบงาน ในกรณีที่องค์กรได้ทำการพัฒนาระบบขึ้นมาใหม่ ก่อนอื่นระบบนั้นก็จะต้องผ่าน การทดสอบเพื่อพิสูจน์ว่าสามารถรองรับการทำงาน และตอบสนองความต้องการได้ โดยจะต้องกำหนด หลักเกณฑ์ในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้แก่ การคำนึงทางด้าน performance และ capacity ของ เครื่องคอมพิวเตอร์, การกู้ระบบกรณีที่ระบบมีปัญหา หรือเกิดข้อผิดพลาด, การเตรียมการและการ ทดสอบขั้นตอนการทำงานตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และท้ายสุดจะต้องมีการอบรมเกี่ยวกับการใช้งาน ระบบใหม่ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

การรักษาความถูกต้องของ software และข้อมูล

ควรมีมาตรการในการตรวจจับและหลีกเลี่ยงเข้อผิดพลาดเพื่อป้องกัน software ที่จะก่อให้เกิดความ เสียหายต่อระบบ โดยอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัย การเข้าถึงระบบอย่างถูกต้อง และการจัดการที่ดี โดยมี หลักการดังนี้

- 1. กำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับ software licenses และข้อห้ามในการใช้งาน
- 2. กำหนดนโยบายต่อการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการได้รับข้อมูลผ่าน network
- 3. ติดตั้ง และ update โปรแกรม anti virus
- 4. มีการ back up ข้อมูล และ โปรแกรมไว้ เพื่อสามารถกู้คืนกรณีที่ถูก virus ควรมีการ back-up ข้อมูลทาง ธุรกิจและโปรแกรมการใช้งานเป็นประจำ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจได้ว่าข้อมูลที่สำคัญเหล่านั้นจะถูก กู้คืนได้กรณีที่ระบบมีปัญหา

การจัดการทางค้าน Network

เพื่อสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลในระบบ Network โดยมีการควบคุมที่ดี และ ป้องกันการเข้าถึงจากบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต

การจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยและการควบคุมสื่อต่างๆ

เพื่อป้องกันความเสียหายเกี่ยวกับสินทรัพย์และการคำเนินงานทางธุรกิจ วิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสม ควรคำนึงถึงการป้องกันเอกสาร อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (เทป, ดิสก์) ข้อมูลนำเข้า – ข้อมูลผลลัพธ์ และการเข้าถึง ข้อมูลของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต

<u>การจัดการเกี่ยวกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล</u>

อาทิเช่น เทป, คิสก์, และรายงาน มีการควบคุมคังนี้

- 1. หากข้อมูลที่ถูกจัดเก็บบนสื่อต่างๆ ไม่มีการดึงมาใช้งานอีกต่อไป ควรลบทิ้ง
- 2. ควรเก็บรักษาสื่อต่างๆ ที่เก็บข้อมูลไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัย

การแลกเปลี่ยนข้อมูลและ software

ควรมีการกำหนดแนวทางเพื่อป้องกันความเสียหาย, การเปลี่ยนแปลง และการใช้งานที่ผิดวิธีของข้อมูล ที่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กร ซึ่งจะต้องมีการควบคุมที่ดีและต้องสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมี หลักการดังนี้

1. ข้อตกลงเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน software และข้อมูล ควรพิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการจัดการควบคุม และแจ้งให้รับทราบเกี่ยวกับการส่งผ่านข้อมูล มาตรฐานทางเทคนิคในการส่งข้อมูล การรับผิดชอบกรณี ที่ข้อมูลเกิดการสูญหาย

- 2. ความปลอดภัยของสื่อที่ใช้ส่งข้อมูล วิธีการส่งที่น่าเชื่อถือ มีความถูกต้อง มีการจัดเก็บที่ดีเพื่อป้องกัน การถูกทำลาย มีการควบคุมเป็นกรณีพิเศษ อาทิ เช่น การใช้ผู้เก็บ การส่งค้วยมือ การแบ่งส่งข้อมูลตาม เส้นทางต่างๆ การใช้ลายมือชื่อดิจิทัล และการเข้ารหัสข้อมูล
- 3. ความปลอดภัยของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 (Electronic Data Interchange: EDI), e-mail, และการทำ transaction ผ่าน network สาธารณะ เช่น
 Internet จะต้องพิจารณาถึงความถูกต้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า, การอนุญาต / การให้สิทธิ์
 เช่น ผู้ใดมีสิทธิ์ในการกำหนดราคาของสินค้า, ข้อมูลเกี่ยวกับราคา วิธีการชำระเงิน การส่งสินค้า การรับ
 ใบเสร็จ ต้องมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ
- 4. ความปลอดภัยของ e-mail เนื่องจาก e-mail ถูกนำมาใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจกันอย่างแพร่หลาย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากการสื่อสารด้วยวิธีนี้ โดยการ กำหนดนโยบายการใช้ e-mail ขึ้นภายในองค์กร เช่น การกำจัดไวรัสที่ติดมา, การปกป้องไฟล์-ข้อมูลที่ แนบมากับ e-mail, การให้คำแนะนำว่าเมื่อไหร่ไม่สมควรที่จะใช้ e-mail, ใช้เทคนิคการเข้ารหัส- ถอดรหัสเพื่อเพิ่มความปลอดภัย และความถูกต้อง
- 5. ความปลอดภัยของระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ควรมีการกำหนดนโยบายในการควบคุมธุรกิจและ ความเสี่ยงที่สัมพันธ์กันกับระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มโอกาสและความรวดเร็วในการ แบ่งปันข้อมูลทางธุรกิจ โดยการนำคอมพิวเตอร์ การสื่อสารไร้สาย, mail, voice-mail, multimedia และ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ มาใช้
- 6. การแลกเปลี่ยนข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ จะต้องมีการกำหนดขั้นตอนวิธีและการควบคุมข้อมูลที่ถูกส่งผ่าน มาตามอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ถ้าหากอุปกรณ์คังกล่าวไม่สามารถทำงานได้ หรือ ถูกใช้งานมากจนเกินไป อาจส่งผลให้การปฏิบัติงานหยุดชะงัก

การควบคุมการเข้าถึงของข้อมูล

เป็นส่วนที่องค์กรต่างๆ ต้องให้ความสนใจอย่างมาก โดยแต่ละองค์กรควรมีการกำหนดนโยบาย บทบาท กระบวนการจัดการ และมีการควบคุมการเข้าถึงของข้อมูล อย่างชัดเจน เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีความ เข้าใจ และเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลภายในองค์กร โดยมาตรฐาน BS7799 ได้มีการแบ่งการ ควบคุมการเข้าถึงของข้อมูลออกเป็น 2 ประเภท คือ การเข้าถึงข้อมูลจากในองค์กร เช่น การใช้ e-mail, การเข้าสู่ โปรแกรมต่างๆ ทางคอมพิวเตอร์ขององค์กร และนอกจากนี้ยังมีต้องมีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลจากภายนอก องค์กร โดยผ่านระบบเครือข่ายต่าง ๆ เช่น การใช้ internet เพื่อเข้ามาดึงข้อมูลต่างๆ ภายในองค์กร

การป้องกันผู้ที่ไม่มีอำนาจเข้าถึงข้อมูลนั้น องค์กรควรมีกฎระเบียบที่มีความครอบคลุมทุกขั้นตอนของ กระบวนการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ โดยเริ่มตั้งแต่การลงทะเบียนผู้ใช้ ตลอดจนถึงกระบวนการยกเลิกสิทธิแก่ผู้ใช้ ที่ไม่มีการเข้าถึงข้อมูลและบริการเป็นเวลานาน การลงทะเบียนแก่ผู้ใช้นั้นควรมีการเก็บรายละเอียดที่สำคัญ ต่างๆ เพื่อให้มีความสะดวกในการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ได้ในภายหลัง หรือสามารถใช้เป็น หลักฐานได้ โดยรายละเอียดที่ควรจะมีการจัดเก็บได้แก่

รหัสของผู้ใช้ - โดยรหัสของผู้ใช้ในแต่คนนั้นไม่ควรซ้ำกัน เช่นการใช้รหัสประจำตัวของพนักงาน สิทธิของผู้ใช้ - โดยมีการเก็บว่าผู้ใช้แต่ละคนสามารถเข้ามาทำอะไรกับระบบได้บ้าง เช่น สามารถเข้ามาดูได้ เพียงอย่างเดียว หรือ สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ระดับการเข้าถึงของข้อมูล - เนื่องจากพนักงานบางคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แก่บางระดับเท่านั้น ดังนั้นจึงต้อง มีการระบุถึงระดับการเข้าถึงของข้อมูล เพราะข้อมูลขององค์กรแต่ละประเภทนั้นมีความสำคัญที่แตกต่างกัน เช่น ข้อมูลทางแผนกบัญชีนั้น บุคคล โดยทั่วไปก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลทางบัญชีขององค์กรได้ เพราะข้อมูลทางการเงินของบริษัทโดยส่วนใหญ่นั้นถือว่าเป็นความลับ

นอกจากนี้ องค์กรควรมีการจัดตั้งหน่วยงานหรือบุคลากรที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้ ข้อมูลต่างๆ ภายในองค์กร โดยกระบวนการตรวจสอบนั้นควรมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่ามีรหัสผู้ใช้ที่ ซ้ำซ้อนกันหรือไม่ ทำการลบสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลหากมีบุคคลใดในองค์กรลาออก ทำการปรับปรุงสิทธิ์ใน การเข้าถึงข้อมูลอย่างเหมาะสมหากมีพนักงานภายในองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงงานที่ได้รับผิดชอบ และ นอกจากนี้การลงทะเบียนผู้ใช้นั้น ผู้ใช้จะต้องมีการเซ็นรับรองลงไปในระเบียบการเพื่อให้ผู้ใช้ได้เข้าใจถึง เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ควรมี log file เพราะ log file สามารถใช้เป็นหลักฐานในเรื่องความปลอดภัยของ ข้อมูลได้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการเก็บ log file ที่สำคัญไปยังอีกระบบหนึ่ง และนอกจากนี้ควรมีการ ปรับนาฬิกาของแต่ละเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ตรวจกันเพื่อให้เกิดความมั่นใจในเรื่องความแม่นยำของ log file และง่ายต่อการตรวจสอบ

กระบวนการจัดการในเรื่องรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงข้อมูลนั้นควรได้รับการควบคุมและจัดการอย่าง เหมาะสม เพราะรหัสผ่านถูกใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบว่าบุคคลใดได้ทำการเข้าถึงข้อมูลต่างๆภายใน องค์กร ดังนั้น องค์กรควรมีการความรู้ ความเข้าใจ และมีการสร้างจิตสำนึกในเรื่องการเก็บรักษารหัสผ่าน ความสำคัญของรหัสผ่าน โดยผู้ใช้ควรมีการเซ็นรับรองเพื่อเป็นการแสดงการรับทราบว่ารหัสผ่านของแต่ละคน ควรเก็บเป็นความลับ สำหรับรหัสผ่านบางประเภทที่มีการใช้เป็นแบบกลุ่มนั้น ก็ควรจะมีแค่กลุ่มของตนเอง

เท่านั้นที่รู้รหัสผ่าน ระบบความมีความยืดหยุ่นที่จะให้ผู้ใช้สามารถทำการปรับเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองได้ โดยในครั้งแรกที่ผู้ใช้ได้รับรหัสผ่านนั้นจะเป็นรหัสผ่านแบบชั่วคราว ซึ่งผู้ใช้จะต้องแก้ไขเป็นรหัสผ่านถาวร โดยทันทีเมื่อมีการเข้าสู่ระบบในครั้งแรก การเก็บรหัสผ่านนั้นไม่ควรเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้มีการ ป้องกันอย่างเหมาะสม เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์บางระบบผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยง่ายเพราะไม่ต้องใช้ รหัสผ่านเป็นต้น การตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลและการบริการต่างๆ ที่องค์กรได้จัดไว้ให้นั้น ควรได้รับ การตรวจสอบอยู่เป็นระยะ เช่น ควรมีการตรวจสอบสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลทุกๆ 3 เดือน

การสร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบในการใช้งานและการบำรุงรักษารหัสผ่านนั้น องค์กรควรให้ คำแนะนำในการบำรุงรักษาและการเก็บรหัสผ่านแก่ผู้ใช้ เช่น ผู้ใช้ควรหลีกเลี่ยงการเขียนรหัสผ่านลงบน กระดาษยกเว้นจะได้รับการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี ผู้ใช้ควรมีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านอยู่สม่ำเสมอ เช่น อาจมีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านทุกๆ 3 เดือน หรืออาจจะพิจารณาจากความถี่ในการเข้าสู่ระบบ เพราะถ้า ผู้ใช้เข้าสู่ระบบเป็นประจำควรมีการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านถี่ขึ้น ซึ่งอาจจะน้อยกว่า 3 เดือนเป็นต้น ควรเลือกใช้ รหัสผ่านที่เหมาะสม เช่นควรมีความยาวอย่างน้อย 6 ตัวอักษร และ ง่ายต่อการจดจำ อย่าใช้รหัสผ่านที่ง่ายต่อการ คาดเดา เช่น การนำชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์มาใช้เป็นรหัสผ่าน พนักงานควรเปลี่ยนรหัสผ่านชั่วคราวโดยทันทีเมื่อ มีการ log-on เข้าสู่ระบบเป็นครั้งแรก ไม่ควรใช้วิธีการ log-on โดยอัตโนมัติ เพราะจะทำให้บุคคลอื่นที่มาแอบ ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย ไม่ควรให้ผู้อื่นล่วงรู้รหัสผ่านของแต่ละคน ผู้ใช้ควรมีการ เอาใจใส่ต่ออุปกรณ์ที่ตนเองใช้อยู่ตลอดเวลา เช่น เมื่อจบการทำงานควร log-off ออกจากระบบโดยทันที ยกเว้น จะได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสมเนื่องจากมีการติดตั้งรหัสผ่านในโปรแกรม screen saver เป็นต้น

กระบวนการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยผ่านระบบเครือข่ายนั้นควรได้รับการควบคุมการเข้าสู่ระบบ เครือข่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เหมาะสม มีกลไกในการมอบอำนาจสำหรับผู้ใช้และอุปกรณ์ และ สามารถควบคุมการเข้าสู่การบริการข้อมูลได้ การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่ไม่มีความปลอดภัยจะส่งผล โดยรวมต่อองค์กร เช่นการแพร่ระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์เป็นปัญหา สำคัญที่ทุกๆองค์กรประสบปัญหาอยู่ เพราะไวรัสบางประเภททำให้ข้อมูลภายในองค์กรได้รับความเสียหาย และในบางครั้งอาจทำให้ระบบเครือข่ายภายในองค์กรไม่สามารถใช้งานได้ เป็นต้น ดังนั้นผู้ที่เข้าถึงข้อมูลโดย ผ่านระบบเครือข่ายได้นั้นควรเป็นผู้ที่ได้รับอำนาจหน้าที่เท่านั้น ที่จะสามารถเข้าสู่ระบบเครือข่ายได้ ซึ่งการ ควบคุมการเข้าสู่ระบบเครือข่ายเป็นเรื่องที่สำคัญของแต่ละองค์กร และมักจะมีความเสี่ยงสูงหากผู้ใช้เข้าสู่ระบบ โดยผ่านระบบเครือข่ายเมื่ออยู่ภายนอกบริษัท ดังนั้นนโยบายควรครอบคลุมถึงกระบวนการป้องกันการเข้าถึง ข้อมูลโดยผ่านระบบเครือข่าย และ การบริการของระบบเครือข่ายที่อนุญาตให้สามารถเข้าถึงได้ กระบวนการ

มอบอำนาจนั้นจะต้องมีการระบุว่าบุคคลใดจะเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตในการเข้าสู่ระบบเครือข่าย และการบริการ ต่างๆบนระบบเครือข่าย มีกระบวนการในการควบคุม และ ระเบียบในการป้องกันการเชื่อมต่อเครือข่าย และ การบริการบนระบบเครือข่าย เส้นทางการเชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ จนถึงการบริการของระบบ คอมพิวเตอร์ ต้องได้รับการควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ผู้ใช้ทำการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเครือข่ายจาก ภายนอกองค์กร ควรได้รับการควบคุมเช่นกัน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ และป้องกันผู้ใช้ที่ไม่ได้รับ อนุญาตไม่สามารถเข้าสู่ระบบเครือข่ายได้ ซึ่งกระบวนการควบคุมนั้นจะขึ้นกับวิธีการในการเข้าสู่ระบบ เครือข่าย เพราะการเข้าสู่ระบบเครือข่ายสามารถทำได้หลายวิธีเช่น จากโทรศัพท์ทั่วไป หรือจาก dedicated lines เป็นต้น และควรมีการควบคุมการสื่อสารระหว่างต้นทางและปลายทางโดยผ่าน security gateway เช่น firewall ซึ่งเป็นระบบหนึ่งหรือหลายระบบรวมกันที่สร้างหรือบังคับให้มีเส้นแบ่งเขตระหว่างสองเครือข่ายขึ้นไป เป็น gatewayที่จำกัดการเข้าถึงในเครือข่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายนั้นๆ โดย firewall ที่ใช้กันโดยทั่วไปมีเป็นเครือข่ายกายนอก และมีอีกหนึ่งพอร์ตที่ใช้ในการต่อกลับมายังเครือข่าย ภายใน

สำหรับการเชื่อมต่อจากภายนอกบริษัทควรจะมีกล ไลในการป้องกันอย่างเหมาะสม เช่น การเข้าสู่ระบบ เครือข่ายควรผ่านจาก Diagnostic ports, การใช้ cryptographic techniques (Cryptography เป็นการเข้ารหัสลับ ซึ่ง เกี่ยวเนื่องกับหลักการ ตัวกลางและวิธีการในการทำให้ข้อความธรรมคาไม่สามารถถูกอ่านได้ และแปลง ข้อความที่ถูกเข้ารหัสลับกลับเป็นข้อความธรรมคา) และการเลือกใช้ฮาร์คแวร์และซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม เพื่อ ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในการป้องกันระบบเครือข่าย ควรเลือกอุปกรณ์ฮาร์คแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ โดย รับการรับรองจากมาตรฐานสากลหรือได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการคอมพิวเตอร์

การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลในระดับของระบบปฏิบัติการ (operating system) สามารถนำมาใช้ในการ จำกัดการเข้าใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ โดยระบบปฏิบัติการนั้นควรที่จะมีความสามารถที่จะระบุและพิสูจน์ได้ ถึงเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดที่ทำการเข้าถึงข้อมูลอยู่ เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นถูกติดตั้งไว้ที่ใด มีการเก็บบันทึก ว่าการเข้าสู่ระบบนั้นสำเร็จหรือล้มเหลว มีการกำหนดระยะเวลาในการเชื่อมต่อของเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละ เครื่องเนื่องจากในบางครั้งผู้ใช้อาจลืมที่จะ log-off ออกจากระบบ ทำให้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้

การ log-on จากเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นควรปฏิบัติตามระเบียบของการ log-on ซึ่งเป็นการป้องกันใน เบื้องต้น เพื่อไม่ให้ผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์นั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยถ้าการเข้าสู่ระบบนั้นไม่ควรแสดงโปรแกรม ประยุกต์หรือระบบต่างๆ ทางคอมพิวเตอร์ จนกว่าการ log-on จะเสร็จสมบูรณ์ ควรมีการแสดงข้อความเพื่อแจ้ง ให้ผู้ใช้ทราบว่า การเข้าถึงข้อมูลจะทำได้เฉพาะผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์ ไม่ควรแสดงข้อความช่วยเหลือในระหว่างที่ ผู้ใช้ทำการ log-on เพราะจะทำให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์สามารถเข้าสู่ระบบได้ ควรมีการจำกัดจำนวนในกรณีที่ผู้ใช้ใส่ รหัสผ่านผิด เช่นถ้าใส่รหัสผิด 3 ครั้งใน 1 วัน รหัสผ่านนั้นจะถูกถือคโดยทันที

การเชื่อมต่อด้วยอุปกรณ์สื่อสารประเภทใร้สายได้แก่ notebooks, palmtops, laptops และ mobile phones นั้นนโยบายควรได้รับการแก้ไขเพื่อให้เหมาะสมกับความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้จากการเชื่อมต่อด้วยอุปกรณ์ สื่อสารไร้สายประเภทต่างๆ เช่น นโยบายควรมีการอ้างถึงความจำเป็นในการป้องกันระดับกายภาพ มีการใช้ กระบวนการ cryptographic กระบวนการสำรองข้อมูล และการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ โดยนโยบายควรมี การอ้างถึงกฎระเบียบ และข้อแนะนำในการเชื่อมต่อด้วยอุปกรณ์ไร้สายต่างๆ

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก ดังนั้นควรได้รับความเห็นชอบก่อนที่ จะพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นมา โดยการวิเคราะห์ความต้องการในเรื่องความปลอดภัยของระบบนั้น ควรได้รับ การพิจารณาในระบบที่เกิดขึ้นใหม่ หรือการขยายระบบจากระบบเดิมที่มีอยู่เพื่อป้องกันความสูญหาย การ เปลี่ยนแปลง หรือการใช้งานที่ผิดพลาดของผู้ใช้ ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุม และตรวจสอบอย่างเหมาะสม เช่น ข้อมูลที่ผู้ใช้งานใส่ลงไปในระบบควรได้รับการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ ถูกต้องและเหมาะสม มีการสุ่มตรวจจากเอกสารที่ได้รับการใส่เข้าไปในระบบ กำหนดความรับผิดชอบแก่ผู้ใช้ ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการใส่ข้อมูลลงไปในระบบ มีการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าโปรแกรมได้ทำงาน ในเวลาที่เหมาะสม เช่นโปรแกรมจะไม่สามารถทำงานได้หากผู้ใช้ยังไม่ log-on เข้าสู่ระบบ มีการตรวจสอบการ ใช้งานต่างๆ โดยผู้ที่ไม่มีสิทธิ์จะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ ซึ่งอาจมีการใช้ฮาร์ดแวร์หรือ ซอฟต์แวร์ในการรองรับความเป็นตัวตนที่แท้จริงของผู้ใช้ ควรมีการตรวจสอบผลลัพธ์ของข้อมูลที่ได้จาก โปรแกรมเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการทำงานของระบบนั้นได้จัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มี นโยบายในการใช้ cryptographic technique เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลที่เป็นความลับนั้นได้รับการป้องกัน อย่างเหมาะสม โดยการใช้ cryptographic technique นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด และลด ความเสี่ยงต่างๆ

การจัดทำแผนฉุกเฉิน

เป็นการจัดทำแผนงานเพื่อรองรับเหตุการณ์ในกรณีที่ระบบหรือข้อมูลได้รับความเสียหาย อาทิเช่น ภัย จากธรรมชาติ อุบัติเหตุต่างๆ เครื่องมือเครื่องใช้เสียหาย เป็นต้น เป็นการลดความเสี่ยงและเสริมสร้างความมั่นใจ ให้แก่องค์กร หัวใจสำคัญก็คือ กระบวนการการจัดทำแผนฉุกเฉิน การวิเคราะห์เหตุการณ์และผลกระทบที่ อาจจะเกิดขึ้น ขอบเขตของแผนที่จะรองรับเหตุการณ์ การเขียนแผนและการลงมือปฏิบัติจริง และได้ ทดสอบ และปรับปรุงแผนอย่างสม่ำเสมอ

กุญแจสำคัญของกระบวนการการจัดทำแผนฉุกเฉิน คือ รู้จักและเข้าใจถึงความเสี่ยงขององค์กรเป็น อย่างคีในแง่ของความเป็นไปได้และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงสามารถอธิบาย แยกแยะ และจัดลำคับ ตามความสำคัญได้ พิจารณาจัดซื้อประกันอย่างเหมาะสม เขียนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับลำคับความสำคัญและ จุดประสงค์ด้านธุรกิจขององค์กร เขียนแผนงานในแต่ละกลยุทธ์ ทดสอบและปรับปรุงแผนรวมถึงกระบวนการ ที่ใช้ ต้องมั่นใจว่าแผนฉุกเฉินที่จัดทำขึ้นไม่ขัดแย้งกับกระบวนการทำงานและโครงสร้างขององค์กร ระบุหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบหมายงาน ตลอดจนถึงระบุการจัดการต่างๆ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้น

การวิเคราะห์แผนฉุกเฉินจะต้องระบุและอธิบายถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยละเอียด เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม หรือเครื่องมือได้รับความเสียหาย ตลอดจนถึงการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น (ต้องอยู่ใน รูปที่บอกถึงระดับความเสียหายและช่วงเวลาที่จำเป็นจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จ) โดยได้รับความเห็นชอบจาก เจ้าของธุรกิจหรือองค์กร ซึ่งการประเมินนี้จะต้องพิจารณาทุกๆ กระบวนการธุรกิจขององค์กรและผู้บริหารต้อง เซ็นรับรอง

ก่อนที่จะวางระบบ จะต้องแน่ใจว่าแผนที่เขียนมานั้นจะสามารถบำรุงรักษาและสามารถกู้ระบบคืนได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามความเสียหายแต่ละประเภท สิ่งสำคัญก็คือ ระบุข้อตกลงและรายละเอียดของ ความรับ ผิดชอบและกระบวนการทั้งหมด ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดทำเอกสารประกอบการ ปฏิบัติงานโดยละเอียด ตลอดจนทดสอบและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานอยู่เสมอ

การบำรุงรักษาและการพัฒนาระบบ

การวางแผนกรอบงานเกี่ยวกับกระบวนการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนั้น จะต้องพิจารณาถึงเงื่อนไขที่ด้องทำ ตามแผน เช่น จะประเมินสถานการณ์อย่างไร มีใครมาเกี่ยวข้องบ้าง เป็นต้น กระบวนการจัดการเมื่อเกิด เหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นจะต้องอธิบายถึงวิธีที่ต้องปฏิบัติตามเกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งควรจะบอกเรื่องที่ เกี่ยวกับการจัดการที่เกี่ยวข้องกับงานบริการของรัฐด้านต่างๆ ด้วย เช่น ตำรวจ ตำรวจดับเพลิง เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ของรัฐบาล เป็นต้น ส่วนการวางแผนกรอบงานเกี่ยวกับกระบวนการย้อนกลับนั้น จะต้องระบุถึงการปฏิบัติการ เพื่อย้ายสถานที่ประกอบธุรกรรมขององค์กรชั่วคราว และการย้ายกลับได้ทันเวลาที่ต้องการ การวางกรอบงาน เพื่อให้กิจกรรมขององค์กรกลับคืนสู่สภาพเดิม และจัดตารางเวลาในการบำรุงรักษาว่าจะทำอย่างไรและเมื่อไหร่ ตลอดจนถึงการระบุความรับผิดชอบและหน้าที่ของแต่ละคน และผู้ที่จะทำหน้าที่แทนเมื่อคนที่ได้รับมอบหมาย นั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

แผนใดๆ ก็ตาม พบว่ามักล้มเหลวได้เสมอหากอยู่บนสมมุติฐานที่ไม่ถูกต้อง หรือปฏิบัติตามในโอกาสที่ เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจึงต้องทดสอบและปรับปรุงแผนให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งการทดสอบแต่ละครั้งสมาชิก และ เจ้าหน้าที่ทั้งหมดจะต้องรับทราบจะปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน ซึ่งการทดสอบนี้เราอาจจะได้หลาย รูปแบบ เช่น การจำลองสถานการณ์จริง คือ เป็นการฝึกให้ทุกคนรู้หน้าที่ของตนเองว่าในขณะนั้นควรกระทำ อย่างไร การทดสอบการกู้ระบบคืน การทดสอบการกู้ระบบคืนในสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่ไม่เหมือนเดิม ทดสอบว่า องค์กร คนในองค์กร เครื่องมือเครื่องใช้ และกระบวนการทำงานต่างๆ สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตามแผนต่างๆ ที่จัดทำมา ควรตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ กระบวนการต่างๆ ควรจัดให้เป็นโปรแกรมการเปลี่ยนแปลงขององค์กรอย่างจริงจัง การแบ่งงานความ รับผิดชอบที่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แต่ละคนนั้น ควรปรับปรุงให้เข้ากับแผนที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อมูลที่พบว่า มักจะต้องปรับปรุงอยู่เสมอ ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทันที กลยุทธ์ ทางธุรกิจขององค์กร สถานที่ทำการ เครื่องมือและทรัพยากรต่างๆ กฎหมาย กระบวนการขั้นตอนการทำงาน ความเสี่ยง เป็นต้น

การหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดการละเมิดต่อทางกฎหมายหรือสัญญา ต้องมีเอกสารหรือ ประกาศ นโยบายที่ชัดเจนในแต่ระบบของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยระบุเรื่องการนำซอฟต์แวร์ไปใช้ การ ควบคุม ความรับผิดชอบของแต่ละคน ระเบียบการที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้นั้น มีขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า เป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ควร พิจารณาจากส่วนต่างๆ ได้แก่ ประกาศเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่อนุญาตให้ใช้ได้ และซอฟต์แวร์ที่ใช้ไม่ควรละเมิด ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เช่น ติดประกาศบนกระดานประกาศข่าวเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน สร้างวินัยให้แก่บุคคลใน องค์กร เพื่อให้เกิดความตระหนักในเรื่องลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เช่น กำหนดบทลงโทษเมื่อตรวจพบว่ากระทำผิด จากที่ได้ประกาศไว้ จดบันทึก และตรวจสอบในเรื่องผู้รับผิดชอบในด้านลิขสิทธิ์ แผ่นต้นฉบับ และเอกสารที่ เป็นคู่มือต่างๆ ควบคุมจำนวนผู้ใช้เพื่อไม่เกินจำนวนลิขสิทธิ์ที่ได้จัดซื้อเอาไว้ ใช้เครื่องมือในการตรวจสอบที่ เหมาะสม เป็นต้น

เรื่องการเก็บรักษาข้อมูลขององค์กร จัดเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องดูแล เนื่องจากในบางครั้ง ข้อมูลอาจสูญหายได้ ดังนั้นควรจัดแบ่งข้อมูลเป็นประเภทต่าง ๆ เช่นข้อมูลทางบัญชี ข้อมูลที่เป็นธุรกรรม (transaction) เป็นต้น เพื่อจะได้จัดเก็บได้อย่างเหมาะสม และนอกจากนี้ต้องคำนึงถึงวัสดุอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ใน การจัดเก็บด้วยเพื่อให้การเข้าถึงเป็นได้โดยง่าย และป้องกันการสูญเสียข้อมูลอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีมีการ เปลี่ยนแปลง ดูแลรักษาคลังที่จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลที่สำคัญมากๆ ต้องจัดเก็บและดูแลเป็นพิเศษ เช่น หากข้อมูลที่สำคัญคือข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ก็จำเป็นที่จะต้องจัดตั้งกระบวนการเพื่อจัดเก็บรักษาข้อมูลเป็น พิเศษและทำตามกระบวนการที่ได้จัดตั้งนั้นไว้อย่างเคร่งครัด จะเห็นได้ว่าในหลายๆ ประเทศ มีการใช้ Cryptographic control ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมการเข้าถึงของข้อมูล ดังนั้นการถ่ายเทข้อมูลผ่าน ทางด้านฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ ควรออกแบบให้มีส่วนของ cryptographic เข้าไปด้วย ทั้งนี้จะต้องไม่ขัดต่อ กฎหมายของแต่ละประเทศ (กรณีที่มีถ่ายโอนข้อมูลสารสนเทศข้ามประเทศ)

สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีผู้ลักลอบเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศขององค์กรคือ การรวบรวมหลักฐาน โคยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการกระทำนั้นเกี่ยวข้องกับกฎหมาย เช่น การโจรกรรมข้อมูล สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึง ได้แก่ การเก็บรวบรวมหลักฐานให้ได้มากที่สุดไม่ว่าหลักฐานนั้นจะใช้ในศาลหรือไม่ก็ตาม ให้น้ำหนักแก่ หลักฐานแต่ละชิ้น นำหลักฐานนั้นมาพิจารณาเพื่อควบคุมมิให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกต่อไป เป็นต้น

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การตรวจสอบในเรื่องนโยบายทางด้านความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องพิจารณา โดย จะต้องหมั่นตรวจสอบนโยบายทางด้านความปลอดภัยของข้อมูลในระบบอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจใน เรื่องนโยบาย และมาตรฐานของความปลอดภัย ผู้จัดการหรือผู้ที่รับผิดชอบแต่ละส่วนต้องมั่นใจได้ว่าระเบียบใน เรื่องความปลอดภัย นั้นได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบอยู่ โดยนโยบายและมาตรฐานทางด้าน ความปลอดภัยของข้อมูลต้องระบุถึงระบบสารสนเทศ ผู้จัดหาระบบ ผู้เป็นเจ้าของสารสนเทศและสินทรัพย์ สารสนเทศ ผู้ใช้ และการจัดการ โดยเจ้าของระบบสารสนเทศต้องเป็นผู้ที่ทำการตรวจสอบว่ามีนโยบาย หรือ มาตรฐานทางด้านความปลอดภัยในระบบนั้นเหมาะสมหรือไม่เพียงใด นอกจากนี้ต้องมีการตรวจสอบและ ควบคุมทั้งทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ด้วย เพื่อให้เกิดการนำไปใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

การตรวจสอบและพิจารณาระบบนั้นมีขึ้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ระบบ สิ่งสำคัญที่จะต้อง คำนึงถึงได้แก่ มีการวางแผนอย่างละเอียด และได้รับการเห็นชอบจากผู้ที่มีอำนาจ มีการกำหนดขอบเขตในการ ตรวจสอบและควบคุม การตรวจสอบนั้นทำได้แค่การอ่านข้อมูลเพียงอย่างเคียว ห้ามทำการแก้ไขข้อมูล มีการ จัดทำเอกสารในเรื่องระเบียบขั้นตอน ความต้องการ และความรับผิดชอบ