Guía rápida de usuario – IP Changer

Cambio de la dirección IPv4 y la puerta de enlace de su computadora · Versión 0.3.1

Antes de empezar

- IP Changer cambia **solo** la dirección IPv4 y la puerta de enlace. La máscara de subred y los servidores DNS se conservan.
- Tenga a la mano la **dirección IP** y la **puerta de enlace** que le indicó TI.
- Guarde su trabajo: la conexión de red puede interrumpirse unos segundos durante el cambio.
- Las imágenes de esta guía se tomaron de IP Changer 0.3.1 con **datos de prueba**: sus direcciones y adaptadores serán distintos.

1 Abra IP Changer desde la carpeta compartida

1. Abra el Explorador de archivos y escriba en la barra de dirección la ruta de la carpeta compartida de IP Changer que le proporcionó TI (empieza con ****). No use una letra de unidad (por ejemplo, **Z:**).
2. Abra la carpeta **App** y haga doble clic en `IPChanger.exe`.
3. Abra IP Changer siempre desde la carpeta compartida. No copie, mueva, renombre ni borre nada de las carpetas **App** y **Datos**.


2 Acepte el aviso de permiso de administrador

Al abrir IP Changer, Windows muestra la ventana de **Control de cuentas de usuario**, que pregunta si desea permitir que la aplicación haga cambios en el dispositivo. **Es normal:** cambiar la dirección IP requiere permiso de administrador.

1. Revise que el programa sea **IPChanger.exe** y que el origen sea la carpeta compartida de la empresa. Puede aparecer como **editor desconocido**.
2. Presione `Sí`. Si Windows pide usuario y contraseña de administrador, su cuenta no tiene ese permiso: solicite apoyo a TI. Solo un técnico autorizado debe escribir esas credenciales. Si presiona **No**, IP Changer no se abre.

Deténgase y avise a TI si…

el aviso muestra un programa o una ruta distintos, o aparece antes una ventana **Abrir archivo – Advertencia de seguridad**. En ese caso presione **No**.




Si IP Changer abre con la etiqueta **SOLO LECTURA** 1, no tiene permiso de administrador y no puede aplicar cambios. Ciérrelo y vuelva a abrirlo aceptando el aviso; si se repite, avise a TI.

3 Seleccione el adaptador de red correcto




Ventana principal: 1 adaptador de red · 2 configuración actual · 3 nueva dirección · 4 aplicar · 5 bitácora (para TI).

1. Si su equipo tiene un solo adaptador elegible, ya aparece seleccionado.
2. Si hay varios, abra la lista 1 y elija el que le indicó TI: **Ethernet** si está conectado por cable, **Wi-Fi** si es inalámbrico. Si uno dice **(recomendado)**, normalmente es el correcto.
3. Revise **Configuración IPv4 actual** 2 y anote su dirección actual por si necesita reportarla.



Lista de adaptadores 1: no se cambia nada hasta que elija uno.

4 Elija una IP aprobada del registro



Lista **IP aprobada**: solo muestra direcciones disponibles.




1 IP elegida · 2 se llena sola · 3 puerta de enlace · 4 nota opcional.

1. Abra la lista **IP aprobada** y elija la dirección que TI le asignó. El campo **Dirección IPv4** se llena automáticamente.
2. Escriba la **Puerta de enlace** que le indicaron (por ejemplo, la de su piso o área).
3. **Nota del equipo** (opcional): número de activo o ubicación. No escriba contraseñas ni datos personales.

5 Escriba la IP manualmente (solo si es necesario)

Úselo solo si TI le dio una dirección que no aparece en la lista, o si el registro no está disponible.

1. Escriba la dirección en **Dirección IPv4** 1 y la **Puerta de enlace**: cuatro números del 0 al 255 separados por puntos (ej. 192.168.1.10).
2. Si aparece un mensaje en rojo 2, corrija el dato; no se aplica nada hasta que los datos sean válidos.




Ejemplo: 256 no es válido en una dirección IPv4.

6 Aplique la IP y la puerta de enlace


1. Presione **Aplicar cambio de IP...**
2. Revise el resumen: adaptador, dirección actual y nueva, puerta de enlace y la **revisión de IP duplicada**.
3. Si todo es correcto, presione **Sí**. Para corregir algo, presione **No**.

> **Presione No y llame a TI si el resumen dice...**
> **CONFLICTO**, **ya está Asignada a** otro equipo, **Conflicto detectado** o **ATENCIÓN**. Usar una IP ocupada deja sin red a otra persona.



Resumen antes de aplicar.

7 Confirme la conexión en 60 segundos



1 tiempo restante · 2 pruebas · 3 resultado · 4 conservar · 5 revertir.


Después de aplicar se abre **Confirmar la conexión de red**. IP Changer prueba la red cada pocos segundos mientras corre la cuenta regresiva.

1. Compruebe que puede trabajar: abra un sitio interno o una carpeta compartida de la empresa.
2. Decida antes de que llegue a 0 (vea el punto 8).


> **Importante**
> Si no hace nada, cierra la ventana o se agotan los 60 segundos, **se restaura automáticamente la configuración anterior**. Si la computadora se reinicia durante este tiempo, al abrir IP Changer de nuevo se restaura también.

8 ¿Conservar o revertir?

Presione Conservar esta configuración **cuando...**	**Presione** Revertir ahora **cuando...**
Dice **Conexión comprobada** y usted puede abrir sitios y carpetas de la empresa con normalidad.	No puede abrir sitios ni carpetas, aparece un resultado en rojo, o se equivocó de IP o de adaptador.



Al conservar: el cambio queda confirmado y la IP se marca como **Asignada** a su equipo.



Al revertir: se restaura y verifica la configuración anterior.


9 Si la conexión aparece como «no concluyente»



1 la puerta de enlace no responde al ping · 2 resultado no concluyente.

La configuración sí se aplicó, pero la puerta de enlace o el servidor no respondieron a la prueba. Muchas redes bloquean esa prueba, así que **por sí solo no significa que haya fallado**.

1. Abra un sitio interno o una carpeta compartida.
2. **Si funciona:** presione **Conservar esta configuración**; IP Changer le preguntará de nuevo y debe responder **Sí**.
3. **Si no funciona o tiene duda:** presione **Revertir ahora** y avise a TI.



Responda **Sí** solo si ya comprobó que puede trabajar con normalidad.

10 Si aparece un error o el registro no está disponible

- **Mensaje en rojo bajo los datos:** corrija la dirección o la puerta de enlace (punto 5).
- **«No se puede acceder al registro compartido de IP»** 1: la lista de IP aprobadas no está disponible. Escriba la IP a mano 2 **solo si TI ya se la asignó**; si no, avise a TI.
- **Ventana de error o «Revertido»:** su configuración anterior se restauró automáticamente. Tome una captura (**Windows + Shift + S**) o anote el mensaje y avise a TI. No lo intente varias veces seguidas.
- **«Cambio de IP sin confirmar» al abrir:** presione **Aceptar**; IP Changer restaura la configuración anterior.
- **«IP Changer ya está abierto»:** busque la ventana en la barra de tareas.



Aviso cuando la lista de IP aprobadas no está disponible.

Sin indicación de TI, no use
Restaurar configuración original..., **Registro de IP...** ni **Configuración...**, y no modifique archivos de la carpeta compartida.

11 ¿Necesita ayuda?

Mesa de ayuda de TI: ext. _____ · correo _____

Al reportar, indique: nombre de su equipo, hora aproximada, la dirección IP que intentó usar y una captura del mensaje. IP Changer guarda una bitácora automática que TI puede revisar; no necesita enviarla.