Ressource R2.04 Communication et fonctionnement bas niveau

Cours n°2 Le jeu d'instruction x86-64

version du 5 février 2024

Introduction

Les registres et la mémoire

L'appel de procédures

Le registre de codes de condition et les instructions conditionnelles

Les sauts et la traduction des structures de contrôle

Bilan et conclusions

le jeu d'instruction x86-64

x86-64

- Version 64 bits de l'ISA x86, proposée par AMD en 1999, compatible avec les précédentes incarnations 8, 16 et 32 bits de l'ISA Intel.
 - De son côté, Intel et HP avaient proposées l'ISA IA-64, incompatible, ce qui a limité fortement sa diffusion.
- Fait passer un cap à l'ISA x86: adresses sur 64 bits, augmentation du nombre de registres, meilleur support du calcul flottant, ajout d'instructions vectorielles, etc.

Aujourd'hui, c'est le jeu d'instruction principal des processeurs Intel et AMD.

À noter que l'ISA la plus utilisée dans le monde aujourd'hui est sans doute l'ISA A64 de ARM.

Anatomie d'une instruction

Comme dans tous les jeux d'instruction, une instruction x86-64est composée (entre autre)

- d'un opcode : identifie l'opération
 Ex : push, mov, add, call, ret
- d'un format : indique la taille des données manipulées
 Pour les types entiers : b, w, l, q
- d'opérandes sources et/ou destinations : constantes, registres, emplacements en mémoire
 Ex : %rbp, \$16, 8(%rsp)

Introduction

- Les registres et la mémoire
 - Les registres
 - La mémoire et les modes d'adressage
 - Déplacer des données
- L'appel de procédures
- Le registre de codes de condition et les instructions conditionnelles
- Les sauts et la traduction des structures de contrôle
- Bilan et conclusions

Introduction

- Les registres et la mémoire
 - Les registres
 - La mémoire et les modes d'adressage
 - Déplacer des données
- L'appel de procédures
- Le registre de codes de condition et les instructions conditionnelles
- Les sauts et la traduction des structures de contrôle
- Bilan et conclusions

Fichiers de registres

Mémoire de quelques centaines d'octets, située dans le processeur, et connectée aux unités fonctionnelles. Adressable par mot mémoire, chaque mot disposant d'un nom spécifié dans le jeu d'instruction.

L'ISA x86-64 spécifie :

- 16 registres de 64 bits pour le calcul sur les entiers
- 16 pseudos-registres de 32 bits pour le calcul sur les entiers
 → 4 octets de poids faible des registres 64 bits
- 8 registres de 8 bits pour la compatibilité 8086 →
 2 octets de poids faible de certains pseudo-registres 32 bits
- des registres de contrôle ou description de l'état de la machine ne peuvent être utilisés comme source ou cible des instructions

Noms des registres x86-64

· %rbp (%ebp, pointeur de

base)

%rax (%eax, %ah, %al)
%r8 (%r8d)
%rbx (%ebx, %bh, %bl)
%r9 (%r9d)
%rcx (%ecx, %ch, %cl)
%r10 (%r10d)
%rdx (%edx, %dh, %dl)
%rsi (%esi)
%r12 (%r12d)
%rdi (%edi)
%rsp (%esp, pointeur de pile)
%r14 (%r14d)

Les micro-architectures modernes ont bien plus de registres et incluent un étage de renommage pour que les programmes accèdent aux registres physiques.

· %r15 (%r15d)

Introduction

Les registres et la mémoire

- Les registres
- La mémoire et les modes d'adressage
- Déplacer des données

L'appel de procédures

Le registre de codes de condition et les instructions conditionnelles

Les sauts et la traduction des structures de contrôle

Bilan et conclusions

L'espace d'adresage

L'espace d'adressage fait 2^{64} octets : 2^{61} mots de 64 bits (8 octets). C'est un espace virtuel : la machine n'a pas besoin d'avoir autant de mémoire.

Les micro-architectures actuelles utilisent seulement les 48 bits de poids faibles, soit 256 tébioctets adressables.

Les adresses utilisées dans le programme binaire sont virtuelles. L'association entre adresses virtuelles et adresses phyisiques est faite à l'exécution par le système de mémoire virtuelle (collaboration système d'exploitation / micro-architecture).

Modes d'adressage

Une adresse mémoire peut être utilisée comme opérande source ou cible d'une instruction.

Plusieurs options possibles:

- adresse absolue : objets alloués statiquements (code, globales, constantes)
- adresse relative au pointeur de pile : objets alloués automatiquement (variables locales)
- adresse relative à une adresse contenue en mémoire : objets allouées dynamiquements (variables dynamiques, certaines variables locales)

Adresse contenue en mémoire = pointeur!

Les modes d'adressage

Soient $v \in [0, 2^{64}], r, r1, r2 \in Regs, e \in \{1, 2, 4, 8\}$. M (resp. R) est un tableau qui représente la mémoire (resp. le fichier de registres).

Syntaxe	Sémantique	Mode d'adressage
V	M[v]	Absolu
(r)	M[R[r]]	Indirect
v(r)	M[v + R[r]]	Base + déplacement
(r1, r2)	$M[R[r_1] + R[r_2]]$	Indexé
v(r1, r2)	$M[v + R[r_1] + R[r_2]]$	Indexé
(,r,e)	$M[R[r] \times e]$	Indexé avec échelle
v(,r,e)	$M[v + (R[r] \times e)]$	Indexé avec échelle
(r1,r2,e)	$M[R[r_1] + (R[r_2] \times e)]$	Indexé avec échelle
v(r1,r2,e)	$M[v + R[r_1] + (R[r_2] \times e)]$	Indexé avec échelle

Note : \$v désigne la constante entière v.

Modes d'adressage : exemples

Soit l'état partiel de la machine :

	R	
%rax	0xffffab10	
%rdx	0x4	

	M	
0xf	f …ffab10	0x1
0xf	f …ffab18	0x10
0xf	f …ffab20	0x100
0xf	f …ffab28	0x1000
0xf	f …ffab30	0x2
0xf	f …ffab38	0x20

Complétez le tableau :

Expression	Sémantique	Valeur
(%rax)	M[R[%rax]]	1
0x10(%rax)	M[R[% rax] + 0x10]	
(%rax, %rdx)		
	$M[R[\%rax] + 2 \times R[\%rdx]]$	

Introduction

Les registres et la mémoire

- Les registres
- La mémoire et les modes d'adressage
- Déplacer des données

L'appel de procédures

Le registre de codes de condition et les instructions conditionnelles

Les sauts et la traduction des structures de contrôle

Bilan et conclusions

Placement des données en mémoire

1) Les objets du programmes sont en mémoire.

Objet = variables, fonctions.

Le nom donné à l'objet dans le code source est appelé symbole. Chaque symbole est associée à une adresse pour toute sa durée de vie :

- · à l'édition des liens : symboles statiquements,
- · à l'exécution : symboles automatiques et dynamiques.
- 2) Même avec une ISA CISC, la majorité des opérations agissent uniquement sur les registres.

Les opérations de copie

- 1) + 2) ⇒ les programmes doivent sans cesse copier les données entre mémoire et registres
 - un compilateur optimisant minimiser ces mouvements : propagation de constante, association de symbole à des registres, etc.
 - · mov src, dst entre mémoire et registre
 - push reg ou pop reg entre pile et registres
 - push reg correspond à sub \$8, %rbp suivi de mov reg, (%rsp)

Les combinaisons source / destination

Toutes les combinaisons ne sont pas autorisées.

	src	dest	exemple	en C
movl	Constante	Registre	movq \$0xA, %rax	
		Mémoire	movq \$0xB, (%rax)	
	Registre	Registre	movq \$rax, %rdx	
		Mémoire	movq \$rdx, (%rax)	
	Mémoire	Registre	movq (\$rax), %rdx	

Quand source et destination n'ont pas la même taille

Quand source et destination n'ont pas la même taille, deux variantes :

- movs complète la destination en copiant le bit de poids fort de la source,
- movz complète avec des 0.

Notes:

- · marche seulement si la source est plus petite que la destination
- deux suffixes de taille sont utilisées, p.ex. movzbl ou movslq.

ı

```
func swap (p1 *int32, p2 *int64) {
    tmp1 := *p1
    tmp2 := *p2
    *p2 = int64(tmp1)
    *p1 = int32(tmp2)
}
 go build -gcflags='-l' puis objdump -d mov > mov.d
main.swap:
  movslq (%rax),%rcx
 mov (%rbx),%rdx
  mov %rcx,(%rbx)
  mov %edx,(%rax)
  ret
```

Introduction

Les registres et la mémoire

L'appel de procédures

Le registre de codes de condition et les instructions conditionnelles

Les sauts et la traduction des structures de contrôle

Bilan et conclusions

Appel de procédures, pile, cadre

Fonction/procédure du code source → procédure du code machine

 attention, selon le langage, les deux objets peuvent avoir des noms ≠

Appel et exécution de procédure dans le code machine utilisent la pile :

- · section dans les adresses hautes de l'espace d'adressage
- croît vers les adresses basses (le sommet est en bas)
- adresse du sommet : %rsp
- · reçoit les cadres des procédures au fur et à mesure des appels
 - · Un cadre (frame) reçoit les variables locales
 - Début du cadre courant : %rbp

Pile et cadres (2)

main appelle f1, qui appelle f2, qui appelle f3.

```
------ <- base de la pile
| main |
-----
| f1 |
-----
| f2 |
------ <- %rbp (début cadre f3)
| f3 |
----- <- %rsp (sommet)
```

Une même procédure peut-elle avoir plusieurs cadres vivants au même instant dans la pile?

Principe général de l'appel de procédure

Dans l'ABI x86-64, l'appel de procédure repose sur deux opérations :

Appel: call symbole

- empile l'adresse de l'insruction suivante
- · charge %rip avec l'adresse associée à symbole

Retour: ret

- · dépile vers %rip
- l'instruction exécutée juste après est donc celle dont l'adresse a été empilée par call

Pourquoi le retour de procédure utilise la pile plutôt qu'un « branchement » vers un symbole ?

Illustration: call

```
47aec4: e8 97 ff ff ff
                             call 47ae60 <main.swap>
...110
                        ...110
                |<- %rsp ...108 |</pre>
...108
                          ...100 | 0x47aec9
  %rsp | ...108 |
                            %rsp | ...100 |
  %rip | 0x47aec4 |
                            %rip | 0x47ae60 |
```

Illustration: ret

Allocation du cadre

Premières instructions d'une procédure (= prologue) : allocation du cadre

- 1. empile la valeur courante de %rbp
- 2. fait pointer %rbp sur le nouveau sommet de la pile
- soustrait à %rsp la taille du cadre à allouer (calculée par le compilateur)

Dernières instructions (épilogue) : libération du cadre

- 1. ajoute à %rsp la taille du cadre alloué
- 2. dépile %rbp

Note : le code optimisé simplifie les choses en n'utilisant pas de pointeur de base.

Illustration: prologue

```
080484c4 <main.swap>:
                                          %rbp
  47ae60: 55
                                  push
                                          %rsp,%rbp
  47ae61: 48 89 e5
                                  mov
  47ae64: 48 83 ec 10
                                  sub
                                          $0x10,%rsp
                                             I main.main
 ...108
                           ...108
 ...100 | 0x47af09
                   <- %rsp
                            ...100 | 0x47af09
                            ...0F8 | ...328 |<- %rbp
                           ...0F0
                                               main.swap
                                             <- %rsp
                            ...0E8 |
   %rsp | ...100
                            %rsp | ...0E8
   %rbp | ...328 |
                            %rbp | ...0F8
   %rip | 0x47ae60
                            %rip | 0x47ae68
```

Illustration : épilogue

```
47ae9c: 48 83 c4 10
                            add
                                   $0x10,%rsp
47aea0: 5d
                                   %rbp
                            pop
47aea1: c3
                            ret
...108
                 ...108 |
               ...100 | 0x47af09 | <- %rsp
...100 | 0x47af09
...0F8 | ...328 |<- %rbp
...0F0 | 0x120
...0E8 | |<- %rsp
 %rsp | ...0E8 |
                       %rsp | ...100 |
 %rbp | ...0F8 |
                        %rbp | ...328 |
 %rip | 0x47ae9c |
                        %rip | 0x47aea1 |
```

Passage des paramètres et codes de retour

Dans l'ABI x86-64, les paramètre et les codes de retour sont passés

- · via les registres, en commençant par %rax puis %rbx puis ...
- · au-delà de 10, ils sont passés par la pile

En plus de cette convention, plusieurs langage (dont go) assimilent les paramètres à des variables locales

- · allouées par l'appelant
- · mais initialisées et utilisées par l'appelé

En go, les codes de retour sont aussi associés à des locales, allouées, initialisées et utilisées par l'appelé.

Sauvegarde et restauration des registres

L'appel de procédure ne doit pas interférer sur l'exécution de la fonction appelante → en dehors des codes de retour, l'état de la machine doit être restauré.

Si l'appelant à des valeurs utiles dans les registres porteurs des codes de retour → empile avant l'appel, dépile (dans l'ordre inverse) après l'appel

Pour les autres registres, c'est à l'appelé de faire le travail : empile juste après le prologue, dépile (dans l'ordre inverse) juste après l'épilogue.

Optimisations

Un compilateur optimisant simplifie souvent beaucoup le protocole d'appel :

- pointeur de base inutile (le compilateur connaît la taille du cadre)
- allocations de locales pour les paramètres / codes de retour le plus souvent inutiles
- · si aucune locale, aucun cadre alloué
- appel supprimé par inlining des fonctions dans le code de l'appelant
- instructions supprimées quand c'est possible par propagation des constantes

L'analyse d'un code optimisé nécessite d'avoir un esprit « ouvert »

Introduction

Les registres et la mémoire

L'appel de procédures

Le registre de codes de condition et les instructions conditionnelles

Les sauts et la traduction des structures de contrôle

Bilan et conclusions

Registre de code de conditions

Les unités fonctionnelles récoltent des informations sur les résultats.

Par exemple, pour l'UAL :

- · résultat nul
- retenue sortante
- · débordement
- parité
- ...

Ces informations sont accessibles depuis le registre de codes de condition (ou CCR pour *Condition Code Register*)

Le registre RFLAGS

Le CCR de l'ISA x86-64 se nomme RFLAGS.

22 bits utilisés pour stocker des codes de condition (appelées flag).

Principaux flags : CF, ZF, PF, OF, SF

Mise à jour de RFLAGS

Les bits de **RFLAGS** sont mis à jour à chaque instruction arithmétique et logique.

Les bits non touchés par une opération sont laissés à la valeur précédente.

x86-64 propose également des opérations « sans destination » qui mettent à jour **RFLAGS**, par exemple :

- cmp a, b: calcule b a
- test a, b: calcule $a \wedge b$ (bit à bit)
- · bt r, n:copie le nième bit de r dans CF

Les conditions de l'ISA x86-64

Le jeu d'instruction propose un ensemble de conditions évaluées par lecture de RFLAGS

Symbole	Nom	Évaluation
a	above	$\neg(cf \lor zf)$
b	below	cf
g	greater	$\neg (sf \oplus of) \land \neg zf$
l	lower	$sf \oplus of$
e, z	equal, zero	zf
ge	greater or equal	$\neg(sf \oplus of)$
ne	not equal	$\neg zf$

Quelle est la différence entre a et g? Entre b et l?

Les opérations conditionnelles

Les conditions sont utilisées par des opérations conditionnelles.

Opération conditionnelle

Opération dont le comportement dépend de la valeur d'une condition.

x86-64 propose 2 groupes d'opérations conditionnelles :

- setxxx $\mathbf{r}: r \leftarrow 1 \text{ si } \mathbf{x} \mathbf{x} \mathbf{x} \text{ et } 0 \text{ sinon.}$
- · jxxx adr: saute à l'adresse adr si xxx, ne fait rien sinon.
- cmovxxx a, b: $b \leftarrow a \operatorname{si} xxx$.

Introduction

Les registres et la mémoire

L'appel de procédures

Le registre de codes de condition et les instructions conditionnelles

Les sauts et la traduction des structures de contrôle

Bilan et conclusions

Principe des sauts

Par défaut, le processeur exécute les instructions dans l'ordre où elles sont rangées en mémoire.

Certaines instructions permettent de changer cet ordre, en modifiant arbitrairement la valeur du pointeur d'instruction. On parle de branchement, ou saut (vocabulaire x86-64).

Déjà rencontrées : **call adr** et **ret**, utilisées pour l'appel de procédure.

jmp et jxxx, où xxx est une condition. Utilisées pour traduire les structures de contrôle : conditionnelles, boucles.

Traduction d'une conditionnelle simple

```
%rbp
func f1(a, b int) (r int) {
                                        push
                                               %rsp,%rbp
                                        mov
    if a >= b {
                                               $0x8,%rsp
                                        sub
          r = a-b
                                        mov
                                               %rax,0x18(%rsp)
                                               %rbx.0x20(%rsp)
                                        mov
     } else {
                                               $0x0,(%rsp)
                                        movq
          r = b-a
                                               %rbx.%rax
                                        cmp
                                               47c5e2
                                        jge
                                               47c5eb
                                        jmp
    return
                                        sub
                                               %rbx,%rax # 47c5e2
                                               %rax,(%rsp)
                                        mov
                                               47c5f4
                                        ami
Note : le code optimisé utilise
                                        sub
                                               %rax,%rbx # 47c5eb
                                               %rbx,(%rsp)
cmovxxx et aucun saut. Pourquoi?
                                        mov
                                        jmp
                                               47c5f4
                                               (%rsp),%rax # 47c5f4
                                        mov
                                               $0x8,%rsp
                                        add
                                               %rbp
                                        pop
```

ret

Traduction d'une boucle simple

```
$0x1,%ecx
mov
mov
       $0x1,%edx
       47c5f7
jmp
lea
       0x2(%rcx),%rbx # 47c5ec
imul
       %rcx,%rdx
       %rbx,%rcx
mov
       %rcx,%rax # 47c5f7
cmp
       47c5ec
jg
       %rdx,%rax
mov
nop
ret
```

Traduction d'une conditionnelle complexe

```
func f3(x int) (r int) {
   x = x \% 6
   switch(x) {
   case 0:
      r = 2 * x
   case 1:
     r = 1/x
   case 2:
     r = x * x
                               Cf. fichier.
   case 3:
     r = x/2
   case 4:
     r = x+3
   case 5:
      r = x-7
   return
```

Introduction

Les registres et la mémoire

L'appel de procédures

Le registre de codes de condition et les instructions conditionnelles

Les sauts et la traduction des structures de contrôle

Bilan et conclusions

Bilan

Ce qu'on a vu et qui doit maintenant être connu :

- · Rappel sur la compilation et la création d'exécutable
- · Principes de base de l'organisation d'un ordinateur
- Zoom sur l'unité centrale, notion de registre, d'instruction, d'opérations
- · Organisation de la mémoire d'un processus (sections)
- · Faire le lien entre code source et programme binaire

Conclusions

Quelques leçons pour la suite de vos études et votre carrière :

- Pour optimiser votre code, en premier lieu, faites confiance au compilateur
- Pour bien comprendre la sémantique des langages, il faut penser à la traduction en code machine
- L'étude approfondie des architectures matérielles et de l'interface matérielle-logicielle est au centre de plusieurs sujets :
 - · performances « avancées »
 - cybersécurité
 - · systèmes d'exploitation
 - · informatique temps réel
 - ٠ ...

Si vous souhaitez approfondir le sujet, il y a quelques ouvrages recommandables à la bibliothèque.