# Génération du pré-assembleur

Alexis Nasr Franck Dary Pacôme Perrotin

Compilation – L3 Informatique Département Informatique et Interactions Aix Marseille Université

# Génération de pré-assembleur

- Il ne s'agit pas encore tout à fait de l'assembleur final.
- On considère que l'on dispose d'un nombre illimité de registres : r1, r2, ...
- L'affectation aux registres du processeur eax, ebx, ecx et edx sera réalisée à la prochaine étape : l'allocation de registres.
- Tout le reste est identique au code final.

#### Code trois adresses

1	main fbegin	1	${\tt main}$	:	push	ebp	
2		2			mov	ebp,	esp
3		3			sub	esp,	0
4	t0 = 3 + 10	) 4			mov	rO,	3
5		5			add	rO,	10
6	write t0	6			mov	eax,	r0
7		7			call	ipri	ntLF
8	fend	8			add	esp,	0
		9			pop	ebp	
		10			ret	-	

# Idée générale

- Parcourir la séquence des instructions du code trois adresses
- Chaque instruction trois adresses devient une suite d'instructions assembleur x86
- Les opérandes du code trois adresses deviennent :
  - des registres
  - des adresses
  - des constantes

#### Plan

- Opérandes
  - temporaires
  - constantes
  - variables
  - étiquettes
- Opérations artithmétiques
- Sauts
- Affectation
- Appel de fonction
  - Paramètres
  - Appel
  - Entrée dans une fonction
  - Valeur de retour
  - Sortie d'une fonction
- Entrées / Sorties

## **Opérandes**

- Les opérandes des instructions du code trois adresses sont :
  - 1 des variables (pointeur vers la table des symboles)
  - 2 des temporaires
  - 3 des étiquettes
  - 4 des fonctions (pointeur vers la table des symboles)
  - 5 des constantes
- Les opérandes des instructions x86 sont :
  - 1 des adresses
  - 2 des registres
  - 3 des étiquettes
  - 4 des constantes

#### Conversions

 $\blacksquare$  variable  $\rightarrow$ 

variable →

temporaire →étiquette →

 $\blacksquare$  fonction  $\rightarrow$ 

 $\blacksquare$  constante  $\rightarrow$ 

adresse, étiquette

registre

étiquette

étiquette

constante

#### **Variables**

- En code trois adresses, on ne distingue pas les variables globales, des variables locales, des paramètres de fonctions.
- En assembleur, chaque type de variable est stocké à des endroits spécifiques de la mémoire.
- Variables globales :
  - Dans la région .data.
  - Chaque variable est associée à une étiquette.
- Variables locales et paramètres :
  - Dans la pile
  - Pas d'étiquettes
  - On y accède par un calcul à partir de la base de la trame de pile (ebp)
  - Le calcul dépend du format de la trame de pile
- Exemples :
  - lacksquare glob ightarrow [glob]
  - $\blacksquare \ \mathsf{local\_i} \to [\mathsf{ebp} \ \mathsf{-} \ \mathsf{i}]$
  - $\blacksquare$  arg\_i  $\rightarrow$  [ebp + 8 + 4 \* nb\_args i]

# **Temporaires**

- Les temporaires du code trois adresses sont des registres du pré-assembleur
- $\blacksquare$  t1  $\rightarrow$  r1
- On peut garder les mêmes numéros, ça aide pour débugger.
- Attention aux collisions pour les registres créés lors de la création du pré-assembleur.

# Étiquettes

- Noms symboliques associés à des adresses
- Trois types:
  - Les fonctions (adresse de la première instruction de la fonction)
  - Les étiquettes automatiques (existantes dans le code trois adresses)
  - Les variables globales

# Opérations arithmétiques : additions, soustractions et multiplications

#### Code trois adresses

#### Pré assembleur

L'instruction:

add destination source

Effectue:

```
destination = destination + source
```

 Avant de réaliser l'addition, on copie la première opérande dans la destination.

# Opérations arithmétiques : divisions

#### Code trois adresses

```
t0 = 10 / t1

t0 = 10 / t1

t0 = 10 / 2
```

#### Pré assembleur

```
1 mov eax, 10
2 idiv t1
3
4 mov eax, 10
5 mov ebx, 2
6 idiv ebx
```

L'instruction :

#### imul source

- Effectue: eax = eax / source.
- La première opérande **doit** être mise dans eax.
- source ne peut pas être une constante.

#### Les sauts I

```
Code trois adresses
                                 Pré assembleur
if t1 == 0 goto 12
                              1 cmp r1, 0
                                 je 12
  L'instruction :
                      cmp destination, source
  ■ Effectue l'opération destination - source
  ■ si destination = source, ZF (Zero Flag) vaut VRAI
  L'instruction:
                               je adr
  ■ Va à l'adresse adr si ZF vaut VRAI
```

#### Les sauts II

#### Code trois adresses

```
if 1 == 2 goto 12
```

```
mov r4, 1
cmp r4, 2
je 12
```

- L'instruction: cmp destination, source
- Ne peut avoir une constante pour valeur de destination, il faut passer par un registre

#### Affectations

#### Code trois adresses

```
glob = 123
t0 = 123
loc = 123
glob = loc
```

```
mov dword [glob], 123
mov r0, 123
mov dword [ebp - 4], 123
mov r1, dword [ebp - 4]
mov [glob], r1
```

- La traduction est directe
- Dans l'exemple, la variable locale loc a pour adresse 0
- L'instruction mov ne peut avoir pour opérandes deux adresses, il faut passer par un registre.

#### Paramètre

#### Code trois adresses

- param 1
  param t1
- 3 param glob
- Taduction directe

- push 1
- push r1
- push [glob]

# Appel de fonction

#### Code trois adresses

```
t1 = call fonc
```

```
sub esp, 4
call fonc
pop r1
add esp, 8
```

- Allocation de quatre octets dans la pile pour stocker la valeur de retour
- Appel à la fonction
- Récupération de la valeur de retour
- Désallocation de l'espace occupé dans la pile par les paramètres (ici fonc a deux paramètres)

#### Entrée dans une fonction

# Code trois adresses Pré assembleur fonc fbegin fonc : push ebp mov ebp, esp sub esp, 4

- Sauvegarde dans la pile de l'ancienne valeur de ebp
- Nouvelle valeur de ebp
- Allocation de mémoire dans la pile pour les variables locales (ici une)

#### Valeur de retour

Code trois adresses

ret t0

Pré assembleur

mov dword [ebp + 8], r0

#### Sortie de fonction

#### Code trois adresses

fend

- add esp, 4
- 2 pop ebp
- 3 ret
- Désallocation de la mémoire occupée par les variables locales (ici une)
- Restauration de l'ancienne valeur de ebp (d'avant l'appel)
- Sortie de la fonction (récupération de la valeur de eip empilée par l'instruction call)

# Un exemple complet d'appel de fonction

```
fonc(entier a)
                                    fonc fbegin
2 entier b;
                                  2
   b = a;
                                          b = a
   retour(b);
                                          ret b
                                          fend
7
   main()
                                    main fbegin
                                          param 1
   fonc(1);
                                          t0 = call fonc
   }
                                          fend
11
                                 11
12
```

# Un exemple complet d'appel de fonction

		<b>.</b> .			
1	fonc	fbegin	1	fonc	: push ebp
2			2		mov ebp, esp
3			3		sub esp, 4
4		b = a	4		mov r3, dword [ebp + 12]
5			5		mov dword [ebp - 4], r3
6			6		mov r4, dword [ebp - 4]
7		ret b	7		mov dword [ebp + 8], r4
8		fend	8		add esp, 4
9			9		pop ebp
10			10		ret
11	main	fbegin	11	main	: push ebp
12			12		mov ebp, esp
13			13		sub esp, 0
14		param 1	14		push 1
15			15		sub esp, 4
16		t0 = call fonc	16		call fonc
17			17		pop r0
18		fend	18		add esp, 4
			19		add esp, 0
			20		pop ebp
			21		rot 20/22

#### **Entrées Sorties**

- On delègue la gestion des E/S au système d'exploitation
- **Rappel**: les appels au système sont des interruptions int 0x80, avec le code de l'opération à effectuer dans eax

eax	Name	ebx	ecx	edx
1	sys_exit	int		
3	sys_read	unsigned int	char *	size_t
4	sys_write	unsigned int	const char *	size_t

- La bibliothèque assembleur io.asm encapsule ces appels.
- Elle définit trois fonctions :
  - iprintLF: affiche l'entier contenu dans eax
  - readline : lit et stocke une ligne à l'adresse pointée par eax
  - atoi : met dans eax l'entier obtenu de la chaîne pointée par eax
- Les opérations read et write sont implémentées de cette façon

### Lecture / Ecriture

#### Code trois adresses

```
write 1
2
3
   t1 = read
```

#### Pré assembleur

```
mov eax, 1
  call iprintLF
  mov eax, sinput
  call readline
6 call atoi
  mov r1, eax
```

3