# Podstawy fizyki – sezon 2

### 17. Budowa atomu i materii

Agnieszka Obłąkowska-Mucha



AGH, WFIiS, Katedra Oddziaływań i Detekcji Cząstek, D11, pok. 106 amucha@agh.edu.pl http://home.agh.edu.pl/~amucha

### Model atomu Bohra

- <1900 stawało się jasne, że atom nie jest najmniejszym składnikiem materii: wiele pierwiastków miało cechy wspólne, ale wyraźnie nie wszystkie, podobne własności grupowały piewiastki,
  - atomy i zjawiska elektromagnetyczne były ściśle ze sobą związane (materiały magnetyczne, własności elektryczne – izolatory, przewodniki, widma emisyjne)

odkrycie promieniotwórczości , promieniowania X i elektronów – wewnętrzna struktura

 1900 – atomy składają się z elektronów (1897-odkrycie) o ładunku ujemnym.

"Reszta" atomu jest bardzo ciężka i naładowana dodatnio.

- 1904 Model Atomu Thomsona "śliwki w budyniu"
  - Elektrony wibrowały, wypromieniowując energię.
  - Która jednak nie zgadzała się liniowym widmem otrzymanym doświadczalnie



### Klasyczny model atomu

- Następna koncepcja potwierdzona doświadczalnie przez eksperymenty Rutheforda, Geigera i Marsdena (1913) – atom składa się z dodatnio naładowanego jądra i krążących wokół niego elektronów.
- Rozważmy atom jako układ planetarny, w którym siłą dośrodkową jest przyciągająca siła, wiążąca elektron z atomem.

$$F_d = F_c \qquad \frac{1}{4\pi\mathcal{E}_0} \frac{e^2}{r^2} = \frac{mv^2}{r}$$

- Liczymy stąd:
  - energię kinetyczną, potencjalną, całkowitą,

$$E_K = \frac{mv^2}{2} = \frac{1}{8\pi\mathcal{E}_0} \frac{e^2}{r}$$
  $E_p = -\frac{1}{4\pi\mathcal{E}_0} \frac{e^2}{r}$ 

$$E = E_K + E_p = -\frac{1}{8\pi\mathcal{E}_0} \frac{e^2}{r}$$

Wydaje, że jeżeli tylko promień może przymować dowolne wartości, to i energia jest dowolna ;-(


### Model atomu wodoru – moment pędu

- W dodatku wg teorii elm, przyspieszany ładunek emituje falę elm, a zatem musiałby tracić energię i finalnie spaść na jądro
- Bohr zaproponował, że elektrony w atomie mogą zajmować tyko pewne orbity, dla których moment pędu wynosi:

$$L = n \frac{h}{2\pi} , \qquad n = 1,2,3 \qquad L = m r v$$

Wtedy energia całkowita wynosi:

$$E = -\frac{m e^2}{8\mathcal{E}_0^2 h^2 n^2}$$
,  $n = 1, 2, 3$ 



The nucleus

### Model Bohra atomu wodoru

- Elektrony w atomie są w stanie stacjonarnym, w którym mają dobrze zdefinowane enegie  $E_n$ .
- Pomiędzy tymi stanami możliwe są przejścia z wypromieniowaniem kwantów światła o energii :  $E = E_n E_m = h\nu$ .
- Elektron porusza się TYLKO po orbitach takich, że jego moment pędu wynosi:

$$L = mvr = n \hbar, \quad \hbar \equiv \frac{h}{2\pi},$$

co oznacza, że moment pędu jest skwantowany! Liczba  $m{n}$  – oznacza główną liczbe kwantową.

Oznacza to również, że dozwolone orbity elektronu są skwantowane:

$$r_n = \frac{4\pi \mathcal{E}_0 \ \hbar^2}{m \ e^2} \cdot n^2$$

promień pierwszej orbity – rozmiar atomu wodoru:  $R_H = 0.53 \cdot 10^{-10}$  m

### Poziomy energetyczne w modelu Bohra

Również skwantowane są dozwolone energie elektronu:

$$E_n = -\frac{1}{8\pi \mathcal{E}_0} \frac{e^2}{r_n}$$
  $E_n = \frac{E_0}{n^2}$   $E_0 = -13.6 \ eV$   $\frac{-(1/16)R_H}{-(1/9)R_H}$ 

$$E_n = \frac{E_0}{n^2}$$


$$E_0 = -13.6 \ eV$$

poziomy energetyczne dla wyższych liczb kwantowych zagęszczają się (ważne przy FCS)!

A przy zmianie poziomu energetycznego wypromieniowana jest energia:

$$E = E_n - E_m = R_y \left( \frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$
  $R_y$  - stała Ryndberga

### Poziomy energetyczne w modelu Bohra




- Doświadczenia pokazały bardzo dobrą zgodność modelu Bohra.
- Promieniowanie wysyłane przy przejciach energetycznych identyfikuje pierwiastek – jest to tzw. promieniowanie charakterystyczne (p. X)

### Model atomu Bohra-problemy

- Model Bohra to przełom w opisie materii, ale:
  - opisuje tylko jednoelektronowy atom "wodoropodobny",
  - nie opisywał sytuktury subtelnej linii emisyjnych (oprócz linii głównych),
  - nie opisywał wiązań chemicznych pomiędzy molekułami

no ale, mamy jeszcze podejście falowe do cząstek, potraktujemy elektron jak falę...




### Hipoteza de Broiglie'a

1924 - z każdą cząstką stowarzyszona jest fala – zwana fala de Broglie'a, o długości:

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

→ ~

 W atomie wodoru elektron przebywa w takich stanach, w których promień orbity jest wielokrotnością długości fali tego elektronu (jak fala stojąca)



brak dopasowania


w ten sposób
wyjaśnione zostało
kwantowanie
momentu pędu
wymyślone przez
Bohra


# Cząstki jako fale

- Tylko... gdzie w takim razie jest ten elektron, którego falę widzimy?
- Nie wiadomo... mówi o tym zasada nieoznaczoności Heisenberga:
  - nie można jednocześnie wyznaczyć położenia i pędu cząstki materialnej, (ani energii i czasu)


$$\Delta p \Delta x \geq \hbar \qquad \Delta E \Delta t \geq \hbar$$

Znamy jedynie prawdopodobieństwo przebywania elektronu w pewnej przestrzeni:





# Ewolucja modeli atomu



http://sun.menloschool.org/~dspence/chemistry/atomic/atomic\_model.html

# Równanie Schrödingera \*

Pomysł de Broglie'a – z ruchem każdej porcji materii związana jest fala. Zał., że cząstkom swobodnym o energii E i pędzie p odpowiadają fale płaskie:


$$\psi(x,t) = A \exp(kx - \omega t)$$
 czyli zamiast  $(p,E)$  mamy  $(k,v)$ . 
$$v = \frac{E}{h}, k = \frac{p}{h},$$

ale teraz zapiszemy funkcję falową w postaci zespolonej:

$$\psi(x,t) = A \exp\left\{\frac{i}{\hbar}(px - Et)\right\}$$

i poszukamy równania, którego jest ona rozwiązaniem:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\psi(x,t)}{\partial x^2} + V\psi(x,t) = i\hbar\frac{\partial\psi}{\partial t}$$
 
$$policzymy: \frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} = -\frac{i}{\hbar}p^2\psi, \quad E = \frac{p^2}{2m}$$



policzymy: 
$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = -\frac{i}{\hbar} p^2 \psi$$
,  $E = \frac{p^2}{2m}$ 

jest to zależne od czasu równanie Schrödingera

### Rozwiązanie równania Schrödingera \*

Równanie niezależne od czasu (stacjonarne)

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2 \psi(x)}{\partial x^2} + V \psi(x) = E\psi(x)$$

 $\psi(x)$  - funkcje falowe cząstki (np.elektronu) V – potencjał (np. kulombowski)

Równanie to ma rozwiązania tylko dla wybranych wartości energii E:

$$E_n = -\frac{E_0}{n^2}$$
  $n = 1,2,3$  – główna liczba kwantowa

oraz tylko dla niektórych wartości momentu pędu:

$$\boldsymbol{L} = \hbar^2 \boldsymbol{l}(\boldsymbol{l} + \boldsymbol{1}), \quad \boldsymbol{l} = \boldsymbol{0}, \boldsymbol{1}, \boldsymbol{2}, \dots, \boldsymbol{n-1}, \boldsymbol{l}$$
 orbitalna liczba kwantowa

oraz ich "trzecich" "z-owych" składowych:


$$M_z = \hbar m$$
,  $m = 0, \pm 1, \pm 2, ..., \pm l m$  - magnetyczna l.kwantowa

Funkcja  $\psi(n, l.m)$  - jednoznacznie określa stan cząstki (np. elektronu w atomie wodoru)


### Atomy wieloelektronowe

Elektrony zapełniają dozwolone poziomy energetyczne, od najniższego, ale zgodnie z REGUŁĄ PAULIEGO:

W jednym stanie energetycznym mogą znajdować się najwyżej dwa elektrony i muszą się one różnić ustawieniem spinu .



Spin może przyjmować wartości +1/2 i -1/2, klasycznie wyobrażamy sobie spin jako moment pędu wirującej kulki (ale elektron nie ma rozmiarów)



Podstawa zadań z powłokami na chemii..


# Zapełnianie powłok elektronowych


Elektrony w atomie zapełniają powłoki od najniższej, zgodnie z zakazem

Pauliego i

### regule Hunda:

- liczba niesparowanych elektronów w danej podpowłoce powinna być możliwie jak największa,
- pary elektronów tworzą się dopiero po zapełnieniu wszystkich poziomów orbitalnych danej podpowłoki przez elektrony niesparowane,
- elektrony niesparowane w poziomach orbitalnych danej podpowłoki mają jednakową orientację spinu.







### Pasma energetyczne

 W ciele stałym atomy i elektrony są blisko siebie.

 Elektrony jednego atomu oddziałują z elektronami sąsiednich atomów.



http://edu.pjwstk.edu.pl/wyklady/fiz/scb/rW14.htm



 Poziomy energetyczne się zagęszczają, aż powstają PASMA ENERGETYCZNE


E

### Teoria pasmowa


- Przy zmniejszaniu się odległości międzyatomowych poziomy energetyczne elektronów rozszczepiają się.
  - Odległości energetyczne pomiędzy sąsiednimi poziomami są niewielkie wszystkie podpoziomy powstałe z jednego poziomu energetycznego tworzą


#### **PASMO ENERGETYCZNE**

- Pasma energetyczne elektronów w ciele stałym odpowiadają poziomom energetycznym atomu.
- Pasma energetyczne rozdzielone są obszarami energii niedostępnych (pasmami wzbronionymi)



### Model pasmowy ciała stałego






### Własności elektryczne ciał stałych

- W zależności od wartości przerwy energetycznej ciała stałe dzielimy na:
  - przewodniki pasmo walencyjne pokrywa się z przewodnictwa
  - półprzewodniki E<sub>g</sub>< 2 eV,</li>
  - izolatory E<sub>g</sub>>2 eV


#### Przewodniki -


maja pasma częściowo zapełnione, co zapewnia swobodny przepływ elektronów. Oporność metali zwiększa się po ogrzaniu.




### Metale

- Metale mają przeważnie uporząkowaną sieć krystaliczną.
- W metalach (np.sód) poza poziomami całkowicie wypełnionym, są poziomy niepełne, na których jest np. jeden elektron.
- Jest on słabo zwiazany i przy zbliżaniu do innego atomy zaczyna z nim oddziaływać (funkcje falowe się przekrywają)








### Półprzewodniki

 W temperaturze zera bezwzględnego – idealne izolatory, brak wolnych stanów do obsadzenia w paśmie walencyjnym, a pasmo przewodzenia jest za zbyt dużą przerwą energetyczną.

 W wyższych temperaturach elektrony mają wystarczającą energię, aby "przeskoczyć" do pasma przewodzenia. W paśmie walencyjnym powstają

dziury.

Zarówno elektrony, jak i dziury są nośnikami prądu.



Bi, **Si**, Ge, As

Oporność półprzewodników maleje ze wzrostem temperatury.

Conductivity

Conductors


Insulato

Temperature

 Półprzewodniki samoistne ("czyste")b.mało nośników -> domieszkowanie

### Półprzewodniki domieszkowe

Jeżeli do półprzewodnika z gr. IV (np. krzemu, german) dodamy atom z grupy V (fosfor, aspad), to powstanie dodatkowy poziom energetyczny, blisko walencyjnego, do którego łatwo wskoczy elektron i powstaną nośniki prądu (typ n).



- typ n (donorowy)
   każdy atom donoru dodaje jeden słabo związany elektron
  - typ p (akceptorowy)

każdy atom np. boru (III gr) ma 3 el. walencyjne, jak je odda do galu, to w germanie zostanie jeden wolny poziom do obsadzenia (dziura)

poprzez domieszkowanie półprzewodników powstały nośniki: **elektrony i dziury** 

# Diody półprzewodnikowe - fizyka


- Złącze p-n stanowi diodę półprzewodnikową – dyfuzja nośników większościowych wywołuje przepływ prądu (dyfuzji) I<sub>dyf</sub>
- Na złączu ładunki zrekombinowały, ale zostały nieruchome jony, czyli powstał obszar z ładunkiem przestrzennym (i polem elektrycznym), zwany obszarem zubożonym.
- Ten obszar utrudnia ruch nośników większościowych, ale pomaga nośnikom mniejszościowym powodując przepływ prądu unoszenia I<sub>drvf</sub>
- Dyfuzja nośników wiekszościowych półprzewodnik typu N półprzewodnik typu P warstwa zaporowa


ZŁĄCZE p-n

- W stanie równowagi w złączu prąd dyfuzji i dryfu się znoszą.
- Złącze ma na końcach różnicę potencjałów jest w stanie równowagi


# Diody półprzewodnikowe – polaryzacja złącza

Złącze pn podłączamy do zewnętrznego źródła napięcia na dwa sposoby:






n –połączony z "+", p z "-", pole elektryczne przyłożone tak, aby wyciągnąć nośniki ze złącza – zostają ciężkie jony, prąd dyfuzji maleje, prąd unoszenia nie zmieni się, powstaje szersza warstwa zaporowa- dioda działa ZAPOROWO



charakterystyka złącza p-n – prąd płynie tylko w kierunku przewodzenia - w zaporowym płynie mały prąd wsteczny

### Diody półprzewodnikowe - elektronika


 Dioda półprzewodnikowa przewodzi prąd tylko w jednym kierunku - jeśli potencjał anody jest większy niż potencjał katody. W przeciwnym przypadku dioda jest zatkana.








Diody – do prostowania prądu, świecenia








Dioda silnie spolaryzowana w kier.przewodenia- rekombinacja elektronu i dziury prowadzi do emisji światła w szerokim zakresie widma

### Lasery

- Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) -wzmocnienie światła poprzez wymuszoną emisję promieniowania.
- Podstawą działania wszystkich laserów jest emisja fotonów przez wzbudzone elektrony.
- Emisja wymuszona- 1917 (Einstein): elektron pochłania foton, potem następuje emisja dwóch fotonów



Akcja leserowa jest możliwa, gdy jest jak najwięcej elektronów w stanie wzbudzonym (inwersja obsadzeń) i gdy nastąpi lawinowy ich przejście do stanu podstawowego


 bardzo wąska energetycznie, spójna, mało rozbieżna wiązka,


Najczęściej używane lasery: gazowe, półprzewodnikowe

### Lasery półprzewodnikowe

 Złącze pn (dioda) – kier. przewodzenia – gdy wystąpi inwersja obsadzeń (l. el. w paśmie przewodzenia jest większa niż w walencyjnym) może wystąpić akcja laserowa

• światło w zakresie podczerwieni  $(\lambda=1.55~\mu m~{\rm i}~\lambda=1.35~\mu m)$  do telekomunikacji






#### Zastosowanie:


- medycyna,
- przemysł,
- · odczyt CD, DVD, wskaźniki, łączność,



### Tranzystory

- Tranzystory bipolarne przyrządy półprzewodnikowe do sterowania (transfer+rezystor) 1948 (Nobel 1956) – przełom w elektronice
- Składa się z dwóch złączy pn, na przykład npn:





Nośniki większościowe – elektrony przepływają z emitera (typ n) do bazy.

Mniejszościowe dziury - z bazy (typ p) do emitera.

Część elektronów po dotarciu do bazy rekombinuje z dziurami.

Większość przepływa przez złącze BC (spolaryzowane zaporowo).


Wypływające z emitera elektrony swobodne tworzą prąd emitera IE, który rozdziela się w obszarze bazy na mały prąd bazy IB i duży prąd kolektora IC

### Tranzystory - elektronika

 Tranzystor wzmacnia prąd – niewielkie zmiany napięcia bazy powodują duże zmiany prądu.

Zastosowania tranzystorów są ogromne (procesory, układy scalone, bramki


logiczne) – nie wynaleziono od 60 lat nic lepszego
















# Ogniwa fotowoltaiczne







### Podsumowanie

- Model atomu Bohra: założenia, konsekwencje
- Powstawanie poziomów energetycznych w atomie.
- Pasma energetyczne ciał stałych.
- Właściwości elektryczne ciał stałych.
- Półprzewodniki: rodzaje, domieszkowanie, zastosowanie.