



Oddziaływanie Promieniowania Jonizującego z Materią


Tomasz Szumlak, Agnieszka Obłakowska-Mucha




Trochę historii




- Emulsions
- · Bubble chambers





Discovery of the Ω - in 1964



nuclear disintegrations in 1937


Model detektora

- Detektor ma za zadanie zbierać ładunek.
- □ Od jego powstania do końca.. czasu zbierania.
- W każdym typie detektora użytecznym parametrem jest całkowita liczba jonów wytworzona przez przechodzące promieniowanie.



- Problemem też może być zbyt duży czas martwy.
- A na końcu okaże się, że sygnał był tak niewielki, że nie widać go na tle szumu.

Dzisiaj omówię pokrótce dwa typy detektorów: gazowy i półprzewodnikowy.




$$\int_0^{t_c} i(t) \ dt = Q$$


Secondary Ionization (due to δ-electrons)

Detektory gazowe – licznik proporcjonalny

- lacktriangle Przechodząca cząstka (p) jonizuje gaz X: $X+p \rightarrow X^+ + p + \delta_{el}$ (jonizacja pierwotna).
- □ Jeśli $E_\delta > E_j$ następuje jonizacja wtórna. Typowo $E_j \sim 30~eV$, ok 100 par/3 keV cząstki padającej.
- ☐ Jeśli w liczniku jest pole elektryczne, pary dryfują do elektrod lub/i są powielane.




Sygnał



- Sygnał pochodzi głównie z rejonów w pobliżu anody (bo tam jest b.duże pole elektryczne i powstaje lawina)
- Nie ma zatem znaczenia, w którym miejscu ładunek został wytworzony. Liczy się czas dotarcia elektronów i jonów z miejsc w pobliżu anody, a nie czas trwania impulsu pierwotnie wytworzonej pary.
- □ Dryft elektronów i jonów indukuje sygnał elektryczny. A szybkość (mobilność) jonów jest dwa rzędy wielkości mniejsza niż elektronów i to sygnał od jonów jest znacznie większy.
- W licznikach proporcjonalnych sygnał jest proporcjonalny do liczby zebranego ładunku

$$v_{del} \approx cm/\mu s$$

$$v_{djon} \approx cm/ms$$



Ionization mode:

full charge collection no multiplication; gain ≈ 1

Proportional mode:

multiplication of ionization signal proportional to ionization measurement of dE/dx secondary avalanches need quenching; gain $\approx 10^4 - 10^5$


Limited proportional mode: [saturated, streamer]

strong photoemission requires strong quenchers or pulsed HV; gain $\approx 10^{10}$

Geiger mode:


massive photoemission; full length of the anode wire affected; discharge stopped by HV cut

powielanie jest możliwe, gdy pole elektryczne o przekroczy wartość krytyczną, typowo 106 V/m





Detektory słomkowe

- Można też połączyć kilka liczników proporcjonalnych razem:
- Lub połączyć katody liczników w płaszczyznę:




☐ Lub nawet usunąć i płaszczyzny....







Komora wielodrutowa (MWPC)



- ☐ Elektrony dryfują do najbliższego drutu.
- Powielanie jest tylko w pobliżu anody,
- Sygnał jest generowany przez elektrony, ale głównie pochodzi z powolnych
 JONÓW rozdzielczość czasowa ok. 10 ns,




Druty stanowią tu ograniczenia (starzenie, grawitacja), konstrukcja droga i mało użyteczna do szybkich sygnałów




Micro-strip gas chambers (MSGC)


- Zamiast drutówmikrostruktury, poprawiają rezolucję przestrzenną
- □ Powielanie lawinowe w niewielkim obszarze



- Problem z niejednorością pola
- E-field anode


- ☐ GEM (Gas Electron Multiplier):
 - wytrawiane otwory o średnicy 100-200 µm w specjalnej metalizowanej foli.
 - Powielanie lawinowe tylko w pobliżu otworów
 - Dryft elektronów do anody,
 - Sygnał głównie od jonów.






Komory dryfowe


■ Można też skonstruować detektor mierzący położenie w oparciu o pomiar czasu dryfu w stosunku do zewnętrznego sygnału (np. scyntylatora).




■ W komorze dryfowej często jest również pole magnetyczne.



Duuże komory dryfowe








pomiar dE/dx umożliwia: wyznaczenie trajektorii cząstki, Identyfikację,

Rezolucja: $z, y \sim mm, x \sim 150 - 300 \, \mu m$

12 Duuże komory dryfowe







pomiar dE/dx umożliwia: wyznaczenie trajektorii cząstki, Identyfikację,

Rezolucja: $z, y \sim mm, x \sim 150 - 300 \, \mu m$

Detektory półprzewodnikowe

ATLAS

Strips: 61 m² of silicon, 4088 modules, 6x10⁶

channels

Pixels: 1744 modules, 80 x 106 channels

CMS

the world largest silicon tracker 200 m² of strip sensors (single sided) 11 x 10⁶ readout channels


~1m2 of pixel sensors, 60x106 channels

ALICE

Pixel sensors Drift detectors Double sided strip detectors


LHCb

VELO: Si Strips




Detektory półprzewodnikowe

- ☐ Półprzewodniki mają większą gęstość i niższy potencjał jonizacyjny w porównaniu do gazów (kilka eV/eh)
- Nośniki mają wysoką mobilność (szybki detektor)
- ☐ German wymaga chłodzenia, używany w fiz. jądrowej.
- ☐ Krzem temp. pokojowa, synergia z elektroniką, najczęściej używany detektor śladowy i do wyznaczenia wierzchołków oddziaływań.
- □ Diament bardzo odporny radiacyjnie, drogi i trudny w produkcji, stosowany do monitorów wiązek.




Detektory krzemowe


- Silicon belongs to IV group with four valence electrons which form a covariant bonding with the neighbour atoms.
- Si atom substituted from III (B) or V (P) group form an additional energy slighly below the conduction band (donors, n-type) and a bit above the valence level (acceptors, p-type).
- At room temperature 99.6% of the donors electrons are ionized, and therefore contribute to conduction. The same happens for holes.
- Once an n-type silicon is put into physical contact with a p-type silicon, the donors diffuse to the p-side and recombine with acceptors on p-side.
- The diffusion of electrons (majority carriers)
 leaves positive ions on the n-side and causes the
 excess of negative charge on the p-side. An
 electrical field builds up what prevents further
 diffusion.




Detektory krzemowe

- Region around the junction is free of charge, so is called the depletion zone.
- The reverse bias is applied to broaden the depleted region









Detektory krzemowe

- Sygnał z detektorów krzemowych zależy od szerokości strefy zubożenia.
- ☐ Średnia strata energii MIP to 3.87 MeV/cm
- ☐ Rozkład Landaua i MPV = 0.7 max
- □ Dla 300 µm sensora, MPV to ok. 23 400 par e/h.
- Szum w detektorach krzemowych zależy od wielu parametrów: geometrii, napięcia, elektroniki odczytu, temperatury.
- Rozdzielczość przestrzenna zależy od geometrii detektora i jest rzędu kilkudziesięciu µm.









Scyntylatory

- Bardzo popularne detektory do detekcji przejścia cząstek naładowanych
 - Ograniczona czułość dotycząca krotności
 - Niezwykle użyteczne, gdy **nie potrzebna** jest **dokładna** informacja dotycząca **położenia cząstek**
 - Również użyteczne w budowaniu układów koincydencyjnych
- Materiały scyntylacyjne wykazują własności tzw. **luminescencji**, na skutek wzbudzenia przez cząstki naładowane cząstki scyntylatora pochłaniają energię i emitują fotony przy de-ekscytacji






Fotopowielacze




- Detektory światła
- Fotony są absorbowane na fotokatodzie, wybity fotoelektron jest następnie przyspieszany i powielany na kolejnych fotodynodach
 - Wzmocnienia ok. 10⁶-10⁸, a sygnał jest proporcjonalny do liczby pjerwotnych fotonów
 - ☐/Problem: praca w polu magnetycznym





Efekt Czerenkowa

- Naładowane cząstki mogą powodować polaryzację molekuł materiału o własnościach dielektrycznych, który penetrują
- Po przejściu molekuły powracają do stanu podstawowego poprzez emisję fotonów
- lacktriangledown Jeżeli prędkość cząstek jest większa niż prędkość światła w tym materiale, v=c/n, wówczas może zajść konstruktywna interferencja czyli obserwujemy promieniowanie Czerenkowa
- Promieniowanie to jest koherentne i emitowane pod ściśle określonym kątem, θ , w stosunku do toru cząstki








Efekt Czerenkowa

- ☐ Éfekt Czerenkowa pozwala wykryć cząstki relatywistyczne
 - ☐ Powszechne zastosowanie w **detekcji neutrin**
- Detektory Czerenkowa powszechnie stosuje się do identyfikacji naładowanych hadronów – efekt progowy
- Promieniowanie jest emitowane tylko wtedy gdy prędkość cząstki jest większa niż $\beta > 1/n$, można łatwo pokazać, że:



$$\beta = \frac{pc}{E} = \frac{p}{(p^2 + m^2c^2)^{1/2}}$$


$$mc < (n^2 - 1)^{1/2}p$$


Promieniowanie przejścia

- Promieniowanie emitowane, gdy naładowana cząstka przejdzie przez ośrodki o różnych stałych dielektrycznych
- Cząstka naładowana propagując przez materiał wywołuje jego lokalna polaryzację, t.j. zmienia wokół siebie pole elektromagnetyczne. W innym ośrodku polaryzacja taka ma inne własności, stąd jeśli znajdujemy się na granicy ośrodków powstaje nieciągłość pola elektromagnetycznego.
- Okazuje się, że zniwelowanie tej nieciągłości wymaga emisji fotonu.


$$I \propto z^2 \gamma$$

Efekt promieniowania przejścia może być wykorzystany do odrożnienia od siebie dwoch rodzajow cząstek lekkich – np. e/π , π/K .





Identyfikacja naładowanych cząstek



Na koniec....

Statystyka w generacji sygnału....