

Oddziaływanie Promieniowania Jonizującego z Materią

Tomasz Szumlak, <u>A.Obłąkowska-Mucha</u>

WFiIS AGH-UST Kraków

Intro (I)




- □ Detekcja dowolnego typu promieniowania opiera się na fakcie, że promieniowanie to deponuje (traci) energię w materiale czynnym detektora.
- Energia zdeponowana w obszarze aktywnym może prowadzić do produkcji **nośników ładunku** (np. par elektron-jon lub elektron-dziura).
- Nośniki ładunku są źródłem sygnału w elektronice odczytu.
- Działanie dowolnego układu detekcyjnego opiera się więc na tym w jaki sposób promieniowanie oddziałuje z jego częścią aktywną (np. sensory krzemowe w detektorach śladowych).
- ☐ Inaczej zrozumienie odpowiedzi danego typu detektora związane jest z fundamentalnymi mechanizmami oddziaływania cząstek promieniowania z materią.
- □ Pamiętajmy bez względu na naturę oddziaływania, które prowadzi do strat energii cząstek promieniowania nasza wiedza o tym co zaszło oparta jest o sygnały elektryczne mierzone przez elektronikę odczytu!

Intro (II)



- Mechanizm oddziaływania promieniowania z materią zależy w pierwszym rzędzie od jego typu, możemy wprowadzić poniższy ogólny podział:
- ☐ Strumienie cząstek naładowanych (jakie źródła?)
 - Ciężkie cząstki naładowane
 - Szybkie elektrony
- ☐ Strumienie cząstek obojętnych (źródła?)
 - Neutrony
 - Fotony promieniowanie X i γ

Intro (IIb) Relatywistyczne?



$$\vec{p} = \vec{\beta} \gamma m_0 c$$

$$p = \frac{\sqrt{E_k \left(E_k + 2m_0 c^2\right)}}{c}$$

zadanie!

Intro (III)



- W przypadku cząstek naładowanych mogą one oddziaływać elektromagnetycznie (**E.M.**):
 - z elektronami atomów materiału czynnego aparatury detekcyjnej (oddziaływania z jądrami można zaniedbać) – strata energii głównie na jonizację
 - z jądrami atomowymi straty energii pomijalnie małe, ale duży wpływ na zmianę kierunku, w przypadku elektronów znaczna strata energii na prom. hamowania (bo zmienia kierunek)
- Cząstki obojętne muszę najpierw ulec pewnemu procesowi, na skutek którego nastąpi częściowe lub całkowite przekazanie ich energii elektronom, jądrom atomowym lub fragmentom jąder.
 - Inaczej powiemy, że detekcja cząstek obojętnych opiera się o ich zdolność do produkcji naładowanych cząstek wtórnych!








- ☐ Cząstki naładowane mogą podlegać również innym typom oddziaływania prowadzących do strat energii, nie mniej jednak straty jonizacyjne zachodzą zawsze!
- Różne procesy konkurencyjne zależą zwykle od typu cząstek oraz ich energii
 - Dla mionów, straty jonizacyjne dominują wyraźnie do energii około 100 GeV
 - Dlatego miony jako jedyne cząstki stabilne posiadają znaczne możliwości penetracyjne (dziesiątki metrów żelaza)
 - Można to wykorzystać w szybkiej i niezawodniej identyfikacji mionów – niezwykle ważne dla systemów wyzwalania



Elektrony


- Dla niskich energii elektrony, podobnie jak ciężkie cząstki naładowane, tracą energię głównie na drodze jonizacji
- Powyżej, tak zwanej, energii krytycznej głównym mechanizmem strat energii jest **promieniowanie hamowania** (bremsstrahlung)
- W zasadzie, elektrony "zawsze są relatywistyczne" i zakładamy, że dominującym sposobem oddziaływania z materią jest dla nich promieniowanie hamowania
- Inne cząstki naładowane również podlegają temu procesowi, ale jest on silnie tłumiony przez masę cząstek $\binom{m_e^2}{m_u^2}$









☐ Znane procesy umożliwiające detekcję:








Rozpraszanie Comptona



Fotony


- □ Trzy główne sposoby oddziaływania silna zależność od energii
 - ☐ Efekt fotoelektryczny dla fotonów o energiach
 ~ keV (maksymalna energia wiązań elektronów w atomach)
 - □ Rozproszenie Compoton'a (kwazi-stacjonarny elektron) ~ MeV
 - Dysocjacja do pary elektron-pozyton (kreacja par) dominuje dla fotonów o energiach > 10 MeV
 - Uwaga dysocjacja fotonu może zajść jedynie w polu elektrostatycznym jądra atomowego – zasady zachowania, energia odrzutu
- Oddziaływanie elektronów i fotonów (o dużych energiach) jest opisane przez tzw. **długość radiacyjną** X_0 ($\sim cm$)





Procesy oddziaływania


- Cząstki przechodząc przez materiał oddziałują z wieloma atomami jednocześnie:
 - każdy atom ma wiele elektronów,
 - każdy elektron zajmuje różne poziomy energetyczne i ma różne energie jonizacji i wzbudzenia,
 - każde zderzenie ma inne prawdopodobieństwo przekazania konkretnej porcji energii



$$E = E_0 - \sum_{i} \Delta E_i = E_0 - \sum_{i} \left(\frac{\Delta E_i}{\Delta x}\right)_i = E_0 - \int \frac{dE}{dx} dx$$

- ☐ Nie jest możliwe wyznaczenie strat energii licząc straty indywidualnych zdarzeń.
- ☐ Można za to policzyć średnie straty energii na jednostkę drogi przebytej przez cząstkę w materiale.


CZĘŚĆ I. Cząstki naładowane



Cząstki naładowane, "ciężkie" (I)

- Pan convention of the private process of the private priva
- ☐ Ciężkie cząstki przechodząc przez materię tracą energię poprzez jonizację i oddziaływania silne z jądrami atomowymi
- ☐ Naładowana cząstka przechodząc przez materię pozostawia za sobą:
 - Wzbudzone atomy,
 - Pary elektron-jon (gazy),
 - Pary elektron-dziura (ciała stałe)

- Charged Particle Electron
- ☐ Ciągłe oddziaływanie E.M. z **chmurami elektronowymi** atomów materiału czynnego detektora
 - Oddziaływania z jądrami (rozpraszanie typu Rutherford'a) możliwe, ale w praktyce zupełnie zaniedbywalne
 - Odpowiedź detektorów cząstek naładowanych, mierzona przez elektronikę odczytu, opiera się na ich oddziaływaniu z elektronami
 - ☐ Każda z naładowanych cząstek penetrujących materiał detektora "czuje" w każdym momencie wiele elektronów




Cząstki naładowane, "ciężkie" (II)




- W zależności od odległości (cząstka elektron) możliwe jest
 - Przeniesienie elektronu na wyższą powłokę wzbudzenie atomu materiału absorbującego.
 - fotony emitowane przez wzbudzone atomy mogą być rejestrowane przez detektory fotonów.
 - Usunięcie elektronu z atomu jonizacja
 - Jeżeli w detektorze będzie pole elektryczne, elektrony i jony z jonizacji mogą być zbierane przez elektrody i przetwarzane przez układy elektroniczne.
- ☐ Zarówno wzbudzenie jak i jonizacja zachodzą **kosztem energii** cząstki naładowanej, co skutkuje również **zmniejszeniem jej prędkości**.

Można pokazać, że **maksymalna energia** przekazana elektronowi w jednym akcie rozpraszania to:







Przykład

Jeżeli promieniowanie penetrujące składa się z cząstek α , wówczas mamy:

$$\Delta E_{MAX}^{\alpha} = 4E_{I}^{\alpha} \frac{m_{e^{-}}}{M_{\alpha}} = 4E_{I}^{\alpha} \frac{0.5 \ [MeV]}{4000 \ [MeV]}$$

$$\frac{\Delta E_{MAX}^{\alpha}}{E_{I}^{\alpha}} = \frac{1}{2000}$$


Ciężka naładowana cząstka traci niewiele energii w pojedynczym zderzeniu i nie zmienia znacząco kierunku. Wyjaśnia to podstawowe fakty dotyczące oddziaływania ciężkich cząstek naładowanych z materią:


- ☐ Trajektorie cząstek są praktycznie liniowe
- ☐ Zmniejszanie prędkości (energii) odbywa się w sposób ciągły, aż do całkowitego zatrzymania
- ☐ Zasięg cząstek naładowanych jest praktycznie stały i zależy od materiału oraz energii początkowej



Detekcja cząstek α

Poniżej – ślady wysokoenergetycznych cząstek α emitowanych przez izotop toru, obserwowane w komorze mgłowej






zasięg protonów w powietrzu

Cząstki naładowane, "ciężkie" (IV)


- □ Dość często zdarza się, że wybity elektron posiada wystarczająco wysoką energię i sam jest zdolny do jonizacji materiału detektora.
- Elektrony takie nazywamy "**elektronami delta**" (delta rays) stanowią one **pośredni** sposób przekazywania energii pomiędzy cząstkami promieniowania oraz medium pochłaniającym.
- Zasięg elektronów delta jest zawsze dużo mniejszy niż pierwotnej cząstki, oznacza to, że efekty jonizacyjne związane z nimi zachodzą blisko trajektorii cząstki pierwotnej.
- W typowych warunkach **większość energii traconej** przez cząstki naładowane związana jest właśnie z emisją elektronów delta.







Większość procesów umożliwiających wykrycie cząstki są to procesy elektromagnetyczne




Oddz. z **elektronami atomowymi**. Wchodząca cząstka traci energię, pozostawiając atomy **wzbudzone lub zjonizowane**


Oddz. z jądrami atomowymi.

Cząstki są **odchylone** w wyniku wielokrotnych "miękkich" rozpraszań oraz (rzadko) z jądrem Zmiana kierunku jest źródłem **promieniowania hamowania** (bremsstrahlung)





Strata energii, **S**, cząstki naładowanej przechodzącej przez materiał detektora może być wyrażona w formie różniczkowej:



Stopping power jest to wartość oczekiwana szybkości strat energii na jednostkę długości.

Jednostka: $[S] = MeV \cdot cm^{-1}$

stratę energii

Mass Stopping Power: stopping power podzielona przez gęstość materialu:

$$S = -\frac{dE}{\rho \, dx} \qquad [MeV \cdot cm^2 \cdot g^{-1}]$$


"Stopping power" (II)




Strata energii, **S**, cząstki naładowanej przechodzącej przez materiał może być spowodowana:

- zderzeniami (collision stopping power): suma strat od miękkich i twardych oddziaływań;
- promieniowaniem (radiative stopping power) głównie bremstrahlung


Przybliżone równanie opisujące "szybkość" utraty energii przez cząstkę naładowaną przechodzącą przez ośrodek z prędkością v= βc w procesach wzbudzeń i jonizacji ośrodka nazywamy formułą Bethe'go:






"Stopping power" (II)

$$-\frac{dE}{dx} = NZ \frac{4\pi e^4 z^2}{v^2 m_{e^-}} \left[ln \left(\frac{2v^2 m_{e^-}}{I} \right) - ln(1 - \beta^2) - \beta^2 \right]$$



- ☐ Oddziaływanie jest zdominowane przez elastyczne zderzenia z elektronami.
- Dla cząstek nierelatywistycznych tylko pierwszy czynnik przed nawiasem kwadratowym jest znaczący (zaniedbujemy β)



□ Nawias kwadratowy zmienia się bardzo wolno wraz ze zmianą energii – oznacza to, że ogólne własności tej formuły wynikają z zachowania się czynnika przed nawiasem

Zadanie: policzyć mass collision stopping power w wodzie dla protonów o energii 1 MeV; projekt: zbadać zależność BB od rodzaju ośrodka, prędkości, energii.




"Stopping power" (IIa)

$$-\frac{dE}{dx} = NZ \frac{4\pi e^4 z^2}{v^2 m_{e^-}} \left[ln \left(\frac{2v^2 m_{e^-}}{I} \right) - ln(1 - \beta^2) - \beta^2 \right]$$

■ Poprawki:

- nie wszystkie elektrony (zwłaszcza z wewnętrznych poziomów) biorą udział w oddziaływaniu, bo np. elektrony z powłoki K mają wyższą prędkość niż te z dalszych – powłok (shell effect)
- atomy bliskie trajektorii ekranują dalsze (density effect)






"Stopping power" (III)

$$-\frac{dE}{dx} = NZ \frac{4\pi e^4 z^2}{v^2 m_{e^-}} \left[ln \left(\frac{2v^2 m_{e^-}}{I} \right) - ln(1 - \beta^2) - \beta^2 \right]$$


Oddziaływanie jest zdominowane przez elastyczne zderzenia z elektronami!




- \square Strata energii zmienia się proporcjonalnie do $\frac{1}{v^2}$
- Wolniejsza cząstka "spędza" więcej czasu w pobliżu danego elektronu
 zwiększa to przekaz (stratę) energii
- Dla cząstek o tej **samej prędkości** strata energii zależy wyłącznie od **ładunku** cząstki pierwotnej (jonizacja dla cząstek $\alpha \gg$ niż dla p)
- ☐ Straty energii zależą również od rodzaju medium, które absorbuje promieniowanie
 - własności danego materiału dane są przez iloczyn NZ, który reprezentuje efektywnie jego gęstość elektronową
 - S rośnie dla materiałów o dużej liczbie atomowej i gęstości




"Stopping power" (IV)





Straty energii cząstek naładowanych w funkcji ich energii (pomiar)

□ Dla energii powyżej ~ **1000** *MeV* wartości $\frac{dE}{dx}$ praktycznie **stałe** – minimalnie jonizujące cząstki (MIP)



"Stopping power" (V)

W zastosowaniach HEP powszechnie używa się zmodyfikowanej formuły Bethe'go, zwaną równaniem Bethe'go-Bloch'a: $_{m T}$

$$-\frac{dE}{dx} = Kz^2 \frac{Z}{A} \frac{1}{\beta^2} \left[ln \left(\frac{2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2}{I} \right) - \beta^2 - \frac{\delta}{2} \right]$$

Nowości to:

$$K = 4\pi N_A r_e^2 m_e^2 c^2 = 0.3071 \frac{MeV}{g/cm^2}$$

z – ładunek padającej cząstki w jednostce *e*

- Poprawka "gęstościowa" na straty jonizacyjne, istotna dla cząstek ultrarelatywistycznych
- \square T_{MAX} maksymalna energia kinetyczna przekazana elektronowi
- lacktriangle Jednostki w jakich mierzymy straty energii $\left[\frac{MeV}{g/cm^2}\right]$, czyli $dx=
 ho\cdot ds$

Powyższy zapis używany jest, aby podkreślić, że straty energii cząstek naładowanych (o tym samym ładunku) są jedynie funkcją β (dla cząstek o najwyższych energiach formuła powyższa zaczyna również zależeć od masy cząstki jonizującej – dE/dx umożliwia identyfikację cząstek!)




"Stopping power" (VI)
$$-\frac{dE}{dx} = Kz^2 \frac{Z}{A\beta^2} \left[ln \left(\frac{2m_e - c^2 \beta^2 \gamma^2}{I} \right) - \beta^2 - \frac{\delta}{2} \right]$$

$$\left(-\frac{dE}{dx} \propto \frac{Z^2}{\beta^2} \ln(\alpha \beta^2 \gamma^2)\right)$$

- □ Szybki spadek przy niskich energiach $\propto \frac{1}{R^2}$
- Szerokie minimum w zakresie $3 \le \beta \gamma \le 4$,
- MIP cząstka z dE/dx w pobliżu minimum (dlaczego mion?)
- MIP we wszystkich ośrodkach (z wyjątkiem wodoru) traci tyle samo energii: 1-2 MeV/(g $/cm^2$)


$$-\frac{dE}{dx}min \approx 1 - 2 \frac{MeV}{g/cm^2}$$



Straty energii rosna dla y>4 (wzrost logarytmiczny)




"Stopping power" (VII)



- Uśredniona strata energii $\langle -dE/dx \rangle$ dodatnio naładowanych mionów w szerokim zakresie pędów (9 rzędów wielkości), straty jonizacyjne dominują dla mionów o pędach poniżej $\sim 100~GeV$
- Minimum jonizacji (uniwersalna wartość dla różnych cząstek i absorberów) występuje dla $\beta\gamma\approx3$.
- Dla najwyższych energii dominuje strata przez promieniowanie.



"Stopping power" (VIII)



□ Poza przypadkiem ciekłego wodoru, cząstki o podobnych prędkościach charakteryzują się podobnymi stratami energii bez względu na absorber!