CARGA ELECTRICA

- !) Hay DOS CLASES de Carga Eléctrica POSITIVA Y NEGATIVA
- ·) Dos cargos de un mismo Signo DE REPELEN
- ·) Dos cargos de Distinto signo se ATRAEN -


ExfERIENCE

Vidrio frotado con seda

=> el vidrio recibe carga positiva. .. las dos varillas de vidrio se repeleran -

CAUCHO frotado con piel se carga negativamente. Si lo alerco a

la Varilla de Vidrio del caso anterior, ambos cuerpos se ATRAEN -OJO EL FROTAMIENTO NO CREA CARGAS sino que simplemente LAS TRANSPORTA de un material a otro. Cuando frotamos vidrio con seda, el vidrio recibe carga positiva de la seda en igual magnitud que la seda recibe carga negativa proveniente del Vidrio. (En realidad, la SEDA recibe electrones del vialio. Los Núcios Filos del Vidrio son las cargas Posi TiVAS)_



- e) En materiales conductores eléctricos, las cargas se bueden mover libremente a través del material; mientras que en los aisladores o dieléctricos NO_PLEDEN UACERLO_
- Son los metales, los portadores de carga (o transportadores de carga)
 Son los ELECTRONES LIBRES, (CARGA NEGATIVA). Los núcleos Atómilos
 del metal sólido (CARGA POSITIVA) Son tan fijos Como los de
 cualquier dieléctrico-

Al formarse el sólido metálico, los electrones de la ciltima órbita de cada átomo quedan en libertad de moverse en todo el volumen del pobido.

- POSITIVOS e IONES NEGATIVOS. (ambos tipos de Cargas. => bipolares).
- DI DIELECTRICO IDEAL NO POSEE electrones libres.


 Un TriELECTRICO REAL POSEE alrededor de 107 electrones libres por cada metro cubico.

Un METAL POSEE alrededor de 10 electrones libres/metro?
Un SETTICONDUCTOR es un caso intermedio.

Cuantifica las atracciones] - y repulsiones eléctricas.

Cuando las cargas se repeten, la bahanta se Tuerce inicialmente.

Luego se gira la cabeta de Suspensión en sentido opuesto un ángulo o para que la esfera cargada recupere la posición inicial.



BALANZA DE TORSION.


El angulo ϕ es la medida de la fuerja actuante entre cargas.


Ja que se conoce de cintemano la cupla que la fibra ejerce sobre la varilla por unidad de ángulo ϕ . (= $\frac{7}{4}$ = momento torsor).


Por su parte, la fueza eléctrica se opone al mismo, mediante un momento Fd:

$$\mathcal{E}_{(0)} = Fd \Rightarrow F = \frac{\mathcal{E}}{d}$$

ya que el Sistema pe mantiene en equilibrio.







Coulomb nos dice como y cuánto una carga quacciona sobre 92

A este punto de Vista se le llama Acción A DISTANCIA EN

FUNCIÓN DE CARGA CARGA. HOTA: La doble flecha indica una Acción
MUTUA: es decir Acción y REACCIÓN

Ahora varnos a adoptar otra forma :1) Una carga eléctrica Q a fecta al espacio que la rodea. A este espacio se lo llama CARRO ELÉCTRICO.

Por esto podemos decir que 91 PRODUCE un campo eléctrico en el espacio que la rodea
2) Este CARRO ELÉCTRICO ACTUA

sobre 92 por medio de la fuerza que 92 experimenta.

En el paso 1) peusamos en función de CARGA = CAMPO.

En el paso 2) pensamos en finaion de CAMPO = CARGA (2)

En sintesis: CARGA CARGA CARGA (2)

NOTA: La doble flecha significa que la CARGA () genera un campo 1

(que termina afectando a la CARGA(2)) pero QUE TAMBIÉN

la CARGA(2) genera un campo-2 (que termina afectando a la CARGA(1).

Entre ellas, los campos se SUPERPONEN -

Es devir que cada carga tiene asociado su respectivo CAMPO ELÉCTRICO.

INTENSIDAD DEL CAMPO ELECTRICO EN UN PUNTO DEL ESPACIO

- ·) Colocamos en dicho punto · un cuerpo de prveba, que tenga una carga go . (positiva).
- ·) Medimos la fuerza F que obra Sobre el mismo.
- ·) Calcularus É según la signiente definición : $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{90}$ $\vec{E} = \text{Vector Campo Eléctrico}$

$$\begin{bmatrix} \vec{E} \end{bmatrix} = \frac{N}{C}$$

LINEAS DE FLERZA

Sirven para visualitar (graficar) los Campos eléctricos qualitativamente

Características:

1) El vector E es siempre tangente a las lineas de fuerza en todo punto del campo electrico.

2) Mayor concentración de líneas de Fuerta => Mayor valor de E y viceversa. E(1) = E(2) E(1)> E(2) 3) Las lineas de jueza nacen en una Carga positiva j priveren en una carga negativa. En aerta forma pueden ser interpretadas como la atracción (ó tironeo) entre cargas opuestas de las que nace y muere. 4) En régimen permanente, no Existed lineas de Fuerta de nTro de un FASE B. material conductor. ·) Dado un E, se interpone una placa metá lica neutra _ ·) En un primer momento el É atravieta la placa. El Eatral electrones sobre la FASEA. y carga positivamente la FASE B de la

placa que sigue sieudo neutra-

Como consecuencia di esta polarización de la placa metática se genera un campo interno Eint tal que superpuesto a É resulta un E TOTAL = É + Eint =0 en el seno del conductor =


Las cargas "se paradas" (6 iones) del material conductor neutro se amontonan en la superficie del mismo creandose via densidad superficial de Carga. "T". Cuando el Campo É exterior cesa, la polarización también cesa.

La T- RECIBE el campo È

La T+ RETRANSMITE el campo

E recibido en la

FAZ IZQUIERDA



REPETIDORA.

.) El È es Normal al conductor

Toda linea de Campo É debe llegar o partir de una superficie conductora con un ANGULO DE 90°

En régimen permanente (frecuencie=0) es deur en electrostática, Si

el campo E ingresase tangencialmente,

puedería el mismo transitorio arriba descripto.

Àsi se reaconnodarian cargas en las fases

Coulons y E 5-A

C y D de la placa neutra tal que se cancele el campo eléctrico

que ingreso.

En electrodinamica (frec >0)

esto se da alternativa-

mente. Asi es posible


convertir una onda

electromagnética que

se deposita sobre la antena,

en una serral eléctrica que

boja por el coaxil




E

FASEC (T+)

.) CASO DEL CONDUCTOR CARGADO

COULDING 7 E

Si el conductor está cargado, fodar la carga se distribuye en su periferior. Ahora genera lineas (no repite como en el caso antenir). que Salen normalmente de su superficie.



En una esfera con carga q., la clusidad eléctrica es $\sigma = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2}$

FLUJO DEL CAMPO ELECTRICO

COULDIBY E

Concepto de Flujo: Mide la Cantidad de líneas de Fuerza que atraviesan una superficie.

Dada una superficie Ē

cerrada, la dividimos

en cuadrados elementales ΔS


Cada cuadrado es lo suficiente

mente pequeño como para que ε

sea considerado plano. y además

con Ē = constante en todo el cuadrado.

Cada cuadrado se representa con un vector normal al elemento de superficie, con sentido hacia afuera o Saliente, y de modulo ignal al area del cuadrado. Se define el fujo de \(\beta\) para el elemento \(\overline{\Sigma}\)



El flujo en toda la Superficie sera $\phi_E = \phi \, \vec{E} . d\vec{S}$. Govlano y E

LEY DE GAUSS - CALCULA LOS É SINÉTRICOS

Establece la relación entre DE para una Superficie cerrada, y la carga encurada por la misma = Aprovecha la SineTriA de

distribución del E en el espacio (espérica-Cilindrica.).

90-B

Su pongamos una carga encerrada por una esfera.

Por Gauss: & p E.ds = 9

El É vale la mismo para todo punto de la superficie de la esfera, por su simetría. « Sale fuera de la integral.

$$\&E \oint d\vec{s} = 9 \implies \&E \cdot 4\pi r^2 = 9 \implies E = \frac{9}{204\pi r^2}$$


Si coloranus una carga punto en dicha Superficie, la fuerza que actuará pobre ella será!

$$F = q_0 E = \frac{q q_0}{4\pi \epsilon_0 \Gamma^2}$$
 con lo que se de muestra la ley de Coulomb a partir de la ley de Gauss.

Eu la placa neutra repetidora el fujo meto es nuto ja que # carga neta interna


Coulomb & E

$$\phi = 0$$




OTRA EXPLICACIÓN PREVIA A LA LEY DE GAUSS

.): Dado un campo E que atraviesa perpendicularmente una superficie 5 se llama Flujo o al producto | E| . 5 = o




·) Si la superficie atravesada No es normal a E entonces habra que considerar sobo la Componente normal de É para Computar correctamente el 0 0 = Ecosa. S



- ·) Para evitar esta projección sería bueno usar la operación matemática que proyecta automáticamente, es decir el Producto Escalar.
- .) Pero el producto escalar es entre vectores. Por esto conviene asignar a la Superficie un vector 5 normal a la misma.

Esto permite definir $\phi = \vec{E}.\vec{5}$




÷ \$= E. S. ces x. (ignal que arriba).

·) Dispongamos 6 tapas (superficies 5) como la anterior

de modo que formen un cubo.

Analicemos cara por cara el flujo respectivo:

$$\Phi_2 = \overline{E}.5.\cos 90^\circ = 0$$



Z \$i = 0 → esto se debe a que todas las híneas

que entran a la caja, también Salen de ella.

Gauss dice que para desequilibrar esto hay que agregar una carga eléctrica dentro de la caja. Si la carga es positiva, habra un flujo neto de adeutro hacia afuera (\$\phi>0). Si la carga es negativa, habra un flujo neto de afuera hacia adeutro (\$\phi<0). ". Las cargas eléctricas GENERAN lineas de É.