
Addressing Modes

الـ address field يعد في الـ instruction format نموذج صغيرا نسبيا. يعني نود الاشارة على مجموعة كبير من المواقع في الذاكرة الرئيسية او في الذاكرة الافتراضية. ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام مجموعة متنوعة من addressing techniques . جميعها تشمل تنازل (trade off) بين نطاق العنوان (addressing flexibility) من ناحية مرونة المعالجة (addressing flexibility) وعدد المراجع الذاكرة في التعليمات او مدى تعقيد حساب العنوان هنا سنفحص تقنيات او اوضاع العنونة الاكثر شيوعا :

- Immediate
- Direct
- Indirect
- Register
- Register indirect
- Displacement
- Stack

الصورة توضح الـ modes :



A

تدل على محتويات حقل العنوان في التعليمات.

• R

محتويات حقل العنوان في التعليمات التي تشير الى السجل (Register).

• EA العنوان الفعلي (effective) للموقع الذي يحتوي على المعامل المشار اليه.

محتويات موقع الذاكرة X او السجل.

السؤال كيف يمكن للمعالج تحديد وضع العنوان الذي يتم استخدامه في تعليمات معينة. يتم اتخاذ عدة طرق. في كثير من الاحيان ستستخدم Opcodes المختلفة اوضاع المعالجة مختلفة. بالاضافة الى ذالك يمكن استخدام بت واحد او اكثر في تنسيق التعليمات mode field . نحدد قيمة mode field الذي سيتم استخدامه. وثانيا يتعلق بتفسير عنوان (EA) . في النظام الذي لا يحتوي على ذاكرة افتراضية سيكون العنوان الفعال المعالى المعالى

Table 13.1 Basic Addressing Modes

Mode	Algorithm	Principal Advantage	Principal Disadvantage
Immediate	Operand = A	No memory reference	Limited operand magnitude
Direct	EA = A	Simple	Limited address space
Indirect	EA = (A)	Large address space	Multiple memory references
Register	EA = R	No memory reference	Limited address space
Register indirect	EA = (R)	Large address space	Extra memory reference
Displacement	EA = A + (R)	Flexibility	Complexity
Stack	EA = top of stack	No memory reference	Limited applicability

Immediate Addressing

ابسط شكل من اشكال العنونة هو العنونة الفورية حيث تكون قيمة المعامل موجودة في التعليمات.

Operand = A

يمكن استخدام هذا الوضع لتحديد واستخدام الثوابت (constants) او تعيين القيم الاولية للمتغيرات. وعادة ما يتم تخزين الرقم في شكل twos complement . يتم استخدام الجزء الموجود اقصى اليسار كـ sign bit . عندما يتم تحميل المعامل في سجل البيانات يتم تمديد اشارة البت (sign bit) الى اليسار والى حجم full data word . في بعض الحالات يتم تفسير القيمة الثنائية المباشرة على انها عدد صحيح غير سالب. وتتميز الـ immediate addressing في بعض الحاجة الى operand للحصول على operand وبالتالي توفير دورة ذاكرة واحدة. العيب هو ان حجم الرقم يقتصر على حجم address field والذي في معظم مجموعات التعليمات (instruction sets) صغيرة مقارنة بـ word length .

Direct Addressing

احد اشكال العنونة البسيطة هو العنونة المباشرة حيث يحتوي address field على effective address للمعامل.

EA = A

كانت هذه النقنية شائعة في الاجيال السابقة من اجهزة الكمبيوتر ولكنها ليست شائعة في contemporary .

يتطلب مرجعا واحدا فقط للذاكرة ولا يتطلب اي حساب خاص.

القيد الواضح انه يوفر limited address space .

Indirect Addressing

مع العنونة المباشرة يمكن طول الـ address field عادة اقل من word length من ما يعطي address field مع العنونة المباشرة يمكن طول الـ address field عنوان الـ word الموجودة في الذاكرة التي بدور ها تحتوي على عنوان كامل للمعامل.

EA = (A)

كما تم تعريفه سابقا يجب على تفسير الاقواس على انها محتويات ذات معنى. الميزة الواضحة لهذا الاسلوب هي انه بالنسبة لطول الـ (word تتوفر الان مساحة قدر ها 2°. العيب هو ان تنفيذ التعليمات يتطلب مرجعين للذاكرة لجلب المعامل: احدهما للحصول على address الثانيه الحصول على القيمة. على الرقم من عدد الكلمات التي يمكن معالجتها يساوي الان 2^N الا ان عدد العناوين الفعالة المختلفة التي يمكن الرجوع اليها في اي وقت يقتصر على 2^k حيث ان K هي field .

عادة القيد هذا ليس مرهقا ويمكن ان يكون احد asset .

في virtual memory environment يمكن تقييد كافة العناوين الفعالة الى صفحة 0 في اي عملية.

القيد الوحيد هو ان حجم الصفحة يجب ان يكون اكبر من او يساوي 2^k . عندما تكون العملية نشطة ستكون هناك اشارات متكررة الى صفحة 0 مما يجعلها تبقى في الذاكرة الحقيقة.

Register Addressing

الـ Register addressing تشبه direct addressing . والفرق الوحيد بينهم ان الـ Register يشير الى address field يشير الى main memory address :

EA = R

للتوضيح اذا كانت محتويات register address field هي 5 فان RS هو العنوان المقصود وقيمة المعامل موجودة في RS. المزايا عنونة التسجيل في انه 1 – لا يلزم سوى حقل عنوان صغير في التعليمات 2 – لا يلزم وجود مراجع ذاكرة تستغرق وقتا طويلا.

العيب ان المساحة محدودة للغاية. بسبب العدد المحدود للغاية من السجلات (مقارنة بمواقع الذاكرة الرئيسية) فان استخداماتها بهذة الطريقة يكون منطقيا فقط اذا تم استخدامها بكفاءة.

اذا تم احضار كل معامل الى السجل من الذاكرة الرئيسية وتشغيله مرة واحدة ثم اعادته الى الذاكرة الرئيسية فسيتم اضافة خطوة وسيطة مهدرة. Register Indirect Addressing

الـ register addressing نشبه direct addressing فان الـ register indirect فان الـ register indirect في كلتا الحالتين الاختلاف الوحيد هو اذا كان حقل العنوان يشير الى موقع الذاكرة او السجل.

EA = (R)

Displacement Addressing

السؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه بالنسبة لوضع معالجة اسلوب Displacement هو مدى الازاحة المستخدمة بناء على استخدام الحجام الازاحة المختلفة يمكن اتخاذ قرار بشان الاحجام التي سيتم دعمها يعد اختيار احجام حقل الازاحة امرا مهما لانها تؤثر بشكل مباشر مع طول التعليمات.

displacement addressing: EA = A + (R)

. ثلاثة استخدامات الاكثر شيوعا لـ displacement addressing .

1. Relative addressing

الـ Relative addressing هو تقنية معالجة التعليمات ومناطق البيانات من خلال تحديد موقعها بالنسبة لـ Program Counter PC او الى بعض الـ symbolic location . هذا النوع من العنونة يكون دائما بالبايت وليس بالبت او الكلمات او التعليمات بتالي فان التعبير 4+* يحدد عنوان اكبر بـ 4 بايت من القيمة الحالية لـ PC . بالنسبة لـ *IBM .

EA = PC + Address field value

PC = PC + Relative value

2. Base-register addressing

الـ Base register addressing يتم استخدام وضع معالجة السجل الاساسي لتنفيذ التحكم بين الـ base register . في هذا الوضع يتم الحصول على العنوان الفعال عن طريق اضافة قيمة base register الى قيمة حقل العنوان :

EA = Base register + Address field value


PC = Base register + Relative value

3. Indexing

يعد طريقة لتوليد عنوان فعال يعدل العنوان المحدد الوارد في التعليمات من خلال محتويات سجل الفهرس. عادة ما يكون التعديل عبارة عن اضافة محتويات الى سجل الفهرس الى العنوان المحدد.

يعد وضع عنونة الفهرس مفيد جدا عندما تصل التعليمات الموجودة في البرنامج الى مصفوفة او نطاقات مشابهه او كبيرة من عناوين الذاكرة. بالملخص تعني تحديد العنوان النهائي للبيانات عن طريق اضافة ازاحة الى العنوان الاساسي وفي كثير من الاحيان يتم تخزينها ككتل كاملة في الذاكرة.

AhmadAlFareed



Twitter: https://twitter.com/dr_retkit

YouTube: https://www.youtube.com/@retkit1823