COURS 6

GESTION DE LA MÉMOIRE EN C

PARTIE D

LES POINTEURS

ESPACE MÉMOIRE

Le langage C permet une gestion fine de la mémoire...
Mais c'est quoi la mémoire?

L'espace mémoire est assimilable à un loong bloc linéaire fuit d'octets où se trouvent entre autres le code machine, la pile d'exécution, et ce qui nous intéresse le plus ici : <u>les variables</u>

		C	x		ta6			
	••	`@'	18		X	2	3	
Ox 0000 00	,	0x7tfc8p1900t8			Ĵ			Oxefff (fin)
(début)	0x7ffc8bd900f7 0				(7ffc86d	90100		(AIK)

Chaque variable dans la mémoire a une advesse en hexadécimal (cela correspond à l'adresse de son premier octet)

Ex: Ici a pour adresse 0x7ffc862900f7 (soit en décimal 140722654740727)

LES POINTEURS

Définit	ion	Un	pointeur (ést juste un associée à	ne adress un type	e mémoire de variable)	
<u>E</u>	!: .	r est	· une vari	able "pointer eur Ox7ffc86		entier"	
Représenta	ction	en m	émoire:				
•			~				
			0x7ffc864900f	2	31		
_					Cici c'est a	au 0x7ffc86d900.	fc
Zeprésent	ratio	n équi	valente avec	une flèthe			
			~ _				
					34		
:1 existe c'est	un le	pointe point	ur particulie reur nul (r qui ne po	inte nulle NULL	part dans la mé en C)	moire

Représentation:

en urai c'est l'advesse 0

TYPE D'UN POINTEUR

En C, les pointeurs sont typés: ils ne "pointent" que vers un unique type de variable (par ex. entier, flottant, caractère)

Question légitime

Quelle est la différence entre un pointeur "vers un entien" et un pointeur "vers un caractère" vu que leur type de valeur c'est la même chose (à savoir une advesse mémoire)?

POINTEUR VERS ENTIER

Ox746c86d9004c

Pointeur vers caractère

Ox746c86d9004c

Pointeur vers caractère

Ox746c86d9004c

VA'

Une raison (pas la seule) La fenêtre considérée dépend du type

Un caractère occupe moins d'octets qu'un entien

DÉCLARATION D'UN POINTEUR

Le type d'un pointeur s'écrit type-base*

Ex Type d'un pointeur vers un entier int*

Type d'un pointeur vers un flotlant float*

Type d'un pointeur vers un caractère char*

Type d'un pointeur vers un pointeur vers un entier int**

Exemples de déclaration:

int* p_int;

n-int [

char* p_char = NULL;

p-char

où sa pointe (sûrement nulle part)

Ne déclarez pas 2 pointeurs sur une même ligne: int*p,q; marche pas!

c'est un pointeur

ce n'est pas un pointeur

on ne sait pas

RÉCUPÉRER L'ADRESSE / LA VALEUR RÉCUPÉRER L'ADRESSE D'UNE VARIABLE L'opérateur & (opérateur réfévencement) permet de récupérer l'adresse d'une variable: SYNTAXE: adresse de var = & var float y = 12.5; float* adresse_y = &y; b adresse_y LIRE / MODIFIER LA VALEUR POINTÉE L'opérateur * (opérateur déréférencement) permet de récupérer la valeur de la case à l'adresse d'un pointeur. SYNTAXE: * pointeur On peut même l'utiliser pour modifier la valeur: SYNTAXE: * pointeur = ... x 126 int x = 12; *adr_x = *adr_x / 2; printf("%d",*adr_x);


AFFICHAGE DE L'ADRESSE MÉMOIRE

On peut simplement utiliser printf Ici le bon format pour le type pointeur est % p

(Ex)


```
char c = '$';
char* adresse_c = &c;
printf("Adresse de c = %p\n",adresse_c);
printf("Adresse de adresse_c = %p\n",&adresse_c);
```

Remarquez que pour des raisons de sécurité, les adresses des variables changent à chaque exécution.




ARITHMÉTIQUE DES POINTEURS

ADDITION POINTEUR + ENTIER On peut additionner un pointeur ptr et un entier: ptr + 1 = adresse de la case mémoire juste à droite ptr - 1 = adresse de la case mémoire juste à gauche ptr + X = adresse de la case mémoire X cases à droite



Remarque: la valeur de ptr + n dépend du type de base de la variable:




ARITHHÉTIQUE DES POINTEURS

INCRÉMENTATION / DÉCRÉMENTATION


Si ptr pointe sur une case, alors:

- · ptr++; fait décaler le pointeur vers la case de droite-
- . ptr--; fait décaler le pointeur vers la case de gauche



Moins frequent, mais on peut aussi:

- soustraire 2 pointeurs renvoie la différence en termes de cases mémoire
- · comparer 2 pointeurs si un pointeur pointe à gauche ou à droite d'un autre pointeur



PREMIÈRE APPLICATION DES POINTEURS : LE PASSAGE PAR ADRESSE

a	ppelez-vous
	<pre>void incremente(int x){ x=x+1;</pre>
	<pre>} int main(){ int x = 4; incremente(x); printf("%d\n",x);</pre>
	}
200	ur autune fonction mo

n'affiche pas 5 mais 4 car la variable oc dans incremente est locale



Pour qu'une fonction modifie une variable non locale, on lui passe son adresse:

main

void incremente_valeur(int* ptr){
 *ptr = *ptr+1;
}
int main(){
 int x = 4;
 incremente_valeur(&x);
 printf("%d\n",x);
}

bien modifiée car on a transmis son advesse à la fonction incremente_valeur main incremente_valeur

Ga affiche 5: la variable & est

incremente

On comprend maintenant pourquoi scanf ("1.d", &x) nécessite un &!

PARTIE D

ALLOCATION DYNAMIQUE

MANIPULER LA HÉMOIRE SANS CONTRAINTE?

Les pointeurs nous donnent la possibilité de lire et modifier la mémoire à partir de l'adresse

Mais est-ce toujours possible?


Non, le système d'exploitation nous autorise seulement à lire et/ou modifier des cases mémoire qu'il nous a allouées

Si on enfreint cette règle, alors le programme plante de c'est la fameuse "erreur de segmentation".





int* pointeur = (int*) 0x7ffc8bd900f8;
*pointeur = 12;
printf("%d\n",*pointeur);



On va voir comment demander (gentiment) à la machine de nous allover de la mémoire au fil de l'exécution du programme C'est l'allocation dynamique


MALLOC

Dans la bibliothèque stdlib.h, la fonction malloc permet d'allouer un bloc de mémoire:

SYNTAXE ptr = malloc (cnombre d'octets);

Effets: (1 Allove un bloc mémoire occupant le nombre d'octets mis en paramètre

(2) Renvoie l'advesse mémoire de ce bloc (on le stocke ici dans la variable ptr)



Comme quand on déclare une variable, rien ne garantit que les octets de l'espace mémoire soient initialisés à 0

S12EOF



(!) VOUS NE DEVREZ JAMAIS UTILISER malloc (<un nombre>)

étudiant qui remet d'il entier occupe 4 octets donc je peux utiliser malloc (4) pour stocker un entier?

Réponse: Von.

La nombre d'octets nécessaire pour encoder un entier (ou un caractère, un flottant...) dépend de la machine.

Pour que le programme soit portable, ce n'est pas une bonne chose d'écrire en dur malloc (< un nombre en dur >)

Heureusement qu'il existe sizeof!

SYNTAXE | size of (un-type) ou size of (une-variable)

-> donne la taille en terme du nombre d'octets

Un malloc va tout le temps de pair avec un Sizeof!

int* ptr_int = malloc(sizeof(int)); *ptr_int = 12; char c = 'Q'; char* ptr_char = malloc(sizeof(c)); *ptr char = c;

DEUXIÈNE APPLICATION DES POINTEURS : TABLEAUX ALLOUÉS DYNAMIQUEMENT

Avec malloc, on peut déclarer des tableaux à taille variable!

```
SYNTAXE
```

```
Déclarer un tableau de m entiers:

int* tab = malloc (n*sizeof(int));

Déclarer une chaîne de caractères avec l caractères

char* phrase = malloc ((l+1)* sizeof(char));
```

Vous pouvez utiliser ces pointeurs comme des tableaux:

```
int nb = 10;
int* tableau_aleatoires = malloc( nb* sizeof(int));
for (int i = 0; i < nb; i++){
tableau_aleatoires[i] = rand() % 100;
}
```

DEUXIÈNE APPLICATION DES POINTEURS : TABLEAUX ALLOUÉS DYNAMIQUEMENT

Avec malloc, on peut déclarer des tableaux à taille variable!

```
Déclarer un tableau de m entiers:

int * tab = malloc (n * sizeof(int));

Déclarer une chaîne de caractères avec l caractères

char * phrase = malloc ((l+1)* sizeof(char));
```

On peut même renvoyer dans une fontion un tableau issu de malloc:

```
int* tableau_aleatoire(int taille){
    int* tab = malloc( taille* sizeof(int));
    for (int i = 0; i < taille; i++){
        tab[i] = rand() % 100;
    }
    return tab;
}</pre>
```

Ex:



🕦 FUITE DE HÉHOÎRE 🤼



Gros inconvenient de malloc:

La mémoire allouée reste allouée, même si on nutilise plus la variable.

On risque la fuite de mémoire: Les données vont occuper de 10 en 10 de place jusqu'à saturation de la mémoire

Ex idiot

Occupation en mémoire:

```
int* pointeur;
for(int i = 1; i <= 300000000; i++){}
    pointeur = malloc(sizeof(int));
scanf("%d",pointeur);
printf("%d\n",*pointeur);
```

```
partagé tamp/cache
                                               je lance le prog en fond
                          ./fuite memoire
courtiel@N302L-G17P06:/tmp$
```

main de fuite_memoire.c

FREE

La solution à la fuite de mémoire: free

SYNTAXE free (ptr); (où ptr provient d'un malloc)

Important Un malloc doit toujours s'accompagner d'un free.

Dès qu'en finit d'utiliser un tableau issu d'un malloc, on le libère avec free.

Ex idiot corrigé

Occupation en mémoire:

```
int* pointeur;
for(int i = 1; i<= 300000000; i++){
    pointeur = malloc(sizeof(int));
    free(pointeur);
} scanf("%d",pointeur);
printf("%d\n",*pointeur);</pre>
```

main de fuite_reparee.c

PARTIE W

POINTEURS ET TABLEAUX

Petit épilogue pour celles et coux qui sont à l'aise

POINTEUR = TABLEAU ?

Est-ce qu'un pointeur c'est la même chose qu'un tableau? Bien qu'ils s'otilisent de manière similaire,

ce sont deux objets différents

Ex en mémoire:

TABLEAU 3 10 4 7 8 1

POINTEUR

3 10 4 7 8 1

Autres différences notables:

TABLEAU STATIQUE	POINTEUR UERS UN TABLEAU ALLOUÉ DYNAMIQUENENT
local à la fonction	déclaré hors fonction
est désalloué automatiquement	nécessite free pour
après fin de la fonction	être désalloué
ne peut pas être NULL	peut être NULL
sizeof renvoie le nombre	sizeof renvoie le nombre
d'octets dans le tableau	d'octets dans une adresse mémoire

FONCTIONS ET TABLEAUX

Rappelez-vous: Quand on passe un tableau en paramètre, on passe en réalité un pointeur! D'où le înt en paramètre


PROGRAHME

```
#include <stdio.h>
#include <stdib.h>

float somme(float* tab, int taille) {
    float res = 0;
    for (int i = 0; i < taille; i++) {
        res = res + tab[i];
    }
    return res;
}

int main() {
    float ex[] = {0.5,2.25,6,-0.75};
    printf("La somme vaut %d.\n",somme(ex,4));
    return EXIT_SUCCESS;
}</pre>
```

EN MÉMOIRE



Prevue que c'est un pointeur:

float tab[] = {1.5,2,3}; tab = NULL;

compile alors que

void fait_rien(int* tab){
 tab = NULL;
}

compile!

même si on change int tab par int tabli