



دليل استخدام برنامج إدارة المحل

نقطة البيع، المنتجات والمخزون، الموردين، المصاريف، والإحصائيات

دليل تعليمي خطوة بخطوة بالصور

المحتويات

1 مقدمة، التفعيل، وتسجيل الدخول
المدير والعامل، الرقم السري، تفعيل النسخة

2 الإعداد لأول مرة
بيانات المحل، الفواتير والطابعة، الملصقات، الفئات وطرق الدفع، الفلاتر، المستخدمين

3 لوحة المتابعة

4 المنتجات والمخزون
منتج جديد، الباركود، إضافة مخزون، التسوية، حركة المخزون، الملصقات، الأرشفة

5 نقطة البيع
المسح بالباركود، السلة، الخصم، الدفع والباقي، التعليق والاستئناف، اختصارات لوحة المفاتيح

6 نواقص المخزون

7 سجل المبيعات وتفاصيل الفاتورة

8 الموردين وحساباتهم

9 مصاريف التشغيل الشهرية

10 الإحصائيات

11 البيانات: النسخ الاحتياطي والاستعادة والمسح

12 التحديثات، نصائح، وأسئلة شائعة

1 مقدمة، التفعيل، وتسجيل الدخول

برنامج إدارة المحل يدير البيع والمخزون على كمبيوتر المحل بدون إنترنت: البيع بالباركود وطباعة الفواتير، المنتجات وحركة المخزون، الموردین وحساباتهم، مصاريف التشغيل، وإحصائيات الأرباح. كل البيانات محفوظة على الجهاز نفسه.

تفعيل البرنامج

البرنامج يعمل فترة تجريبية مجانية. بعد انتهائها تظهر شاشة التفعيل:

1. اضغط **نسخ الكود** وابعت كود الجهاز للمطور.
2. اكتب **مفتاح التفعيل** اللي يوصلك واضغط **تفعيل**.

رقم المطور للدعم ظاهر أسفل الشاشة. حالة الترخيص تظهر كمان في الإعدادات ← «الترخيص والأمان».

تفعيل البرنامج

اكتب مفتاح التفعيل عشان تفتح البرنامج.

كود الجهاز (ابعته للي هيديك المفتاح)

XXXX-XXXX-XXXX

نسخ الكود

مفتاح التفعيل

خروج

تفعيل

للدعم الفني أو للحصول على مفتاح التفعيل، كلم المطور:

نسخ الرقم

8 Zone 01551157197

شاشة التفعيل

تسجيل الدخول

1. اكتب اسم المستخدم.
2. اكتب الرقم السري من لوحة الأرقام أو الكيبورد، ثم **دخول**.

أول تشغيل

ادخل باسم **admin** والرقم السري **1234**، وغيّر الرقم فوراً من الإعدادات ← «الترخيص والأمان» ← «رقمك السري».

إدارة المحل

اسم المستخدم

admin

الرقم السري

٣

٢

١

٦

٥

٤

٩

٨

٧

←

•

مسح

أول تشغيل؟ ادخل باسم admin والرقم السري ١٢٣٤، ثم غيِّره من الإعدادات.

دخول

شاشة الدخول

المدير والعامل

الشاشة	المدير	العامل
نقطة البيع، المنتجات (عرض فقط)	✓	✓
لوحة المتابعة، نواقص المخزون، المبيعات، الموردين، المصاريف، الإحصائيات، الإعدادات	✓	✗
إضافة أو تعديل منتج أو مخزون	✓	✗

كل فاتورة وكل حركة مخزون تُسجَّل باسم المستخدم الذي دخل. للخروج اضغط [تسجيل الخروج](#) أسفل القائمة الجانبية.

2 الإعداد لأول مرة

كل الإعدادات في شاشة الإعدادات مقسّمة على تبويبات. بعد أي تعديل في تبويبات المحل والفواتير والملصقات اضغط **حفظ** أسفل الشاشة.

أ) تبويب «المحل»

إدارة المحل
المدير

لوحة المتابعة

نقطة البيع

المنتجات 4

نواقص المخزون

المبيعات

الموردين

المصاريف

الإحصائيات

الإعدادات

تسجيل الخروج

الإعدادات

المحل

الفواتير

الملصقات

القنات والدفع

الفلتر

البيانات

الترخيص والأمان

المحل

اسم المحل

محل النور للأدوات المنزلية

العنوان

١٣ شارع التحرير - الدقي - الجيزة

الهاتف

٠١٠٣٣٤٥٦٧٨

العملة

كود العملة

EGP

رمز العملة

ج.م

الضريبة الافتراضية %

٠

البيع

☒ **أتعامل مع موردين**

شيل العلامة لو بتدفع كاش وقت الاستلام ومش محتاج تسجل موردين — شاشة الموردين هتختفي من القائمة. اللي اتسجل قبل كده يفضل زي ما هو.

☐ **السماح بالبيع بأقل من الرصيد**

البرنامج يمنع بيع كمية أكبر من الموجود في المخزن. فقل هذا الخيار لو تحب يكتمل البيع برغم ذلك — وقتها يظهر الرصيد بالسالب لحد ما تعمل جرد وتصححه.

حد الطلب الافتراضي

٥

أي صنف جديد يبدأ بحد الطلب ده. لما رصيد الصنف ينزل للرقم ده أو أقل يظهر في قائمة نواقص المخزون وفي العداد اللي جنب "المنتجات".

حفظ

بيانات المحل والعملة وخيارات البيع

- المحل: الاسم والعنوان والهاتف — تظهر أعلى الفاتورة.
- العملة: كود العملة (EGP) ورمزها (ج.م) والضريبة الافتراضية %.
- أتعامل مع موردين: شيل العلامة لو بتدفع كاش وقت الاستلام ومش محتاج حسابات موردين؛ شاشة الموردين هتختفي.
- السماح بالبيع بأقل من الرصيد: البرنامج يمنع بيع كمية أكبر من الموجود، إلا لو فعّلت الخيار.
- حد الطلب الافتراضي: أي صنف جديد يبدأ به؛ لما الرصيد ينزل له يظهر في نواقص المخزون.

ب) تبويب «الفواتير»

إدارة المحل

المدير

لوحة المتابعة

نقطة البيع

المنتجات 4

نواقص المخزون

المبيعات

الموردين

المصاريف

الإحصائيات

الإعدادات

تسجيل الخروج

الإعدادات

المحل

الفواتير

الملصقات

القنات والدفع

الفلاتر

البيانات

الترخيص والأمان

طابعة الفواتير

نوع الاتصال

ملف (بدون طباعة)

لو العربي يطلع رموز غربية على الطباعة، اختار «طباعة عادية (ويندوز يطبع النص)» — ساعتها ويندوز هو الى يرسم الكلام بخط عربي مطبوع.

طباعة صفحة تجريبية

مكان حفظ الفواتير والملصقات

المجلد الافتراضي

اختر مجلد...

في وضع "ملف" يحفظ البرنامج الفواتير والملصقات هنا، كل نوع في مجلد باسمه. اتركه فارغاً ليحفظها في مجلد البرنامج.

الفاتورة

عرض الورق

٨٠

رسالة أسفل الفاتورة

شكراً لزيارتكم

لغة الطباعة

صورة (الأفضل للعربي)

«صورة» هي الاختيار الأضمن للعربي: البرنامج يرسم الفاتورة وبيعها للطباعة كنقط، فيتطلع عربي مطبوع مع أي طباعة حرارية. الاختيارات الثانية تعتمد على خط الطباعة نفسها.

حفظ

ورق الفاتورة والطباعة

- عرض الورق: 58 أو 80 مم حسب الطباعة الحرارية، ورسالة أسفل الفاتورة.
- لغة الطباعة: اختر «صورة (الأفضل للعربي)» ليطبع العربي مطبوع على أي طباعة حرارية.
- نوع الاتصال: طباعة ويندوز، منفذ سيريال (COM)، أو ملف (بدون طباعة) للتجربة.
- اختر الطباعة من القائمة واضغط **طباعة صفحة تجريبية**.

العربي يطلع رموز غربية؟

اختر «طباعة عادية (ويندوز يطبع النص)» في نوع الاتصال، أو «صورة» في لغة الطباعة.

ج) تبويب «الملصقات»

إدارة المحل
المدير

لوحة المتابعة

نقطة البيع

المنتجات

نواقص المعزون

المبيعات

الموردين

المصاريف

الإحصائيات

الإعدادات

تسجيل الخروج

الإعدادات

المحل

الفواتير

الملصقات

القنات والدفع

الفلانر

البيانات

الترخيص والأمان

طابعة الملصقات

اطبع الملصقات على نفس طابعة الفواتير

لو عندك طابعة ملصقات منفصلة، شيل العلامة واختار طابعتها، الملصق فيه الباركود والسعر، والقانونة بتفضل على طابعتها.

طباعة صفحة تجريبية

ملصق الباركود

مقاس ملصق الباركود

عرض الشريط كله (مم)

الارتفاع (مم)

عدد اللزق في الصف

اطبع الباركود بالطول (لو اللزقة طويلة وضيقة)

رول اللزق في نص الطابعة (مش على الحافة)

إراحة الطابعة (مم)

المسافة بين اللزق (مم)

اقطع الورق بعد كل ملصق (للطابعات اللي فيها قفاعة)

اكتب عرض الشريط كله بالمليمتر وارتفاع اللزقة، ولو الشريط فيه أكثر من لزقة جنب بعض اكتب عندهم — مثلاً شريط ٢٨ مم فيه لرتقتين: العرض ٣٨ والعدد ٢. الملصق فيه الباركود سي لو الطابعة مش في نص اللزقة: زود أو قل «إراحة الطابعة»، ولو يطلع ورق كثير قل «المسافة بين اللزق».

حفظ

ملصق الباركود وطابعته

- اختر مقاس ملصق الباركود الجاهز أو اكتب العرض والارتفاع وعدد اللزق في الصف.
- لو عندك طابعة ملصقات منفصلة، شيل علامة «اطبع الملصقات على نفس طابعة الفواتير» واختر طابعتها.
- خيارات إضافية: الطابعة بالطول، رول اللزق في النص، الإراحة، المسافة بين اللزق، القطع بعد كل ملصق.

د) تبويب «الفئات والدفع»

إدارة المحل
المدير

لوحة المتابعة
نقطة البيع
المنتجات
نواقص المخزون
المبيعات
الموردين
المصاريف
الإحصائيات
الإعدادات
تسجيل الخروج

الإعدادات

المحل الفواتير المصصقات **الفئات والدفع** الفلاتر البيانات الترخيص والأمان

طرق الدفع

نقدًا
بطاقة

اسم الطريقة الجديدة

☐ بياخذ فلوس ويرجع باقي

إيقاف إعادة تسمية إضافة طريقة

الطرق التي تظهر للكاشير وقت إتمام البيع. علّم "بياخذ فلوس ويرجع باقي" للطرق التي يتسلم فيها كاش، عشان البرنامج يسأل عن المبلغ المدفوع ويحسب الباقي.

الفئات

أدوات كهربائية
أدوات مطبخ
بلاستيك
عام
منظفات

اسم الفئة الجديدة

إعادة تسمية إضافة فئة

الفئات التي تنقسم بها أصناف المحل — مثلًا مشروبات، بقالة، أدوات. كل صنف ينحط في فئة، والإحصائيات بتوريك إيراد كل فئة لوحدها.

حفظ

الفئات وطرق الدفع

- **الفئات:** تقسيم الأصناف (أدوات مطبخ، منظفات...). اكتب الاسم واضغط **إضافة فئة** ، أو اختر فئة واضغط **إعادة تسمية** .
- **طرق الدفع:** «نقدًا» و«بطاقة» موجودين؛ أضف غيرهم (فودافون كاش، إنستاباي...). علّم «بياخذ فلوس ويرجع باقي» لطرق الكاش ليحسب البرنامج الباقي. زر **إيقاف** يخفي الطريقة من نقطة البيع.

إدارة المحل
المدير

لوحة المتابعة

نقطة البيع

المنتجات 4

نواقص المعزون

المبيعات

الموردين

المصاريف

الإحصائيات

الإعدادات

تسجيل الخروج

الإعدادات

المحل الفواتير المبيعات الفئات والدفع **الفلاتر** البيانات الترخيص والأمان

الفلاتر

الفلتر سؤال بتسألُه عن نوع معيّن من المنتجات، رَى المقاس أو اللون. يظهر وانت بتضيف منتج من النوع ده، وتقدر تَؤوّر بيه في صفحة المنتجات.

مفيش فلاتر لسه.

فلتر جديد

اسم الفلتر

يتطبق على

☐ أدوات كهربائية ☐ أدوات مطبخ ☐ بلاستيك

☐ عام ☐ منظفات

القيم (افصل بينها بفاصلة)

مثلاً: S, M, L, XL — وتقدر تَؤوّد قيم بعدين.

إضافة الفلتر

حفظ

فلاتر المنتجات (مثل المقاس واللون)

الفلتر سؤال عن نوع معيّن من المنتجات مثل **المقاس** أو **اللون**. اكتب اسمه، واختر الفئات التي يُطبّق عليها، واكتب القيم مفصولة بفاصلة (S, M, L)، ثم **إضافة الفلتر**. يظهر الفلتر عند إضافة منتج من هذه الفئات، ويمكن البحث به في صفحة المنتجات.

و) تبويب «الترخيص والأمان»

إدارة المحل
المدير

لوحة المتابعة

نقطة البيع

المنتجات 4

نواقص المخزون

المبيعات

الموردين

المصاريف

الإحصائيات

الإعدادات

تسجيل الخروج

الإعدادات

المحل الفواتير المبيعات القنوات والدفع الفلاتر البيانات الترخيص والأمان

التحديثات

إصدار البرنامج: ١.٠

دور على تحديثات

الترخيص

مفقتل — بدون تاريخ انتهاء

كود الجهاز

XXXX-XXXX-XXXX

نسخ الكود

مفتاح التفعيل

تفعيل

للدعم الفني أو للحصول على مفتاح التفعيل، كلم المطور:

نسخ الرقم 8 Zone 01551157197

المستخدمين

المدير ييشوف البرنامج كله. العامل يبيع ويشوف المنتجات بس، وميقدرش يضيف أو يعدل أي حاجة.

المدير admin مدير محمود (كاشير) mahmoud عامل

إيقاف الدخول

عامل جديد

الاسم

اسم الدخول

الرقم السري (من ٤ ل ١٢ رقم)

إضافة عامل


رقمك السري

الرقم الحالي

حفظ

المستخدمين، الترخيص، التحديثات، والرقم السري

- المستخدمين: لإضافة عامل اكتب الاسم واسم الدخول ورقم سري (4 إلى 12 رقم) ثم إضافة عامل. اختر مستخدم واضغط إيقاف الدخول لمنعه.
- الترخيص: حالة التفعيل وكود الجهاز وخانة مفتاح التفعيل.
- التحديثات: رقم الإصدار وزر دور على تحديثات (الفصل 12).
- رقمك السري: الرقم الحالي والجديد ثم تغيير الرقم السري.



لوحة المتابعة

البطاقة	المعنى
مبيعات اليوم	عدد فواتير اليوم
إيرادات اليوم / إيرادات الشهر	إجمالي المبيعات اليوم وخلال الشهر الحالي
أصناف تحتاج انتباه	عدد الأصناف المنخفضة أو النافذة، مع زر لفتح «نواقص المخزون»

أسفلها سجل المبيعات لآخر الفواتير. زر **ابدأ البيع** يفتح نقطة البيع مباشرة، و **تحديث** يعيد تحميل الأرقام.

إدارة المحل
المدير

لوحة المتابعة

نقطة البيع

المنتجات

نواقص المخزون

المبيعات

الموردين

المصاريف

الإحصائيات

الإعدادات

تسجيل الخروج

المنتجات

كل الفئات

إظهار المؤرشف

نواقص فقط

بحث

الكود	الاسم	الفئة	الباركود	التكلفة	السعر	أول رصيد	مبلغ	المتاح	حد الطلب	الوحدة	الحالة
P1011	جردل ١٠ لتر	بلاستيك	٦٢٢١١٥٥٠١٠١١	ج.م.٣٨٠٠	ج.م.٦٠٠٠	٣٣	٥	٣	٦	قطعة	مخزون منخفض
P1006	سانل أظباق ١ لتر	منظفات	٦٢٢١١٥٥٠١٠٠٦	ج.م.٣٢٠٠	ج.م.٤٥٠٠	٩٠	٤	٦٠	١٢	زجاجة	نشط
P1009	سيت غسيل كبير	بلاستيك	٦٢٢١١٥٥٠١٠٠٩	ج.م.٧٠٠٠	ج.م.١١٠٠٠	٥٥	٨	٢٥	٥	قطعة	نشط
P1001	طقم حلل استانلسر أدوات مطبخ		٦٢٢١١٥٥٠١٠٠١	ج.م.١,٤٥٠٠	ج.م.١,٨٥٠٠	٤٢	٣	١٢	٣	طقم	نشط
P1003	طقم سكاكين ٦ قد أدوات مطبخ		٦٢٢١١٥٥٠١٠٠٣	ج.م.٦١٠٠	ج.م.٣٠٠٠	٣٤	٥	٤	٥	طقم	مخزون منخفض
P1010	علب حفظ طعام (١) بلاستيك		٦٢٢١١٥٥٠١٠١٠	ج.م.١٢٠٠	ج.م.١٧٥٠٠	٤٨	٤	١٨	٥	طقم	نشط
P1013	كابل كهربائي أدوات كهربائية		٦٢٢١١٥٥٠١٠١٣	ج.م.٥٢٠٠	ج.م.٦٩٠٠	٤٠	١١	١٠	٣	قطعة	نشط
P1007	كلور ٢ لتر	منظفات	٦٢٢١١٥٥٠١٠٠٧	ج.م.١٤٠٠	ج.م.٣٥٠٠	٣٢	٣	٢	١٠	زجاجة	مخزون منخفض
P1004	كوب زجاج (دسنة) أدوات مطبخ		٦٢٢١١٥٥٠١٠٠٤	ج.م.٩٥٠٠	ج.م.١٤٠٠	٦٠	١٢	٣٠	٦	دسنة	نشط
P1005	مسحوق غسيل ٣ : منظفات		٦٢٢١١٥٥٠١٠٠٥	ج.م.٦١٥٠	ج.م.٦١٠٠	٧٥	٤	٤٥	١٠	كيس	نشط
P1014	مشترك كهرباء ٥ م أدوات كهربائية		٦٢٢١١٥٥٠١٠١٤	ج.م.٨٥٠٠	ج.م.١٣٠٠	٦٥	٧	٣٥	٨	قطعة	نشط
P1008	معطر جو	منظفات	٦٢٢١١٥٥٠١٠٠٨	ج.م.٥٥٠٠	ج.م.٨٠٠٠	٣٠	٣	٠	٦	علبة	نقد المخزون
P1002	مقلاة تيفال ٦٦ سم أدوات مطبخ		٦٢٢١١٥٥٠١٠٠٢	ج.م.٣٨٠٠	ج.م.٥٢٠٠	٥٠	٣	٢٠	٥	قطعة	نشط
P1012	مكواة بخار	أدوات كهربائية	٦٢٢١١٥٥٠١٠١٢	ج.م.٦٤٠٠	ج.م.٨٥٠٠	٣٨	٧	٨	٢	قطعة	نشط

أرشفة طباعة ملصق حركة المخزون تسوية إضافة مخزون تعديل منتج جديد

قائمة المنتجات

- البحث: بالاسم أو الكود أو الباركود. **التصفية:** حسب الفئة، و«النواقص فقط»، و«إظهار المؤرشف».
- العداد الأحمر بجوار «المنتجات» في القائمة الجانبية = عدد الأصناف التي تحتاج إعادة طلب.
- اختر صنفاً ثم استخدم الأزرار أسفل الجدول: **منتج جديد** **تعديل** **إضافة مخزون** **تسوية** **حركة المخزون** **طباعة ملصق** **أرشفة**.

إضافة منتج جديد

- الكود:** كود داخلي قصير يُقترح تلقائياً ويمكن تغييره.
- الباركود:** امسحه بالماسح ليُملأ، أو اكتبه. لو الصنف بدون باركود اضغط **توليد** ليصدر البرنامج باركود خاص بالمحل.
- اكتب الاسم والوصف، واختر **الفئة** (إجبارية) **والمورد**.
- التكلفة والسعر، والضريبة %، وحد الطلب.**

5. الوحدة (قطعة، كيلو، علبة...) والكمية الافتتاحية الموجودة حالياً.
6. اضغط **حفظ**.

ملاحظة

السعر وقت البيع يُحفظ على الفاتورة؛ تغيير السعر بعدين لا يغيّر الفواتير القديمة.

منتج جديد

الباركود الكود 0015-P

توليد

اسم المنتج

الوصف

الفئة أدوات كهربائية

المورد بدون مورد

السعر ٠,٠٠

حد الطلب ٥

الكمية الافتتاحية

الوحدة

الضريبة %

التكلفة

إلغاء

منتج جديد

طباعة ملصق الباركود

اختر الصنف واضغط **طباعة ملصق**، واكتب عدد الملصقات. الملصق فيه الباركود والسعر، ويُطبع على طباعة الملصقات المحددة في الإعدادات.

إضافة مخزون (توريد)

1. اختر الصنف واضغط **إضافة مخزون**.
2. اكتب الكمية المستلمة، وتكلفة الوحدة والمورد (اختياريان).
3. **حفظ** — يُضاف للرصيد ويُسجّل على حساب المورد.

إضافة مخزون

مقالة تيفال ٢٦ سم
المتاح ٢٠

الكمية المستلمة

تكلفة الوحدة (اختياري) ٢٨٠,٠٠

المورد (اختياري) شركة الفجر للتوزيع

إلغاء

إضافة مخزون

تسوية المخزون (جرد أو تالف)

1. اختر الصنف واضغط **تسوية**.
2. اكتب **التغيير**: بالسالب للنقص (مثلاً -2) أو بالموجب للزيادة. يظهر الرصيد الجديد تحته.

3. اكتب السبب (جرد، كسر...) وعلم «تسجيل كتلف أو فقد» لو الصنف تالف.

تسوية المخزون

مقلاة تيفال ٢٦ سم

المتاح ٢٠

التغيير (بالسالب للنقص)

الرصيد ١٩

السبب

☐ تسجيل كتلف أو فقد

حفظ

إلغاء

تسوية المخزون

حركة المخزون

مقلاة تيفال ٢٦ سم

المتاح ٢٠

التاريخ	النوع	التغيير	الرصيد	التكلفة	السبب
٠٩٠٠ ١٣-٠٩-٢٠٢٦	تسوية	٢٧-	٢٠		جرد
١١١٨ ١٠-٠٩-٢٠٢٦	بيع	٢-	٤٧		
١٦١٤ ٠٩-٠٨-٢٠٢٦	بيع	١-	٤٩		
١٠٠٠ ٣٠-٠٧-٢٠٢٦	رصيد افتتاحي	٥٠	٥٠	ج.م. ٣٨٠,٠٠٠	

إغلاق

كل حركة على الصنف: رصيد افتتاحي، توريد، بيع، تسوية، تالف

الأرشفة بدل الحذف

المنتج الذي بيع قبل كده لا يُحذف؛ اضغط **أرشفة** ليختفي من البيع مع بقاء سجله. يرجع بزر **استعادة** بعد تفعيل «إظهار المؤرشف».

نقطة البيع

إدارة المحل
المدير
لوحة المتابعة
نقطة البيع
المنتجات
نوافذ المخزون
المبيعات
الموردين
المصاريف
الإحصائيات
الإعدادات
تسجيل الخروج

المجموع: ج.م. ١,٩٤٠,٠٠٠
خصم الفاتورة: %
الضريبة: ج.م. ٠٠٠
الإجمالي: ج.م. ١,٩٤٠,٠٠٠
الدفع: نقدًا
بطاقة
المبلغ المدفوع: ٥٠٠
الباقى:

الاسم	السعر	الكمية	الخصم	إجمالي السطر
مفلاة نيفال ٢٦ سم	٥٤٠,٠٠٠ ج.م.	٣	٠	١,٠٤٠,٠٠٠ ج.م.
مسحوق غسيل ٣ كجم	٦٨٠,٠٠٠ ج.م.	١	٠	٦٨٠,٠٠٠ ج.م.
كابل كهربائي	٦٨٠,٠٠٠ ج.م.	١	٠	٦٨٠,٠٠٠ ج.م.

إضافة

إتمام البيع (F9)

حذف + - تعليق (F6) استئناف (F7) إلغاء السلة (F8)

نقطة البيع وفي السلة ثلاثة أصناف

1. امسح الباركود بالماسح — يُضاف الصنف للسلة. مسح نفس الصنف مرة ثانية يزود الكمية.
2. أو ابحث بالاسم أو الكود (F2) واختر الصنف واضغط إضافة.
3. في السلة: اختر سطرًا واستخدم + - للكمية أو حذف.
4. على اليسار: المجموع، خصم الفاتورة %، الضريبة، والإجمالي.
5. اختر طريقة الدفع. في الكاش اكتب المبلغ المدفوع ليظهر الباقي.
6. اضغط إتمام البيع (F9) — تُحفظ الفاتورة ويُخصم المخزون وتُطبع. لو الطباعة مش شغالة تُحفظ الفاتورة عادي وتقدر تطبعها من شاشة المبيعات.

الاختصار	الوظيفة
F2	البحث عن صنف بالاسم أو الكود
F6	تعليق
F7	استئناف
F8	إلغاء السلة
F9	إتمام البيع

إدارة المحل

المدير

لوحة المراقبة

نقطة البيع

المنتجات 4

نواقص المخزون

المبيعات

الموردين

المصاريف

الإحصائيات

الإعدادات

تسجيل الخروج

نواقص المخزون

4 صنف يحتاج انتباه

الاسم	الكمية	المتاح	حد الطلب	العجز	الوحدة
معطر جو	P1008	منظفات	0	6	علبة
كلور 2 لتر	P1007	منظفات	2	10	زجاجة
جردل 10 لتر	P1011	بلاستيك	3	6	قطعة
طقم سكاكين 6 قطع	P1003	أدوات مطبخ	4	0	طقم

إضافة مخزون

الأصناف التي وصلت لحد الطلب أو نفدت

- تظهر الأصناف التي رصيدها عند حد الطلب أو أقل، والنافذة أولاً.
- اختر صنفاً واضغط إضافة مخزون لتسجيل التوريد مباشرة.
- القائمة والعداد يتحدثان بعد كل بيع وكل حركة مخزون.

سجل المبيعات

تفاصيل الفاتورة

- كل فاتورة: الرقم، التاريخ، الكاشير، عدد الأصناف، طريقة الدفع، الحالة، والإجمالي.
- اختر فاتورة واضغط **تفاصيل الفاتورة** لرؤية أسطرها.
- زر **إعادة طباعة** يطبع الفاتورة مرة أخرى.

الفاثورة المكتملة ثابتة ولا يمكن تعديلها أو حذفها، حفاظاً على صحة الحسابات.

کشف حساب مورد

1. **إضافة مورد:** من البطاقة الجانبية اكتب الاسم والتليفون واضغط **إضافة**.
 2. **كشف الحساب:** اختر المورد والفترة (من — إلى، أو «كل الفترات») واضغط **عرض الحساب**.
 3. يظهر: **إجمالي المشتريات، المدفوع للمورد، الباقي عليه، وعدد القطع الواردة**، وتحتها كل توريد بتفاصيله.
 4. **دفعة للمورد:** اكتب المبلغ وملاحظة واضغط **تسجيل الدفعة**؛ تظهر في «الدفعات المسجلة».
- التوريدات تُسجل تلقائياً على المورد عند «إضافة مخزون» أو الكمية الافتتاحية للصنف.

إدارة المحل
المدير

لوحة المراقبة

نقطة البيع

المنتجات 4

نواقص المخزون

المبيعات

الموردين

المصاريف

الإحصائيات

الإعدادات

تسجيل الخروج

إضافة مصروف

الاسم

المبلغ الشهري

إضافة

المصاريف دي بتتخصم كل شهر وتتخصم من صافي الربح في الإحصائيات، سواء دفعتها أو لسه.

مصاريف التشغيل الشهرية

الشهر ٩ السنة ٢٠٢٦

تحديث

إجمالي مصاريف الشهر ج.م. ١١,٦٥٠,٠٠٠

المدفوع ج.م. ٦,٨٥٠,٠٠٠

الباقى غير مدفوع ج.م. ٤,٨٠٠,٠٠٠

الاسم	المبلغ الشهري	مبلغ الشهر	مدفوع	تاريخ الدفع
إنترنت	ج.م. ٣٠٠٠٠	ج.م. ٣٠٠,٠٠٠	☐	
إيجار المحل	ج.م. ٦,٠٠٠,٠٠٠	ج.م. ٦,٠٠٠,٠٠٠	☒	١٣-٠٩-٢٠٢٦
كهرباء	ج.م. ٨٥٠,٠٠٠	ج.م. ٨٥٠,٠٠٠	☒	١٣-٠٩-٢٠٢٦
مرتب محمود	ج.م. ٤,٥٠٠,٠٠٠	ج.م. ٤,٥٠٠,٠٠٠	☐	

تسجيل كمدفوع إلغاء الدفع حذف المصروف

مصاريف الشهر

- إضافة مصروف: الاسم (إيجار، كهرباء، مرتبات...) والمبلغ الشهري ثم إضافة. يتكرر تلقائياً كل شهر.
- اختر الشهر والسنة لرؤية: إجمالي مصاريف الشهر، المدفوع، والباقي غير مدفوع.
- اختر مصروفاً واضغط تسجيل كمدفوع أو إلغاء الدفع.

تُخصم من الربح

المصاريف تُحسب كل شهر وتُخصم من «صافي الربح بعد المصاريف» في الإحصائيات، سواء دُفعت أو لا.

إدارة المحل

المدير

لوحة المتابعة

نقطة البيع

المنتجات

نواقص المخزون

المبيعات

الموردين

المصاريف

الإحصائيات

الإعدادات

تسجيل الخروج

الإحصائيات

٩

٢٠٢٦

تصدير CSV

٢٥,٤%

هامش الربح

٨,١٢٩,٠٠٠ م.ج

صافي الربح بعد المصاريف

١١,٦٥٠,٠٠٠ م.ج

مصاريف التشغيل

٣,٥٢١,٠٠٠ م.ج

مجمل الربح

١٠,٣٥٩,٠٠٠ م.ج

التكلفة

١٣,٨٨٠,٠٠٠ م.ج

الإيراد

١٥

عدد الفواتير

٩٢٥,٣٣ م.ج

متوسط الفاتورة

٣٧

الأصناف المباعة

الإيراد اليومي

اليوم	الإيراد (م.ج)
1	1000
2	15000
3	2000
4	500
5	0
6	0
7	5000
8	1000
9	12000
10	0
11	3000
12	2000
13	500
14	0
15	0
16	5000
17	1000
18	0
19	0
20	0
21	0
22	0
23	0
24	0
25	0
26	0
27	0
28	0
29	0
30	0

الأعلى إيراداً

الاسم	الإيراد	الربح
كاتل كهربائي	٤,٨٣٠,٠٠٠ م.ج	١,١٩٠,٠٠٠ م.ج
طقم حلال استانليس ٧ ق	٣,٧٠٠,٠٠٠ م.ج	٨٠٠,٠٠٠ م.ج
مقلاة تيفال ٢٦ سم	١,٠٤٠,٠٠٠ م.ج	٢٨٠,٠٠٠ م.ج
مكواة بخار	٨٥٠,٠٠٠ م.ج	٢١٠,٠٠٠ م.ج
كوب زجاج (دسنة)	٨٤٠,٠٠٠ م.ج	٢٧٠,٠٠٠ م.ج
مسحوق غسيل ٣ كجم	٨٤٠,٠٠٠ م.ج	١٨٠,٠٠٠ م.ج
طقم سكاكين ٦ قطع	٦٠٠,٠٠٠ م.ج	١٨٠,٠٠٠ م.ج

الأعلى كمية

الاسم	الكمية
كاتل كهربائي	٧
كوب زجاج (دسنة)	٦
سبت غسيل كبير	٤
مسحوق غسيل ٣ كجم	٤
مشترك كهرباء ٥ محارج	٣
جردل ١٠ لتر	٢
طقم حلال استانليس ٧ قطع	٢

الإيراد حسب الفئة


الفئة	الإيراد
أدوات مطبخ	٦,١٨٠,٠٠٠ م.ج
أدوات كهربائية	٦,٠٧٠,٠٠٠ م.ج
منظفات	١,٠٧٠,٠٠٠ م.ج
بلاستيك	٥٦٠,٠٠٠ م.ج

إحصائيات الشهر

اختر الشهر والسنة من أعلى الشاشة. تصدير CSV يحفظ بيانات الشهر لفتحها في Excel.

الرقم	المعنى
الإيراد / التكلفة	إجمالي المبيعات، وتكلفة البضاعة المباعة
مجمّل الربح / هامش الربح	الإيراد ناقص التكلفة، ونسبته من الإيراد
مصاريف التشغيل / صافي الربح بعد المصاريف	مصاريف الشهر، والربح بعد خصمها
عدد الفواتير / متوسط الفاتورة / الأصناف المباعة	حجم البيع خلال الشهر

وتحتها: **الإيراد اليومي** كرسم بياني لكل يوم، والأعلى إيراداً، والأعلى كمية، والإيراد حسب الفئة.



الإعدادات ← البيانات

- **نسخ احتياطي الآن**: اختر مكان الحفظ (يفضّل فلاشة). النسخة سليمة حتى والبرنامج شغال.
- **استعادة من نسخة**: يرجّع البيانات لتاريخ النسخة؛ **كل ما سُجِّل بعدها يضيع** ويُغلق البرنامج لتشغيله من جديد.
- **مسح كل بيانات المحل**: يمسح المنتجات والمبيعات وحركة المخزن والموردين والمصاريف. المستخدمين والإعدادات تبقى. يطلب تأكيداً ورقمك السري، ويأخذ نسخة احتياطية قبل المسح.

مهم

اعمل نسخة احتياطية بشكل دوري واحفظها خارج الكمبيوتر. استخدم «مسح كل بيانات المحل» مرة واحدة فقط بعد انتهاء التجربة وقبل بداية الشغل الحقيقي.

تحديث البرنامج

- بعد فتح البرنامج بثواني، لو فيه نسخة جديدة تظهر رسالة «تحديث جديد متاح» بما الجديد فيها.
- **حدّث دلوقتي**: ينزّل التحديث ويتأكد إنه من المطوّر، ثم يأخذ نسخة احتياطية ويقفل ويفتح بالنسخة الجديدة.
- **بعدين**: يسأل مرة أخرى عند التشغيل القادم.
- للبحث يدويًا: الإعدادات ← «الترخيص والأمان» ← **دور على تحديثات**.



رسالة التحديث

نصائح يومية

- ابدأ اليوم من لوحة المتابعة ونواقص المخزون، واطلب الأصناف الناقصة.
- سجّل كل بضاعة واردة بـ «إضافة مخزون» مع المورد والتكلفة، لتكون الأرباح وحسابات الموردين صحيحة.
- اعمل جرد دوري وصحّح الفرق بـ «تسوية».
- لكل عامل حساب ورقم سري خاص، لتعرف مين باع كل فاتورة.
- خذ نسخة احتياطية آخر كل يوم أو أسبوع.

أسئلة شائعة

المشكلة	الحل
الماسح يسمح لكن الصنف لا يُضاف	تأكد إن الباركود مسجّل على الصنف (تعديل ← الباركود). يظهر تنبيه «لا يوجد منتج بالباركود».
البرنامج يرفض بيع صنف	الكمية أكبر من الرصيد. أضف مخزون، أو فعّل «السماح بالبيع بأقل من الرصيد».
العربي على الفاتورة رموز غريبة	الإعدادات ← الفواتير ← لغة الطابعة «صورة»، أو نوع الاتصال «طابعة عادية».
الفاتورة لم تُطبع	راجع الطابعة واضغط «طباعة صفحة تجريبية»، ثم أعد طباعتها من سجل المبيعات.
العامل لا يرى الإعدادات أو الإحصائيات	هذا طبيعي؛ العامل يرى نقطة البيع والمنتجات فقط.
نسيت الرقم السري للمدير	تواصل مع المطوّر.