Enseignant(e): Sirine Rabah

A.U: 2024-2025



TP N°2 : Interconnexion de Réseaux Locaux Distants via des Routeurs


Objectifs:

- Apprendre à configurer deux réseaux locaux (LAN) distants et les interconnecter à l'aide de routeurs.
- Configurer des interfaces réseau et des routes statiques sur des routeurs.
- Vérifier la connectivité entre les deux réseaux locaux distants.
- Comprendre le rôle du routage dans les communications inter réseaux.

Matériel requis (dans Packet Tracer):

- 2 Routeurs (R1, R2)
- 2 Switches (S1, S2)
- 4 PCs (PC1, PC2 dans LAN1; PC3, PC4 dans LAN2)
- Câbles droits pour connecter les PCs aux switches
- Câbles série ou Ethernet pour connecter les routeurs entre eux
- Câbles Ethernet pour connecter les switches aux routeurs

Étapes du TP:



Étape 1 : Création de la topologie du réseau dans Packet Tracer

- 1. Ouvrez Packet Tracer et ajoutez les équipements suivants :
 - o 2 routeurs (R1, R2), 2 switches (S1, S2), et 4 PCs.

2. Connexion des équipements :

- Reliez PC1 et PC2 à Switch1 (S1), puis reliez Switch1 à Routeur1 (R1).
- Reliez PC3 et PC4 à Switch2 (S2), puis reliez Switch2 à Routeur2 (R2).
- Reliez Routeur1 à Routeur2 via un lien WAN en utilisant un câble série ou Ethernet.

Étape 2 : Configuration des adresses IP sur les PCs

1. Pour les PCs dans LAN1 (192.168.1.0/24) :

- PC1 : Adresse IP : 192.168.1.1 / Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 / Passerelle : 192.168.1.254.
- PC2 : Adresse IP : 192.168.1.2 / Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 / Passerelle : 192.168.1.254.


2. Pour les PCs dans LAN2 (192.168.2.0/24) :

- PC3 : Adresse IP : 192.168.2.1 / Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 / Passerelle : 192.168.2.254.
- PC4 : Adresse IP : 192.168.2.2 / Masque de sous-réseau : 255.255.255.0 / Passerelle : 192.168.2.254.

Étape 3 : Configuration des interfaces du routeur

1. Routeur R1 (LAN1):

- Accédez à R1 et configurez l'interface FastEthernet0/0 (celle connectée à S1).
 - Adresse IP: 192.168.1.254 / 255.255.255.0.
 - Activez l'interface avec la commande : no shutdown.



```
Router>enable
Router#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config) #int fastethernet0/0
Router(config-if) #ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
Router(config-if) #no shutdown
Router(config-if)#
$LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
 $LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0,
changed state to up
                                                                           E
Router (config-if) #exit
Router(config) #int fa0/1
Router (config-if) #ip
Ctrl+F6 to exit CLI focus
                                                         Сору
                                                                     Paste
```

- Configurez l'interface FastEthernet0/1 pour la connexion WAN entre R1 et R2.
 - Adresse IP: 10.10.10.1 / 255.255.255.252 (réseau WAN entre les routeurs).
 - Activez l'interface.

2. Routeur R2 (LAN2):

- Accédez à R2 et configurez l'interface FastEthernet0/0 (celle connectée à S2).
 - Adresse IP: 192.168.2.254 / 255.255.255.0.

- Activez l'interface avec la commande : no shutdown.
- Configurez l'interface FastEthernet0/1 pour la connexion WAN entre R2 et R1.
 - Adresse IP: 10.10.10.2 / 255.255.255.252.
 - Activez l'interface.

Étape 4 : Configuration du routage statique sur les routeurs

1. Sur R1:

- Ajoutez une route statique pour atteindre le réseau LAN2 (192.168.2.0/24) via R2.
- o Commande : ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 10.10.10.2.

2. Sur R2:

- Ajoutez une route statique pour atteindre le réseau LAN1 (192.168.1.0/24) via R1.
- o Commande: ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.10.10.1.

Étape 5 : Test de la connectivité entre les réseaux

1. Test de la connectivité au sein de chaque LAN :

- o Depuis **PC1**, envoyez un ping à **PC2** (ping 192.168.1.2).
- o Depuis **PC3**, envoyez un ping à **PC4** (ping 192.168.2.2).
- Vérifiez que les pings réussissent, ce qui confirme la bonne configuration des adresses IP et des passerelles.

2. Test de la connectivité inter-réseaux :

- Depuis PC1 (LAN1), envoyez un ping vers PC3 (LAN2): ping 192.168.2.1.
- Depuis PC3 (LAN2), envoyez un ping vers PC1 (LAN1): ping 192.168.1.1.
- Si les pings réussissent, cela confirme que les routeurs acheminent correctement les paquets entre les réseaux distants.

Étape 6 : Dépannage et résolution de pannes

1. Simulation d'une panne :

- Débranchez le câble reliant R1 à R2.
- Essayez de pinguer PC3 depuis PC1. La connectivité entre les deux réseaux échouera.

2. Réparation de la panne :

- o Reconnectez le câble entre R1 et R2.
- Refaites un test de ping entre PC1 et PC3 pour vérifier que la connectivité est rétablie.

Questions de réflexion :

- 1. Pourquoi devons-nous configurer des routes statiques sur les routeurs ?
- 2. Que se passe-t-il si le lien WAN entre R1 et R2 est coupé ?
- 3. Expliquez la différence entre le rôle d'un switch et celui d'un routeur dans ce scénario.

Conclusion:

À la fin de ce TP, les étudiants auront appris à :

- Configurer un réseau local et interconnecter des réseaux distants à l'aide de routeurs.
- Configurer des interfaces réseau et des routes statiques.
- Tester et diagnostiquer la connectivité réseau, notamment via des liens WAN entre routeurs.