



ادارة الايواء

الايواء المتاح		المستخدم	
عدد الايواء	4	عدد في السكن	36
عدد النساء	008	عدد النساء	38
عدد الرجال	0	عدد الرجال	0



سكن صاري



مخزون التاجير سيجما الكفاءات



مخزون التاجير / سيجما



مخزون التاجير / التطبيق



- الاستقبال
- الشكاوى
- عمود الأوسط
- عمود نقل الخدمات
- تقارير ظهور التوسط
- عمود التشغيل
- إدارة الموارد البشرية
- إدارة الصيانات
- الصيانة
- الخدمات اللوجستية
- إدارة الايواء
- إدارة الإحالة
- استثمار
- الايواء
- البركات التوسعة
- رصد الموقف بالايواء
- المحاسبة
- الإعدادات
- الموايز والمشاركات

Affected Endpoints (المسارات المتأثرة):

- `GET /api/Housing/GetAll`: ستظهر الحقول الجديدة ضمن كل عنصر في المصفوفة.
- `GET /api/Housing/GetActiveList`: (ملاحظة: يتم استبعاد الوحدات التي وصلت لطاقتها الاستيعابية القصوى تلقائياً من هذه القائمة).
- `GET /api/Housing/{id}`: سيظهر الحقليين ضمن بيانات السكن.
- `POST /api/Housing/Create`: يجب إرسال هذه الحقول (اختياري) عند إنشاء سكن جديد.
- `PUT /api/Housing/Update`: يمكن تعديل هذه الحقول عند تحديث بيانات السكن.

- الدليل المرجعي لنظام السكن والعمال

Sigma API (v3.3)

□ (Housing) القسم الأول: إضافات نظام السكن System)

النوع (Method)	المسار (Endpoint Path)	الفكرة والهدف التقني
GET	/api/Housing/GetAll	لوحة التحكم: جلب كافة المساكن مع إحصائيات الإشغال
GET	/api/Housing/GetActiveList	للقوائم المنسدلة: جلب المساكن "المفعلة" فقط لتسهيل اختيار السكن عند التسكين.
POST	/api/Housing	إنشاء سجل: إضافة وحدة سكنية جديدة ببياناتها (السعة، العنوان، إلخ).
PUT	/api/Housing/{id}	تعديل بيانات: تحديث معلومات سكن موجود مسبقاً
POST	/api/Housing/ToggleActive/{id}	التبديل الذكي: تفعيل أو تعطيل السكن بضغطة زر واحدة (Toggle).
DELETE	/api/Housing/{id}	حذف نهائي: إزالة سجل السكن من قاعدة البيانات

□ (Worker) القسم الثاني: إضافات نظام العمال Management)

النوع (Method)	المسار (Endpoint Path)	الفكرة والهدف التقني
POST	/api/V1/Worker/StatusLog	محرك التاريخ: تسجيل أي حالة للعامل (تسكين، هروب، إلخ). (انظر الشرح التفصيلي للتسكين بالأسفل).
POST	/api/V1/Worker/{id}/ActivateWantsWork	تبديل رغبة العمل: تحويل الحالة من (يريد) إلى Log. (لا يريد) والعكس مع ترك أثر في الـ
POST	/api/V1/Worker/{id}/ActivateWantsTransfer	تبديل رغبة النقل: تبديل حالة رغبة العامل في النقل لكفيل آخر بضغطة زر
GET	/api/V1/Worker/Housed	قائمة المسكنين: عرض العمال الموجودين في السكن حالياً مع بياناتهم الكاملة
GET	/api/V1/Worker/AvailableForWork	قائمة التشغيل: عرض العمال الجاهزين للعمل والمتاحين حالياً
GET	/api/V1/Worker/AvailableForTransfer	قائمة النقل: عرض العمال الذين يرغبون في نقل كفالتهم
DELETE	/api/V1/Worker/{id}/StatusLog	حذف آخر سجل وإعادة (Undo) التراجع حساب حالة العامل السابقة تلقائياً

□ StatusType: "شرح تفصيلي: حالة "تسكين العامل" (8)

API: عند تسجيل حالة تسكين عامل، يجب الالتزام بالخطوات التالية لضمان عدم حدوث خطأ في الـ [CAUTION]

1. قيمته 8 statusType نوع الحالة: يجب أن يكون الحقل.
2. الخاص بالسكن الذي تم ID يجب إرسال الـ (Mandatory) إجبارياً housingId في هذه الحالة فقط، يصبح حقل (housingId) معرف السكن. اختياره من قائمة GetActiveList.
3. GET /api/V1/Worker/Housed. تأثير العملية: بمجرد نجاح الطلب، سيقوم النظام تلقائياً بربط العامل بالسكن، وسيظهر العامل فوراً في قائمة.

Request Body (تسكين) مثال لـ

```
{
  "workerId": "guid-id-worker",
  "statusType": 8, // كود التسكين
  "housingId": "guid-id-housing", // إجباري هنا فقط
  "statusDate": "2026-05-02T20:33:10",
  "notes": "تم التسكين في السكن الرئيسي"
}
```

□ المرجع الشامل لأكواد الحالات (WorkerStatusType)

التأثير والهدف التقني (Status) الحالة الكود

- | | |
|-----------------|---|
| 1 مريض | تسجيل حالة صحية للمتابعة. |
| 2 هروب | إلغاء ربط السكن واستبعاد العامل من القوائم النشطة. |
| 3 رفض العمل | توثيق رفض العامل للعمل مع الملاحظات. |
| 4 إيقاف مؤقت | إيقاف نشاط العامل إدارياً. |
| 5 خروج نهائي | إغلاق ملف العامل وفك ارتباطه بالسكن نهائياً. |
| 6 رغبة في العمل | ويُظهر العامل في قائمة التشغيل wantsWork يُفعل خاصية. |
| 7 رغبة في النقل | ويُظهر العامل في قائمة النقل wantsTransfer يُفعل خاصية. |
| 8 تسكين العامل | ويظهره في قائمة المسكنين housingId يربط العامل بـ. |

اسم العامل

MST SONY BEGUM

MST SONY BEGUM

A20662729

بنجلاديش

توسط



التعديل

اسم الوكيل

RA2 INTERNATIONAL

تم الاشارة بواسطة

جنس العامل/ة

الجنس

الجنس

الجنس

الجنس

الوظيفة

معاملة منزلية

تسليم لة العمل

لا

تاريخ التسوية الثانية

2020/04/04

تحديث حالة العامل

تحديث حالة العامل

تحديث حالة العامل

تحديث حالة العامل

VIP

ترتيب في العمل

يجب ان يكون العامل داخل السعودية

ترتيب في التشغيل

يجب ان يكون العامل داخل السعودية

تسليم العامل

تسليم العامل

تسليم العامل

تسليم العامل

تسليم العامل

تسليم العامل

تسليم العامل

تسليم العامل

الفحص التلوي

حارس

مهربو العامل

رقم العمل

رقم العمل

رقم العمل

رقم العمل

رقم العمل

رقم العمل

رقم العمل

رقم العمل

رقم العمل

رقم العمل