# Формализация описания процессов

лекция

## Техническая система

- H функциональное назначение [вектор]
- $\Phi$  функция системы [вектор, граф]
- C структура, состав [вектор, граф]
- *O* организация, компоновка, управление [вектор]
- *Э* показатели эффективности [*вектор*]

Под <u>системой</u> понимается некоторое сложное понятие, характеризующееся множеством различных описаний.

Для моделирования остановимся на двух понятиях: параметры  $\boldsymbol{q}$  системы и процесс  $\boldsymbol{z}$  в системе.

Под параметром  $\mathbf{q}$  будем понимать двойку:  $\mathbf{q} = \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$ где  $\mathbf{a}$  - имя параметра,  $\mathbf{b}$  — его значение.

Всю совокупность параметров системы, определяющих процесс функционирования или участвующих в нем, назовем параметрическим множеством системы

 $m{Q} = \{ \, m{q_i} \, \}_{\, i=1} \,$ , где  $m{q_i}$  – некоторый параметр.

Каждый параметр  $q_i$  принимает множество значений, обозначаемое в дальнейшем как  $\sigma \left( q_i \right)$ 

# Пространство состояний системы - декартово произведение $S = \prod_{\forall i} (q_i)$

В этом пространстве каждый параметр  $q_i$  выступает в роли координаты, а размерность пространства равна мощности множества Q.

```
Пусть O1 - CPU, O2 - HDD
\sigma (q_1) = \{ KЯ, Пр, СП \} KЯ - кол-во ядер
\sigma (q_2) = \{ CЧ3, СД \} Пр - производительность
\sigma (KЯ) = \{1,2,3,4\} CЧ3 - скорость чт/зап
\sigma (Пр) = \{1,2,3\}
\sigma (СП) = \{ «занят», «свободен», «тест» \}
\sigma (СЧ3) = \{10, 20, 30, 40, 50\}
\sigma (СД) = \{ «работает», «простаивает», «сервис» \}
S = \sigma (KП) \times \sigma (Пр) \times \sigma (СП) \times \sigma (СЧ3) \times \sigma (СД)
S = <4,2, «занят», 40, «работает»>
```

Προцесс 
$$Z = \langle S, T, F, \alpha \rangle$$

- *S* пространство состояний системы;
- Т множество моментов времени <u>изменения</u>состояний системы;
- F график процесса, как отображение T → S;
- $\alpha$  отношение линейного порядка на T

На практике так -> 
$$Z = \langle S_0; T; F \rangle$$

фазовое пространство  $\boldsymbol{\phi}$  процесса  $\boldsymbol{Z} \rightarrow \boldsymbol{\phi} = \boldsymbol{T} \times \boldsymbol{S}$ 

#### Пример процесса обработки веб-запроса:

- 1) занять http-сервер
- 2) ждать окончания обработки http-сервером
- 3) занять сервер БД
- 4) ждать окончания поиска данных
- 5) занять сервер журналирования
- 6) ждать окончания логирования
- 7) отправить ответ http-серверу
- 8) занять http-сервер
- 9) ждать окончания обработки http-сервером
- 10) отправить ответ в сеть клиенту

Интервал времени [th; tk], где th =min{T}, tk =max{T}, назовем интервалом определения процесса Z.

Подпроцесс  $Z_i$  — плотное во времени подмножество процесса Z на интервале  $[t_i;t_j]$  при условии, что  $[t_i;t_j] \subset [t_H;t_K]$ . Плотность по времени означает, что на интервале  $[t_i;t_j]$  нет ни одной точки, принадлежащей T и не относящейся к подпроцессу  $Z_i$ . Это интервал определения подпроцесса.

#### Операция свертки процесса

Пусть задан процесс **Z** =  $\langle$ **S**, **T**, **F**,  $\alpha \rangle$ :

получим полное разбиение интервала определения процесса Z на n непересекающихся подинтервалов, т.е. на n подпроцессов  $Z^{j}$  (j=1..n);


поставим в соответствие каждому подпроцессу  $Z^{j}$  одно значение состояния из множества  $S_{1}$  и одно значение времени  $\beta^{j}$  из интервала  $[\tau_{j}, \tau_{j+1}];$ 

получим: дискретное множество  $T_1 = \{ \beta^j \}_{j+1}$  график  $F_1$ ,


отношение  $\alpha_1 \subset \alpha$ ;

получен новый процесс  $Z_1$  (= свертка процесса Z)

#### S



#### Операция свертки процесса Z -> Z1



S1 = {ожидание, решение в CPU, работа с HDD} T1 = {0, t1, t7, t8, t10} F1 = {A, B, C, D, E}

#### Операция развертки процесса

Операция развертки обратна по отношению к операции свертки: процесс Z является разверткой процесса Z<sub>1</sub>


При выполнении этой операции необходимо каждую точку процесса Z<sub>1</sub> развернуть в подпроцесс Z j.

Операция развертки неоднозначна и позволяет восстановить исходный процесс на основе *априорных* представлений о свернутых процессах.

Операция развертки относится к классу операций синтеза.

#### Операция проецирования


#### Процесс Z задан в пространстве {A, B}



S =  $\sigma(A)$  x  $\sigma(B)$ , где  $\sigma(A)$  = {g, h, k, m, n},  $\sigma(B)$  = {a, b, c, d} T = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}

 $F = \{<1, <g,a>, <2, <h,c>, <3, <h,b>, <4, <k,a>, <5, <m,a>, <6, <m,d>, <7, <n,d>, <8, <n,b>, <9, <k,b>\}$ 

#### Процесс $Z_A = \Pi p_{SA} Z$




$$S_A = \{g, h, k, m, n\}$$

$$T_A = \{1, 2, 4, 5, 7, 9\}$$

$$F_A = \{<1,g>, <2,h>, <4,k>, <5,m>, <7,n>, <9,k>\}$$

#### Процесс $Z_B = \Pi p_{SB} Z$



$$S_B = \{a, b, c, d\}$$

$$T_B = \{1, 2, 3, 4, 6, 8\}$$

$$F_B = \{<1,a>, <2,c>, <3,b>, <4,a>, <6,d>, <8,b>\}$$


Пространство  $S_Q$  называется *склейкой* пространств  $S_{Q^1}$  и  $S_{Q^2}$ , если  $Q = Q_1$  U  $Q_2$  Процессы Z1 и Z2, допускающие операцию объединения, называются *согласованными*.

Два процесса - Z1 с пространством состояний SQ1 и Z2 с пространством состояний SQ2 — **согласованы**, если Q1  $\cap$  Q2 =  $\emptyset$ .

Если  $Z_1 = \Pi p_{SQ1} Z$  и  $Z_2 = \Pi p_{SQ2} Z$ , то процессы  $Z_1$  и  $Z_2$  **согласованы**.

Пусть заданы процесс  $Z_1$ , определённый на интервале  $[t_H^1; t_K^1]$ , и  $Z_2$ , определённый на интервале  $[t_H^2; t_K^2]$ . Если  $[t_H^1; t_K^1] \cap [t_H^2; t_K^2] = \emptyset$ , то процессы  $Z_1$  и  $Z_2$  согласованы.


Процесс W в двухпараметрическом пространстве



S =  $\sigma$ (A) x  $\sigma$ (C), где  $\sigma$ (A) = {g, h, k, m, n},  $\sigma$ (C) = {p, q, f, x} T = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 }

 $F = \{<1, < g, q>, <2, < h, x>, <3, < h, f>, <4, < m, q>, <5, < m, p>, <6, < m, f>, <7, < n, q>, <8, < n, x>, <9, < k, f>\}$ 

#### Процесс $W_A = \Pi p_{Sa} W$




$$S_A = \{g, h, k, m, n\}$$

$$T_A = \{ 1, 2, 4, 7, 8, 9 \}$$

$$F_A = \{<1,g>, <2,h>, <4,m>, <7,k>, <8,n>, <9,k>\}$$


#### Процесс $W_C = \Pi p_{Sc} W$



$$S_C = \{p, q, f, x\}$$
  
 $T_C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ 

$$F_C = \{<1,q>, <2,x>, <3,f>, <4,q>, <5,p>, <6,f>, <7,q>, <8,x>, <9,f>\}$$


Объединение процессов  $Z_B$  и  $W_C \to Y$ 



S =  $\sigma(B)$  x  $\sigma(C)$ , где  $\sigma(B)$  = {a, b, c, d},  $\sigma(C)$  = {p, q, f, x}  $T_Y = \{ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 \}$ 

$$F_Y = ?$$

#### Объединение процессов $Z_A$ и $W_A$




$$S_A = \{g, h, k, m, n\}$$


$$T_A = \{ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 \}$$

$$F_A = ?$$


Процессы Z и W - не согласованы




#### Процесс обработки запроса клиентом $Z\kappa = \Pi p Z$




#### Процесс обработки запроса Web-сервером $Zw = \Pi p Z$




#### Процесс обработки запроса сервером БД $Z_{DB} = \Pi p Z$



Процесс Z обработки запроса Web-сервером и сервером БД



Процессы Z1 и Z2 обработки запросов серверами



# Алгоритмическая модель описания процессов

лекция

$$s = H^{\circ}(A^{\circ}, t, \omega)$$

$$s \in S^{o}$$
  $A^{o} \subseteq Q$   $t \in T^{o}$ 

множество A° в общем случае зависит от времени

**Ѡ** –случайное число

$$h_i = \langle h_i^c, h_i^y, h_i^H \rangle$$

$$h_{i}^{y} \in \{h_{i}^{t}, h_{i}^{\pi}, h_{i}^{t\pi}\}$$

h<sup>c</sup> – оператор состояния

h<sup>у</sup> – оператор условия продвижения инициатора

ht – оператор временного условия

 $h^{\scriptscriptstyle J}$  – оператор логического условия

h<sup>tл</sup> – оператор комбинированного условия


h<sup>н</sup> – навигационнный оператор

*Инициатор* - объект, обладающий следующими фундаментальными свойствами:


- а) независимостью: может существовать самостоятельно без операторов;
- б) динамичностью: инициатор имеет возможность перемещаться от оператора к оператору; будем называть попадание инициатора на оператор сцеплением инициатора с элементарным оператором;
- в) инициативностью: в момент сцепления инициатора с оператором происходит выполнение (инициирование) элементарного оператора, что соответствует вычислению нового состояния процесса.

$$AM\Pi = \{ \{h_i\}_{i=1}^n, \beta, I \}$$

$$AM\Pi = \langle TR, I \rangle$$




#### Пример процесса «светофор»



Операторно-параметрическая схема

#### Варианты графа процесса «светофор»








Диаграмма состояний

### Варианты графа процесса «светофор»



Конечный автомат

### Свертка трека в структуру




h1, h3 — класс эквивалентности 1

h2, h5, h6, h8 – класс эквивалентности 2


h4, h7 — класс эквивалентности 3

#### Пример структуры




h1, h2, h4 — операторы состояния h1<sup>н</sup>, h2 <sup>н</sup> — навигационные операторы 1, 2, 3, 4 — альтернативные выходы

#### Пример полнодоступной структуры




h1, h2, h3 — операторы состояния h1<sup>н</sup>, h2<sup>н</sup>, h3<sup>н</sup> — навигационные операторы 1, 2, 3 — альтернативные выходы

### Свертка полнодоступной структуры



h1, h2, h3 — операторы состояния  $h^{\text{H}}$  — обобщенный навигационный оператор I — инициатор

#### Отношение параметра к оператору




h – оператор общего вида  $[h^c, h^y, h^H]$ 

а – входной параметр

b – выходной параметр

с – рабочий параметр

#### Операторно-параметрическая схема



h1, h2, h3 – трек операторов


а – входной параметр


b, c – рабочие параметры

d, е – рабочие параметры


f – выходной параметр

### Операторно-параметрическая схема модели \_\_\_ процесса управления записью на диск






### Пример подобных описаний процессов



 $h1, h2 - операторы общего вида a, b, c, d, e - параметры <math>Z_A$  f, b, c, d, g - параметры  $Z_B$   $I1 - инициатор <math>Z_A$ 


I2 – инициатор Z<sub>в</sub>

### Объединённое описание процессов $Z_A$ и $Z_B$




```
h1', h2' — объединенные операторы
P1, P2 — параметры локальной среды
b, c, d — рабочие параметры
I1 \rightarrow (a,e) _ локальные
I2 \rightarrow (f,g) _ среды инициаторов
```

# Операторно-параметрическая схема описания процесса передачи пакетов данных в канале связи




# Операторно-параметрическая схема описания процесса проезда на перекрёстке (П-1)




 $\Delta$ Тз,  $\Delta$ Тж,  $\Delta$ Тк -- константы


# Операторно-параметрическая схема описания процесса проезда на перекрёстке (П-2)



# Операторно-параметрическая схема описания процесса проезда на перекрёстке (А)




# Операторно-параметрическая схема описания процесса ремонта оборудования (A)




Режим  $\in$  {отдых; работа } Мастер  $\in$  {занят; своб } Состояние  $\in$  {рабочий; сломан }

#### а) операторно-параметрическая схема



h1, h2, h3 — трек операторов a, f — внешние параметры b, c, d, e — внутренние параметры I — инициатор

### б) блочная схема




Сервер1, Сервер2 — операторные блоки

а, f — внешние параметры

с, е – рабочие параметры


*I* – инициатор

### Обозначения операторных блоков




Операция пассивизации переводит инициатор в класс обычных параметров. Операция активизации обычный параметр переводит в класс инициаторов. Если агрегат содержит операторы, выполняющие указанные операции, то такой агрегат назовем контроллером, или К-блоком.

### Блочная П–схема модели перекрестка



### Блочная А-схема модели перекрестка



### Блочная П–схема модели управляющего комплекса

