قانون کولومب - Coulomb Yasası





$$F = k \frac{|q_1||q_2|}{r^2} N$$

$$k = 8.9875 \times 10^9 \frac{N.m^2}{C^2}$$

$$k = 9 \times 10^9 \frac{N. m^2}{C^2}$$


$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$





الجسيمة	الشحنة (C)	(kg) الكتلة
الإلكترون	$-1.6021917 \times 10^{-19}$	9.1095×10^{-31}
البروتون	$+ 1.6021917 \times 10^{-19}$	1.67261×10^{-27}
النيوترون	0	1.67492×10^{-27}

- الاتزان الكهربائي يعني أن محصلة القوى الكهربائية المؤثر على شحنة من قبل شحنتين أو أكثر تساوي الصفر.



عندما تؤثر اكثر من شحنة ويكون هناك عدة قوى نستعمل مبدأ التراكب, حسب التالي

حسب جميع القوى F ₁ و F ₂ المؤثرة على الشحنة المطلوب حساب محصلة القوى عليها		
خطط القوى لتحديد اتجاهات القوى المختلفة .	ثانياً رسم م	
F_{1} و F_{2} اتجاه F_{R} یکون بنفس اتجاه $F_{R}=F_{1}+F_{2}$ اتجاه F_{R} یکون بنفس اتجاه و F_{R} و F_{R}		
الأكبر $F_R = F_1 - F_2$ انجاه $F_R = F_1 - F_2$ الأكبر إذا كانت القوتان متعاكستين	ثالثاً محصلاً	
$ heta= an^{-1}(rac{F_y}{F_x})$ اتجاه $F_R=\sqrt{F_1+F_2}$ یکون $F_R=\sqrt{F_1+F_2}$ ایدا کانت القوتان متعامدتان	القوو	

المجال الكهربائي – Elektrik Alan



$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

$$F_e = |q| \cdot E$$

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

عند وضع شحنة داخل مجال كهربائي فإنها تتأثر بقوة

$$E = k \frac{|q|}{r^2} \left[\frac{N}{C} \right]$$

$$\vec{F} = q\vec{E} = m\vec{a}$$

معادلات الحركة بتسارع ثابت في بعد واحد و ليكن x هي:

$$v = v_0 + at$$

 $v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$
 $x - x_0 = v_0 t + \frac{1}{2} at^2$

$$V=0.t$$
 $V=0.t$
 V

Hacimsel yük yoğunluğu
$$ho \equiv rac{Q}{V}$$


Yüzeysel yük yoğunluğu

Çizgisel yük yoğunluğu
$$\lambda \equiv rac{Q}{\ell}$$

تماثل حركة جسيمة مشحونة في مجال كهربائي منتظم (الذي يمثل بخطوط متوازية متساوية المسافة فيما بينها) حركة المقذوفات في مجال جذب الأرض. فعند تعرض شحنة $\vec{F} = q\vec{E}$ نتسبب شحنة \vec{F} تتسبب أشحنة أنت كتلة شجال أنت تتسبب في تحركها بتسارع a ، وحسب قانون نيوتن الثاني في الحركة


$$\vec{F} = q\vec{E} = m\vec{a}$$

- ويجب التنبه إلى ان كل جسم أو جسيم يحمل شحنة كهربائية ينتشر حوله مجال كهربائي.
- يكون اتجاه المجال الكهربي في نفس اتجاه القوة المؤثرة على شحنة الاختبار الموجبة.
 - وفي عكس اتجاه القوة إذا كانت شحنة الاختبار سالبة.
- خطوط القوى الكهربية هي خطوط وهمية تستخدم لوصف المجال الكهربي مقدارا واتجاها.





والنوع




شحنتين متساويتين في القيمة ومختلفتين في النوع


$$E_c = k \cdot \frac{Q \cdot r}{\left(R^2 + r^2\right)^{3/2}}$$

وإذا كانت (c) بعيدة جدا عن (R) (r>>R)، تعتبر عندها الحلقة شحنة نقطية ويكون:

$$E_c = k \cdot \frac{|Q|}{r^2}$$

11- إن المجال الكهرباني الناتج عن سلك منثني على شكل قوس و مشحون نصف قطره R حيث 0 < 180 = 0.





وشدة المجال N/C وعرض المجال الأفقي $v_i=3 imes 10^6\, \hat{\iota}\, rac{m}{s}$ وحرض المجال الأفقي $l=0.\,1m$

ا - تسارع الالكترون في المجال

الحل حيث أن الالكترون سالب الإشارة والمجال يتجه لأعلى لذا فإن القوة الكهربائية المؤثرة على الالكترون وتسارعه سيكون لأسفل

$$a_y = -\frac{eE}{m} = -\frac{(1.6 \times 10^{-19}) \left(200 \frac{N}{C}\right)}{9.11 \times 10^{-31} \, kg} = -3.5 \times 10^{13} \frac{m}{s^2}$$

y = t إذا كانت لحظة دخول الالكترون المجال t = 0 فما هو زمن عبور الالكترون المجال ؟

الحل حيث أن القوة المؤثرة على الالكترون تتجه لأسفل لذا فإن سرعة الالكترون الأفقية تبقى ثابته وهي السرعة الابتدائية التي قذف بها في المجال. أي أن المسافة

$$t = \frac{l}{v_i} = \frac{0.1m}{3 \times 10^6 \frac{m}{s}} = 3.33 \times 10^{-8} \, s$$

 $y_i = 0$ إذا كانت الإزاحة الرأسية للإلكترون لحظة دخوله المجال $y_i = 0$ فماهي إزاحته الرأسية عند الخروج من المجال ؟


لحل الالكترون يتحرك لأسفل بتسارع ثابت لذا

$$y_f = y_i + v_{yi} t + \frac{1}{2} a_y t^2$$

$$= 0 + 0 + \frac{1}{2} \left(-3.51 \times 10^{13} \frac{m}{s^2} \right) (3.33 \times 10^{-8} s)^2$$

$$= -0.0195 m \equiv -1.95 cm$$

وهذا يعني ان المسافة بين اللوحين يجب أن لا تقل عن هذه ليتمكن الالكترون من الخروج من المجال قبل الاصطدام باللوح الموجب.



ا. إذا كان السلك (القضيب) محدد الطول فإن:

$$E_c = 2k \cdot \frac{\lambda}{r} \cdot \left(\frac{a}{\sqrt{r^2 + a^2}}\right)$$

ب. إذا كان ال سلك طويلاً جدّا، أو إذا كانت النقطة (c) قريبة جدا من السلك المشحون فإن:

$$E_c = 2k \cdot \frac{\lambda}{r} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\lambda}{r}$$

ج. إذا كانت النقطة (c) بعيدة جداً عن السلك
 المشحون، حينها (r >> d) ويعتبر السلك شحنة نقطية، تكون:

$$E_c = k \cdot \frac{|Q|}{r^2}$$








$$\Delta \phi = \int E \, dA \cos \theta$$

- يعرف الفيضِ الكهربي Φ بعدد خطوط المجال الكهربي التي تنفذ من سطح ما مساحته A.


- Φ تعرف بأنها حاصل ضرب مساحة السطح A بشدة المجال الكهربي E العمودي على السطح.














$$E = rac{1}{4\piarepsilon_0}rac{q}{r^2} \qquad \qquad \Phi_{\rm E} = rac{q}{arepsilon_0}$$


- في الأسطح المغلقة ؛ عندما لا يكون هنالك شحنة داخل الجسم فإن التدفق عليه يكون صفراً كما هو في مثال المكعب


اذا كان المجال الكهربي مجال غير منتظم $\Delta \phi = \int E \, dA \cos \theta$ متغير الشدة والاتجاه والسطح غير مستوي): $E_i = \sum_{i=1}^{\theta_i} E_i$ عير مستوي: $E_i = \sum_{i=1}^{\theta_i} E_i = \sum_{i=1}^{\theta_i} E_i$













 $E\left(4\pi r^2\right)=\frac{0}{}=0$


يكون صفراً.













ستكون خطوط المجال بكافة الاتجاهات وسيتشكل لنا

سطح جاوس (اسطوانة)



- الأصل في الجهد هو الفرق بين نقطتين .
- الحصول على جهد نقطة نجعل بدايتها عن اللانهاية .
- الشغل , لا يعتمد على المسار فقط يعتمد على نقطة البداية والنهاية .
 - ❖ فرق الجهد في المجال الكهربائي (المنتظم) : V = E . d
 - ✓ لتطبيق القانون يجب أن تكون المسافة موازية للمجال الكهربائي.
 - ➤ المجال الكهربائي يشير للجهد الأقل.
 - ➤ فرق الجهد يجب أن يكون موجب.
 - 🗸 المجال جهته من الجهد العالى إلى الجهد المنخفض.
 - 🥕 عندما لا يكون هنالك فرق للجهد فإنه لا يكون هنالك مجال كهربائي.
 - 🗸 عندما يكون الجهدين متساويين فلا يكون هنالك فرق للجهد.
- 🤏 عندما لا يكون لدينا مجال كهربائي فهذا لا يعني أنه لا يوجد جهد كهربائي (بل لا يوجد فرق للجهد) .
 - ➤ المجال الكهربائي ينشأ من تغير الجهد.
 - 🥕 عندما تكون المسافة عمودية على المجال ففرق الجهد يكون صفر.
- ❖ عند تطبيق قانون (الجهد والشحن النقطية) V = (k . q):r وبقية قوانين الجهد يجب وضع الشحنة مع إشارتها لأنه يوجد لدينا جهد سالب وجهد موجب.
 - عند وضع شحنة داخل مجال :
 - F = E.q تتأثر بقوة وهي تساوي الشحنة بالمجال
 - U.q = (k.q1.q2):r U.q = q.V وتساوي کهربائي وضع کهربائي و تتسب طاقة وضع






$$V=V_1+V_2+\ldots$$
 قيمة شحنة المكثفات الموصلة على التوالي

$$\frac{1}{C_2}+\dots$$
 و السعة الكلية دائماً اقل من سعة أي من السعة الكلية دائماً اقل من سعة أي من المكثفات المتصلة على التوالي.

ثابتة وتساوي شحنة المكثفة الكلية. $Q = Q_1 = Q_2 = \dots$ - أي أن السعة الكلية دائماً اقل من سعة أي $\frac{1}{C_{ep}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac$



 $C = K \frac{q}{V_0}$

$C_{ep} = C_1 \, + \, C_2 \, + \, \dots$

$$Q = Q_1 + Q_2 + \dots$$

$$V = V_1 = V_2 = \dots$$

ثابت العازل:

الشحنات لا تتغير بوضع المادة العازلة ولكن فرق الجهد ينقص بوضع المادة العازلة

 \boldsymbol{C}_0 dielektrik madda yok iken sığa değeri

$$C_0 = rac{q}{V_0}$$
 k -> plakalar arasına yerleştirilen dielektrik (yok iken) maddenin dielektrik değeri

$$C=K.C_0$$
 C -> plakalar arasına dielektrik yerleştirdikten sonra ; sığa değeri

sonra; sığa değeri

Bir ködanstörü yüklemek için iş yapmak gerkir çünkü işlevi düşük potansiylelli bir iletkende yüksek bir iletken yük aktarmaktır:

$$U = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

$$U = \frac{1}{2}CV^2$$

$$U = \frac{1}{2}QV$$

$$[U] = \frac{C^2}{J} \quad [U] = \frac{C}{V}$$

سعة المكثف تتناسب طردا مع الشحنة q وعكسا مع الجهد V أي أن: المكثف: موصلان قريبان من بعضهما، يفصل بينهما فراغ أو مادة عازلة، ومشحونان بشحنتين مختلفتين في النوع ومتساويتين في المقدار

$$C = \frac{Q}{V} \quad [C] = \frac{C}{V} = F$$

سعة كرة ذات نصف قطر R تحمل على سطحها شحنة (موصلة)

$$V = K \frac{Q}{R} C = \frac{Q}{V}$$


$$C = 4\pi \varepsilon R$$

تعتمد طريقة إيجاد صيغة لسعة مكثف على ملاحظة وجود رابط بين المجال وفرق الجهد.

$$C = \frac{Q}{V} = \varepsilon \frac{A}{d}$$

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon} E = \frac{\sigma}{A}$$

$$A = \frac{Q}{\sigma} Q = A.\sigma$$



 $\Delta V = + \varepsilon$

 $I_1 - I_2 - I_3 = 0$


 $\Delta V = -IR$

التيار الكهربائي: كمية الشحنات التي تمر من سطح ما في الثانية الواحدة $m I = rac{dQ}{dt}$ التيار اللحظي : يمثل كمعادلة $\left[\mathrm{J}
ight]=\mathrm{A/}_{\mathrm{m}^2}$ ($_{\mathrm{J}}$) کثافه التیار

J=n.e.v هنا (۷) تمثل السرعة هنا (n) تمثل كثافة الشحنات في المتر المكعب

$$E = rac{\Delta v}{\ell}$$
 $E = J.\rho$ $J = rac{E}{\rho}$ $J = rac{I}{A}$ "الرو" هي المقاومة النوعية الطول A موازي للعمود A العمود عمودي على المساحة A

قانون أوم (شدة التيار) يطبق على الموصلات $I = \frac{R}{V} R = \frac{I}{V} V = I.R$ [I] = A = C/S



$$V_R = IR$$
 $V_{R_{max}} = \varepsilon$

$$V_c = \frac{q}{C}$$
 $I_{max} = \frac{\varepsilon}{R}$

$$t=\infty$$
 عند امتلاء المكثّف

$$Q_{\text{max}} = \epsilon.C V_{c} = \epsilon$$

- عند وصول المكثف لأعلى حد يتوقف مرور التيار بالفرع الموجود فيه المكثف

$$V_{c_{\text{max}}} \rightarrow V_{R} = 0$$
 $I = 0$

$$Q(t) = \varepsilon.C \left[1 - e^{-t/RC} \right]$$

$$V_{c} = \varepsilon \left[1 - e^{-t/RC} \right]$$

$$V_{R} = \epsilon \left(e^{-t/RC} \right)$$

$$I = \frac{\varepsilon}{R} \left(e^{-t/RC} \right)$$

$$I(t) = I_0 \left(e^{-t/RC} \right)$$

Dis Charging

$$Q(t) = C.\varepsilon \left(e^{-t/RC} \right)$$

$$V_{c} = \varepsilon \left(e^{-t/RC} \right)$$

$$V_R = -\varepsilon \left(e^{-t/RC} \right)$$

$$I = \frac{-\varepsilon}{R} \left(e^{-t/RC} \right)$$

